

*IBM SPSS Statistics 29 Core System Be-
nutzerhandbuch*



Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 313 gelesen werden.

Produktinformation

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 29, Release 0, Modifikation 1 von IBM® SPSS Statistics und alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuauflage geändert wird.

© **Copyright International Business Machines Corporation .**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Übersicht.....	1
Windows.....	1
Hauptfenster und aktives Fenster.....	1
Variablenamen und Variablenbeschriftungen in Listen von Dialogfeldern.....	2
Symbole für Datentyp, Messniveau und Variablenliste.....	2
Aufrufen von Informationen zu Variablen in einem Dialogfeld.....	2
Automatische Wiederherstellung.....	3
Wiederherstellungspunkte.....	3
Weitere Informationen.....	4
Kapitel 2. Hilfe abrufen.....	5
Kapitel 3. Datendateien.....	7
Öffnen von Datendateien.....	7
Öffnen von Datendateien.....	7
Datendateitypen.....	8
Einlesen von Excel-Dateien.....	8
Einlesen von älteren Excel-Dateien und anderen Tabellenkalkulationsdateien.....	9
Einlesen von dBASE-Dateien.....	9
Einlesen von Stata-Dateien.....	10
Einlesen von CSV-Dateien.....	10
Textassistent.....	11
Einlesen von Datenbankdateien.....	15
Einlesen von Cognos BI-Daten.....	21
Einlesen von Cognos TM1-Daten.....	23
Informationen zur Datei.....	24
Speichern von Datendateien.....	25
Speichern von geänderten Datendateien.....	25
Speichern von Daten in Codepage-Zeichencodierung.....	25
Speichern von Datendateien in externen Formaten.....	25
Speichern von Datendateien im Excel-Format.....	28
Speichern von Datendateien im SAS-Format.....	29
Speichern von Datendateien im Stata-Format.....	30
Speichern von Subsets von Variablen.....	31
Verschlüsseln von Datendateien.....	31
Export in eine Datenbank.....	32
Export in Cognos TM1.....	38
Vergleichen von Datasets.....	40
Datasets vergleichen: Registerkarte "Vergleichen".....	41
Datasets vergleichen: Registerkarte "Attribute".....	41
Datasets vergleichen: Registerkarte "Ausgabe".....	42
Schützen der ursprünglichen Daten.....	42
Virtuelle aktive Datei.....	42
Erstellen eines Zwischenspeichers für Daten.....	43
Kapitel 4. Modus für verteilte Analysen.....	45
Anmelden beim Server.....	45
Hinzufügen und Bearbeiten von Einstellungen für die Serveranmeldung.....	46
Auswählen, Wechseln oder Hinzufügen von Servern.....	46
Suche nach verfügbaren Servern.....	47

Öffnen von Datendateien auf einem fernen Server.....	47
Dateizugriff im Modus für lokale und verteilte Analysen.....	47
Verfügbarkeit von Prozeduren im Modus für verteilte Analysen.....	48
Absolute und relative Pfadangaben.....	48
Kapitel 5. Dateneditor.....	51
Übersicht.....	51
Übersicht-Variable aus Dialogfeld auswählen.....	52
Datenansicht.....	53
Variablenansicht.....	54
Anzeigen oder Definieren von Variablenattributen.....	54
Variablennamen.....	55
Messniveau einer Variablen.....	55
Variablentyp.....	56
Variablenbeschriftungen.....	58
Wertbeschriftungen.....	58
Einfügen von Zeilenumbrüchen in Beschriftungen.....	58
Fehlende Werte.....	59
Rollen.....	59
Spaltenbreite.....	59
Variablenausrichtung.....	60
Zuweisen von Variablenattributen zu mehreren Variablen.....	60
Benutzerdefinierte Variablenattribute.....	61
Anpassen der Variablenansicht.....	63
Rechtschreibprüfung.....	63
Eingeben von Daten.....	64
Eingeben numerischer Daten.....	64
Eingeben nicht numerischer Daten.....	65
Verwenden von Wertbeschriftungen bei der Dateneingabe.....	65
Einschränkungen für die Datenwerte im Dateneditor.....	65
Bearbeiten von Daten.....	65
Ersetzen oder Ändern von Datenwerten.....	65
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Datenwerten.....	66
Einfügen von neuen Fällen.....	66
Einfügen von neuen Variablen.....	67
Ändern des Datentyps.....	67
Suchen nach Fällen, Variablen und Imputationen.....	67
Suchen und Ersetzen von Daten- und Attributwerten.....	68
Abrufen deskriptiver Statistiken für ausgewählte Variablen.....	69
Status für die Fallauswahl im Dateneditor.....	69
Optionen für die Anzeige im Dateneditor.....	69
Drucken aus dem Dateneditor.....	70
Drucken des Dateneditorinhalts.....	70
Kapitel 6. Arbeiten mit mehreren Datenquellen.....	71
Grundsätzlicher Umgang mit mehreren Datenquellen.....	71
Arbeiten mit mehreren Datasets in der Befehlssyntax.....	71
Kopieren und Einfügen von Informationen zwischen Datasets.....	71
Umbenennen von Datasets.....	72
Unterdrücken der Anzeige mehrerer Datasets.....	72
Kapitel 7. Datenaufbereitung.....	73
Variableneigenschaften.....	73
Definieren von Variableneigenschaften.....	73
Definieren von Variableneigenschaften.....	74
Definieren von Wertbeschriftungen und anderen Variableneigenschaften.....	74
Zuweisen des Messniveaus.....	76

Benutzerdefinierte Variablenattribute.....	76
Kopieren von Variableneigenschaften.....	76
Festlegen des Messniveaus für Variablen mit unbekanntem Messniveau.....	77
Mehrfachantwortsets.....	77
Definieren von Mehrfachantwortsets.....	78
Kopieren von Dateneigenschaften.....	79
Kopieren von Dateneigenschaften.....	79
Ermitteln doppelter Fälle.....	82
Visuelles Klassieren.....	84
Klassieren von Variablen.....	84
Klassieren von Variablen.....	85
Automatisches Erstellen von klassierten Kategorien.....	87
Kopieren von klassierten Kategorien.....	88
Benutzerdefiniert fehlende Werte in "Visuelles Klassieren".....	88

Kapitel 8. Transformieren von Daten..... 91

Transformieren von Daten.....	91
Berechnen von Variablen.....	91
Variable berechnen: Falls Bedingung erfüllt ist.....	92
Variable berechnen: Typ und Beschriftung.....	92
Funktionen.....	92
Fehlende Werte in Funktionen.....	92
Zufallszahlengenerator.....	93
Häufigkeiten von Werten in Fällen zählen.....	93
Werte in Fällen zählen: Welche Werte?.....	93
Zählen: Falls Bedingung erfüllt ist.....	94
Werte verschieben.....	94
Umcodieren von Werten.....	95
Umcodieren in dieselben Variablen.....	95
Umcodieren in dieselben Variablen: Alte und neue Werte.....	95
Umcodieren in andere Variablen.....	96
Umcodieren in andere Variablen: Alte und neue Werte.....	96
Automatisch umcodieren.....	97
Rangfolge bilden.....	99
Rangfolge bilden: Typen.....	99
Rangfolge bilden: Rangbindungen.....	100
Assistent für Datum und Uhrzeit.....	100
Datums- und Zeitangaben in IBM SPSS Statistics.....	101
Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einer Zeichenfolgevariablen.....	102
Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einem Variablenset.....	102
Addieren oder Subtrahieren von Werten zu bzw. von Datums-/Zeitvariablen.....	103
Extrahieren eines Teils einer Datums-/Zeitvariablen.....	105
Datentransformationen für Zeitreihen.....	106
Datum definieren.....	106
Zeitreihen erstellen.....	107
Fehlende Werte ersetzen.....	108

Kapitel 9. Umgang mit Dateien und Dateitransformationen..... 111

Umgang mit Dateien und Dateitransformationen.....	111
Fälle sortieren.....	111
Sortieren von Variablen.....	112
Transponieren.....	113
Zusammenfügen von Datendateien.....	113
Fälle hinzufügen.....	113
Variablen hinzufügen.....	115
Daten aggregieren.....	118
Daten aggregieren: Aggregationsfunktion.....	119

Daten aggregieren: Variablenname und -beschriftung.....	120
Datei aufteilen.....	120
Fälle auswählen.....	120
Fälle auswählen: Falls.....	121
Fälle auswählen: Zufallsstichprobe.....	121
Fälle auswählen: Bereich.....	122
Fälle gewichten.....	122
Umstrukturieren von Daten.....	123
Umstrukturieren von Daten.....	123
Assistent für die Datenumstrukturierung: Auswählen des Typs.....	123
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Anzahl der Variablengruppen.....	126
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Auswählen von Variablen.....	126
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen von Indexvariablen.....	127
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen einer Indexvariablen....	129
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen mehrerer Indexvari- ablen.....	129
Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Optionen.....	130
Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Auswählen von Variablen.....	130
Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Sortieren von Daten.....	131
Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Optionen.....	131
Assistent für die Datenumstrukturierung: Fertigstellen.....	132
Kapitel 10. Arbeiten mit Ausgaben.....	133
Arbeiten mit Ausgaben.....	133
Viewer - Klassisch.....	133
Ändern der Gliederungsstufe.....	133
Einfügen von Elementen im Viewer.....	134
Suchen und Ersetzen von Informationen im Viewer.....	134
Speichern der Ausgabe.....	136
Interaktive Ausgabe.....	137
Ausgabe exportieren.....	138
Drucken von Viewer-Dokumenten.....	144
Viewer - Arbeitsmappe.....	146
Erstellen, Öffnen und Speichern der Ausgabe einer Arbeitsmappe.....	147
Hinzufügen von Elementen zu einer Arbeitsmappe.....	148
Gliederung des Viewers.....	149
Erweitern und Reduzieren der Gliederungsansicht.....	149
Ändern der Größe von Gliederungselementen.....	150
Ändern der Schriftart in der Gliederung.....	150
Ein- und Ausblenden von Ergebnissen.....	150
Verschieben, Löschen und Kopieren von Ausgaben.....	150
Ändern der anfänglichen Ausrichtung.....	151
Ändern der Ausrichtung von Ausgabeelementen.....	151
Kopieren von Ausgaben in andere Anwendungen.....	151
Kapitel 11. Pivot-Tabellen.....	153
Pivot-Tabellen.....	153
Bearbeiten von Pivot-Tabellen.....	153
Aktivieren von Pivot-Tabellen.....	153
Pivotieren einer Tabelle.....	154
Ändern der Anzeigereihenfolge der Elemente innerhalb einer Dimension.....	154
Verschieben von Zeilen und Spalten innerhalb eines Dimensionselements.....	154
Transponieren von Zeilen und Spalten.....	154
Gruppieren von Zeilen oder Spalten.....	154
Aufheben der Gruppierung von Zeilen oder Spalten.....	155
Drehen von Zeilen- und Spaltenbeschriftungen.....	155
Sortieren von Zeilen.....	155

Einfügen von Zeilen und Spalten.....	155
Steuern der Anzeige von Variablen- und Wertbeschriftungen.....	156
Ändern der Ausgabesprache.....	156
Navigieren in umfangreichen Tabellen.....	157
Rückgängigmachen von Änderungen.....	157
Arbeiten mit Schichten.....	157
Erstellen und Anzeigen von Schichten.....	157
Gehe zu Kategorie in Schicht.....	158
Ein- und Ausblenden von Elementen.....	158
Ausblenden von Zeilen und Spalten in einer Tabelle.....	158
Anzeigen ausgeblendeter Zeilen und Spalten in einer Tabelle.....	158
Aus- und Einblenden von Dimensionsbeschriftungen.....	158
Aus- und Einblenden von Tabellentiteln.....	158
Tabellenvorlagen.....	158
Zuweisen einer Tabellenvorlage.....	159
Bearbeiten oder Erstellen von Tabellenvorlagen.....	159
Tabelleneigenschaften.....	159
Ändern der Eigenschaften von Pivot-Tabellen:.....	159
Tabelleneigenschaften: Allgemein.....	160
Tabelleneigenschaften: Hinweise.....	160
Tabelleneigenschaften: Zellenformate.....	161
Tabelleneigenschaften: Rahmen.....	161
Tabelleneigenschaften: Drucken.....	162
Zelleneigenschaften.....	162
Schriftart und Hintergrund.....	162
Formatwert.....	162
Ausrichtung und Ränder.....	163
Fußnoten und Untertitel.....	163
Hinzufügen von Fußnoten und Titelzeilen.....	163
Ein- und Ausblenden von Titelzeilen.....	163
Ein- und Ausblenden von Fußnoten in einer Tabelle.....	163
Fußnotenzeichen.....	164
Neunummerierung von Fußnoten.....	164
Bearbeiten von Fußnoten in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen.....	164
Breite der Datenzellen.....	165
Ändern der Spaltenbreite.....	165
Anzeigen der ausgeblendeten Rahmen in einer Pivot-Tabelle.....	165
Auswählen von Zeilen, Spalten und Zellen in Pivot-Tabellen.....	165
Drucken von Pivot-Tabellen.....	166
Festlegen von Tabellenumbrüchen für breite und lange Tabellen.....	166
Erstellen eines Diagramms aus einer Pivot-Tabelle.....	167
Farbskalen.....	167
Aus früheren Versionen übernommene Tabellen.....	168
Kapitel 12. Modelle.....	169
Arbeiten mit Modellen.....	169
Arbeiten mit dem Modellviewer.....	169
Drucken eines Modells.....	170
Exportieren eines Modells.....	170
Speichern von im Modell verwendeten Feldern in einem neuen Dataset.....	171
Speichern von Prädiktoren in einem neuen Dataset basierend auf der Bedeutsamkeit.....	171
Ensemble-Viewer.....	171
Modelle für Ensembles.....	171
Modellviewer aufteilen.....	174
Kapitel 13. Automatisierte Ausgabeänderung.....	175
Ausgabestil: Auswahl.....	175

Ausgabestil.....	176
Ausgabestil: Beschriftungen und Text.....	178
Ausgabestil: Indexierung.....	178
Ausgabestil: Tabellenvorlagen.....	179
Ausgabestil: Größe.....	179
Tabellenstil.....	179
Tabellenstil: Bedingung.....	180
Tabellenstil: Format.....	181
Kapitel 14. Arbeiten mit der Befehlssyntax.....	183
Syntaxregeln.....	183
Übernehmen der Befehlssyntax aus Dialogfeldern.....	184
Einfügen von Befehlssyntax aus Dialogfeldern.....	184
Kopieren von Syntax aus dem Ausgabeprotokoll.....	185
Kopieren von Syntax aus dem Ausgabeprotokoll.....	185
Verwenden des Syntaxeditors.....	185
Fenster "Syntaxeditor".....	186
Terminologie.....	187
Automatische Vervollständigung.....	187
Farbcodierung.....	188
Haltepunkte.....	188
Lesezeichen.....	189
Auskommentieren von Text bzw. Aufheben der Auskommentierung.....	190
Formatieren von Syntax.....	191
Ausführen der Befehlssyntax.....	191
Zeichensatzcodierung in Syntaxdateien.....	192
Mehrere Execute-Befehle.....	193
Zeichensatzcodierung in Syntaxdateien.....	194
Mehrere Execute-Befehle.....	194
Verschlüsseln von Syntaxdateien.....	195
Kapitel 15. Übersicht über die Diagrammfunktion.....	197
Erstellen und Ändern von Diagrammen.....	197
Erstellen von Diagrammen.....	197
Diagramme bearbeiten.....	198
Optionen für die Diagrammdefinition.....	199
Hinzufügen und Bearbeiten von Titeln und Fußnoten.....	199
Festlegen von allgemeinen Optionen.....	200
Kapitel 16. Scoring von Daten mit Vorhersagemodellen.....	201
Scoring-Assistent.....	201
Abgleich zwischen Modellfeldern und Datasetfeldern.....	202
Auswahl der Scoring-Funktionen.....	204
Scoring des aktiven Datasets.....	205
Zusammenführen von Modelldateien und Transformations-XML-Dateien.....	205
Kapitel 17. Extras.....	207
Dienstprogramme.....	207
Variablenbeschreibung.....	207
Datendateikommentare.....	207
Variablensets.....	208
Definieren von Variablensets.....	208
Verwenden von Variablensets zum Anzeigen und Ausblenden von Variablen.....	208
Umsortieren von Listen mit Zielvariablen.....	209
Kapitel 18. Optionen.....	211
Optionen.....	211

Allgemeine Optionen.....	211
Sprachoptionen.....	214
Viewer-Optionen.....	215
Datenoptionen.....	215
Ändern der Standardvariablenansicht.....	217
Währungsoptionen.....	217
Erstellen benutzerdefinierter Währungsformate.....	217
Ausgabeoptionen.....	218
Diagrammoptionen.....	218
Farben der Datenelemente.....	219
Linien von Datenelementen.....	219
Markierungen für Datenelemente.....	220
Füllmuster für Datenelemente.....	220
Optionen für Pivot-Tabellen.....	221
Optionen für Dateispeicherorte.....	222
Scriptoptionen.....	223
Optionen für multiple Imputationen.....	224
Syntaxeditoroptionen.....	225
Optionen für den Datenschutz.....	225
Kapitel 19. Anpassen von Menüs und Symbolleisten.....	227
Anpassen von Menüs und Symbolleisten.....	227
Menüeditor.....	227
Anpassen von Symbolleisten.....	227
Symbolleisten anzeigen.....	227
Anpassen von Symbolleisten.....	228
Eigenschaften der Symbolleiste.....	228
Symbolleisten bearbeiten.....	228
Neues Symbol erstellen.....	229
Kapitel 20. Erweiterungen.....	231
Erweiterungshub.....	231
Registerkarte "Untersuchen".....	232
Registerkarte "Installiert".....	232
Einstellungen.....	233
Erweiterungsdetails.....	234
Installation lokaler Erweiterungsbundles.....	234
Installationsverzeichnisse für Erweiterungen.....	235
Erforderliche R-Pakete.....	236
Stapelinstallation von Erweiterungsbundles.....	236
Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Dialogfelder.....	237
Benutzerdefiniertes Layout der Dialogfelderstellung.....	238
Erstellen eines benutzerdefinierten Dialogs.....	238
Dialogfeldeigenschaften.....	239
Festlegen der Menüposition für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld.....	240
Anordnung der Steuerelemente im Erstellungsbereich.....	241
Erstellen der Syntaxvorlage.....	241
Anzeigen der Vorschau eines benutzerdefinierten Dialogfelds.....	243
Steuerelementtypen.....	244
Erweiterungseigenschaften.....	267
Verwalten von benutzerdefinierten Dialogfeldern.....	270
Benutzerdefinierte Dialogfelder für Erweiterungsbefehle.....	274
Erstellen von lokalisierten Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern.....	275
Erstellen und Bearbeiten von Erweiterungsbundles.....	276
Kapitel 21. Produktionsjobs.....	279
Syntaxdateien.....	280

Ausgabe.....	280
HTML-Optionen	281
PowerPoint-Optionen	281
PDF-Optionen	281
Textoptionen	282
Produktionsjobs mit OUTPUT-Befehlen.....	282
Laufzeitwerte.....	282
Ausführungsoptionen.....	283
Serveranmeldung.....	283
Hinzufügen und Bearbeiten von Einstellungen für die Serveranmeldung.....	284
Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen.....	284
Status des Hintergrundjobs.....	284
Ausführen von Produktionsjobs aus der Befehlszeile.....	285
Umwandeln von Produktionsmodusdateien.....	286
Kapitel 22. Ausgabeverwaltungssystem (OMS).....	287
Ausgabeobjekttypen.....	289
Befehls-IDs und Tabellenuntertypen.....	289
Bezeichnungen.....	290
OMS-Optionen.....	290
Protokollierung.....	293
Ausschließen der Ausgabeanzeige aus dem Viewer.....	293
Weiterleiten der Ausgabe an IBM SPSS Statistics-Datendateien.....	294
Datendateien aus mehreren Tabellen.....	294
Steuern von Spaltenelementen zum Steuern von Variablen in der Datendatei.....	294
Variablennamen in Datendateien aus dem OMS.....	295
OXML-Tabellenstruktur.....	295
OMS-IDs.....	297
Kopieren von OMS-IDs aus Viewer-Gliederung.....	298
Kapitel 23. Scriptfunktionen.....	299
Autoscripts.....	300
Erstellen von Autoscripts.....	300
Zuweisen vorhandener Scripts zu Viewer-Objekten.....	300
Scripting in der Programmiersprache Python.....	301
Ausführen von Python-Scripts und Python-Programmen.....	302
Scripteditor für die Programmiersprache Python.....	303
Scripterstellung in Basic.....	303
Kompatibilität mit Versionen vor 16.0.....	303
Objekt "scriptContext".....	305
Startscripts.....	306
Kapitel 24. Umwandlungsprogramm für TABLES- und IGRAPH-Befehlssyntax.....	309
Kapitel 25. Verschlüsseln von Datendateien, Ausgabedokumenten und Syntaxdateien.....	311
Bemerkungen.....	313
Marken.....	314
Index.....	317

Kapitel 1. Übersicht

Windows

In IBM SPSS Statistics gibt es verschiedene Arten von Fenstern:

Dateneditor. Der Dateneditor zeigt den Inhalt der Datendatei an. Im Dateneditor können Sie neue Datendateien erstellen und vorhandene Datendateien bearbeiten. Wenn Sie mehr als eine Datendatei geöffnet haben, besitzt jede Datendatei ein separates Fenster im Dateneditor.

Viewer. Alle statistischen Ergebnisse, Tabellen und Diagramme werden im Viewer angezeigt. Sie können die Ausgaben bearbeiten und zur späteren Verwendung speichern. Das Fenster des Viewers wird automatisch geöffnet, wenn Sie das erste Mal eine Prozedur aufrufen, die eine Ausgabe erzeugt.

Pivot-Tabelleneditor. Im Pivot-Tabelleneditor verfügen Sie über vielseitige Möglichkeiten zur Bearbeitung von Ausgaben, die als Pivot-Tabellen angezeigt werden. Sie können Text bearbeiten, die Daten in Zeilen und Spalten austauschen, Farben hinzufügen, mehrdimensionale Tabellen erstellen und Ergebnisse ein- bzw. ausblenden.

Diagrammeditor. In Diagrammfenstern können hochauflösende Diagramme und Grafiken bearbeitet werden. Sie können die Farben ändern, andere Schriftarten oder -größen auswählen, horizontale und vertikale Achsen vertauschen, 3-D-Streudiagramme rotieren und den Diagrammtyp ändern.

Textausgabebeditor. Textausgaben, die nicht in Pivot-Tabellen angezeigt werden, können im Textausgabebeditor bearbeitet werden. Sie können die Ausgabe bearbeiten und die Schriftmerkmale ändern (Schriftart, Stil, Farbe, Größe).

Syntaxeditor. Sie können die in einem Dialogfeld getroffene Auswahl auch als Befehlssyntax direkt in ein Syntaxfenster einfügen. Dort werden die Befehle als Befehlssyntax angezeigt. Sie können die Befehlssyntax dann bearbeiten und so die Funktionen nutzen, auf die Sie nicht über Dialogfelder zugreifen können. Diese Befehle können zur Nutzung in späteren Sitzungen in einer Datei gespeichert werden.

Hauptfenster und aktives Fenster

Wenn Sie über mehrere geöffnete Viewer-Fenster verfügen, wird die Ausgabe an das **Haupt-Viewer-Fenster** weitergeleitet. Wenn Sie mehr als ein geöffnetes Syntaxeditorfenster haben, wird die Befehlssyntax in das Hauptfenster "Syntaxeditor" eingefügt. Die Hauptfenster weisen ein Pluszeichen in der Titelleiste auf. Sie können die Hauptfenster jederzeit wechseln.

Das Hauptfenster darf nicht mit dem **aktiven** Fenster verwechselt werden. Das aktive Fenster ist das aktuell ausgewählte Fenster. Wenn sich mehrere Fenster überlappen, wird das aktive Fenster im Vordergrund angezeigt. Wenn Sie ein neues Fenster öffnen, wird dieses automatisch sowohl das aktive Fenster als auch das Hauptfenster.

Wechseln des Hauptfensters

1. Aktivieren Sie das Fenster, welches das Hauptfenster werden soll. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle im Fenster.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Hauptfenster

Hinweis: Im Dateneditor wird durch das aktive Dateneditorfenster festgelegt, welches Dataset in Berechnungen oder Analysen verwendet wird. Es gibt kein "Hauptfenster" im Dateneditor. Weitere Informationen finden Sie in [„Grundsätzlicher Umgang mit mehreren Datenquellen“](#) auf Seite 71.

Variablenamen und Variablenbeschriftungen in Listen von Dialogfeldern

In den Listen von Dialogfeldern können Sie entweder Variablennamen oder Variablenbeschriftungen anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Sortierreihenfolge der Variablen in den Listen der Quellenvariablen festlegen. Um die standardmäßig geltenden Anzeigeattribute der Variablen in Quellenlisten festzulegen, wählen Sie im Menü "Bearbeiten" den Eintrag **Optionen**. Weitere Informationen finden Sie in „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.

Sie können außerdem die Anzeigeattribute der Variablenlisten innerhalb von Dialogfeldern ändern. Die Methode zum Ändern der Anzeigeattribute hängt vom Dialogfeld ab:












- Wenn das Dialogfeld über der Liste der Quellenvariablen Steuerelemente zum Sortieren und Anzeigen enthält, verwenden Sie diese Steuerelemente zum Ändern der Anzeigeattribute.
- Wenn das Dialogfeld über der Liste der Quellenvariablen keine Steuerelemente zum Sortieren enthält, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Quellenvariable in der Liste und wählen Sie die Anzeigeattribute aus dem Popup-Menü aus.

Sie können entweder Variablennamen oder Variablenbeschriftungen anzeigen lassen (bei allen Variablen, für die keine Beschriftungen definiert sind, werden die Namen angezeigt), und Sie können die Quellenliste nach Dateireihenfolge, alphabetischer Reihenfolge oder nach Messniveau sortieren. (In Dialogfeldern, die über der Liste der Quellenvariablen Steuerelemente zum Sortieren enthalten, wird die Liste mit der Standardauswahl **Keine** nach Dateien sortiert.)

Symbole für Datentyp, Messniveau und Variablenliste

Die Symbole, die neben den Variablen in Dialogfeldern angezeigt werden, liefern Informationen zum Variablentyp und zum Messniveau.

Tabelle 1. Messniveausymbole

	Numerisch	Zeichenfolge	Datum	Zeit
Metrisch (stetig)		nicht zutreffend		
Ordinalzahl				
Nominal				

- Weitere Informationen zum Messniveau finden Sie in „Messniveau einer Variablen“ auf Seite 55.
- Weitere Informationen zu den Datentypen "numerisch", "Zeichenfolge", "Datum" und "Uhrzeit" finden Sie in „Variablentyp“ auf Seite 56.

Aufrufen von Informationen zu Variablen in einem Dialogfeld

Viele Dialogfelder bieten die Möglichkeit, mehr über die in den Variablenlisten angezeigten Variablen zu erfahren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Variable in der Liste der Quellen- oder Zielvariablen.
2. Wählen Sie **Info zu Variable** aus.

Automatische Wiederherstellung

Das Dialogfenster "Automatische Wiederherstellung" wird in den Instanzen angezeigt, wenn nicht gespeicherte Daten in der aktiven Sitzung vorhanden sind und IBM SPSS Statistics unerwartet beendet wird (das Dialogfeld wird nach dem Neustart von SPSS Statistics angezeigt). Das Dialogfeld enthält Optionen zum Wiederherstellen von Daten aus früheren Sitzungen, die unerwartet beendet wurden, und zum Löschen gespeicherter Sitzungsdaten.

Anmerkung: Gespeicherte Sitzungsdaten bleiben in einem gesicherten Zustand erhalten, bis die Daten wiederhergestellt oder gelöscht werden. Das Dialogfenster "Dokumentwiederherstellung" wird weiterhin jedes Mal angezeigt, wenn Sie SPSS Statistics starten, bis alle gespeicherten Sitzungen wiederhergestellt oder gelöscht werden.

Informationen zu den verfügbaren Einstellungen für die automatische Wiederherstellung finden Sie im Abschnitt *Automatische Wiederherstellung* im Dialogfeld „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.

Automatische Wiederherstellung dauert zu lange

In Fällen, in denen die Ausführung der Funktion "Automatische Wiederherstellung" zu lange dauert, wird eine Variante des Dialogfelds "Automatische Wiederherstellung" angezeigt, über die Optionen zur vollständigen oder teilweisen Inaktivierung der automatischen Wiederherstellung bereitgestellt werden. Sie können auch auswählen, dass das Dialogfeld für die aktive Sitzung nicht erneut angezeigt werden soll.

Wenn Sie die automatische Wiederherstellung inaktivieren möchten, können Sie das Feature über reaktivieren **Bearbeiten > Optionen... > Allgemein > Auto-Wiederherstellung**. Weitere Informationen finden Sie unter „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.

Wiederherstellungspunkte

Restorepunkte speichern Daten aus aktiven Sitzungen, die entweder unerwartet beendet wurden (automatische Wiederherstellung) oder die Sie explizit speichern. Jeder Restorepunkt ist eine SPSS Statistics-Sitzungsmomentaufnahme. Jeder Restorepunkt enthält Informationen darüber, welcher Dateneditor, welche Syntax und welche Ausgabedatei zu dem Zeitpunkt aktiv waren, zu dem die Sitzung entweder unerwartet beendet wurde oder von Ihnen explizit gespeichert wurde. Gespeicherte Restorepunkte verbleiben in einem gesicherten Status, bis Sie sie entweder wiederherstellen oder löschen.

Anmerkung: Informationen zu den verfügbaren Einstellungen für die automatische Wiederherstellung finden Sie im Abschnitt **Automatische Wiederherstellung** im Dialogfeld „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.

Öffnen von Restorepunkten

Verfügbare Wiederherstellungspunkte werden bei jedem Start von SPSS Statistics automatisch im Begrüßungsdialog von SPSS Statistics angezeigt.


Auf Wiederherstellungspunkte kann auch über das Menü SPSS Statistics **Datei** zugegriffen werden:

1. Klicken Sie auf **Datei > Restorepunkt öffnen....** Im Dialog **Auto-Wiederherstellung** werden alle verfügbaren Wiederherstellungspunkte angezeigt.
2. Wählen Sie einen zu öffnenden Restorepunkt aus und klicken Sie auf **OK**.

Speichern von Restorepunkten

Ein Sitzungs-Restorepunkt für SPSS Statistics-Sitzungen wird automatisch erstellt, wenn eine aktive Sitzung unerwartet beendet wird. Sie können einen Restorepunkt über **Datei > Restorepunkt speichern...** manuell speichern.

Löschen von Restorepunkten

Vorhandene Restorepunkte können auf der Begrüßungsseite von SPSS Statistics oder aus dem **Datei > Restorepunkt öffnen...** -Dialogfeld gelöscht werden. Wählen Sie einen Restorepunkt aus und klicken Sie auf das Löschesymbol .

Weitere Informationen

Eine umfassende Übersicht über die Grundlagen finden Sie im Onlinelernprogramm. Wählen Sie folgende Befehle aus den Menüs eines beliebigen Fensters von IBM SPSS Statistics aus:

Hilfe > Lernprogramm

Kapitel 2. Hilfe abrufen

Die IBM Dokumentation enthält eine Reihe verschiedener Abschnitte.

Hilfe

Der Abschnitt, in dem Sie sich gerade befinden. Hier finden Sie Informationen zur Benutzerschnittstelle. Für jedes optionale Modul gibt es einen separaten Abschnitt.

Referenz

Referenzinformationen für die Befehlssprache und die GPL-Grafiksprache. Das Referenzmaterial für die Befehlssprache ist auch im PDF-Format verfügbar: **Hilfe > Befehlssyntaxreferenz (Command Syntax Reference)**.

Lernprogramm

Schrittweise Anleitungen für die Verwendung zahlreicher Grundfunktionen.

Fallstudien

Praktische Beispiele für die Erstellung verschiedener Arten von statistischen Analysen und für die Interpretation der Ergebnisse.

Statistics-Assistent

Unterstützt Sie bei der Suche nach der Prozedur, die Sie verwenden möchten.

Integration Plug-ins

Separate Abschnitte für Python- und R-Plug-ins.

Kontextsensitive Hilfe

An zahlreichen Stellen der Benutzerschnittstelle können Sie kontextsensitive Hilfe abrufen.

- Über Hilfeschnittflächen in Dialogfeldern gelangen Sie direkt zu dem Hilfethema für das jeweilige Dialogfeld.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Begriffe einer im Viewer aktivierten Pivot-Tabelle klicken und dann **Direkthilfe** aus dem Popup-Menü auswählen, erhalten Sie eine Definition dieser Begriffe.
- Zeigen Sie in einem Befehlssyntaxfenster auf eine beliebige Position innerhalb eines Syntaxblocks für einen Befehl und drücken Sie F1 auf der Tastatur. Die Hilfe für diesen Befehl wird angezeigt.

Andere Ressourcen

Antworten auf viele häufig auftretende Probleme finden Sie unter <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Wenn Sie in der Ausbildung eine Studenten-, Bildungs- oder GradPack-Version eines IBM SPSS-Softwareprodukts verwenden, informieren Sie sich auf unseren speziellen Onlineseiten für Studenten zu [Lösungen für den Bildungsbereich](#). Wenn Sie in der Ausbildung eine von der Bildungsstätte gestellte Version der IBM SPSS-Software verwenden, wenden Sie sich an den IBM SPSS-Produktkoordinator an Ihrer Bildungsstätte.

Die IBM SPSS Statistics-Community bietet Ressourcen für Benutzer und Anwendungsentwickler auf allen Niveaus. Hier können Sie Dienstprogramme, Grafikbeispiele, neue Statistikmodule und Artikel herunterladen. Besuchen Sie die IBM SPSS Statistics-Community unter <https://www.ibm.com/community/spss-statistics>.

Dokumentation zu statistischen Algorithmen und Befehlssyntax steht unter <https://www.ibm.com/support/pages/ibm-spss-statistics-28-documentation> im PDF-Format zur Verfügung.

Kapitel 3. Datendateien

Datendateien können in einer Reihe von verschiedenen Formaten vorliegen. Diese Software kann mit vielen dieser Formate arbeiten, unter anderem mit den folgenden:

- Excel-Arbeitsblätter
- Datenbanktabellen aus vielen Datenbankquellen, einschließlich Oracle, SQL-Server, DB2 und anderen
- Tabstoppgetrennte, CSV- und andere Typen einfacher Textdateien
- SAS-Datendateien
- Stata-Datendateien

Öffnen von Datendateien

Neben den im IBM SPSS Statistics-Format gespeicherten Dateien lassen sich die Dateien von Excel, SAS und Stata sowie tabstoppgetrennte und andere Dateien öffnen, ohne diese Dateien in ein Zwischenformat umzuwandeln oder Informationen zu den Datendefinitionseingaben einzugeben.

- Durch das Öffnen einer Datendatei wird diese zum aktiven Dataset. Wenn Sie bereits eine oder mehrere Datendateien geöffnet haben, bleiben diese geöffnet und für die anschließende Verwendung in der Sitzung verfügbar. Durch Klicken auf eine beliebige Stelle einer geöffneten Datendatei im Dateneditor wird diese Datendatei zum aktiven Dataset. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 6, „Arbeiten mit mehreren Datenquellen“](#), auf Seite 71.
- Im Modus für verteilte Analysen, bei dem ein ferner Server zum Verarbeiten von Befehlen und Ausführen von Prozeduren verwendet wird, sind nur die Datendateien, Ordner und Laufwerke verfügbar, auf die der ferne Server zugreifen kann. Der Name des aktuellen Servers wird im oberen Teil des Dialogfelds angezeigt. Sie können nur auf Datendateien auf dem lokalen Computer zugreifen, wenn Sie das Laufwerk oder die Ordner mit den Datendateien für den gemeinsamen Zugriff freigeben. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 4, „Modus für verteilte Analysen“](#), auf Seite 45.

Öffnen von Datendateien

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Öffnen > Daten...

2. Wählen Sie im Dialogfeld "Daten öffnen" die zu öffnende Datei aus.

3. Klicken Sie auf **Öffnen**.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Legen Sie als Länge der einzelnen Zeichenfolgevariablen automatisch den längsten beobachteten Wert für die betreffende Variable fest (mit der Option **Zeichenfolgelängen anhand beobachteter Werte minimieren**). Diese Funktion ist insbesondere beim Lesen von Codepage-Datendateien im Unicode-Modus nützlich. Weitere Informationen finden Sie in [„Allgemeine Optionen“](#) auf Seite 211.
- Lesen Sie Variablennamen aus der ersten Zeile von Tabellenkalkulationsdateien ein.
- Geben Sie bei Tabellenkalkulationsdateien den Zellenbereich an, der eingelesen werden soll.
- Geben Sie an, welches Arbeitsblatt aus der Excel-Datei gelesen werden soll (Excel 95 oder Nachfolgeversionen).

Informationen zum Einlesen von Daten aus Datenbanken finden Sie in [„Einlesen von Datenbankdateien“](#) auf Seite 15. Informationen zum Einlesen von Daten aus Textdatendateien finden Sie in [„Textassistent“](#) auf Seite 11. Informationen zum Einlesen von IBM Cognos-Daten finden Sie in [„Einlesen von Cognos BI-Daten“](#) auf Seite 21.

Datendateitypen

SPSS Statistics. Öffnet Datendateien, die im IBM SPSS Statistics-Format sowie mit dem DOS-Produkt SPSS/PC+ gespeichert wurden.

SPSS Statistics Komprimiert. Öffnet Datendateien, die im komprimierten IBM SPSS Statistics-Format gespeichert wurden.

SPSS/PC +. Öffnet SPSS/PC + Datendateien. Diese Option ist nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

Portable. Öffnet Datendateien, in im portablen Format gespeichert wurden. Das Speichern einer Datei im portablen Format erfordert erheblich mehr Zeit als das Speichern der Datei im IBM SPSS Statistics-Format.

Excel. Hiermit werden Excel-Dateien geöffnet.

Lotus 1-2-3. Öffnet Datendateien, die im 1-2-3-Format für Release 3.0, 2.0 oder 1A von Lotus gespeichert wurden.

SYLK. Öffnet im SYLK-Format gespeicherte Datendateien. Dieses Format wird bei manchen Tabellenkalkulationsprogrammen eingesetzt.

dBASE. Hiermit werden dBASE-Dateien im Format von dBASE IV, dBASE III oder III PLUS sowie dBASE II geöffnet. Jeder Fall ist eine Zeile im Datensatz. Beim Speichern einer Datei in diesem Format gehen die Beschriftungen von Variablen, die Wertbeschriftungen und die Angaben zu fehlenden Werten verloren.

SAS. SAS-Versionen 6-9 und Dateien im SAS-Transportformat.

Stata. Stata Versionen 4-13.

Einlesen von Excel-Dateien

Dieses Thema bezieht sich auf mit Excel 95 und höheren Versionen erstellte Dateien. Informationen zum Einlesen von Dateien aus Excel 4 oder früheren Versionen finden Sie in [„Einlesen von älteren Excel-Dateien und anderen Tabellenkalkulationsdateien“](#) auf Seite 9.

So importieren Sie eine Excel-Datei

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Daten importieren > Excel... oder ziehen Sie eine vorhandene Excel-Datei direkt in eine offene IBM SPSS Statistics-Instanz und legen Sie sie dort ab.

2. Wählen Sie die entsprechenden Importeinstellungen aus.

Arbeitsblatt

Excel-Dateien können mehrere Arbeitsblätter enthalten. In der Standardeinstellung liest der Dateneditor das erste Arbeitsblatt. Wenn Sie ein anderes Arbeitsblatt einlesen möchten, wählen Sie es aus der Liste aus.

Bereich (Range)

Sie können auch einen Zellenbereich einlesen. Verwenden Sie beim Festlegen des Zellenbereichs dieselbe Methode wie in Excel. Beispiel: A1:D10.

Variablenamen aus erster Datenzeile lesen

Die Namen der Variablen können aus der ersten Zeile der Datei oder des angegebenen Bereichs eingelesen werden. Werte, die nicht den Regeln für Variablenamen entsprechen, werden in gültige Variablenamen umgewandelt und die ursprünglichen Spaltenüberschriften werden als Variablenbeschriftungen gespeichert.

Prozentsatz der Werte, die den Datentyp festlegen

Der Datentyp der einzelnen Variablen wird durch den Prozentsatz der Werte bestimmt, die dem Format entsprechen.

- Der Wert muss größer als 50 sein.

- Der zur Bestimmung des Prozentwerts verwendete gemeinsame Nenner ist die Anzahl der nicht leeren Werte der einzelnen Variablen.
- Wird für den angegebenen Prozentsatz der Werte kein konsistentes Format verwendet, wird der Variablen der Zeichenfolgedatentyp zugewiesen.
- Bei Variablen, denen auf der Basis des Prozentwerts ein numerisches Format (einschließlich Datums- und Uhrzeitformate) zugewiesen wird, wird Werten, die diesem Format nicht entsprechen, ein im System als fehlend definierter Wert zugewiesen.

Ausgeblendete Zeilen und Spalten ignorieren

Ausgeblendete Zeilen und Spalten in der Excel-Datei werden nicht einbezogen. Diese Option ist nur für mit Excel 2007 und mit einer höheren Version erstellte Dateien (XLSX, XLSM) verfügbar.

Führende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Beginn der Zeichenfolgewerte werden entfernt.

Nachfolgende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Ende der Zeichenfolgewerte werden entfernt. Diese Einstellung wirkt sich auf die Berechnung der definierten Länge der Zeichenfolgevariablen aus.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Einlesen von älteren Excel-Dateien und anderen Tabellenkalkulationsdateien

Dieses Thema bezieht sich auf das Einlesen von Dateien aus Excel 4 oder früheren Versionen, aus Lotus 1-2-3-Dateien und aus Tabellenkalkulationsdateien im SYLK-Format. Informationen zum Einlesen von Dateien aus Excel 95 oder nachfolgenden Versionen finden Sie in „[Einlesen von Excel-Dateien](#)“ auf Seite 8.

Variablenamen lesen. Bei Tabellenkalkulationsdateien können die Namen der Variablen aus der ersten Zeile der Datei oder des angegebenen Bereichs eingelesen werden. Die Werte werden bei Bedarf konvertiert, um gültige Variablenamen zu erstellen, einschließlich der Konvertierung von Leerzeichen in Unterstreichungszeichen.

Bereich. Bei Datendateien aus Tabellenkalkulationen ist es außerdem möglich, nur einen bestimmten Zellenbereich einzulesen. Verwenden Sie beim Festlegen des Zellenbereichs dieselbe Methode wie im Tabellenkalkulationsprogramm.

Einlesen von Tabellenkalkulationsdateien

- Die Datentypen und Breiten der Variablen werden durch die Datentypen und Spaltenbreiten der ersten Zellen mit Daten in den Spalten festgelegt. Werte anderer Typen werden in systemdefiniert fehlende Werte umgewandelt. Wenn die erste Zelle mit Daten in einer Spalte leer ist, wird der globale Standard-datentyp des Tabellenkalkulationsblatts verwendet. In der Regel handelt es sich hierbei um einen numerischen Datentyp.
- Bei numerischen Variablen werden die leeren Zellen in systemdefiniert fehlende Werte umgewandelt. Diese werden durch einen Punkt dargestellt. Bei Zeichenfolgevariablen stellen leere Zellen gültige Werte dar. Leere Zellen werden daher als gültige Zeichenfolgevariablen behandelt.
- Wenn Sie die Namen der Variablen nicht aus dem Tabellenkalkulationsblatt einlesen, verwendet das Programm bei Excel- und Lotus-Dateien die Buchstaben für die Beschriftung der Spalten, also *A*, *B*, *C* usw., als Variablenamen. Bei SYLK-Dateien und Excel-Dateien, die im Anzeigeformat "R1C1" gespeichert wurden, verwendet das Programm den Buchstaben *C* und die Spaltennummer, also *C1*, *C2*, *C3* usw., als Variablenamen.

Einlesen von dBASE-Dateien

Datenbankdateien sind bezüglich der Logik ähnlich wie Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format aufgebaut. Bei dBASE-Dateien gelten die folgenden allgemeinen Regeln:

- Feldnamen werden in gültige Variablenamen konvertiert.

- Wenn in den Feldnamen in dBASE Doppelpunkte verwendet werden, werden diese in Unterstriche umgewandelt.
- Datensätze, die zwar zum Löschen markiert, aber noch nicht bereinigt wurden, werden berücksichtigt. Die Software erstellt eine neue Zeichenfolgevariable, *D_R*, und weist dieser bei Fällen, die zum Löschen markiert wurden, einen Stern zu.

Einlesen von Stata-Dateien

Bei Stata-Datendateien gelten die folgenden allgemeinen Regeln:

- **Variablenamen.** Stata-Variablenamen werden unter der Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung in IBM SPSS Statistics-Variablenamen umgewandelt. Stata-Variablenamen, die bis auf die Groß- und Kleinschreibung übereinstimmen, werden in gültige Variablenamen umgewandelt, indem ein Unterstrich und fortlaufende Buchstaben angehängt werden (*_A, _B, _C, ..., _Z, _AA, _AB, ...* usw.).
- **Variablenbeschriftungen.** Stata-Variablenbeschriftungen werden in IBM SPSS Statistics-Variablenbeschriftungen umgewandelt.
- **Wertbeschriftungen.** Mit Ausnahme der Stata-Wertbeschriftungen, die "erweiterten" fehlenden Werten zugewiesen sind, werden Stata-Wertbeschriftungen in IBM SPSS Statistics-Wertbeschriftungen umgewandelt. Wertbeschriftungen mit mehr als 120 Byte werden abgeschnitten.
- **Zeichenfolgevariablen.** Stata-strl-Variablen werden in Zeichenfolgevariablen umgewandelt. Werte mit mehr als 32 KB werden abgeschnitten. Stata-strl-Werte, die BLOBs (große Binärobjekte) enthalten, werden in leere Zeichenfolgen umgewandelt.
- **Fehlende Werte.** "Erweiterte" fehlende Werte aus Stata werden in systemdefiniert fehlende Werte umgewandelt.
- **Umwandlung von Datumsangaben.** Stata-Werte im Datumsformat werden in Werte mit dem IBM SPSS Statistics-Format DATE (t-m-j) umgewandelt. Stata-Datumswerte für Zeitreihen (Wochen, Monate, Quartale usw.) werden in das einfache numerische Format (F) umgewandelt. Dabei bleibt der ursprüngliche, ganzzahlige Wert erhalten. Dies ist die Anzahl an Wochen, Monaten, Quartalen usw. seit dem Beginn des Jahres 1960.

Einlesen von CSV-Dateien

Wenn Sie CSV-Dateien einlesen wollen, wählen Sie in den Menüs Folgendes aus: **Datei > Daten importieren > CSV**

Anmerkung: Die Funktion "Daten importieren" unterstützt keine CSV-Daten, die eingebettete Zeilenumbrüche in Text in Hochkommas enthalten. Eine mögliche Fehlerumgehung besteht darin, die CSV-Datei (die eingebettete Zeilenumbrüche in Hochkommas enthält) als *.x1s/ .x1sx*-Datei zu speichern und dann die Excel-Importfunktion zu verwenden.

Im Dialog **CSV-Datei lesen** werden Textdatendateien im CSV-Format gelesen, die ein Komma, ein Semikolon oder eine Registerkarte als Begrenzer zwischen Werten verwenden.

Wenn die Textdatei ein anderes Trennzeichen verwendet, anderen Text als Variablenamen oder Datenwerte zu Beginn der Datei enthält oder andere spezielle Erläuterungen enthält, verwenden Sie den Textassistenten zum Einlesen der Dateien.

Erste Zeile enthält Variablenamen

Die erste nicht leere Zeile in der Datei enthält Beschriftungstext, der als Variablenamen verwendet wird. Werte, die als Variablenamen ungültig sind, werden automatisch in gültige Variablenamen umgewandelt.

Führende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Beginn der Zeichenfolgewerte werden entfernt.

Nachfolgende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Ende der Zeichenfolgewerte werden entfernt. Diese Einstellung wirkt sich auf die Berechnung der definierten Länge der Zeichenfolgevariablen aus.

Trennzeichen zwischen Werten

Das Trennzeichen kann ein Komma, Semikolon oder Tabulator sein. Wenn das Trennzeichen ein anderes Zeichen oder ein Leerzeichen ist, verwenden Sie den Textassistenten zum Einlesen der Datei.

Dezimaltrennzeichen

Das Zeichen, das zur Angabe von Dezimalstellen in der Textdatendatei verwendet wird. Das Zeichen kann ein Punkt oder ein Komma sein.

Textqualifikationszeichen

Das Zeichen, mit dem Werte eingeschlossen werden, die das Trennzeichen enthalten. Das Qualifikationszeichen wird am Anfang und am Ende des Werts angezeigt. Als Qualifikationszeichen kann ein doppeltes Anführungszeichen, ein einzelnes Anführungszeichen oder kein Zeichen verwendet werden.

Prozentsatz der Werte, die den Datentyp festlegen

Der Datentyp der einzelnen Variablen wird durch den Prozentsatz der Werte bestimmt, die dem Format entsprechen.

- Der Wert muss größer als 50 sein.
- Wird für den angegebenen Prozentsatz der Werte kein konsistentes Format verwendet, wird der Variablen der Zeichenfolgedatentyp zugewiesen.
- Bei Variablen, denen auf der Basis des Prozentwerts ein numerisches Format (einschließlich Datums- und Uhrzeitformate) zugewiesen wird, wird Werten, die diesem Format nicht entsprechen, ein im System als fehlend definierter Wert zugewiesen.

Daten in lokalen Zwischenspeicher

Ein Zwischenspeicher für die Daten (Datencache) ist eine vollständige Kopie der Datendatei, die temporär auf der Festplatte gespeichert wird. Zwischenspeichern der Datendatei kann die Leistung verbessern.

Textassistent

Der Textassistent kann Textdatendateien in einer Vielzahl von verschiedenen Formaten einlesen:

- Tabstoppgetrennte Dateien
- Leerzeichengetrennte Dateien
- Kommagetrennte Dateien
- Dateien mit Spalten fester Breite

Sie können bei Dateien mit Trennzeichen auch andere Zeichen als Trennzeichen zwischen Werten festlegen und Sie können mehrere Trennzeichen bestimmen.

So lesen Sie Textdatendateien ein

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Daten importieren > Textdaten...

2. Wählen Sie im Dialogfeld "Daten öffnen" die Textdatei aus.

3. Wählen Sie, falls erforderlich, die Codierung der Datei aus.

4. Bestimmen Sie, wie die Datendatei eingelesen werden soll. Gehen Sie dazu anhand der Schritte im Textassistenten vor.

Codierung

Die Codierung einer Datei wirkt sich darauf aus, wie Zeichendaten gelesen werden. Unicode-Datendateien enthalten typischerweise eine Byteanordnungsmarkierung, die die Zeichencodierung angibt. Einige Anwendungen erstellen Unicode-Dateien ohne Byteanordnungsmarkierung. Auch Codepage-Datendateien enthalten keine Codierungskennung.

- **Unicode (UTF-8)**. Liest die Datei als Unicode UTF-8.
- **Unicode (UTF-16)**. Liest die Datei als Unicode UTF-16 im Endian-Format des Betriebssystems.

- **Unicode (UTF-16BE)**. Liest die Datei als Unicode UTF-16, Big Endian.
- **Unicode (UTF-16LE)**. Liest die Datei als Unicode UTF-16, Little Endian.
- **Lokale Codierung**. Liest die Datei in der Zeichencodierung der Codepage der aktuellen Ländereinstellung.

Wenn eine Datei eine Unicode-Byteanordnungsmarkierung enthält, wird sie unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Codierung in dieser Unicode-Codierung gelesen. Wenn eine Datei keine Unicode-Byteanordnungsmarkierung enthält, wird als Codierung standardmäßig die Zeichencodierung der Codepage der aktuellen Ländereinstellung angenommen, sofern Sie nicht eine der Unicode-Codierungen auswählen.

Wenn Sie die aktuelle Ländereinstellung für Datendateien in einer anderen Zeichencodierung ändern möchten, wählen Sie Bearbeiten > Optionen in den Menüs aus und ändern Sie die Ländereinstellung auf der Registerkarte "Sprache".

Textassistent: Schritt 1

Die Textdatei wird im Vorschaufenster angezeigt. Sie können ein vordefiniertes (also zuvor im Textassistenten gespeichertes) Format anwenden oder anhand der Schritte im Textassistenten vorgehen, um festzulegen, wie die Daten eingelesen werden sollen.

Textassistent: Schritt 2

In diesem Schritt erhalten Sie Informationen zu den Variablen. Eine Variable ist vergleichbar mit einem Feld in einer Datenbank. So stellt beispielsweise jede Frage auf einem Fragebogen eine Variable dar.

Wie sind die Variablen angeordnet?

Die Methode, mit der eine Variable von der nächsten unterschieden wird, ist abhängig von der Anordnung der Variablen.

Begrenzt

Leerzeichen, Kommas, Tabulatoren oder andere Zeichen werden zum Trennen von Variablen verwendet. Die Variablen werden für jeden Fall in derselben Reihenfolge aufgezeichnet, befinden sich aber nicht notwendigerweise an derselben Spaltenposition.

Feste Breite

Jede Variable wird für jeden Fall in der Datendatei an der gleichen Spaltenposition in derselben Zeile im Datensatz aufgezeichnet. Zwischen den Variablen sind keine Trennzeichen erforderlich. Durch die Spaltenposition ist jedoch festgelegt, welche Variable eingelesen wird.

Hinweis: Der Textassistent kann Unicode-Textdateien mit fester Breite nicht lesen. Mit dem Befehl `DATA LIST` können Sie Unicode-Dateien fester Breite lesen.

Enthält die erste Zeile der Datei die Variablennamen?

Die Werte in der angegebenen Zeilennummer werden zum Erstellen der Variablennamen verwendet. Werte, die nicht den Regeln für Variablennamen entsprechen, werden in gültige Variablennamen konvertiert.

Was ist das Dezimalzeichen?

Das Zeichen, das angibt, dass Dezimalwerte entweder ein Punkt oder ein Komma sein können.

Textassistent: Schritt 3 (durch Trennzeichen getrennte Dateien)

In diesem Schritt erhalten Sie Informationen zu Fällen. Ein Fall ist vergleichbar mit einem Datensatz in einer Datenbank. So ist zum Beispiel jede Person, die einen Fragebogen ausfüllt, ein Fall.

In welcher Zeile befindet sich der erste Fall in den Daten? Gibt die erste Zeile der Datendatei an, die Datenwerte enthält. Wenn die erste(n) Zeile(n) der Datendatei aussagekräftige Beschriftungen oder anderen Text und somit keine Datenwerte enthalten, ist dies *nicht* Zeile 1.

Wie sind die Fälle dargestellt? Gibt an, woran der Textassistent erkennt, wo jeder Fall endet und der nächste beginnt.

- **Jede Zeile stellt einen Fall dar.** Jede Zeile enthält nur einen Fall. Sehr häufig ist jeder Fall in einer einzigen Zeile enthalten. Hierbei kann es sich auch um eine sehr lange Zeile in einer Datendatei mit einer großen Anzahl von Variablen handeln. Wenn nicht alle Zeilen die gleiche Anzahl von Werten enthalten, wird die Anzahl der Variablen für jeden Fall durch die Zeile mit den meisten Datenwerten festgelegt. Fällen mit weniger Datenwerten werden fehlende Werte für die zusätzlichen Variablen zugewiesen.
- **Folgende Anzahl von Variablen stellt einen Fall dar.** Durch die festgelegte Anzahl von Variablen pro Fall wird dem Textassistenten mitgeteilt, an welcher Stelle eine Variable endet und die nächste beginnt. Eine Zeile kann mehrere Fälle enthalten, und Fälle können in der Mitte einer Zeile beginnen und in der nächsten Zeile fortgesetzt werden. Der Textassistent bestimmt das Ende jedes Falls unabhängig von der Anzahl der Zeilen anhand der Anzahl von eingelesenen Werten. Für jeden Fall müssen Datenwerte (oder durch Trennzeichen angezeigte fehlende Werte) für alle Variablen vorhanden sein. Ansonsten wird die Datendatei nicht ordnungsgemäß eingelesen.

Wie viele Fälle sollen importiert werden? Sie können alle Fälle der Datendatei, die ersten n Fälle (n ist eine von Ihnen festgelegte Zahl) oder eine Stichprobe mit einem bestimmten Prozentsatz der Fälle importieren. Da die Routine für Zufallsstichproben für jeden Fall eine unabhängige Pseudozufallsentscheidung trifft, entspricht der Prozentsatz der tatsächlich ausgewählten Fälle nur ungefähr dem angegebenen Prozentwert. Je mehr Fälle sich in der Datendatei befinden, desto eher entspricht der Prozentsatz ausgewählter Fälle dem angegebenen Prozentsatz.

Textassistent: Schritt 3 (Dateien mit Spalten fester Breite)

In diesem Schritt erhalten Sie Informationen zu Fällen. Ein Fall ist vergleichbar mit einem Datensatz in einer Datenbank. So ist zum Beispiel jede Person, die einen Fragebogen ausfüllt, ein Fall.

In welcher Zeile befindet sich der erste Fall in den Daten? Gibt die erste Zeile der Datendatei an, die Datenwerte enthält. Wenn die erste(n) Zeile(n) der Datendatei aussagekräftige Beschriftungen oder anderen Text und somit keine Datenwerte enthalten, ist dies *nicht* Zeile 1.

Wie viele Zeilen stellen einen Fall dar? Gibt an, woran der Textassistent erkennt, wo jeder Fall endet und der nächste beginnt. Jede Variable ist durch ihre Zeilennummer innerhalb des Falls und durch ihre Spaltenposition festgelegt. Sie müssen die Anzahl der Zeilen pro Fall angeben, damit die Daten richtig eingelesen werden können.

Wie viele Fälle sollen importiert werden? Sie können alle Fälle der Datendatei, die ersten n Fälle (n ist eine von Ihnen festgelegte Zahl) oder eine Stichprobe mit einem bestimmten Prozentsatz der Fälle importieren. Da die Routine für Zufallsstichproben für jeden Fall eine unabhängige Pseudozufallsentscheidung trifft, entspricht der Prozentsatz der tatsächlich ausgewählten Fälle nur ungefähr dem angegebenen Prozentwert. Je mehr Fälle sich in der Datendatei befinden, desto eher entspricht der Prozentsatz ausgewählter Fälle dem angegebenen Prozentsatz.

Textassistent: Schritt 4 (durch Trennzeichen getrennte Dateien)

Dieser Schritt gibt Trennzeichen und Textqualifikationszeichen an, die in der Textdatendatei verwendet werden. Sie können auch die Behandlung von führenden oder nachfolgenden Leerzeichen in Zeichenfolgewerten angeben.

Welches Zeichen trennt die Variablen?

Die Zeichen oder die Symbole, mit denen Datenwerte getrennt werden. Sie können eine beliebige Kombination aus Leerzeichen, Kommas, Semikolons, Tabulatoren und anderen Zeichen wählen. Mehrere aufeinander folgende Trennzeichen, die keine Datenwert einschließen, werden als fehlende Werte behandelt.

Was ist das Texterkennungszeichen?

Zeichen, mit denen Werte eingeschlossen werden, die Trennzeichen enthalten. Die Textqualifikationszeichen erscheinen am Anfang und am Ende des Werts, umschließen also den ganzen Wert.

Führende und nachfolgende Leerzeichen

Steuert die Behandlung von führenden oder nachfolgenden Leerzeichen in Zeichenfolgewerten.

Führende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Beginn der Zeichenfolgewerte werden entfernt.

Nachfolgende Leerzeichen aus Zeichenfolgewert entfernen

Leerzeichen am Ende eines Werts werden bei der Berechnung der definierten Breite von Zeichenfolgevariablen ignoriert. Wenn **Leerzeichen** als Trennzeichen ausgewählt ist, werden mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen nicht als mehrere Trennzeichen behandelt.

Textassistent: Schritt 4 (Dateien mit Spalten fester Breite)

In diesem Schritt zeigt der Textassistent einen Vorschlag an, wie die Variablen aus der Datendatei eingelesen werden. Sie können diesen Vorschlag ändern. Vertikale Linien im Vorschaufenster kennzeichnen die Positionen, von denen der Textassistent annimmt, dass sie den Anfang der einzelnen Variablen in der Datei kennzeichnen.

Fügen Sie erforderlichenfalls weitere Variablentrennlinien ein oder verschieben bzw. löschen Sie vorhandene Linien. Wenn für jeden Fall mehrere Zeilen verwendet werden, werden die Daten jeweils als eine einzige Zeile für jeden Fall angezeigt, wobei die nachfolgenden Zeilen am Ende der angezeigten Zeile angehängt werden.

Anmerkungen:

Bei computergenerierten Datendateien mit einem kontinuierlichen Fluss an Datenwerten ohne trennende Leerzeichen oder andere Zeichen kann es große Schwierigkeiten bereiten, zu bestimmen, wo die einzelnen Variablen beginnen. Bei dieser Art von Datendatei sind normalerweise Datendefinitionsdateien oder andere schriftliche Beschreibungen notwendig, in denen die Zeile und die Spalte für jede Variable aufgeführt sind.

Textassistent: Schritt 5

In diesem Schritt legen Sie fest, welcher Variablenname und welches Datenformat beim Einlesen der Variablen verwendet wird. Sie können auch Variablen angeben, die ausgeschlossen werden sollen.

Variablenname

Sie können die vom System vorgegebenen Variablennamen durch Ihre eigenen überschreiben. Beim Einlesen von Variablennamen aus der Datendatei werden Variablennamen, die nicht den Regeln für Variablennamen entsprechen, automatisch geändert. Wählen Sie im Vorschaufenster eine Variable aus und geben Sie dann einen Variablennamen ein.

Datenformat

Wählen Sie im Vorschaufenster eine Variable und wählen Sie ein Format aus der Liste aus.

- **Automatisch** legt das Datenformat auf der Basis einer Auswertung aller Datenwerte fest.
- Wählen Sie **Nicht importieren** aus, um eine Variable auszuschließen.

Prozentsatz der Werte, die das automatische Datenformat festlegen

Beim automatischen Format wird das Datenformat der einzelnen Variablen durch den Prozentsatz der Werte bestimmt, die dem Format entsprechen.

- Der Wert muss größer als 50 sein.
- Der zur Bestimmung des Prozentwerts verwendete gemeinsame Nenner ist die Anzahl der nicht leeren Werte der einzelnen Variablen.
- Wird für den angegebenen Prozentsatz der Werte kein konsistentes Format verwendet, wird der Variablen der Zeichenfolgedatentyp zugewiesen.
- Bei Variablen, denen auf der Basis des Prozentwerts ein numerisches Format (einschließlich Datums- und Uhrzeitformate) zugewiesen wird, wird Werten, die diesem Format nicht entsprechen, ein im System als fehlend definierter Wert zugewiesen.

Formatierungsoptionen

Die folgenden Formatierungsoptionen sind zum Lesen von Variablen verfügbar:

Automatisch

Das Format wird auf der Basis einer Auswertung aller Datenwerte festgelegt.

Numerisch

Gültige Werte sind Ziffern, ein führendes Plus- oder Minuszeichen und ein Dezimaltrennzeichen.

Zeichenfolge

Gültige Werte hierfür sind fast alle Zeichen, die auf der Tastatur eingegeben werden können, und eingebettete Leerzeichen. Bei Dateien mit Trennzeichen können Sie die Anzahl der Zeichen im Wert angeben, bis zu maximal 32.767. In der Standardeinstellung wird der Wert für die Zeichenanzahl auf die längste Zeichenfolge gesetzt, die für die gewählte(n) Variable(n) in den ersten 250 Zeilen der Datei gefunden werden kann. Bei Dateien mit Spalten fester Breite wird die Zeichenanzahl der Zeichenfolgen durch die Anordnung der Variablentrennlinien bestimmt.

Datum/Uhrzeit

Zu den gültigen Werten zählen Daten im allgemeinen Format *tt-mm-jjjj*, *mm/tt/jjjj*, *tt.mm.jjjj*, *jjjj/mm/tt*, *hh:mm:ss* und eine Vielzahl anderer Formate für das Datum und die Uhrzeit. Monate können durch arabische oder römische Ziffern und dreibuchstabige Abkürzungen dargestellt oder vollständig ausgeschrieben werden. Wählen Sie ein Datumsformat aus der Liste aus.

Dollar

Als zulässige Werte gelten Ziffern mit optionalem führendem Dollarzeichen und optionalen Kommas als Tausendertrennzeichen.

Komma

Als gültige Werte hierfür gelten Zahlen, in denen Dezimalstellen durch einen Punkt wiedergegeben und Kommas als Tausendertrennzeichen verwendet werden.

Punkt

Als gültige Werte hierfür gelten Zahlen, in denen Dezimalstellen durch ein Komma wiedergegeben und Punkte als Tausendertrennzeichen verwendet werden.

Nicht importieren

Die gewählte(n) Variable(n) in der Datendatei wird/werden übersprungen.

Anmerkung: Werte, die unzulässige Zeichen für das ausgewählte Format enthalten, werden als fehlende Werte behandelt. Werte, in denen eines der angegebenen Trennzeichen enthalten ist, werden als Mehrfachwerte behandelt.

Textassistent: Schritt 6

Dies ist der letzte Schritt im Textassistenten. Sie können Ihre Spezifikationen in einer Datei speichern, die beim Importieren ähnlicher Textdatendateien verwendet werden soll. Sie können die vom Textassistenten generierte Syntax auch in ein Syntaxfenster einfügen. Sie können die Syntax dann anpassen und/oder speichern, um sie bei anderen Sitzungen oder Produktionsjobs einsetzen zu können.

Daten in lokalen Zwischenspeicher. Ein Datencache ist eine vollständige Kopie der Datendatei, die im temporären Plattenspeicherplatz gespeichert ist. Zwischenspeichern der Datendatei kann die Leistung verbessern.

Einlesen von Datenbankdateien

Sie können Daten aus jedem Datenbankformat einlesen, für das Sie einen Datenbanktreiber haben. Im lokalen Analysemodus müssen die erforderlichen Treiber auf Ihrem lokalen Computer installiert werden. Im Modus für verteilte Analysen (verfügbar mit IBM SPSS Statistics Server) müssen die Treiber auf dem fernen Server installiert sein. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 4, „Modus für verteilte Analysen“](#), auf Seite 45.

Hinweis: Wenn Sie die Windows-64-Bit-Version von IBM SPSS Statistics ausführen, können Sie Excel-, Access- oder dBASE-Datenbankquellen nicht lesen, obwohl sie möglicherweise in der Liste der verfügbaren Datenbankquellen angezeigt werden. Die 32-Bit-ODBC-Treiber für diese Produkte sind nicht kompatibel.

So lesen Sie Datenbankdateien ein:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Daten importieren > Datenbank > Neue Abfrage...

2. Wählen Sie die Datenquelle aus.
3. Falls erforderlich (abhängig von der Datenquelle), wählen Sie die Datenbankdatei aus und/oder geben Sie einen Anmeldenamen, ein Kennwort und andere Informationen ein.
4. Wählen Sie die Tabelle(n) und Felder aus. Bei OLE DB-Datenquellen (nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar) können Sie nur eine Tabelle auswählen.
5. Legen Sie gegebenenfalls Beziehungen zwischen den Tabellen fest.
6. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
 - Geben Sie Auswahlkriterien für die Daten an.
 - Fügen Sie eine Aufforderung für Benutzereingaben hinzu, um eine Parameterabfrage zu erstellen
 - Speichern Sie die erstellte Abfrage, bevor Sie sie ausführen.

Verbindungspooling

Wenn Sie in derselben Sitzung oder in demselben Job mehrmals auf dieselbe Datenbankquelle zugreifen, können Sie Ihre Leistung durch Verbindungspooling verbessern.

1. Fügen Sie im letzten Schritt des Assistenten die Befehlssyntax in ein Syntaxfenster ein.
2. Fügen Sie am Ende der in Anführungszeichen gesetzten Zeichenfolge `CONNECT Pooling=true` hinzu.

So bearbeiten Sie gespeicherte Datenbankabfragen:

1. Wählen Sie aus den Menüs:
 - Datei > Daten importieren > Datenbank > Abfrage bearbeiten...**
2. Wählen Sie die Abfragedatei (*.spq) aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Zum Erstellen einer neuen Abfrage folgen Sie den Anweisungen.

So lesen Sie Datenbankdateien mit gespeicherten Abfragen ein:

1. Wählen Sie aus den Menüs:
 - Datei > Daten importieren > Datenbank > Abfrage ausführen...**
2. Wählen Sie die auszuführende Abfragedatei (*.spq) aus.
3. Falls erforderlich (abhängig von der Datenbankdatei), geben Sie einen Anmeldenamen und ein Kennwort ein.
4. Wenn für die Abfrage eine Eingabeaufforderung definiert wurde, müssen Sie gegebenenfalls weitere Informationen eingeben (beispielsweise das Quartal, für das Sie die Verkaufszahlen abrufen möchten).

Auswählen einer Datenquelle

Wählen Sie im ersten Bildschirm des Datenbankassistenten den Typ der einzulesenden Datenquelle aus.

ODBC-Datenquellen

Wenn Sie noch keine ODBC-Datenquelle konfiguriert haben oder eine neue Datenquelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf **ODBC-Datenquelle hinzufügen**.

- Bei Linux-Betriebssystemen ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. ODBC-Datenquellen werden in *odbc.ini* angegeben und für die *ODBCINI*-Umgebungsvariablen muss der Speicherort der betreffenden Datei festgelegt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Ihren Datenbanktreibern.
- Im Modus für verteilte Analysen (verfügbar mit IBM SPSS Statistics Server) steht diese Schaltfläche nicht zur Verfügung. Wenn Sie Datenquellen im Modus für verteilte Analysen hinzufügen möchten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Eine ODBC-Datenquelle besteht aus zwei essentiellen Informationen: dem Treiber, der zum Zugreifen auf die Daten verwendet wird, und dem Speicherort der Datenbank, auf die Sie zugreifen möchten.

Wenn Sie Datenquellen definieren möchten, muss der entsprechende Treiber installiert sein. Auf den Installationsdatenträgern sind Treiber für eine Vielzahl von Datenbankformaten enthalten.

Auswählen von Datenfeldern

Mit dem Schritt "Daten auswählen" wird gesteuert, welche Tabellen und Felder eingelesen werden sollen. Datenbankfelder (Spalten) werden als Variablen gelesen.

Wenn in einer Tabelle eine beliebige Anzahl von Feldern ausgewählt wurde, werden im nächsten Fenster des Datenbankassistenten alle Felder dieser Tabelle angezeigt. Es werden jedoch nur die in diesem Schritt ausgewählten Felder als Variablen importiert. Auf diese Weise können Sie Joins zwischen Tabellen erstellen und Kriterien festlegen, indem Sie die Felder verwenden, die nicht importiert werden.

Feldnamen anzeigen. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) links neben dem Namen einer Tabelle, wenn Sie die Felder in dieser Tabelle einblenden möchten. Klicken Sie auf das Minuszeichen (-) links neben dem Namen einer Tabelle, wenn Sie die Felder ausblenden möchten.

Feld hinzufügen. Doppelklicken Sie in der Liste "Verfügbare Tabellen" auf das entsprechende Feld oder ziehen Sie dieses in das Listenfeld "Felder in dieser Reihenfolge einlesen". Sie können die Reihenfolge der Felder ändern, indem Sie diese in der Liste der Felder ziehen und ablegen.

Feld entfernen. Doppelklicken Sie in der Liste "Felder in dieser Reihenfolge einlesen" auf das entsprechende Feld oder ziehen Sie dieses in das Listenfeld "Verfügbare Tabellen".

Feldnamen sortieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die verfügbaren Felder im Datenbankassistenten in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Standardmäßig werden in der Liste der verfügbaren Tabellen nur Standarddatenbanktabellen angezeigt. Sie können festlegen, welche Art von Elementen in der Liste angezeigt werden sollen:

- **Tabellen.** Standarddatenbanktabellen.
- **Ansichten.** Ansichten sind virtuelle oder dynamische "Tabellen", die durch Abfragen definiert werden. Dazu können Joins mehrerer Tabellen und/oder Felder gehören, die aus Berechnungen auf der Grundlage der Werte in anderen Feldern abgeleitet wurden.
- **Synonyme.** Ein Synonym ist ein Alias für eine Tabelle oder eine Ansicht und wird normalerweise in einer Abfrage definiert.
- **Systemtabellen.** Systemtabellen definieren Datenbankeigenschaften. In einigen Fällen können Standarddatenbanktabellen als Systemtabellen klassifiziert sein und nur bei Auswahl dieser Option angezeigt werden. Der Zugriff auf eigentliche Systemtabellen ist häufig auf Datenbankadministratoren beschränkt.

Hinweis: Bei OLE DB-Datenquellen (nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar) können Sie Felder nur aus einer einzigen Tabelle auswählen. Joins zwischen mehreren Tabellen werden bei OLE-DB-Datenquellen nicht unterstützt.

Erstellen einer Beziehung zwischen Tabellen

Im Schritt "Beziehungen festlegen" können Sie für ODBC-Datenquellen die Beziehungen zwischen den Tabellen festlegen. Wenn Felder aus mehr als einer Tabelle ausgewählt sind, müssen Sie mindestens einen Join festlegen.

Herstellen von Beziehungen. Zum Erstellen von Beziehungen ziehen Sie ein Feld aus einer beliebigen Tabelle auf das Feld, mit dem Sie dieses verknüpfen möchten. Im Datenbankassistenten wird dann eine **Joinlinie** zwischen den beiden Feldern angezeigt. Diese stellt die Beziehung dar. Die Datentypen der beiden Felder müssen übereinstimmen.

Tabellen automatisch verknüpfen. Hierbei wird versucht, Tabellen anhand von Primär-/Fremdschlüsseln oder übereinstimmenden Feldnamen und Datentypen automatisch zu verknüpfen.

Jointyp. Wenn der von Ihnen eingesetzte Treiber Outer Joins unterstützt, können Sie Inner Joins, linke Outer Joins und rechte Outer Joins festlegen.

- **Inner Joins.** Ein Inner Join enthält nur die Zeilen, bei denen die verbundenen Felder übereinstimmen. In diesem Beispiel werden alle Zeilen mit übereinstimmenden ID-Werten in beiden Tabellen berücksichtigt.
- **Outer Joins.** Mit einem Inner Join lassen sich Zuordnungen in Tabellen herstellen, die in einer 1:1-Beziehung stehen. Mit einem Outer Join sind zusätzlich Zuordnungen von Tabellen in einer 1:n-Beziehung möglich. So können Sie beispielsweise eine Tabelle mit nur wenigen Datensätzen, die Datenwerte und entsprechende beschreibende Beschriftungen darstellen, einer Tabelle mit hunderten oder tausenden Datensätzen zuordnen, die Teilnehmer an einer Umfrage darstellen. Ein linker Outer Join enthält alle Datensätze aus der Tabelle auf der linken Seite und nur die Datensätze aus der Tabelle auf der rechten Seite, bei denen die verknüpften Felder übereinstimmen. In einem rechten Outer Join werden alle Datensätze aus der Tabelle auf der rechten Seite und nur die Datensätze aus der Tabelle auf der linken Seite importiert, bei denen die verknüpften Felder übereinstimmen.

Berechnen neuer Felder

Wenn Sie sich im verteilten Modus befinden und eine Verbindung zu einem fernen Server besteht (verfügbar bei IBM SPSS Statistics Server), können Sie neue Felder berechnen, bevor Sie die Daten in IBM SPSS Statistics einlesen.

Sie können neue Felder auch nach dem Einlesen der Daten in IBM SPSS Statistics berechnen, jedoch kann das Berechnen neuer Felder in der Datenbank bei großen Datenquellen Zeit sparen.

Neuer Feldname. Der Name muss den Regeln für IBM SPSS Statistics-Variablenamen entsprechen.

Ausdruck. Geben Sie den Ausdruck zum Berechnen des neuen Felds ein. Sie können vorhandene Feldnamen aus der Liste **Felder** und Funktionen aus der Liste **Funktionen** ziehen.

Beschränkung der gelesenen Fälle

Im Schritt "Beschränkung der gelesenen Fälle" können Sie Kriterien festlegen, mit denen Subsets von Fällen (Zeilen) ausgewählt werden. Im Allgemeinen werden zum Beschränken von Fällen die Kriterien in die Kriterientabelle eingegeben. Kriterien bestehen aus zwei Ausdrücken und einer zwischen diesen festgelegten Beziehung. Die Ausdrücke geben für jeden Fall die Werte *Wahr*, *Falsch* oder *Fehlend* zurück.

- Wenn als Ergebnis der Wert *Wahr* vorliegt, wird der Fall ausgewählt.
- Wenn als Ergebnis der Wert *Falsch* oder *Fehlend* vorliegt, wird der Fall nicht ausgewählt.
- Bei den meisten Kriterien wird mindestens einer der sechs Vergleichsoperatoren (<, >, <=, >=, = und <>) verwendet.
- Bedingte Ausdrücke können Feldnamen, Konstanten, arithmetische Operatoren, numerische und andere Funktionen sowie logische Variablen enthalten. Sie können Felder, die nicht importiert werden sollen, als Variablen verwenden.

Wenn Sie ein Kriterium erstellen möchten, benötigen Sie mindestens zwei Ausdrücke und eine zwischen den Ausdrücken festgelegte Beziehung, um diese Ausdrücke zu verbinden.

1. Wenn Sie einen Ausdruck erstellen möchten, wählen Sie eine der folgenden Methoden aus:

- Geben Sie in einer Ausdruckszelle Feldnamen, Konstanten, arithmetische Operatoren, numerische und andere Funktionen oder logische Variablen ein.
- Doppelklicken Sie in der Liste "Felder" auf das Feld.
- Ziehen Sie das Feld aus der Liste "Felder" auf eine Ausdruckszelle.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einer beliebigen aktiven Ausdruckszelle ein Feld aus.

2. Um einen relationalen Operator (z. B. = oder >) auszuwählen, setzen Sie die Einfügemarke in die Beziehungszelle und geben Sie entweder den Operator manuell ein oder wählen Sie diesen im Dropdown-Menü aus.

Wenn das SQL WHERE-Klauseln mit Ausdrücken für die Fallauswahl enthält, müssen die Datums- und Zeitangaben in Ausdrücken auf spezielle Weise angegeben werden (einschließlich der in den Beispielen zu sehenden geschweiften Klammern):

- Für Datumsangaben gilt die folgende allgemeine Form `{d 'jjj-mm-tt'}`.
- Für Uhrzeitangaben gilt die folgende allgemeine Form `{t 'hh:mm:ss'}`.
- Für Datums- und Uhrzeitangaben (Zeitmarken) gilt die folgende allgemeine Form: `{ts 'jjjj-mm-tt hh:mm:ss'}`.
- Der gesamte Datums- und/oder Zeitwert muss in einfache Anführungsstriche eingeschlossen sein. Jahre müssen in vierstelliger Form angegeben werden und Datums- und Uhrzeitangaben müssen für jeden Bereich des Werts zwei Ziffern enthalten. Der erste Januar 2005, 1:05 Uhr würde also wie folgt angegeben:
`{ts '2005-01-01 01:05:00'}`

Funktionen. Eine Auswahl an integrierten arithmetischen und logischen Funktionen sowie Zeichenfolge-, Datums- und Zeit-SQL-Funktionen wird bereitgestellt. Sie können diese Funktionen aus der Liste auswählen und in den Ausdruck ziehen oder beliebige gültige SQL-Funktionen eingeben. Informationen zu den gültigen SQL-Funktionen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Datenbank.

Zufallsstichproben verwenden. Mit dieser Option wird aus der Datenquelle eine Zufallsstichprobe von Fällen ausgewählt. Bei großen Datenquellen soll die Anzahl der Fälle möglicherweise auf eine kleine, repräsentative Auswahl begrenzt werden, womit die Laufzeit von Prozeduren beträchtlich verringert werden kann. Integrierte Zufallsstichproben sind, falls für die Datenquelle verfügbar, schneller als IBM SPSS Statistics-Zufallsstichproben, da bei IBM SPSS Statistics-Zufallsstichproben noch die gesamte Datenquelle gelesen werden muss, um eine Zufallsstichprobe zu extrahieren.

- *Ungefähr.* Erstellt eine Zufallsstichprobe, die ungefähr den angegebenen Prozentsatz aller Fälle enthält. Da diese Routine für jeden Fall eine unabhängige Pseudozufallsentscheidung trifft, entspricht der Prozentsatz der tatsächlich ausgewählten Fälle dem angegebenen Prozentsatz nur ungefähr. Je mehr Fälle sich in der Datendatei befinden, desto eher entspricht der Prozentsatz ausgewählter Fälle dem angegebenen Prozentsatz.
- *Exakt.* Wählt eine Zufallsstichprobe der angegebenen Anzahl von Fällen aus der angegebenen Gesamtzahl von Fällen aus. Wenn die angegebene Gesamtanzahl der Fälle größer als die Anzahl der Fälle in der Datendatei ist, enthält die Zufallsstichprobe proportional weniger Fälle als angefordert wurden.

Hinweis: Bei Zufallsstichproben steht die Aggregation (verfügbar im Modus für verteilte Analysen mit IBM SPSS Statistics Server) nicht zur Verfügung.

Wert abfragen. Zum Erstellen einer **Parameterabfrage** können Sie in die Abfrage eine Eingabeaufforderung integrieren. Bei Ausführen der Abfrage werden die Benutzer dann aufgefordert, anhand der dieser Angaben Informationen einzugeben. Eingabeaufforderungen können in Situationen nützlich sein, in denen verschiedene Ansichten derselben Daten benötigt werden. Sie möchten beispielsweise die Verkaufszahlen für verschiedene Rechnungsjahre unter Verwendung derselben Abfrage einsehen.

3. Setzen Sie die Einfügemarke in eine beliebige Ausdruckszelle und klicken Sie zum Erstellen einer Eingabeaufforderung auf **Wert abfragen**.

Erstellen einer Parameterabfrage

Im Schritt "Wert abfragen" können Sie ein Dialogfeld erstellen, in dem die Benutzer bei jedem neuen Ausführen einer Abfrage aufgefordert werden, die entsprechenden Informationen einzugeben. Diese Funktion ist nützlich, wenn dieselbe Datenquelle anhand von verschiedenen Kriterien abgefragt werden soll.

Geben Sie zum Erstellen einer Eingabeaufforderung den Aufforderungstext und einen Standardwert ein. Der Aufforderungstext wird immer dann angezeigt, wenn ein Benutzer die Abfrage ausführt. Der Text sollte die Art der einzugebenden Information beschreiben. Wenn der Benutzer nicht aus einer Liste auswählt, sollte der Text einen Hinweis darauf geben, wie die Eingabe formatiert werden soll. Ein Beispiel ist wie folgt: **Geben Sie ein Quartal ein (Q1, Q2, Q3, ...)**.

Auswahl aus Liste durch den Benutzer. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Benutzer auf die Auswahl der von Ihnen bereitgestellten Werte beschränkt. Stellen Sie sicher, dass die Werte durch Zeilenumbrüche getrennt sind.

Datentyp. Wählen Sie hier den zu verwendenden Datentyp aus (**Numerisch**, **Zeichenfolge** oder **Datum**).

Werte für Datum und Uhrzeit müssen in einer speziellen Weise eingegeben werden:

- Datumswerte müssen das allgemeine Format jjjj-mm-tt verwenden.
- Zeitwerte müssen das allgemeine Format hh:mm:ss verwenden.
- Datums-/Zeitwerte (Zeitmarken) müssen das allgemeine Format jjjj-mm-tt hh:mm:ss verwenden.

Aggregieren von Daten

Wenn Sie sich im Modus für verteilte Analysen befinden und eine Verbindung zu einem fernen Server besteht (mit IBM SPSS Statistics Server verfügbar), können Sie die Daten vor dem Einlesen in IBM SPSS Statistics aggregieren.

Die Daten können auch nach dem Einlesen in IBM SPSS Statistics aggregiert werden; bei umfangreichen Datenquellen kann die vorherige Aggregation jedoch beträchtlich Zeit sparen.

1. Um aggregierte Daten zu erstellen, wählen Sie eine oder mehrere Breakvariablen aus, die definieren, wie die Fälle gruppiert werden.
2. Wählen Sie mindestens eine aggregierte Variable aus.
3. Wählen Sie für jede Aggregationsvariable eine Aggregationsfunktion aus.
4. Sie können bei Bedarf auch eine Variable anlegen, welche die Anzahl der Fälle in jeder Breakgruppe enthält.

Hinweis: Bei IBM SPSS Statistics-Zufallsstichproben ist die Aggregation nicht verfügbar.

Definieren von Variablen

Variablenamen und -beschriftungen. Der vollständige Name des Datenbankfelds (der Spalte) wird als Variablenbeschriftung verwendet. Wenn Sie keine Änderungen an den Variablennamen vornehmen, weist der Datenbankassistent jeder Spalte der Datenbank selbständig einen Variablenamen zu. Bei der Vergabe von Variablenamen werden die beiden folgenden Verfahren eingesetzt:

- Wenn der Name des Datenbankfelds einen gültigen und eindeutigen Variablenamen ergibt, wird er als Variablenname verwendet.
- Wenn der Name des Datenbankfelds nicht einen gültigen, eindeutigen Variablenamen bildet, wird automatisch ein neuer eindeutiger Name generiert.

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um den Variablenamen zu bearbeiten.

Umwandeln von Zeichenfolgen in numerische Werte. Wählen Sie das Feld **Als numerisch umcodieren** bei einer Zeichenfolgevariablen aus, wenn diese automatisch in eine numerische Variable umgewandelt werden soll. Zeichenfolgewerte werden anhand der alphabetischen Reihenfolge der ursprünglichen Werte in fortlaufende, ganzzahlige Werte umgewandelt. Die ursprünglichen Werte werden als Wertbeschriftungen für die neuen Variablen beibehalten.

Breite für Zeichenfolgfelder mit Variablenbreite. Mit dieser Option wird die Breite der Zeichenfolgewerte mit Variablenbreite gesteuert. Standardmäßig beträgt die Breite 255 Byte und nur die ersten 255 Byte (in der Regel 255 Zeichen bei Single-Byte-Sprachen) werden gelesen. Die Breite kann bis zu 32.767 Byte umfassen. In der Regel sollen Zeichenfolgewerte zwar nicht gekürzt werden, aber auch übermäßig große Werte sollten vermieden werden, weil dies zu Leistungseinbußen bei der Verarbeitung führt.

Zeichenfolgelängen anhand beobachteter Werte minimieren. Setzt die Länge der einzelnen Zeichenfolgervariablen auf den längsten beobachteten Wert.

Sortieren von Fällen

Wenn Sie sich im Modus für verteilte Analysen befinden und eine Verbindung zu einem fernen Server besteht (mit IBM SPSS Statistics Server verfügbar), können Sie die Daten vor dem Einlesen in IBM SPSS Statistics sortieren.

Die Daten können auch nach dem Einlesen in IBM SPSS Statistics sortiert werden; bei umfangreichen Datenquellen kann die vorherige Sortierung jedoch beträchtlich Zeit sparen.

Ergebnisse

Im Schritt "Ergebnisse" wird die SQL-SELECT-Anweisung der Abfrage angezeigt.

- Sie können die SQL-SELECT-Anweisung vor dem Ausführen der Abfrage bearbeiten. Wenn Sie jedoch auf die Schaltfläche **Zurück** klicken, um Änderungen in vorangegangenen Schritten vorzunehmen, gehen die Änderungen an der SELECT-Anweisung verloren.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Abfrage in Datei speichern**, um die Abfrage für eine zukünftige Verwendung zu speichern.
- Um die vollständige Syntax für GET DATA in ein Syntaxfenster einzufügen, wählen Sie **Zur weiteren Bearbeitung in den Syntaxeditor einfügen** aus. Durch einfaches Kopieren und Einfügen der SELECT-Anweisung aus dem Ergebnisfeld wird nicht die erforderliche Befehlssyntax eingefügt.

Hinweis: Die eingefügte Syntax enthält in jeder SQL-Zeile, die vom Assistenten erzeugt wurde, ein Leerzeichen vor dem schließenden Anführungszeichen. Diese Leerzeichen sind nicht überflüssig. Bei der Verarbeitung des Befehls werden alle Zeilen in der SQL-Anweisung zusammengeführt. Ohne das Leerzeichen würde das letzte Zeichen in einer Zeile übergangslos am ersten Zeichen in der jeweils nachfolgenden Zeile "kleben".

Einlesen von Cognos BI-Daten

Wenn Sie Zugriff auf einen IBM Cognos Business Intelligence-Server haben, können Sie IBM Cognos Business Intelligence-Datenpakete und -Listenberichte in IBM SPSS Statistics einlesen.

So lesen Sie IBM Cognos Business Intelligence-Daten ein:

Wichtig: Cognos BI-Daten werden nicht vollständig importiert, wenn keine Cognos Analytics-Administratorlizenz vorhanden ist. Sie müssen vor dem Importieren von Cognos BI-Daten entweder bereits eine Cognos Analytics-Administratorlizenz besitzen oder eine erwerben. Benutzer, die Cognos BI-Daten importieren, müssen ihre Rolle als "Systemadministrator" festlegen. Weitere Informationen zu Lizenzrollen in Cognos Analytics finden Sie unter [Wie können Sie Benutzer auf der Basis ihrer Lizenzberechtigungsklassen in Cognos Analytics \(Version 11.0.0 bis 11.0.6\) einschränken?](#).

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Daten importieren > Cognos Business Intelligence

2. Geben Sie die URL für die Verbindung mit dem IBM Cognos Business Intelligence-Server an.
3. Geben Sie den Speicherort des Datenpakets bzw. des Berichts an.
4. Wählen Sie die einzulesenden Datenfelder bzw. den einzulesenden Bericht aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie Filter für Datenpakete aus.
- Importieren Sie aggregierte Daten anstelle von Rohdaten.
- Geben Sie Parameterwerte an.

Modus Dient zur Angabe des einzulesenden Informationstyps: **Daten** oder **Bericht**. Der einzige Berichtstyp, der eingelesen werden kann, sind Listenberichte.

Verbindung. Die URL des Cognos Business Intelligence-Servers. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Details einer neuen Cognos-Verbindung zu definieren, aus der Sie Daten oder Berichte importieren können. Weitere Informationen finden Sie in [„Cognos-Verbindungen“](#) auf Seite 22.

Lage. Der Speicherort des einzulesenden Pakets bzw. Berichts. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um eine Liste verfügbarer Quellen für den Import von Inhalten anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie in [„Cognos-Speicherort“](#) auf Seite 22.

Inhalt. Zeigt bei Daten die verfügbaren Datenpakete und Filter an. Bei Berichten werden die verfügbaren Berichte angezeigt.

Zu importierende Felder. Bei Datenpaketen können Sie die einzuschließenden Felder auswählen und in diese Liste verschieben.

Zu importierender Bericht. Bei Berichten können Sie den zu importierenden Listenbericht auswählen. Bei dem Bericht muss es sich um einen Listenbericht handeln.

Anzuwendende Filter. Bei Datenpaketen können Sie die anzuwendenden Filter auswählen und in diese Liste verschieben.

Parameter. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, sind für das ausgewählte Objekt Parameter definiert. Mit Parametern können Sie vor dem Import der Daten Anpassungen vornehmen (beispielsweise eine parametrisierte Berechnung durchführen). Wenn Parameter definiert sind, jedoch keine Standardwerte angegeben wurden, wird auf der Schaltfläche ein Warndreieck angezeigt.

Vor dem Ausführen des Imports Daten aggregieren. Wenn bei Datenpaketen Aggregation im Paket definiert ist, können Sie anstelle der Rohdaten die aggregierten Daten importieren.

Cognos-Verbindungen

Im Dialogfeld "Cognos-Verbindungen" werden die URL des IBM Cognos Business Intelligence-Servers sowie etwaige erforderliche zusätzliche Berechtigungsnachweise angegeben.

Cognos-Server-URL. Die URL des IBM Cognos Business Intelligence-Servers. Dies ist der Wert der Umgebungseigenschaft "External dispatcher URI" (Externe Dispatcher-URI) der IBM Cognos-Konfiguration auf dem Server. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.

Modalwert. Wählen Sie **Berechtigungsnachweise festlegen** aus, wenn Sie sich mit einem bestimmten Namespace, Benutzernamen und Kennwort anmelden müssen (z. B. als Administrator). Wählen Sie **Anonyme Verbindung verwenden** aus, um sich ohne Benutzerberechtigungs-nachweise anzumelden. Sie füllen in diesem Fall keine weiteren Felder aus. Wählen Sie **Gespeicherte Berechtigungsnachweise** aus, wenn Sie die Anmeldeinformationen aus einem gespeicherten Berechtigungsnachweis verwenden wollen. Um einen gespeicherten Berechtigungsnachweis zu verwenden, müssen Sie mit dem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services verbunden sein, das den Berechtigungsnachweis enthält. Nachdem Sie die Verbindung zum Repository hergestellt haben, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Liste der verfügbaren Berechtigungsnachweise anzuzeigen.

Namespace-ID. Der Sicherheitsanbieter für die Authentifizierung, der für die Anmeldung beim Server verwendet wird. Der Authentifizierungsanbieter dient dazu, Benutzer, Gruppen und Rollen zu definieren und zu verwalten und den Authentifizierungsprozess zu steuern.

Benutzername. Geben Sie den Benutzernamen ein, mit dem die Anmeldung beim Server erfolgen soll.

Kennwort. Geben Sie das Kennwort ein, das zum angegebenen Benutzernamen gehört.

Als Standard speichern. Speichert diese Einstellungen als Standardeinstellungen, damit Sie sie nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.

Cognos-Speicherort

Im Dialogfeld "Speicherort angeben" können Sie ein Cognos-Paket angeben, aus dem Daten importiert werden sollen, bzw. ein Paket oder einen Ordner, aus dem Berichte importiert werden sollen. Hier werden die öffentlichen Ordner angezeigt, die für Sie verfügbar sind. Wenn Sie im Hauptdialogfeld die Option **Daten** auswählen, werden in der Liste Ordner angezeigt, die Datenpakete enthalten. Wenn Sie im Hauptdialogfeld die Option **Bericht** auswählen, werden in der Liste Ordner angezeigt, die Listenberichte enthalten. Wählen Sie den gewünschten Speicherort durch Navigieren in der Ordnerstruktur aus.

Angeben von Parametern für Daten bzw. Berichte

Wenn Parameter definiert wurden, entweder für ein Datenobjekt oder für einen Bericht, können Sie Werte für diese Parameter angeben, bevor Sie die Daten bzw. den Bericht importieren. Ein Beispiel für Parameter für einen Bericht wären die Anfangs- und Enddaten für die Berichtsinhalte.

Name. Der Name des Parameters laut Angabe in der IBM Cognos Business Intelligence-Datenbank.

Typ. Eine Beschreibung des Parameters.

Wert. Der dem Parameter zuzuweisende Wert. Doppelklicken Sie zur Eingabe bzw. Bearbeitung eines Werts auf die entsprechende Zelle in der Tabelle. Hier werden keine Werte validiert, etwaige ungültige Werte werden somit während der Ausführung entdeckt.

Ungültige Parameter automatisch aus Tabelle entfernen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt und entfernt alle ungültigen Parameter, die im Datenobjekt bzw. Bericht gefunden werden.

Ändern von Variablennamen

Bei IBM Cognos Business Intelligence-Datenpaketen werden die Feldnamen im Paket automatisch in gültige Variablennamen umgewandelt. Sie können die Standardnamen im Dialogfeld "Cognos-Daten lesen" auf der Registerkarte "Felder" überschreiben. Die Namen müssen eindeutig sein und den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Variablennamen](#)“ auf Seite 55.

Einlesen von Cognos TM1-Daten

Wenn Sie Zugriff auf eine IBM Cognos TM1-Datenbank haben, können Sie TM1-Daten aus einer angegebenen Ansicht in IBM SPSS Statistics importieren. Die Daten aus dem mehrdimensionalen OLAP-Würfel aus TM1 werden abgeflacht, wenn sie in SPSS Statistics eingelesen werden.

Wichtig: Zum Aktivieren des Austauschs von Daten zwischen SPSS Statistics und TM1 müssen Sie die folgenden drei Prozesse von SPSS Statistics auf den TM1-Server kopieren: `ExportToSPSS.pro`, `ImportFromSPSS.pro` und `SPSSCreateNewMeasures.pro`. Damit diese Prozesse dem TM1-Server hinzugefügt werden, müssen Sie sie in das Datenverzeichnis des TM1-Servers kopieren und den TM1-Server erneut starten. Diese Dateien sind im Verzeichnis `common/scripts/TM1` unter dem Installationsverzeichnis von SPSS Statistics verfügbar.

Einschränkung:

- Die TM1-Ansicht, aus der Sie importieren, muss mindestens ein Element aus einer Maßdimension enthalten.
- Die Daten, die aus TM1 importiert werden sollen, müssen im UTF-8-Format vorliegen.

Alle Daten in der angegebenen TM1-Ansicht werden importiert. Es empfiehlt sich daher, die Ansicht auf die Daten zu beschränken, die für die Analyse erforderlich sind. Die erforderliche Filterung der Daten erfolgt am besten in TM1, z. B. im TM1 Subset Editor.

So lesen Sie TM1-Daten ein:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Daten importieren > Cognos TM1

2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem TM1 Performance Management-System her.
3. Melden Sie sich am TM1-Server an.
4. Wählen Sie einen TM1-Cube und anschließend die Ansicht aus, die Sie importieren wollen.

Optional können Sie die Standardnamen der SPSS Statistics-Variablen überschreiben, die aus den Namen der TM1-Dimensionen und Maßen erstellt werden.

PM-System

Die URL des Performance Management-Systems mit dem TM1-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen. Das Performance Management-System ist für alle TM1-Server als eine einzige URL definiert. Über diese URL können alle TM1-Server, die in Ihrer Umgebung installiert sind und ausgeführt werden, erkannt werden und es kann auf sie zugegriffen werden. Geben Sie die URL ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

TM1-Server

Wenn die Verbindung zum Performance Management-System hergestellt wurde, wählen Sie den Server aus, der die zu importierenden Daten enthält, und klicken Sie auf **Anmelden**. Wenn Sie noch keine Verbindung zu diesem Server hergestellt hatten, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Benutzername und Kennwort

Wählen Sie diese Option aus, um sich mit einem bestimmten Benutzernamen und Kennwort anzumelden. Wenn der Server Authentifizierungsmodus 5 (IBM Cognos-Sicherheit) verwendet, wählen Sie in der Liste der verfügbaren Namespaces den Namespace aus, der den Provider der Sicherheitsauthentifizierung angibt.

Gespeicherter Berechtigungsnachweis

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Anmeldeinformationen aus einem gespeicherten Berechtigungsnachweis verwenden wollen. Um einen gespeicherten Berechtigungsnachweis zu verwenden, müssen Sie mit dem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services verbunden sein, das den Berechtigungsnachweis enthält. Nachdem Sie die Verbindung zum Repository hergestellt haben, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Liste der verfügbaren Berechtigungsnachweise anzuzeigen.

Zu importierende TM1-Cube-Ansicht auswählen

Listet die Namen der Cubes auf dem TM1-Server aus, aus denen Daten importiert werden können. Doppelklicken Sie auf einen Cube, um eine Liste der Ansichten anzuzeigen, die Sie importieren können. Wählen Sie eine Ansicht aus und klicken Sie auf den Rechtspfeil, um ihn in das Feld **Zu importierende Ansicht** zu verschieben.

Spaltendimension(en)

Listet die Namen der Spaltendimensionen in der ausgewählten Ansicht auf.

Zeilendimension(en)

Listet die Namen der Zeilendimensionen in der ausgewählten Ansicht auf.

Kontextdimension(en)

Listet die Namen der Kontextdimensionen in der ausgewählten Ansicht auf.

Anmerkung:

- Beim Importieren der Daten wird für jede reguläre Dimension und für jedes Element in der Maßdimension eine separate SPSS Statistics-Variablen erstellt.
- Leere Zellen und Zellen mit einem Wert von Null in TM1 werden in den systemdefiniert fehlenden Wert umgewandelt.
- Zellen mit Zeichenfolgewerten, die nicht in einen numerischen Wert umgewandelt werden können, werden in den systemdefiniert fehlenden Wert umgewandelt.

Ändern von Variablennamen

Standardmäßig werden gültige IBM SPSS Statistics-Variablennamen automatisch aus den Dimensionsnamen und den Namen von Elementen in der Maßdimension aus der ausgewählten IBM Cognos TM1-Cube-Ansicht generiert. Sie können die Registerkarte "Felder" des Dialogfeld "Aus TM1 importieren" verwenden, um die Standardnamen zu überschreiben. Die Namen müssen eindeutig sein und den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen.

Informationen zur Datei

Eine Datendatei enthält mehr als nur Rohdaten. Sie enthält außerdem Informationen zu Definitionen von Variablen. Dies umfasst die folgenden Informationen:

- Variablennamen
- Variablenformate
- Beschreibende Variablen- und Wertbeschriftungen

Diese Informationen werden im Wörterbuchbereich der Datendatei gespeichert. Mit dem Dateneditor können die Informationen zu Definitionen der Variablen eingesehen werden. Es ist außerdem möglich,

alle Informationen aus dem Datenwörterbuch des aktiven Datasets oder einer beliebigen Datendatei anzuzeigen.

So zeigen Sie Datendateiinformationen an:

1. Wählen Sie in den Menüs im Fenster "Dateneditor" Folgendes aus:

Datei > Datendateiinformationen anzeigen

2. Wählen Sie für die derzeit geöffnete Datendatei die Option **Arbeitsdatei** aus.

3. Wählen Sie für andere Datendateien die Option **Externe Datei** und wählen Sie dann die Datendatei aus.

Die Informationen zur Datendatei werden im Viewer angezeigt.

Speichern von Datendateien

Neben der Möglichkeit, Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format zu speichern, haben Sie auch die Möglichkeit, Daten in verschiedenen externen Formaten zu speichern, darunter:

- Excel- und andere Tabellenkalkulationsformate
- Tabulator- und kommagetrennte (CSV) Textdateien
- SAS
- Stata
- Datenbanktabellen

Speichern von geänderten Datendateien

1. Aktivieren Sie den Dateneditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.

2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Speichern

Die geänderten Daten werden gespeichert. Dabei wird die vorherige Version der Datei überschrieben.

Speichern von Daten in Codepage-Zeichencodierung

Unicode-Datendateien können von IBM SPSS-Statistik-Versionen früher als Version 16.0 nicht gelesen werden. So speichern Sie die Datendatei in der Zeichencodierung der Codepage im Unicode-Modus:

1. Aktivieren Sie den Dateneditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.

2. Wählen Sie aus den Menüs Folgendes aus:

Datei > Speichern unter

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dateityp** im Dialogfeld "Daten speichern" die Option **SPSS Statistics Lokale Codierung** aus.

4. Geben Sie einen Namen für die neue Datendatei ein.

Die geänderte Datendatei wird in der Zeichencodierung der Codepage der aktuellen Ländereinstellung gespeichert. Diese Aktion hat keine Auswirkung auf das aktive Dataset. Die Codierung des aktiven Dataset wird nicht geändert. Das Speichern einer Datei in der Zeichencodierung der Codepage ist ähnlich dem Speichern einer Datei in einem externen Format wie z. B. tabstoppgetrennter Text oder Excel.

Speichern von Datendateien in externen Formaten

1. Aktivieren Sie den Dateneditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.

2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Speichern unter...

3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Dateityp aus.
4. Geben Sie einen Dateinamen für die neue Datendatei ein.

Optionen

Abhängig vom Dateityp stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Codierung

Für SAS-Dateien und Textdatenformate ist Folgendes verfügbar: tabstoppgetrennt, kommagetrennt und fester ASCII-Text.

Variablenamen in Datei schreiben

Für Excel-Dateien ist Folgendes verfügbar: tabstoppgetrennt, kommagetrennt, Lotus 1-2-3 und SYLK. Für Excel 97 und spätere Versionen können Sie Variablenamen oder Variablenbeschriftungen schreiben. Für Variablen ohne definierte Variablenbeschriftungen wird der Variablenname verwendet.

Arbeitsblattname

Für Excel 2007 und spätere Versionen können Sie einen Arbeitsblattnamen angeben. Sie können auch ein Arbeitsblatt an eine vorhandene Datei anhängen.

Wertbeschriftungen in einer SAS-Datei speichern

SAS 6 und spätere Versionen.

Informationen zum Exportieren von Daten in Datenbanktabellen finden Sie in [„Export in eine Datenbank“ auf Seite 32](#).

Speichern von Daten: Datendateitypen

Sie können Ihre Daten in den folgenden Formaten speichern:

SPSS Statistics (*.sav). IBM SPSS Statistics-Format.

- Programmversionen vor Version 7.5 können keine Datendateien lesen, die im IBM SPSS Statistics-Format gespeichert werden. In Unicode-Codierung gespeicherte Datendateien können nicht von IBM SPSS Statistics-Releases vor 16.0 gelesen werden.
- Bei der Verwendung von Datendateien mit Variablenamen mit mehr als 8 Byte in den Versionen 10.x oder 11.x werden eindeutige, 8 Byte umfassende Versionen der Variablen verwendet. Die ursprünglichen Variablenamen bleiben jedoch für die Verwendung in Version 12.0 oder höher erhalten. Bei Versionen vor 10.0 gehen die ursprünglichen langen Variablenamen beim Speichern der Datendatei verloren.
- Wenn Sie Datendateien mit Zeichenfolgevariablen mit mehr als 255 Byte in Versionen vor Version 13.0 verwenden, werden diese Zeichenfolgevariablen in mehrere Zeichenfolgevariablen mit je 255 Byte aufgeteilt.

SPSS Statistics Komprimiert (*.zsav). Komprimiertes IBM SPSS Statistics-Format.

- ZSAV-Dateien weisen dieselben Funktionen auf wie SAV-Dateien, nehmen jedoch weniger Speicherplatz in Anspruch.
- Je nach Dateigröße und Systemkonfiguration kann das Öffnen und Speichern von ZSAV-Dateien mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Zum Dekomprimieren und Komprimieren der ZSAV-Dateien ist zusätzliche Zeit erforderlich. Da ZSAV jedoch weniger Platz auf dem Datenträger einnehmen, verringert sich der Zeitaufwand für die Lese- und Schreibvorgänge auf dem Datenträger. Mit zunehmender Dateigröße übersteigen diese Zeiteinsparungen den zusätzlichen Zeitaufwand für das Dekomprimieren und Komprimieren der Dateien.
- ZSAV-Dateien können nur mit IBM SPSS Statistics Version 21 oder höher geöffnet werden.
- Die Option zum Speichern der Datendatei in Ihrer lokalen Codepage-Codierung steht für ZSAV-Dateien nicht zur Verfügung. Diese Dateien werden stets in UTF-8-Codierung gespeichert.

SPSS Statistics Lokale Codierung (*.sav). Im Unicode-Modus speichert diese Option die Datendatei in der Zeichencodierung der Codepage der aktuellen Ländereinstellung. Diese Option ist im Codepagemodus nicht verfügbar.

SPSS 7.0 (*.sav). Format der Version 7.0. Datendateien, die im Format der Version 7.0 gespeichert wurden, können von Version 7.0 und früheren Versionen eingelesen werden. Sie enthalten jedoch keine Definitionen von Mehrfachantwortsets oder Informationen aus Data Entry für Windows.

SPSS/PC+ (*.sys). Dateien im Format von SPSS/PC+. Wenn die Datendatei mehr als 500 Variablen enthält, werden nur die ersten 500 gespeichert. Bei Variablen mit mehr als einem benutzerdefiniert fehlenden Wert werden die zusätzlichen benutzerdefiniert fehlenden Werte in den ersten benutzerdefiniert fehlenden Wert umcodiert. Dieses Format ist nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

Portable (*.por). Dateien im portablen Format, die von anderen Versionen von IBM SPSS Statistics und Versionen unter anderen Betriebssystemen eingelesen werden können. Variablenamen sind auf 8 Byte begrenzt und werden gegebenenfalls automatisch in eindeutige 8 Byte umfassende Namen umgewandelt. In den meisten Fällen ist es nicht mehr erforderlich, Daten im portablen Format zu speichern, da Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format von der Plattform bzw. vom Betriebssystem unabhängig sein sollten. Im Unicode-Modus können Datendateien nicht im portablen Dateiformat gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.

Tabstoppgetrennt (*.dat). Textdateien, bei denen die Werte durch Tabulatoren getrennt sind. (*Hinweis:* In Zeichenfolgewerte eingebettete Tabulatorzeichen bleiben in der tabstoppgetrennten Datei als Tabulatorzeichen erhalten. Es wird nicht zwischen in Werte eingebettete Tabulatorzeichen und Tabulatorzeichen, die zum Trennen von Werten dienen, unterschieden.) Sie können Dateien in der Unicode-Codierung oder in der lokalen Codepage-Codierung speichern.

Kommagetrennt (*.csv). Textdateien, bei denen die Werte durch Kommas oder Semikolons getrennt sind. Wenn aktuell als Dezimaltrennzeichen von IBM SPSS Statistics ein Punkt verwendet wird, werden die Werte durch Kommas getrennt. Wenn aktuell als Dezimaltrennzeichen ein Komma verwendet wird, werden die Werte durch Semikolons getrennt. Sie können Dateien in der Unicode-Codierung oder in der lokalen Codepage-Codierung speichern.

Festes ASCII (*.dat). Textdateien im festen Format. Hierbei werden für alle Variablen die Standard-schreibformate verwendet. Zwischen den Feldern der Variablen befinden sich weder Tabulator- noch Leerzeichen. Sie können Dateien in der Unicode-Codierung oder in der lokalen Codepage-Codierung speichern.

Excel 2007 (*.xlsx). Arbeitsmappe im XLSX-Format von Microsoft Excel 2007. Die maximale Anzahl an Variablen beträgt 16.000; alle zusätzlichen Variablen nach den ersten 16.000 werden verworfen. Wenn das Dataset mehr als eine Million Fälle enthält, werden in der Arbeitsmappe mehrere Arbeitsblätter erstellt.

Excel 97 bis 2003 (*.xls). Microsoft Excel 97-Arbeitsmappe. Die maximale Anzahl an Variablen beträgt 256; alle zusätzlichen Variablen nach den ersten 256 werden verworfen. Wenn das Dataset mehr als 65.356 Fälle enthält, werden in der Arbeitsmappe mehrere Arbeitsblätter erstellt.

Excel 2.1 (*.xls). Tabellenkalkulationsdateien im Format von Microsoft Excel 2.1. Die Dateien dürfen höchstens 256 Variablen und 16.384 Zeilen enthalten.

1-2-3 Rel 3.0 (*.wk3). Tabellenkalkulationsdateien im Format von Lotus 1-2-3 Version 3.0. Es können höchstens 256 Variablen gespeichert werden.

1-2-3 Rel 2.0 (*.wk1). Tabellenkalkulationsdateien im Format von Lotus 1-2-3 Version 2.0. Es können höchstens 256 Variablen gespeichert werden.

1-2-3 Rel 1.0 (*.wks). Tabellenkalkulationsdateien im Format von Lotus 1-2-3 Version 1A. Es können höchstens 256 Variablen gespeichert werden.

SYLK (*.slk). Dateien im "Symbolic Link"-Format für Tabellenkalkulationsdateien von Microsoft Excel und Multiplan. Es können höchstens 256 Variablen gespeichert werden.

dBASE IV (*.dbf). dBASE-IV-Format.

dBASE III (*.dbf). dBASE-III-Format.

dBASE II (*.dbf). dBASE-II-Format.

SAS v9+ für Windows (*.sas7bdat). SAS Versionen 9 für Windows. Sie können Dateien in Unicode (UTF-8) oder in lokaler Codepage-Codierung speichern.

SAS v9+ für UNIX (*.sas7bdat). SAS Versionen 9 für UNIX. Sie können Dateien in Unicode (UTF-8) oder in lokaler Codepage-Codierung speichern.

SAS v7-8 für Windows, kurze Erweiterung (*.sd7). SAS Versionen 7-8 für Windows, kurzes Dateinamensformat.

SAS v7-8 für Windows, lange Erweiterung (*.sas7bdat). SAS Versionen 7-8 für Windows, langes Dateinamensformat.

SAS v7-8 für UNIX (*.sas7bdat). SAS v8 für UNIX.

SAS v6 für Windows (*.sd2). Dateien im Format SAS V6 für Windows/OS2.

SAS v6 für UNIX (*.ssd01). Dateien im Format SAS V6 für UNIX (Sun, HP, IBM).

SAS v6 für Alpha/OSF (*.ssd04). Dateiformat SAS V 6 für Alpha/OSF (DEC UNIX).

SAS Transport (*.xpt). SAS-Transportdatei.

Stata Version 13 Intercooled (*.dta).

Stata Version 13 SE (*.dta).

Stata Version 12 Intercooled (*.dta).

Stata Version 12 SE (*.dta).

Stata Version 11 Intercooled (*.dta).

Stata Version 11 SE (*.dta).

Stata Version 10 Intercooled (*.dta).

Stata Version 10 SE (*.dta).

Stata Version 9 Intercooled (*.dta).

Stata Version 9 SE (*.dta).

Stata Version 8 Intercooled (*.dta).

Stata Version 8 SE (*.dta).

Stata Version 7 Intercooled (*.dta).

Stata Version 7 SE (*.dta).

Stata Version 6 (*.dta).

Stata Versions 4-5 (*.dta).

Hinweis: Namen von SAS-Datendateien können bis zu 32 Zeichen lang sein. Leerzeichen und nicht alphanumerische Zeichen mit Ausnahme des Unterstrichs sind nicht zulässig und Namen müssen mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Zahlen können folgen.

Speichern von Datendateien im Excel-Format

Daten können in drei verschiedenen Microsoft Excel-Dateiformaten gespeichert werden. Excel 2.1, Excel 97 und Excel 2007.

- Für Excel 2.1 und Excel 97 gilt eine Beschränkung auf 256 Spalten, daher werden nur die ersten 256 Variablen aufgenommen.
- Für Excel 2007 gilt eine Beschränkung auf 16.000 Spalten, daher werden nur die ersten 16.000 Variablen aufgenommen.

- Für Excel 2.1 gilt eine Beschränkung auf 16.384 Zeilen, daher werden nur die ersten 16.384 Fälle aufgenommen.
- Für Excel 97 und Excel 2007 gibt es außerdem Obergrenzen für die Anzahl der Zeilen pro Arbeitsblatt, Arbeitsmappen können jedoch aus mehreren Blättern bestehen und es werden mehrere Blätter erstellt, wenn die Obergrenze für ein einzelnes Blatt überschritten wird.

Optionen

- Für alle Versionen von Excel können Sie Variablenamen als erste Zeile der Excel-Datei einschließen.
- Für Excel 97 und spätere Versionen können Sie Variablenamen oder Variablenbeschriftungen schreiben. Für Variablen ohne definierte Variablenbeschriftungen wird der Variablenname verwendet.
- Für Excel 2007 und spätere Versionen können Sie einen Arbeitsblattnamen angeben. Sie können auch ein Arbeitsblatt an eine vorhandene Datei anhängen.

Variablentypen

In der folgenden Tabelle werden die Variablentypen der IBM SPSS Statistics-Originaldaten und ihrer Entsprechungen in den exportierten Excel-Daten dargestellt.

Tabelle 2. Zuordnung von Excel-Datenformaten zu Typen und Formaten der IBM SPSS Statistics-Variablen

IBM SPSS Statistics-Variablentyp	Excel-Datenformat.
Numerisch	0.00; #,##0.00;...
Komma	0.00; #,##0.00;...
Dollar	\$#,##0_);...
Datum	t-mmm-jjjj
Zeit	hh:mm:ss
Zeichenfolge	Allgemein

Speichern von Datendateien im SAS-Format

Beim Speichern von Daten als SAS-Datei werden verschiedene Aspekte der Daten besonders behandelt. Dazu gehören:

- Bestimmte Zeichen, die in IBM SPSS Statistics-Variablenamen zulässig sind, sind in SAS nicht gültig, wie z. B. @, # und \$. Diese unzulässigen Zeichen werden durch einen Unterstrich ersetzt, wenn die Daten exportiert werden.
- IBM SPSS Statistics-Variablenamen, die Mehrbytezeichen enthalten (z. B. japanische oder chinesische Zeichen) werden in Variablenamen der allgemeinen Form *Vnnn* umgewandelt, wobei *nnn* ein ganzzahliger Wert ist.
- IBM SPSS Statistics-Variablenbeschriftungen mit mehr als 40 Zeichen werden beim Exportieren in eine SAS v6-Datei abgeschnitten.
- Sofern IBM SPSS Statistics-Variablenbeschriftungen vorhanden sind, werden sie den entsprechenden SAS-Variablenbeschriftungen zugeordnet. Wenn die IBM SPSS Statistics-Daten keine Variablenbeschriftungen enthalten, wird der SAS-Variablenbeschriftung der Variablenname zugeordnet.
- Während in IBM SPSS Statistics neben systemdefiniert fehlenden Werten zahlreiche benutzerdefiniert fehlende Werte zulässig sind, kann es in SAS nur einen einzigen systemdefiniert fehlenden Wert geben. Daher werden alle benutzerdefiniert fehlenden Werte in IBM SPSS Statistics nur einem systemdefiniert fehlenden Wert in der SAS-Datei zugeordnet.
- SAS-Datendateien der Versionen 6-8 werden in der aktuellen IBM SPSS Statistics-Ländereinstellungscodierung gespeichert, unabhängig vom aktuellen Modus (Unicode oder Codepage). Im Unicode-Modus werden SAS 9-Dateien im UTF-8-Format gespeichert. Im Codepagemodus werden SAS 9-Dateien in der aktuellen Ländereinstellungscodierung gespeichert.

- Es können maximal 32.767 Variablen in SAS 6-8 gespeichert werden.
- Namen von SAS-Datendateien können bis zu 32 Zeichen lang sein. Leerzeichen und nicht alphanumerische Zeichen mit Ausnahme des Unterstrichs sind nicht zulässig und Namen müssen mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Zahlen können folgen.

Speichern von Wertbeschriftungen

Sie haben die Möglichkeit, die der Datendatei zugeordneten Werte und Wertbeschriftungen in einer SAS-Syntaxdatei zu speichern. Diese Syntaxdatei enthält die Befehle `proc format` und `proc datasets`, die in SAS zum Erstellen einer Katalogdatei im SAS-Format ausgeführt werden können.

Diese Funktion wird für SAS-Transportdateien nicht unterstützt.

Variablentypen

In der folgenden Tabelle werden die Variablentypen der IBM SPSS Statistics-Originaldaten und ihrer Entsprechungen in den exportierten SAS-Daten dargestellt.

Tabelle 3. Zuordnung des Formats und Typs von SAS-Variablen zum IBM SPSS Statistics-Typ und -Format

IBM SPSS Statistics-Variablentyp	SAS-Variablentyp	SAS-Datenformat
Numerisch	Numerisch	12
Komma	Numerisch	12
Punkt	Numerisch	12
Wissenschaftliche Notation	Numerisch	12
Datum	Numerisch	(Datum), z. B. MMDDYY10, ...
Datum (Uhrzeit)	Numerisch	Time18
Dollar	Numerisch	12
Benutzerdefinierte Währung	Numerisch	12
Zeichenfolge	Zeichen	\$8

Speichern von Datendateien im Stata-Format

- Daten können im Format der Stata-Versionen 5-13 und sowohl im Intercooled- als auch im SE-Format (Version 7 und höher) geschrieben werden.
- Die Datendateien, die im Format von Stata 5 gespeichert wurden, können von Stata 4 eingelesen werden.
- Die ersten 80 Byte von Variablenbeschriftungen werden als Stata-Variablenbeschriftungen gespeichert.
- Bei Stata-Releases 4-8 werden die ersten 80 Byte der Wertbeschriftungen für numerische Variablen als Stata-Wertbeschriftungen gespeichert. Bei Stata Release 9 oder höher werden die vollständigen Wertbeschriftungen für numerische Variablen gespeichert. Wertbeschriftungen werden für Zeichenfolgevariablen, nicht ganzzahlige numerische Werte und numerische Werte verworfen, die größer als der absolute Wert 2.147.483.647 sind.
- Beim Format der Versionen 7 und höher werden die ersten 32 Byte der Variablennamen unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung als Stata-Variablennamen gespeichert. Beim Format von früheren Versionen werden die ersten 8 Byte der Variablennamen als Stata-Variablennamen gespeichert. Alle Zeichen außer Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen werden in Unterstriche umgewandelt.
- IBM SPSS Statistics-Variablennamen, die Mehrbytezeichen enthalten (z. B. japanische oder chinesische Zeichen) werden in generische Einzelbyte-Variablennamen umgewandelt.
- Beim Format der Versionen 5-6 und den Intercooled-Versionen 7 und höher werden die ersten 80 Byte der Zeichenfolgewerte gespeichert. Beim Format von Stata SE 7-12 werden die ersten 244 Byte

der Zeichenfolgewerte gespeichert. Beim Format von Stata SE 13 oder höher werden die vollständigen Zeichenfolgewerte unabhängig von ihrer Länge gespeichert.

- Beim Format der Versionen 5-6 und den Intercooled-Versionen 7 und höher werden nur die ersten 2.047 Variablen gespeichert. Beim Format von Stata SE 7 oder höher werden nur die ersten 32.767 Variablen gespeichert.

Tabelle 4. Zuordnung des Formats und Typs von Stata-Variablen zum IBM SPSS Statistics-Typ und -Format

IBM SPSS Statistics-Variablentyp	Stata-Variablentyp	Stata-Datenformat
Numerisch	Numerisch	g
Komma	Numerisch	g
Punkt	Numerisch	g
Wissenschaftliche Notation	Numerisch	g
Datum*, Datum/Zeit	Numerisch	D_m_Y
Zeit, DTime	Numerisch	g (Anzahl der Sekunden)
Wkday	Numerisch	g (1–7)
Monat	Numerisch	g (1–12)
Dollar	Numerisch	g
Benutzerdefinierte Währung	Numerisch	g
Zeichenfolge	Zeichenfolge	s

*Date, Adate, Edate, SDate, Jdate, Qyr, Moyr, Wkyr

Speichern von Subsets von Variablen

Im Dialogfeld "Daten speichern als: Variablen" können Sie die Variablen auswählen, die in der neuen Datendatei gespeichert werden sollen. In der Standardeinstellung werden alle Variablen gespeichert. Heben Sie die Auswahl für die Variablen auf, die nicht gespeichert werden sollen, oder klicken Sie auf **Alle verwerfen** und wählen Sie dann die zu speichernden Variablen aus.

Nur sichtbare. Wählt nur Variablen in derzeit in Verwendung befindlichen Variablensets aus. Weitere Informationen finden Sie in „Verwenden von Variablensets zum Anzeigen und Ausblenden von Variablen“ auf Seite 208.

So speichern Sie ein Subset von Variablen:

1. Aktivieren Sie den Dateneditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Datei > Speichern unter...
3. Klicken Sie auf **Variablen**.
4. Wählen Sie die Variablen aus, die Sie speichern möchten.

Verschlüsseln von Datendateien

Bei IBM SPSS Statistics-Datendateien können Sie in einer Datendatei gespeicherte vertrauliche Informationen schützen, indem Sie die Datei mit einem Kennwort verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung kann die Datei nur unter Angabe des Kennworts geöffnet werden.

1. Aktivieren Sie den Dateneditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.

2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Speichern unter...

3. Klicken Sie im Dialogfeld "Daten speichern als" auf **Datei mit Kennwort verschlüsseln**.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

5. Geben Sie im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein Kennwort an und wiederholen Sie es im Textfeld "Kennwort bestätigen". Kennwörter dürfen maximal 10 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Warnung: Verloren gegangene Kennwörter können nicht wiederhergestellt werden. Wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist, kann die Datei nicht geöffnet werden.

Erstellen starker Kennwörter

- Verwenden Sie mindestens acht Zeichen.
- Verwenden Sie auch Zahlen, Symbole und Interpunktionszeichen in Ihrem Kennwort.
- Vermeiden Sie Abfolgen von Zahlen und Zeichen, wie beispielsweise "123" und "abc", und vermeiden Sie Wiederholungen, wie "111aaa".
- Erstellen Sie keine Kennwörter mit persönlichen Daten wie Geburtstage oder Spitznamen.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Abständen.

Hinweis: Das Speichern verschlüsselter Dateien in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services wird nicht unterstützt.

Bearbeiten von verschlüsselten Dateien

- Wenn Sie eine verschlüsselte Datei öffnen, Änderungen daran vornehmen und Datei > Speichern auswählen, wird die geänderte Datei mit dem gleichen Kennwort gespeichert.
- Sie können das Kennwort einer verschlüsselten Datei ändern, indem Sie die Datei öffnen, die Schritte für die Verschlüsselung wiederholen und im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein anderes Kennwort angeben.
- Sie können eine unverschlüsselte Version einer verschlüsselten Datei speichern, indem Sie die Datei öffnen, Datei > Speichern unter auswählen und **Datei mit Kennwort verschlüsseln** im Dialogfenster "Daten speichern als" abwählen.

Hinweis: Verschlüsselte Datendateien und Ausgabedokumente können nicht in früheren IBM SPSS Statistics-Versionen als Version 21 geöffnet werden. Verschlüsselte Syntaxdateien können nicht in Versionen vor Version 22 geöffnet werden.

Export in eine Datenbank

Mit dem Assistenten für den Datenbankexport haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ersetzen Sie Werte in bestehenden Datenbankfeldern (Spalten) oder fügen Sie einer Tabelle neue Felder hinzu.
- Hängen Sie neue Datensätze (Zeilen) an eine Datenbanktabelle an.
- Tauschen Sie eine Datenbanktabelle vollständig aus oder erstellen Sie eine neue Tabelle.

So exportieren Sie Daten in eine Datenbank:

1. Wählen Sie aus den Menüs in dem Fenster des Dateneditors für das Dataset, das die zu exportierenden Daten enthält, folgende Optionen aus:

Datei > Exportieren > Datenbank

2. Wählen Sie die Datenbankquelle aus.

3. Befolgen Sie die Anweisungen des Exportassistenten, um die Daten zu exportieren.

Erstellen von Datenbankfeldern aus IBM SPSS Statistics-Variablen

Beim Erstellen neuer Felder (Hinzufügen von Feldern zu einer bestehenden Datenbanktabelle, Erstellen einer neuen Tabelle, Ersetzen einer Tabelle) können Sie Feldnamen, Datentyp und Breite (sofern anwendbar) angeben.

Feldname. Die Standardfeldnamen stimmen mit den IBM SPSS Statistics-Variablenamen überein. Sie können die Feldnamen auf jeden Namen ändern, der im betreffenden Datenbankformat zulässig ist. So sind bei vielen Datenbanken bestimmte Zeichen in Feldnamen zulässig, die in Variablenamen nicht zulässig sind, beispielsweise Leerzeichen. Daher kann ein Variablenname wie *Anruf_ausstehend* in den Feldnamen *Anruf ausstehend* geändert werden.

Typ. Der Exportassistent nimmt erste Datentypzuweisungen auf der Grundlage der standardmäßigen ODBC-Datentypen oder der Datentypen vor, die im ausgewählten Datenbankformat, das dem definierten IBM SPSS Statistics-Datenformat am nächsten kommt, zulässig sind. Die Datenbanken können jedoch Typunterscheidungen vornehmen, für die es in IBM SPSS Statistics keine direkte Entsprechung gibt und umgekehrt. So werden die meisten numerischen Werte in IBM SPSS Statistics als Gleitkommawerte mit doppelter Genauigkeit gespeichert, wohingegen numerische Datentypen in Datenbanken Gleitkommazahlen (Float (Double)), Ganzzahlen, reelle Zahlen usw. sein können. Außerdem gibt es in vielen Datenbanken keine Entsprechungen zu IBM SPSS Statistics-Zeitformaten. Sie können den Datentyp in jeden Datentyp ändern, der in der Dropdown-Liste zur Verfügung steht.

Im Allgemeinen sollte der Grunddatentyp (Zeichenfolge oder numerisch) der Variablen mit dem Grunddatentyp des Datenbankfelds übereinstimmen. Wenn die Datentypen nicht übereinstimmen und dieses Problem nicht von der Datenbank behoben werden kann, führt dies zu einem Fehler und es werden keine Daten in die Datenbank exportiert. Wenn Sie beispielsweise eine Zeichenfolgevariable in ein Datenbankfeld mit einem numerischen Datentyp exportieren, wird ein Fehler ausgegeben, wenn irgendwelche Werte der Zeichenfolgevariablen nicht numerische Zeichen enthalten.

Breite. Sie können die definierte Breite für die Zeichenfolgefelder (char, varchar) ändern. Die Breite numerischer Felder richtet sich nach dem Datentyp.

Standardmäßig sind die IBM SPSS Statistics-Variablenformate anhand des folgenden allgemeinen Schemas bestimmten Feldtypen in der Datenbank zugeordnet. Die tatsächlichen Datenbankfeldtypen können je nach Datenbank variieren.

Tabelle 5. Formatumwandlung für Datenbanken

IBM SPSS Statistics-Variablenformat	Feldtyp der Datenbank
Numerisch	Float oder Double
Komma	Float oder Double
Punkt	Float oder Double
Wissenschaftliche Notation	Float oder Double
Datum	Date oder Datetime oder Timestamp
Datum/Uhrzeit	Datetime oder Timestamp
Zeit, DTime	Float oder Double (Anzahl der Sekunden)
Wkday	Integer (1-7)
Monat	Integer (1-12)
Dollar	Float oder Double
Spezielle Währung	Float oder Double
Zeichenfolge	Char oder Varchar

Benutzerdefiniert fehlende Werte

Es gibt zwei Optionen für den Umgang mit benutzerdefiniert fehlenden Werten beim Export von Daten aus Variablen in Datenbankfelder:

- **Als gültige Werte exportieren.** Benutzerdefiniert fehlende Werte werden als reguläre, gültige, nicht fehlende Werte behandelt.
- **Benutzerdefiniert fehlende numerische Werte als Nullen exportieren und benutzerdefiniert fehlende Zeichenfolgewerte als Leerzeichen exportieren.** Numerische benutzerdefiniert fehlende Werte werden wie systemdefiniert fehlende Werte behandelt. Benutzerdefiniert fehlende Zeichenfolgewerte werden in Leerzeichen umgewandelt (Zeichenfolgen können nicht systemdefiniert fehlend sein).

Auswählen einer Datenquelle

Im ersten Fenster des Assistenten für den Datenbankexport wählen Sie die Datenquelle aus, in die die Daten exportiert werden sollen.

Sie können Daten in jede Datenbankquelle exportieren, für die Sie über den entsprechenden ODBC-Treiber verfügen. (*Hinweis:* Das Exportieren von Daten in OLE-DB-Datenquellen wird nicht unterstützt.)

Wenn Sie noch keine ODBC-Datenquelle konfiguriert haben oder eine neue Datenquelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf **ODBC-Datenquelle hinzufügen**.

- Bei Linux-Betriebssystemen ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. ODBC-Datenquellen werden in *odbc.ini* angegeben und für die *ODBCINI*-Umgebungsvariablen muss der Speicherort der betreffenden Datei festgelegt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Ihren Datenbanktreibern.
- Im Modus für verteilte Analysen (verfügbar mit IBM SPSS Statistics Server) steht diese Schaltfläche nicht zur Verfügung. Wenn Sie Datenquellen im Modus für verteilte Analysen hinzufügen möchten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Eine ODBC-Datenquelle besteht aus zwei essentiellen Informationen: dem Treiber, der zum Zugreifen auf die Daten verwendet wird, und dem Speicherort der Datenbank, auf die Sie zugreifen möchten. Wenn Sie Datenquellen definieren möchten, muss der entsprechende Treiber installiert sein. Auf den Installationsdatenträgern sind Treiber für eine Vielzahl von Datenbankformaten enthalten.

Bei einigen Datenquellen benötigen Sie einen Anmeldenamen und ein Kennwort, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Auswahl der Exportweise für die Daten

Nach der Auswahl der Datenquelle geben Sie an, wie die Daten exportiert werden sollen.

Für den Export von Daten in eine Datenbank stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Werte in bestehenden Feldern ersetzen.** Ersetzt die Werte der ausgewählten Felder in einer bestehenden Tabelle mit Werten aus den ausgewählten Variablen im aktiven Dataset. Weitere Informationen finden Sie in [„Ersetzen von Werten in bestehenden Feldern“](#) auf Seite 36.
- **Neue Felder zu einer bestehenden Tabelle hinzufügen.** Erstellt neue Felder in einer bestehenden Tabelle, die die Werte der ausgewählten Variablen im aktiven Dataset enthält. Weitere Informationen finden Sie in [„Hinzufügen neuer Felder“](#) auf Seite 36. Diese Option ist für Excel-Dateien nicht verfügbar.
- **Neue Datensätze an eine bestehende Tabelle anhängen.** Fügt neue Datensätze (Zeilen) zu einer bestehenden Tabelle hinzu, die die Werte aus Fällen im aktiven Dataset enthält. Weitere Informationen finden Sie in [„Anhängen neuer Datensätze \(Fälle\)“](#) auf Seite 36.
- **Eine bestehende Tabelle verwerfen und eine andere Tabelle mit demselben Namen erstellen** Löscht die angegebene Tabelle und erstellt eine neue Tabelle mit demselben Namen, die ausgewählte Variablen aus dem aktiven Dataset enthält. Alle Informationen aus der ursprünglichen Tabelle, einschließlich der Definitionen von Feldeigenschaften (z. B. Primärschlüssel, Datentypen), gehen verloren. Weitere Informationen finden Sie in [„Erstellen einer neuen Tabelle bzw. Ersetzen einer Tabelle“](#) auf Seite 37.
- **Neue Tabelle erstellen.** Erstellt eine neue Tabelle in der Datenbank, die Daten aus ausgewählten Variablen aus dem aktiven Dataset enthält. Bei dem Namen kann es sich um jeden beliebigen Wert handeln, der gemäß der Datenquelle als Tabellename zulässig ist. Es darf nicht der Name einer bestehenden Tabelle oder Ansicht in der Datenbank verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in [„Erstellen einer neuen Tabelle bzw. Ersetzen einer Tabelle“](#) auf Seite 37.

Auswählen einer Tabelle

Wenn Sie eine Tabelle in der Datenbank bearbeiten oder ersetzen möchten, müssen Sie diese zunächst auswählen. In diesem Fenster des Assistenten für den Datenbankexport wird eine Liste der Tabellen und Ansichten in der ausgewählten Datenbank angezeigt.

Standardmäßig werden in dieser Liste nur Standarddatenbanktabellen angezeigt. Sie können festlegen, welche Art von Elementen in der Liste angezeigt werden sollen:

- **Tabellen.** Standarddatenbanktabellen.
- **Ansichten.** Ansichten sind virtuelle oder dynamische "Tabellen", die durch Abfragen definiert werden. Dazu können Joins mehrerer Tabellen und/oder Felder gehören, die aus Berechnungen auf der Grundlage der Werte in anderen Feldern abgeleitet wurden. Sie können Datensätze anhängen oder Werte bestehender Felder in Ansichten ersetzen, je nach Strukturierung der Ansicht können jedoch Beschränkungen hinsichtlich der bearbeitbaren Felder in Kraft sein. Es können beispielsweise keine abgeleiteten Felder bearbeitet, keine Felder zu einer Ansicht hinzugefügt und keine Ansichten ersetzt werden.
- **Synonyme.** Ein Synonym ist ein Alias für eine Tabelle oder eine Ansicht und wird normalerweise in einer Abfrage definiert.
- **Systemtabellen.** Systemtabellen definieren Datenbankeigenschaften. In einigen Fällen können Standarddatenbanktabellen als Systemtabellen klassifiziert sein und nur bei Auswahl dieser Option angezeigt werden. Der Zugriff auf eigentliche Systemtabellen ist häufig auf Datenbankadministratoren beschränkt.

Auswahl der zu exportierenden Fälle

Als Fallauswahl im Assistenten für den Datenbankexport sind nur entweder alle Fälle oder die mithilfe einer zuvor definierten Filterbedingung ausgewählten Fälle möglich. Wenn keine Fallfilterung in Kraft ist, wird dieses Fenster nicht angezeigt und alle Fälle im aktiven Dataset werden exportiert.

Weitere Informationen zum Definieren einer Filterbedingung für die Fallauswahl finden Sie in [„Fälle auswählen“](#) auf Seite 120.

Abgleich zwischen Fällen und Datensätzen

Beim Hinzufügen von Feldern (Spalten) zu einer bestehenden Tabelle bzw. beim Ersetzen der Werte von bestehenden Feldern müssen Sie sicherstellen, dass jeder Fall (Zeile) im aktiven Dataset korrekt mit dem zugehörigen Datensatz in der Datenbank abgeglichen ist.

- In der Datenbank wird das Feld bzw. das Set von Feldern, das die einzelnen Datensätze eindeutig identifiziert, häufig als **Primärschlüssel** bezeichnet.
- Sie müssen angeben, welche Variable(n) dem/den Primärschlüsselfeld(ern) oder anderen Feldern entsprechen, die die einzelnen Datensätze eindeutig identifizieren.
- Bei den Feldern muss es sich nicht um den Primärschlüssel in der Datenbank handeln, doch der Feldwert bzw. die Kombination der Feldwerte muss für jeden Fall eindeutig sein.

So gleichen Sie die Variablen mit Feldern in der Datenbank ab, die die einzelnen Datensätze eindeutig identifizieren:

1. Ziehen Sie die Variable(n) auf die entsprechenden Datenbankfelder und legen Sie sie dort ab.
oder
2. Wählen Sie eine Variable aus der Liste der Variablen, wählen Sie das entsprechende Feld in der Datenbanktabelle aus und klicken Sie auf **Verbinden**.
So löschen Sie eine Verbindungslinie:
3. Wählen Sie die Verbindungslinie aus und drücken Sie die Löschtaste.

Hinweis: Die Namen von Variablen und Datenbankfeldern dürfen nicht identisch sein (weil die Namen von Datenbankfeldern Zeichen enthalten können, die in Variablennamen von IBM SPSS Statistics nicht zulässig sind). Wenn das aktive Dataset jedoch aus der Datenbanktabelle erstellt wurde, die Sie gerade

ändern, sind die Variablennamen oder die Variablenbeschriftungen den Datenbankfelder in der Regel ähnlich.

Ersetzen von Werten in bestehenden Feldern

So ersetzen Sie Werte von bestehenden Feldern in einer Datenbank:

1. Wählen Sie im Fenster **Wählen Sie aus, wie die Daten exportiert werden sollen** des Assistenten für den Datenbankexport die Option **Werte in bestehenden Feldern ersetzen** aus.
 2. Wählen Sie im Feld **Tabelle oder Ansicht wählen** die Datenbanktabelle aus. .
 3. Gleichen Sie im Feld **Fälle mit Datensätzen abgleichen** die Variablen, die die einzelnen Fälle eindeutig identifizieren, mit den entsprechenden Datenbankfeldnamen ab. .
 4. Ziehen Sie für jedes Feld, für das Sie Werte ersetzen möchten, die Variable, die die neuen Werte enthält, in die Spalte **Quelle der Werte** neben dem entsprechenden Datenbankfeldnamen.
- Im Allgemeinen sollte der Grunddatentyp (Zeichenfolge oder numerisch) der Variablen mit dem Grunddatentyp des Datenbankfelds übereinstimmen. Wenn die Datentypen nicht übereinstimmen und dieses Problem nicht von der Datenbank behoben werden kann, führt dies zu einem Fehler und es werden keine Daten in die Datenbank exportiert. Wenn Sie beispielsweise eine Zeichenfolgevariable in ein Datenbankfeld mit einem numerischen Datentyp exportieren (z. B. double, reell, Ganzzahl), wird ein Fehler ausgegeben, wenn irgendwelche Werte der Zeichenfolgevariablen nicht numerische Zeichen enthalten. Der Buchstabe *a* in dem Symbol neben einer Variablen kennzeichnet eine Zeichenfolgevariable.
 - Feldnamen, Typ und Breite können nicht bearbeitet werden. Die ursprünglichen Attribute des Datenbankfelds werden beibehalten; es werden lediglich die Werte ersetzt.

Hinzufügen neuer Felder

So fügen Sie neue Felder zu einer vorhandenen Datenbanktabelle hinzu:

1. Wählen Sie im Fenster **Wählen Sie aus, wie die Daten exportiert werden sollen** des Assistenten für den Datenbankexport die Option **Neue Felder zu einer vorhandenen Tabelle hinzufügen** aus.
2. Wählen Sie im Feld **Tabelle oder Ansicht wählen** die Datenbanktabelle aus. .
3. Gleichen Sie im Feld **Fälle mit Datensätzen abgleichen** die Variablen, die die einzelnen Fälle eindeutig identifizieren, mit den entsprechenden Datenbankfeldnamen ab. .
4. Verschieben Sie die Variablen, die als neue Felder hinzugefügt werden sollen, mittels Ziehen und Ablegen in die Spalte **Quelle der Werte**.

Informationen zu Feldnamen und Datentypen finden Sie im Abschnitt zum Erstellen von Datenbankfeldern aus IBM SPSS Statistics-Variablen unter „Export in eine Datenbank“ auf Seite 32.

Wertbeschriftungen. Wenn für eine Variable Variablenbeschriftungen definiert sind, wird anstelle der Werte der Text der Variablenbeschriftung exportiert. Bei Werten, für die keine Wertbeschriftung definiert ist, werden die Datenwerte als Textzeichenfolge exportiert. Diese Option ist für Datumsformatvariablen oder Variablen, für die keine Wertbeschriftungen definiert sind, nicht verfügbar.

Vorhandene Felder anzeigen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste vorhandener Felder anzuzeigen. Mit diesem Feld im Assistenten für den Datenbankexport können Sie zwar keine vorhandenen Felder ersetzen, sie können jedoch herausfinden, welche Felder bereits in der Tabelle vorhanden sind. Informationen zum Ersetzen der Werte vorhandener Felder finden Sie in „[Ersetzen von Werten in bestehenden Feldern](#)“ auf Seite 36.

Anhängen neuer Datensätze (Fälle)

So hängen Sie neue Datensätze (Fälle) an eine Datenbanktabelle an:

1. Wählen Sie im Fenster **Wählen Sie aus, wie die Daten exportiert werden sollen** des Assistenten für den Datenbankexport die Option **Neue Datensätze an eine bestehende Tabelle anhängen** aus.
2. Wählen Sie im Feld **Tabelle oder Ansicht wählen** die Datenbanktabelle aus. .

3. Gleichen Sie die Variablen im aktiven Dataset mit den Tabellenfeldern ab, indem Sie die Variablen per Ziehen und Ablegen in die Spalte **Quelle der Werte** verschieben.

Der Assistent für den Datenbankexport wählt automatisch alle Variablen aus, die mit bestehenden Feldern übereinstimmen. Er verwendet dazu die im aktiven Dataset gespeicherten Informationen zu der ursprünglichen Datenbanktabelle (sofern verfügbar) und/oder Variablennamen, die mit Feldnamen identisch sind. Dieser erste automatische Abgleich ist nur als Richtlinie gedacht und hindert Sie nicht daran, die Art und Weise des Abgleichs der Variablen mit Datenbankfeldern zu ändern.

Beim Hinzufügen neuer Datensätze zu einer bestehenden Tabelle gelten folgende grundsätzlichen Regeln/Einschränkungen:

- Alle Fälle (bzw. alle ausgewählten Fälle) im aktiven Dataset werden zur Tabelle hinzugefügt. Wenn einer dieser Fälle mit einem bestehenden Datensatz in der Datenbank identisch ist, wird möglicherweise ein Fehler ausgegeben, sofern ein doppelter Schlüsselwert gefunden wird. Informationen zum Export ausgewählter Fälle finden Sie in „Auswahl der zu exportierenden Fälle“ auf Seite 35.
- Sie können die Werte neuer Variablen, die in dieser Sitzung erstellt wurden, als Werte für bestehende Felder verwenden. Sie können jedoch keine neuen Felder hinzufügen oder die Namen bestehender Felder ändern. Informationen zum Hinzufügen neuer Felder zu einer Datenbanktabelle finden Sie in „Hinzufügen neuer Felder“ auf Seite 36.
- Alle ausgeschlossenen Datenbankfelder oder Felder, die keiner Variablen zugeordnet sind, weisen für die hinzugefügten Datensätze in der Datenbanktabelle keine Werte auf. (Wenn die Zelle **Quelle der Werte** leer ist, ist dem Feld keine Variable zugeordnet.)

Erstellen einer neuen Tabelle bzw. Ersetzen einer Tabelle

So erstellen Sie eine neue Datenbanktabelle bzw. ersetzen eine bestehende Datenbanktabelle:

1. Wählen Sie im Fenster **Wählen Sie aus, wie die Daten exportiert werden sollen** des Exportassistenten die Option **Eine bestehende Tabelle verwerfen und eine andere Tabelle mit demselben Namen erstellen** aus oder wählen Sie die Option **Neue Tabelle erstellen** aus und geben Sie einen Namen für die neue Tabelle ein. Wenn der Tabellename andere Zeichen als Buchstaben, Ziffern bzw. einen Unterstrich enthält, muss der Name in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden.
2. Wenn Sie eine bestehende Tabelle ersetzen möchten, wählen Sie im Feld **Tabelle oder Ansicht wählen** die betreffende Datenbanktabelle aus. .
3. Verschieben Sie Variablen mithilfe von Ziehen und Ablegen in die Spalte **Zu speichernde Variable**.
4. Wahlweise können Sie Variablen/Felder angeben, die den Primärschlüssel festlegen, Feldnamen ändern sowie den Datentyp ändern.

Primärschlüssel. Um Variablen als Primärschlüssel in der Datenbanktabelle anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der mit dem Schlüsselssymbol gekennzeichneten Spalte.

- Wenn nicht alle Werte des Primärschlüssels eindeutig sind, wird ein Fehler ausgegeben.
- Wenn Sie eine einzelne Variable als Primärschlüssel auswählen, muss jeder Datensatz (Fall) einen eindeutigen Wert für diese Variable aufweisen.
- Wenn Sie mehrere Variablen als Primärschlüssel auswählen, wird damit ein zusammengesetzter Primärschlüssel definiert und die *Kombination* der Werte für die ausgewählten Variablen muss für jeden Fall eindeutig sein.

Informationen zu Feldnamen und Datentypen finden Sie im Abschnitt zum Erstellen von Datenbankfeldern aus IBM SPSS Statistics-Variablen unter „Export in eine Datenbank“ auf Seite 32.

Wertbeschriftungen. Wenn für eine Variable Variablenbeschriftungen definiert sind, wird anstelle der Werte der Text der Variablenbeschriftung exportiert. Bei Werten, für die keine Wertbeschriftung definiert ist, werden die Datenwerte als Textzeichenfolge exportiert. Diese Option ist für Datumsformatvariablen oder Variablen, für die keine Wertbeschriftungen definiert sind, nicht verfügbar.

Abschließen des Assistenten für den Datenbankexport

Der letzte Schritt des Assistenten für den Datenbankexport stellt eine Zusammenfassung der Exportspezifikation bereit.

Zusammenfassung

- **Dataset.** Der IBM SPSS Statistics-Sitzungsname für das Dataset, das zum Exportieren der Daten verwendet wird. Diese Informationen sind vor allem dann nützlich, wenn Sie mehrere Datenquellen geöffnet haben. Eine mit Befehlssyntax geöffnete Datenquelle hat nur dann einen Datasetnamen, wenn ein solcher Name explizit zugewiesen wurde.
- **Tabelle.** Der Name der zu bearbeitenden bzw. erstellenden Tabelle.
- **Zu exportierende Fälle.** Es können entweder alle Fälle exportiert werden oder nur die anhand einer zuvor definierten Filterbedingung ausgewählten Fälle.
- **Aktion.** Gibt an, wie die Datenbank geändert wird (z. B. Erstellen einer neuen Tabelle, Hinzufügen von Feldern oder Datensätzen zu einer bestehenden Tabelle).
- **Benutzerdefiniert fehlende Werte.** Benutzerdefiniert fehlende Werte können als gültige Werte exportiert oder (im Fall von numerischen Variablen) ebenso wie systemdefinierte Werte behandelt werden bzw. (im Fall von Zeichenfolgevariablen) in Leerzeichen umgewandelt werden. Diese Einstellung wird in dem Feld festgelegt, in dem auch die zu exportierenden Variablen ausgewählt werden.

Laden von Massendaten

Laden von Massendaten. Übergibt Daten stapelweise statt in einzelnen Datensätzen an die Datenbank. Dadurch kann der Vorgang viel schneller werden, insbesondere bei großen Datendateien.

- **Stapelgröße.** Gibt die Anzahl der Datensätze an, die in einem Stapel übergeben werden sollen.
- **Stapelbindung.** Bindet Datensätze in der angegebenen Stapelgröße in der Datenbank.
- **ODBC-Bindung.** Verwendet die ODBC-Bindungsmethode zum Binden von Datensätzen in der angegebenen Stapelgröße. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Datenbank ODBC-Bindung unterstützt. Diese Option ist unter macOS nicht verfügbar.
 - **Zeilenweises Binden.** Zeilenweises Binden verbessert üblicherweise die Geschwindigkeit im Vergleich zur Verwendung parametrisierter Einfügungen, die Daten auf Datensatzbasis einfügen.
 - **Spaltenweises Binden.** Spaltenweises Binden verbessert die Leistung, da jede Datenbankspalte an ein Array von n Werten gebunden wird.

Was möchten Sie tun?

- **Daten exportieren.** Exportiert die Daten in die Datenbank.
- **Syntax einfügen.** Fügt die Syntax zum Exportieren der Daten in ein Syntaxfenster ein. Sie können die eingefügte Befehlssyntax ändern und speichern.

Export in Cognos TM1

Wenn Sie Zugriff auf eine IBM Cognos TM1-Datenbank haben, können Sie Daten aus IBM SPSS Statistics in TM1 exportieren. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie Daten aus TM1 importieren, die Daten in SPSS Statistics transformieren oder dafür ein Scoring durchführen und die Ergebnisse wieder zurück in TM1 exportieren wollen.

Wichtig: Zum Aktivieren des Austauschs von Daten zwischen SPSS Statistics und TM1 müssen Sie die folgenden drei Prozesse von SPSS Statistics auf den TM1-Server kopieren: `ExportToSPSS.pro`, `ImportFromSPSS.pro` und `SPSSCreateNewMeasures.pro`. Damit diese Prozesse dem TM1-Server hinzugefügt werden, müssen Sie sie in das Datenverzeichnis des TM1-Servers kopieren und den TM1-Server erneut starten. Diese Dateien sind im Verzeichnis `common/scripts/TM1` unter dem Installationsverzeichnis von SPSS Statistics verfügbar.

So exportieren Sie Daten in TM1:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Exportieren > Cognos TM1

2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem TM1 Performance Management-System her.

3. Melden Sie sich am TM1-Server an.

4. Wählen Sie den TM1-Cube für den Datenexport aus.

5. Geben Sie die Zuordnungen aus den Feldern im aktiven Dataset zu den Dimensionen und Maßen im TM1-Cube an.

PM-System

Die URL des Performance Management-Systems mit dem TM1-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen. Das Performance Management-System ist für alle TM1-Server als eine einzige URL definiert. Über diese URL können alle TM1-Server, die in Ihrer Umgebung installiert sind und ausgeführt werden, erkannt werden und es kann auf sie zugegriffen werden. Geben Sie die URL ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

TM1-Server

Wenn die Verbindung zum Performance Management-System hergestellt wurde, wählen Sie den Server aus, der den Cube enthält, in den Sie die Daten exportieren wollen, und klicken Sie auf **Anmelden**. Wenn Sie noch keine Verbindung zu diesem Server hergestellt hatten, werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort einzugeben. Wenn der Server Authentifizierungsmodus 5 (IBM Cognos-Sicherheit) verwendet, wählen Sie in der Liste der verfügbaren Namespaces den Namespace aus, der den Provider der Sicherheitsauthentifizierung angibt.

Zu exportierenden TM1-Cube auswählen

Listet die Namen der Cubes auf dem TM1-Server aus, in die Daten exportiert werden können. Wählen Sie einen Cube aus und klicken Sie auf den Rechtspfeil, um ihn in das Feld **In Cube exportieren** zu verschieben.

Anmerkung:

- Systemdefiniert oder benutzerdefiniert fehlende Werte von Feldern, die Elementen in der Maßdimension des TM1-Cubes zugeordnet werden, werden beim Export ignoriert. Die zugehörigen Zellen im TM1-Cube bleiben unverändert.
- Felder mit einem Wert von Null, die Elementen in der Maßdimension zugeordnet werden, werden als gültiger Wert exportiert.

Zuordnen von Feldern zu TM1-Dimensionen

Verwenden Sie die Registerkarte "Zuordnung" im Dialogfeld "In TM1 exportieren", um SPSS Statistics-Felder den zugehörigen IBM Cognos TM1-Dimensionen und Kennzahlen zuzuordnen. Sie können eine Zuordnung zu vorhandenen Elementen in der Maßdimension durchführen oder neue Elemente in der Maßdimension des TM1-Cubes erstellen.

- Für jede reguläre Dimension im angegebenen TM1-Cube müssen Sie entweder ein Feld im aktiven Dataset zuordnen oder einen Ausschnitt für die Dimension angeben. Ein Ausschnitt gibt ein einzelnes Blattelement einer Dimension an, sodass alle exportierten Fälle dem angegebenen Blattelement zugeordnet werden.
- Bei einem Feld, das einer regulären Dimension zugeordnet wird, werden Fälle mit Feldwerten, die keinem Blattelement in der angegebenen Dimension entsprechen, nicht exportiert. In dieser Hinsicht können Sie nur in Blattelemente exportieren.
- Nur Zeichenfolgefelder im aktiven Dataset können regulären Dimensionen zugeordnet werden. Nur numerische Felder im aktiven Dataset können Elementen der Maßdimension des Cubes zugeordnet werden.
- Werte, die in ein vorhandenes Element in der Maßdimension exportiert werden, überschreiben die zugehörigen Zellen im TM1-Cube.

So ordnen Sie ein SPSS Statistics-Feld einer regulären TM1-Dimension oder einem vorhandenen Element in der Maßdimension zu:

1. Wählen Sie das Feld SPSS Statistics aus der Felderliste aus.
2. Wählen Sie die zugehörige TM1-Dimension oder -Kennzahl aus der Liste 'TM1-Dimensionen' aus.
3. Klicken Sie auf **Zuordnen**.

So ordnen Sie ein SPSS Statistics-Feld einem neuen Element in der Maßdimension zu:

1. Wählen Sie das Feld SPSS Statistics aus der Felderliste aus.
2. Wählen Sie das Element für die Kennzahldimension aus der Liste 'TM1-Dimensionen' aus.
3. Klicken Sie auf **Neu erstellen**, geben Sie den Namen des Maßelements in das TM1-Dialogfeld für den Kennzahlennamen ein und klicken Sie auf **OK**.

So geben Sie einen Ausschnitt für eine reguläre Dimension an:

1. Wählen Sie die Dimension aus der Liste "TM1-Dimensionen" aus.
2. Klicken Sie auf **Ausschnitt für**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld "Blattelement" auswählen' das Element aus, das die Schicht angibt, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Sie können nach einem bestimmten Element suchen, indem Sie eine Suchzeichenfolge in das Textfeld "Suchen" eingeben und auf **Nächste Suche** klicken. Eine Übereinstimmung wird gefunden, wenn ein beliebiger Teil eines Elements dem Suchbegriff entspricht.
 - Im Suchbegriff enthaltene Leerzeichen werden in die Suche eingeschlossen.
 - Bei der Suche muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden.
 - Der Stern (*) wird als normales Zeichen behandelt und gibt keine Platzhaltersuche an.

Sie können eine Zuordnungsdefinition entfernen, indem Sie das zugeordnete Element aus der Liste 'TM1-Dimensionen' auswählen und auf **Zuordnung aufheben** klicken. Sie können die Spezifikation einer neuen Kennzahl löschen, indem Sie die Kennzahl aus der TM1-Dimensionsliste auswählen und auf **Löschen** klicken.

Vergleichen von Datasets

Mit der Option "Datasets vergleichen" wird das aktive Dataset mit einem anderen Dataset in der aktuellen Sitzung oder mit einer externen Datei im IBM SPSS Statistics-Format verglichen.

So vergleichen Sie Datasets:

1. Öffnen Sie eine Datendatei und vergewissern Sie sich, dass es sich dabei um das aktive Dataset handelt. (Sie können ein Dataset zum aktiven Dataset machen, indem Sie in das Fenster "Dateneditor" für das betreffende Dataset klicken.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Daten > Datasets vergleichen
3. Wählen Sie das offene Dataset bzw. die IBM SPSS Statistics-Datendatei aus, die Sie mit dem aktiven Dataset vergleichen möchten.
4. Wählen Sie mindestens ein Feld (Variable) für den Vergleich aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Gleichen Sie Fälle (Datensätze) basierend auf mindestens einem Fall-ID-Wert ab.
- Vergleichen Sie Datenwörterbucheigenschaften (Feld- und Wertbeschriftungen, benutzerdefiniert fehlende Werte, Messniveau usw.).
- Erstellen Sie ein Flagfeld im aktiven Dataset, das Fälle mit fehlender Übereinstimmung kennzeichnet.
- Erstellen Sie neue Datasets, die ausschließlich Fälle mit oder Fälle ohne Übereinstimmung enthalten.

Datasets vergleichen: Registerkarte "Vergleichen"

In der Liste "Abgegliche Felder" wird eine Liste von Feldern angezeigt, die in beiden Datasets denselben Namen und denselben Grundtyp (Zeichenfolge oder numerisch) aufweisen.

1. Wählen Sie mindestens ein Feld (bzw. eine Variable) für den Vergleich aus. Der Vergleich der beiden Datasets beruht ausschließlich auf den ausgewählten Feldern.
 2. Um eine Liste der Felder anzuzeigen, die entweder keine übereinstimmenden Namen tragen oder nicht in beiden Datasets denselben Grundtyp aufweisen, klicken Sie auf **Nicht abgegliche Felder**. Nicht abgegliche Felder werden aus dem Vergleich der beiden Datasets ausgeschlossen.
 3. Optional können Sie ein oder mehrere Fall-(Datensatz-)ID-Felder auswählen, die die einzelnen Fälle kennzeichnen.
- Wenn Sie mehrere Fall-ID-Felder angeben, kennzeichnet jeweils eine eindeutige Wertekombination einen Fall.
 - Beide Dateien müssen in aufsteigender Reihenfolge der Fall-ID-Felder sortiert sein. Wenn die Datasets noch nicht sortiert sind, aktivieren Sie die Option **Fälle sortieren**, um beide Datasets anhand der Fall-ID zu sortieren.
 - Wenn Sie keine Fall-ID-Felder mit aufnehmen, werden die Fälle in der Reihenfolge in der Datei verglichen. Der erste Fall (Datensatz) im aktiven Dataset wird also mit dem ersten Fall im anderen Dataset verglichen usw.

Datasets vergleichen: Nicht abgegliche Felder

Im Dialogfeld "Nicht abgegliche Felder" wird eine Liste von Feldern (Variablen) angezeigt, die in den beiden Datasets als nicht abgeglichen (fehlende Übereinstimmung) gelten. Ein **nicht abgeglichenes Feld** ist also ein Feld, das entweder in einem der Datasets fehlt oder das nicht in beiden Dateien denselben Grundtyp (Zeichenfolge oder numerisch) aufweist. Nicht abgegliche Felder werden aus dem Vergleich der beiden Datasets ausgeschlossen.

Datasets vergleichen: Registerkarte "Attribute"

Standardmäßig werden nur Werte verglichen, während Feldattribute (Datenwörterbucheigenschaften), wie Feld- und Wertbeschriftungen, benutzerdefinierte fehlende Werte und das Messniveau, nicht verglichen werden. So vergleichen Sie Feldattribute:

1. Klicken Sie im Dialogfeld "Datasets vergleichen" auf die Registerkarte **Attribute**.
 2. Klicken Sie auf "Datenlexika vergleichen".
 3. Wählen Sie die zu vergleichenden Attribute aus.
- **Breite**. Bei numerischen Feldern die Maximalzahl der angezeigten Zeichen (Ziffern plus Formatierungszeichen, wie Währungssymbole, Gruppierungssymbole und Dezimaltrennzeichen). Bei Zeichenfolgefeldern die Maximalzahl der zulässigen Byte.
 - **Beschriftung**. Beschreibende Feldbeschriftung.
 - **Wertbeschriftung**. Beschreibende Wertbeschriftungen.
 - **Fehlend**. Definierte fehlende Benutzerwerte.
 - **Spalten**. Spaltenbreite in Datenansicht des Dateneditors.
 - **Ausrichtung**. Ausrichtung in Datenansicht des Dateneditors.
 - **Maß**. Messniveau.
 - **Rolle**. Feldrolle.
 - **Attribute**. Benutzerdefinierte Feldattribute.

Datasets vergleichen: Registerkarte "Ausgabe"

Standardmäßig wird mit "Datasets vergleichen" ein neues Feld im aktiven Dataset erstellt, das fehlende Übereinstimmungen kennzeichnet, und eine Tabelle mit den Details für die ersten 100 fehlenden Übereinstimmungen angegeben. Die Ausgabeoptionen können auf der Registerkarte "Ausgabe" geändert werden.

Fehlende Flagübereinstimmungen in einem neuen Feld. Im aktiven Dataset wird ein neues Feld erstellt, das zur Kennzeichnung von fehlenden Übereinstimmungen dient.

- Der Wert des neuen Felds ist 1, wenn Unterschiede vorliegen, und 0, wenn alle Werte übereinstimmen. Wenn das aktive Dataset Fälle (Datensätze) enthält, die im anderen Dataset nicht vorhanden sind, ist der Wert -1.
- Der Standardname des neuen Felds lautet *CasesCompare*. Sie können einen anderen Feldnamen angeben. Der Name muss den Regeln zum Benennen von Feldern bzw. Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Übereinstimmende Fälle in ein neues Dataset kopieren. Erstellt ein neues Dataset, das ausschließlich Fälle (Datensätze) aus dem aktiven Dataset enthält, für die es im anderen Dataset übereinstimmende Werte gibt. Der Name des Datasets muss den Regeln zum Benennen von Feldern bzw. Variablen entsprechen. Wenn das Dataset bereits vorhanden ist, wird es überschrieben.

Nicht übereinstimmende Fälle in ein neues Dataset kopieren. Erstellt ein neues Dataset, das ausschließlich Fälle aus dem aktiven Dataset enthält, bei denen die Werte im anderen Dataset abweichen. Der Name des Datasets muss den Regeln zum Benennen von Feldern bzw. Variablen entsprechen. Wenn das Dataset bereits vorhanden ist, wird es überschrieben.

Falltabelle beschränken. Für Fälle (Datensätze) im aktiven Dataset, die auch im anderen Dataset vorhanden sind und die auch in beiden Datasets denselben Grundtyp (numerisch oder Zeichenfolge) aufweisen, gibt die Falltabelle Details zu den nicht übereinstimmenden Werten für die einzelnen Fälle an. Standardmäßig ist diese Tabelle auf die ersten 100 fehlenden Übereinstimmungen begrenzt. Sie können einen anderen Wert angeben oder die Auswahl dieses Elements aufheben, um sämtliche fehlenden Übereinstimmungen mit aufzunehmen.

Schützen der ursprünglichen Daten

Um eine versehentliche Änderung oder Löschung der ursprünglichen Daten zu verhindern, können Sie die Datei mit einem Schreibschutz versehen.

1. Wählen Sie die folgenden Menübefehle des Dateneditors aus:

Datei > Nur Dateilesevorgänge markieren

Wenn Sie danach Änderungen an den Daten vornehmen und versuchen, die Datendatei zu speichern, können Sie die Daten nur unter einem anderen Dateinamen speichern, sodass die ursprünglichen Daten unverändert erhalten bleiben.

Sie können die Dateiberechtigungen wieder auf "Lesen/Schreiben" zurücksetzen, indem Sie im Menü "Datei" die Option **Datei für Lese-/Schreibzugriff markieren** auswählen.

Virtuelle aktive Datei

Eine virtuelle aktive Datei ermöglicht die Arbeit mit großen Datendateien, ohne dass dabei mindestens so viel temporärer Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden sein muss, wie die Größe der Datendatei beträgt. Bei den meisten Analyse- und Diagrammprozeduren wird die ursprüngliche Datenquelle bei jedem Ausführen erneut eingelesen. Bei Prozeduren, bei denen die Daten modifiziert werden, wird eine gewisse Menge an temporärem Speicherplatz auf der Festplatte benötigt, um die Änderungen aufzuzeichnen, und bei einigen Vorgängen ist immer mindestens ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte für eine vollständige Kopie der Datendatei erforderlich.

Vorgänge, bei denen kein temporärer Speicherplatz auf der Festplatte benötigt wird:

- Einlesen von IBM SPSS Statistics-Datendateien

- Zusammenfügen von zwei oder mehr IBM SPSS Statistics-Datendateien
- Einlesen von Datenbankdateien mit dem Datenbankassistenten
- Zusammenfügen von IBM SPSS Statistics-Datendateien und Datenbanktabellen
- Ausführen von Prozeduren, die Daten einlesen (beispielsweise Häufigkeiten, Kreuztabellen und Explorative Datenanalyse)

Vorgänge, bei denen mindestens eine Datenspalte in temporärem Speicherplatz auf der Festplatte erstellt wird:

- Berechnen von neuen Variablen
- Umcodieren von vorhandenen Variablen
- Ausführen von Prozeduren, bei denen Variablen erstellt oder modifiziert werden (beispielsweise das Speichern von vorhergesagten Werten bei der linearen Regression)

Vorgänge, bei denen eine vollständige Kopie der Datendatei in temporärem Speicherplatz auf der Festplatte erstellt wird:

- Einlesen von Excel-Dateien
- Ausführen von Prozeduren zum Sortieren von Daten (beispielsweise die Prozeduren "Fälle sortieren" und "Datei aufteilen")
- Einlesen von Daten mit den Syntaxbefehlen GET TRANSLATE und DATA LIST
- Verwenden der Funktionen für das Ablegen von Daten im Zwischenspeicher oder des Syntaxbefehls CACHE
- Starten von anderen Anwendungen aus IBM SPSS Statistics heraus, die die Datendatei einlesen (beispielsweise AnswerTree und DecisionTime)

Hinweis: Der Syntaxbefehl GET DATA stellt ähnliche Funktionen wie der Syntaxbefehl DATA LIST bereit, erstellt jedoch keine vollständige Kopie der Datendatei in temporärem Speicherplatz auf der Festplatte. Mit dem Syntaxbefehl SPLIT FILE werden die Daten in der Datendatei nicht sortiert. Deshalb wird auch keine Kopie der Datendatei erstellt. Damit dieser Befehl jedoch ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, müssen die Daten sortiert sein. Über die Benutzerschnittstelle des Dialogfelds dieser Prozedur wird die Datendatei automatisch sortiert und eine vollständige Kopie der Datendatei erstellt. (Die Befehlssyntax ist in Student Version nicht verfügbar.)

Vorgänge, bei denen in der Standardeinstellung eine vollständige Kopie der Datendatei erstellt wird:

- Einlesen von Datenbanken mit dem Datenbankassistenten
- Einlesen von Textdateien mit dem Textassistenten

Der Textassistent bietet eine optionale Einstellung zum automatischen Zwischenspeichern der Daten. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Sie können diese Auswahl aufheben, indem Sie das Kontrollkästchen **Daten in lokalen Zwischenspeicher** inaktivieren. Beim Datenbank-Assistenten können Sie die erstellte Befehlssyntax einfügen und den Befehl CACHE löschen.

Erstellen eines Zwischenspeichers für Daten

Die virtuelle aktive Datei kann die benötigte Menge an temporärem Speicherplatz auf der Festplatte drastisch reduzieren. Das Nichtvorhandensein einer temporären Kopie der eigentlich aktiven Datei bedeutet aber auch, dass die ursprüngliche Datendatei für jede Prozedur neu eingelesen werden muss. Bei großen Datendateien, die aus einer externen Quelle eingelesen werden, kann das Erstellen einer temporären Kopie der Daten die Leistung steigern. Bei Tabellen in einer Datenbank beispielsweise muss die SQL-Abfrage, mit der die Informationen aus der Datenbank ausgelesen werden, für jeden Befehl und jede Prozedur erneut ausgeführt werden, bei denen Daten eingelesen werden. Da fast alle Statistik- und Diagrammprozeduren die Daten einlesen müssen, wird die SQL-Abfrage für jede aufgerufene Prozedur erneut ausgeführt. Bei einer großen Anzahl an Prozeduren kann dies zu einer beträchtlichen Steigerung der für die Verarbeitung benötigten Zeit führen.

Wenn auf dem Computer, auf dem die Analyse durchgeführt wird (der lokale Computer oder der ferne Server), ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, können Sie die mehrfache Ausführung

von SQL-Afragen vermeiden und somit die Verarbeitungszeit verringern, indem Sie einen Zwischenspeicher für die Daten aus der aktiven Datei anlegen. Der Zwischenspeicher für die Daten ist eine temporäre Kopie der gesamten Daten.

Hinweis: In der Standardeinstellung erstellt der Datenbankassistent automatisch einen Zwischenspeicher für die Daten. Wenn Sie aber mithilfe des Syntaxbefehls `GET DATA` eine Datenbank einlesen, wird nicht automatisch ein Zwischenspeicher für die Daten erstellt. (Die Befehlssyntax ist in Student Version nicht verfügbar.)

So erstellen Sie einen Zwischenspeicher für die Daten:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > CACHEDATEN...

2. Klicken Sie auf **OK** oder **Jetzt zwischenspeichern**.

Mit **OK** werden die Daten in den Zwischenspeicher überführt, wenn das Programm die Daten das nächste Mal einliest, beispielsweise beim nächsten Ausführen einer statistischen Prozedur. In der Regel empfiehlt sich dieses Vorgehen, da hierbei kein zusätzlicher Aufwand beim Einlesen der Daten entsteht. Mit **Jetzt zwischenspeichern** werden die Daten sofort in den Zwischenspeicher übertragen. In den meisten Situationen ist dies nicht notwendig. **Jetzt zwischenspeichern** ist primär aus zwei Gründen nützlich:

- Eine Datenquelle ist gesperrt und kann nicht durch andere aktualisiert werden, bis Sie Ihre Sitzung beenden, eine andere Datenquelle öffnen oder die Daten zwischenspeichern.
- Bei umfangreichen Datenquellen kann der Inhalt der Registerkarte "Datenansicht" des Dateneditors viel schneller durchgeblättert werden, wenn Sie die Daten zwischenspeichern.

Automatisches Zwischenspeichern von Daten

Mithilfe des Befehls `SET` können Sie nach einer festgelegten Anzahl von Änderungen in der aktiven Datendatei automatisch einen Zwischenspeicher für die Daten erstellen. In der Standardeinstellung wird die aktive Datendatei nach 20 Änderungen automatisch zwischengespeichert.

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Neu > Syntax

2. Geben Sie im Syntaxfenster Folgendes ein: `SET CACHE n`. (Dabei steht n für die Anzahl der Änderungen in der aktiven Datendatei, nach der die Datendatei zwischengespeichert wird.)

3. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs des Syntaxfensters aus:

Ausführen > Alle

Hinweis: Die Einstellung für den Zwischenspeicher wird nicht für alle Sitzungen übernommen. Bei jedem Start einer neuen Sitzung wird der Wert auf den Standardwert 20 zurückgesetzt.

Kapitel 4. Modus für verteilte Analysen

Beim Modus für verteilte Analysen können Sie speicherintensive Vorgänge von Ihrem lokalen Computer auf einen anderen Computer auslagern. Da die für verteilte Analysen eingesetzten fernen Server in der Regel leistungsfähiger und schneller als Ihr lokaler Computer sind, kann ein sinnvoller Einsatz des Modus für verteilte Analysen die für die Verarbeitung benötigte Zeit beträchtlich verringern. In den folgenden Situationen kann die verteilte Analyse auf einem fernen Server nützlich sein:

- Sie arbeiten mit umfangreichen Datendateien oder mit Daten, die aus einer Datenbank eingelesen werden.
- Speicherintensive Aufgaben. Alle Aufgaben, deren Verarbeitung im Modus für lokale Analysen sehr lange dauert, können möglicherweise von der verteilten Analyse profitieren.

Die verteilte Analyse greift nur bei datenbezogenen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise das Einlesen von Daten, das Transformieren von Daten, das Berechnen neuer Variablen und das Berechnen von Statistiken. Die verteilte Analyse hat keine Auswirkungen auf Aufgaben im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Ausgaben. Hierzu gehören beispielsweise das Bearbeiten von Pivot-Tabellen oder das Modifizieren von Diagrammen.

Hinweis: Die verteilte Analyse ist nur verfügbar, wenn Sie sowohl eine lokale Version als auch Zugang zu einer lizenzierten Serverversion der Software haben, die auf einem fernen Server installiert ist.

Anmelden beim Server

Im Dialogfeld "Anmelden beim Server" können Sie auswählen, welcher Computer Befehle verarbeiten und Prozeduren ausführen soll. Sie können Ihren lokalen Computer oder einen fernen Server auswählen.

Sie können der Liste ferne Server hinzufügen, ferne Server in der Liste ändern und aus der Liste entfernen. Für ferne Server ist in der Regel ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Möglicherweise müssen Sie außerdem einen Domännennamen angeben. Wenn Sie über eine Lizenz zur Verwendung von Statistics Adapter verfügen und an Ihrem Standort IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ausgeführt wird, können Sie möglicherweise über Single Sign-on eine Verbindung zu einem fernen Server herstellen. Mit Single Sign-on können die Benutzer eine Verbindung zu einem fernen Server herstellen, ohne explizit einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben zu müssen. Die erforderliche Authentifizierung wird mit den bestehenden Berechtigungsnachweisen des Benutzers für das aktuelle System durchgeführt, die beispielsweise über Windows Active Directory abgerufen werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen zu verfügbaren Servern, Benutzernamen, Kennwörtern, Domännennamen und andere Verbindungsinformationen zu erhalten, beispielsweise, ob Single Sign-on an Ihrem Standort verfügbar ist.

Sie können einen Standardserver auswählen und die Benutzernamen, Domännennamen und Kennwörter für beliebige Server speichern. Beim Starten einer neuen Sitzung wird automatisch eine Verbindung mit dem Standardserver hergestellt.

Wichtig: Es ist möglich, eine Verbindung zu einem Server herzustellen, der eine andere Versionsstufe aufweist als der Client. Der Server kann ein oder zwei Versionen neuer oder älter als der Client sein. Es wird jedoch nicht empfohlen, diese Konfiguration über längere Zeit beizubehalten. Wenn der Server neuer ist als der Client, erstellt er möglicherweise Ausgaben, die nicht vom Client gelesen werden können. Wenn der Client neuer ist als der Server, wird die vom Client übermittelte Syntax möglicherweise nicht vom Server erkannt. Daher sollten Sie mit Ihrem Administrator darüber sprechen, ob eine Verbindung mit einem Server möglich ist, der sich auf derselben Versionsstufe befindet wie der Client.

Wenn Sie über eine Lizenz zur Verwendung von Statistics Adapter verfügen und an Ihrem IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 3.5 oder höher ausgeführt wird, können Sie durch Klicken auf **Suche...** eine Liste der Server anzeigen, die in Ihrem Netz verfügbar sind. Wenn Sie nicht bei einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services angemeldet sind, werden Sie zur Eingabe von Verbindungsinformationen aufgefordert, bevor die Liste der Server angezeigt wird.

Hinzufügen und Bearbeiten von Einstellungen für die Serveranmeldung

Verwenden Sie das Dialogfeld "Einstellungen für Serveranmeldung", um Verbindungsinformationen für ferne Server im Modus für verteilte Analysen hinzuzufügen bzw. zu bearbeiten.

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen zu den verfügbaren Servern, Portnummern für diese Server und weitere Verbindungsinformationen zu erhalten. Verwenden Sie Secure Socket Layer nur, wenn Sie von Ihrem Administrator dazu angewiesen wurden.

Servername. Der Name des Servers kann ein dem Computer zugewiesener alphanumerischer Name (beispielsweise "Netzserver") oder eine dem Computer zugewiesene eindeutige IP-Adresse sein (beispielsweise 202.123.456.78).

Portnummer. Die Portnummer bezeichnet den Port, den die Serversoftware für die Kommunikation verwendet.

Beschreibung. Sie können eine optionale Beschreibung eingeben, die in der Serverliste angezeigt werden soll.

Stellen Sie eine Verbindung mit Secure Socket Layer her. Secure Socket Layer (SSL) verschlüsselt Anforderungen für verteilte Analysen, wenn diese an den fernen Server gesendet werden. Verwenden Sie SSL nicht, ohne zuvor mit Ihrem Administrator Rücksprache gehalten zu haben. SSL muss auf Ihrem Desktop-Computer und auf dem Server konfiguriert sein, damit diese Option aktiviert werden kann.

Auswählen, Wechseln oder Hinzufügen von Servern

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Server umschalten...

So wählen Sie einen Standardserver aus:

2. Wählen Sie in der Serverliste das Kästchen neben dem Server aus, den Sie verwenden möchten.
3. Wenn der Server für Single Sign-on konfiguriert ist, müssen Sie lediglich sicherstellen, dass **Berechtigungs-nachweise festlegen** inaktiviert ist. Aktivieren Sie andernfalls **Berechtigungs-nachweise festlegen** und geben Sie den Benutzernamen, Domännennamen und das Kennwort ein, die Sie vom Administrator erhalten haben.

Hinweis: Beim Starten einer neuen Sitzung wird automatisch eine Verbindung mit dem Standardserver hergestellt.

So schalten Sie auf einen anderen Server um:

4. Wählen Sie einen Server aus der Liste aus.
5. Wenn der Server für Single Sign-on konfiguriert ist, müssen Sie lediglich sicherstellen, dass **Berechtigungs-nachweise festlegen** inaktiviert ist. Aktivieren Sie andernfalls **Berechtigungs-nachweise festlegen** und geben Sie den Benutzernamen, Domännennamen und (sofern erforderlich) das Kennwort ein.

Hinweis: Wenn Sie in einer Sitzung den Server wechseln, werden alle geöffneten Fenster geschlossen. Ehe die Fenster geschlossen werden, werden Sie aufgefordert, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

So fügen Sie einen Server hinzu:

6. Bitten Sie Ihren Administrator um die Verbindungsinformationen für den Server.
7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um das Dialogfeld "Einstellungen für Serveranmeldung" zu öffnen.
8. Geben Sie die Verbindungsinformationen und optionalen Einstellungen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

So bearbeiten Sie einen Server:

9. Wenden Sie sich an den Administrator, um die geänderten Verbindungsinformationen für den Server zu erhalten.
10. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um das Dialogfeld "Einstellungen für Serveranmeldung" zu öffnen.

11. Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf **OK**.

So suchen Sie nach den verfügbaren Servern:

Hinweis: Die Möglichkeit, nach verfügbaren Servern zu suchen, steht nur zur Verfügung, wenn Sie über eine Lizenz zur Verwendung von Statistics Adapter verfügen und an Ihrem Standort IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 3.5 oder höher ausgeführt wird.

12. Klicken Sie auf **Suche...**, um das Dialogfeld "Nach Servern suchen" zu öffnen. Wenn Sie nicht auf einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services angemeldet sind, werden Sie zur Eingabe von Verbindungsdaten aufgefordert.
13. Wählen Sie einen oder mehrere verfügbare Server aus und klicken Sie auf **OK**. Die Server werden nun im Dialogfeld "Anmelden beim Server" angezeigt.
14. Um eine Verbindung mit einem der Server herzustellen, befolgen Sie die Anweisungen unter "So schalten Sie auf einen anderen Server um".

Suche nach verfügbaren Servern

Verwenden Sie das Dialogfeld "Nach Servern suchen", um einen oder mehrere Server auszuwählen, die in Ihrem Netz verfügbar sind. Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld "Anmelden beim Server" auf **Suche...** klicken.

Wählen Sie einen oder mehrere Server aus und klicken Sie auf **OK**, um sie zum Dialogfeld "Anmelden beim Server" hinzuzufügen. Sie können zwar auch manuell Server im Dialogfeld "Anmelden beim Server" hinzufügen, doch die Suche nach verfügbaren Servern ermöglicht Ihnen, eine Verbindung zu Servern herzustellen, ohne dass Ihnen der richtige Servername und die Portnummer bekannt sein muss. Diese Informationen werden automatisch bereitgestellt. Sie benötigen jedoch auch in diesem Fall die richtigen Anmeldeinformationen, wie Benutzername, Domäne und Kennwort.

Öffnen von Datendateien auf einem fernen Server

Im Modus für verteilte Analysen wird statt des Standarddialogfelds "Datei öffnen" das Dialogfeld "Ferne Datei öffnen" angezeigt.

- Die Inhalte in der Liste der verfügbaren Dateien, Ordner und Laufwerke hängen davon ab, was auf dem fernen Server bzw. über den fernen Server verfügbar ist. Der Name des aktuellen Servers wird im oberen Teil des Dialogfelds angezeigt.
- Im Modus für verteilte Analysen können Sie nur auf Dateien auf dem lokalen Computer zugreifen, wenn Sie das Laufwerk oder die Ordner mit den Datendateien für den gemeinsamen Zugriff freigeben. Informationen zur Freigabe von Ordnern auf ihrem lokalen Computer für den gemeinsamen Zugriff im Servernetz finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.
- Wird auf dem Server ein anderes Betriebssystem ausgeführt (Ihr Computer läuft beispielsweise unter Windows und der Server unter UNIX), werden Sie im Modus für verteilte Analysen wahrscheinlich keinen Zugriff auf lokale Datendateien haben, selbst wenn sie sich in freigegebenen Ordnern befinden.

Dateizugriff im Modus für lokale und verteilte Analysen

Es hängt von dem Computer ab, den Sie zum Verarbeiten von Befehlen und Ausführen von Prozeduren verwenden, welche Datenordner (Verzeichnisse) und Laufwerke auf dem lokalen Computer als auch im Netz angezeigt werden. Denken Sie daran, dass es sich bei diesem Computer nicht notwendigerweise um den Computer handelt, an dem Sie arbeiten.

Modus für lokale Analysen. Wenn Sie Ihren lokalen Computer als "Server" einsetzen, werden im Dialogfeld zum Öffnen von Dateien dieselben Datendateien, Ordner und Laufwerke angezeigt wie in anderen Anwendungen oder im Windows-Explorer. Es werden alle Datendateien und Ordner auf Ihrem Computer sowie alle Dateien und Ordner auf verbundenen Netzlaufwerken angezeigt.

Modus für verteilte Analysen. Wenn Sie einen anderen Computer als fernen Server zum Verarbeiten von Befehlen und Ausführen von Prozeduren einsetzen, werden Datendateien, Ordner und Laufwerke aus der

Sicht des fernen Servers angezeigt. Möglicherweise werden bekannte Ordnernamen wie *Programme* und Laufwerke wie *C:* angezeigt. Hierbei handelt es sich aber *nicht* um Ordner und Laufwerke auf dem lokalen Computer, sondern um Ordner und Dateien auf dem fernen Server.

Im Modus für verteilte Analysen können Sie nur auf Datendateien auf dem lokalen Computer zugreifen, wenn Sie das Laufwerk oder die Ordner mit den Datendateien für den gemeinsamen Zugriff freigeben. Wird auf dem Server ein anderes Betriebssystem ausgeführt (Ihr Computer läuft beispielsweise unter Windows und der Server unter UNIX), werden Sie im Modus für verteilte Analysen wahrscheinlich keinen Zugriff auf lokale Datendateien haben, selbst wenn sie sich in freigegebenen Ordnern befinden.

Der Modus für verteilte Analysen entspricht nicht dem einfachen Zugriff auf Datendateien, die sich auf einem anderen Computer im Netz befinden. Der Zugriff auf Datendateien, die auf einem anderen Gerät im Netz gespeichert sind, kann sowohl im Modus für lokale Analysen als auch im Modus für verteilte Analysen stattfinden. Im lokalen Modus können Sie von Ihrem lokalen Computer aus auf andere Geräte im Netz zugreifen. Im verteilten Modus können Sie über den fernen Server auf andere Geräte im Netz zugreifen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie im Modus für lokale Analysen oder im Modus für verteilte Analysen arbeiten, schauen Sie in der Titelleiste eines der Dialogfelder für den Zugriff auf die Daten nach. Wenn der Titel des Dialogfelds das Wort *Fern* (wie beispielsweise **Ferne Datei öffnen**) enthält oder der Text **Ferner Server: [Servername]** im oberen Teil des Dialogfelds angezeigt wird, arbeiten Sie im Modus für verteilte Analysen.

Hinweis: Dies gilt nur für Dialogfelder für den Zugriff auf Datendateien (beispielsweise zum Öffnen und Speichern von Daten, zum Öffnen von Datenbanken und zum Zuweisen des Datenwörterbuchs). Bei allen anderen Dateitypen (beispielsweise Viewer-Dateien, Syntaxdateien und Scriptdateien) werden jeweils die lokal gespeicherten Dateien gezeigt.

Verfügbarkeit von Prozeduren im Modus für verteilte Analysen

Im Modus für verteilte Analysen können Prozeduren nur verwendet werden, wenn diese sowohl auf dem lokalen Computer als auch auf dem fernen Server installiert sind.

Wenn Sie optionale Komponenten lokal installiert haben, die auf dem fernen Server nicht zur Verfügung stehen, und Sie zwischen dem lokalen Computer und dem fernen Server wechseln, werden die entsprechenden Prozeduren aus dem Menü entfernt und die Befehlssyntax wird lediglich zu Fehlern führen. Durch einen Wechsel zurück in den lokalen Modus werden die betroffenen Prozeduren wiederhergestellt.

Absolute und relative Pfadangaben

Im Modus für verteilte Analysen sind relative Pfadangaben für Datendateien und Befehlssyntaxdateien relativ zum aktuellen Server, nicht relativ zum lokalen Computer. Eine relative Pfadangabe (wie */my-docs/mydata.sav*) verweist nicht auf ein Verzeichnis und eine Datei auf Ihrem lokalen Laufwerk sondern auf ein Verzeichnis und eine Datei auf der Festplatte des Remote Servers.

Windows-UNC-Pfadangaben

Wenn Sie eine Version für Windows-Server verwenden, können Sie beim Zugriff auf Datendateien und Syntaxdateien mit der Befehlssyntax UNC-Pfadangaben (UNC = Universal Naming Convention, Universelle Namenskonvention) verwenden. UNC-Pfadangaben weisen die folgende allgemeine Form auf:

`\\Servername\Freigabe\Pfad\Dateiname`

- *Servername* ist der Name des Computers, auf dem die Datendatei gespeichert ist.
- *Freigabe* ist der Ordner (das Verzeichnis) auf diesem Computer, der (oder das) freigegeben ist.
- *Pfad* sind die dem freigegebenen Verzeichnis untergeordneten Ordner (Unterordner bzw. Unterverzeichnisse).
- *Dateiname* ist der Name der Datendatei.

Ein Beispiel lautet folgendermaßen:

```
GET FILE='\\hqdev001\public\july\sales.sav'.
```

Wenn dem Computer kein Name zugewiesen wurde, können Sie seine IP-Adresse verwenden, wie in folgendem Beispiel:

```
GET FILE='\\204.125.125.53\public\july\sales.sav'.
```

Auch mit UNC-Pfadangaben können Sie nur auf Datendateien und Syntaxdateien zugreifen, die sich auf Geräten oder in Ordnern befinden, die ausdrücklich freigegeben wurden. Beim Modus für verteilte Analysen gilt dies auch für die Datendateien und Syntaxdateien auf Ihrem lokalen Computer.

Absolute Pfadangaben unter UNIX

Auf Versionen für UNIX-Server gibt es kein Äquivalent zu UNC-Pfaden. Alle Verzeichnispfade müssen absolute Pfade sein, die beim Stamm des Servers beginnen; relative Pfade sind unzulässig. Wenn die Datendatei beispielsweise unter */bin/data* gespeichert ist und das aktuelle Verzeichnis ebenfalls */bin/data* ist, dann ist `GET FILE='sales.sav'` unzulässig; Sie müssen den gesamten Pfad angeben:

```
GET FILE='/bin/sales.sav'.  
INSERT FILE='/bin/salesjob.sps'.
```

Kapitel 5. Dateneditor

Der Dateneditor lässt sich wie ein unkompliziertes Tabellenkalkulationsprogramm zum Erstellen und Bearbeiten von Datendateien verwenden. Das Fenster des Dateneditors wird bei Sitzungsbeginn automatisch geöffnet.

Der Dateneditor bietet drei Ansichten Ihrer Daten:

- **Über Ansicht-** Diese Ansicht vermittelt Ihnen einen Überblick über das Dataset.
- **Datenansicht-** Diese Ansicht zeigt die tatsächlichen Datenwerte oder definierten Wertbeschriftungen an.
- **Variablenansicht-** Diese Ansicht zeigt Informationen zur Variablendefinition an, einschließlich definierter Variablen- und Wertbeschriftungen, des Datentyps (z. B. Zeichenfolge, Datum oder numerisch), des Messniveaus (nominal, ordinal oder metrisch) und benutzerdefinierter fehlender Werte.

In den Ansichten "Daten" und "Variablen" können Sie in der Datendatei enthaltene Informationen hinzufügen, ändern und löschen.

Nachdem die Änderungen in der Datendatei vorgenommen wurden, klicken Sie oben links auf 'Aktualisieren', um eine aktuelle Darstellung der Daten zu erhalten.

Übersicht

Die Übersicht enthält zwei Abschnitte. Der obere Abschnitt enthält Informationen zu einem gesamten Dataset oder einer Datei:

- In der oberen linken Ecke wird eine Schaltfläche Aktualisieren aktiviert, wenn die Informationen im Dataset bzw. in der Datei geändert wurden und Sie die Ansicht aktualisieren müssen, um mit den Änderungen synchron zu bleiben.
- In der oberen rechten Ecke können Sie mit zwei Schaltflächen für das Diagrammformat zwischen der Anzahl und den Prozentsätzen für alle Diagramme auf der Registerkarte hin- und herschalten.
- Direkt unter der Schaltfläche "Aktualisieren" befindet sich eine Kachel, die den Datasetnamen und den Dateinamen (falls zutreffend) sowie die Anzahl der Variablen und Fälle enthält.
- Im nächsten Bereich werden Informationen zu den Variablen angezeigt. Sie können Häufigkeitsverteilungen von Variablentypen oder zugewiesene Messniveaus für die Variablen im Dataset oder in der Datei anzeigen. Mit zwei Schaltflächen unten links unterhalb des Diagramms können Sie zwischen der Anzeige von Variablentypen und Messniveaus hin- und herschalten. Sie können eine Pfeilschaltfläche auswählen, die Sie zur Variablenansicht führt.
- Der Bereich auf der rechten Seite enthält eine Zusammenfassung der fehlenden Werte: vollständige und fehlende Daten in Kreisdiagrammen für Variablen, Fälle und einzelne Werte. Wenn die Option "Fehlende Werte" lizenziert ist, wird eine Pfeilschaltfläche angezeigt, die beim Klicken das Dialogfeld "Muster zur Analyse multipler Imputation" aufruft.

Im unteren Abschnitt werden Basisinformationen zu einer ausgewählten Variablen angezeigt:

- Auf der linken Seite können Sie in der Dropdown-Liste Variablenbericht eine bestimmte anzuzeigende Variable auswählen.
- Für kategoriale Variablen (zugewiesene nominale oder ordinale Messniveaus) mit maximal 100 unterschiedlichen Werten wird ein Balkendiagramm oder ein Kreisdiagramm mit Häufigkeiten oder Prozentsätzen eindeutiger Werte angezeigt.
- Auf der rechten Seite wird eine Häufigkeitstabelle mit eindeutigen Werten, Häufigkeiten und Prozentsätzen angezeigt. Über eine Pfeilschaltfläche wird das Dialogfeld "Häufigkeiten" aufgerufen.

- Bei metrischen Variablen wird auf der linken Seite ein Histogramm mit Häufigkeitszählern oder Prozentsätzen auf der vertikalen Achse angezeigt.
- Auf der rechten Seite wird eine Gruppe von deskriptiven Statistiken angezeigt, einschließlich des Mittelwerts, der Standardabweichung, der Minimal- und Maximalwerte sowie der Quartile (25th, 50th und 75th Perzentile). Über die Pfeilschaltfläche wird das Dialogfenster 'Untersuchen' aufgerufen.

Übersicht-Variable aus Dialogfeld auswählen

Die Einstellung "Variable auswählen" bietet eine Option zur Auswahl einer Variablen, die im Variablenbericht angezeigt werden soll.

Variable auswählen

Klicken Sie auf den Link, wie durch den Pfeil in der folgenden Abbildung dargestellt, um das Dialogfeld "Variable auswählen" zu öffnen.




Abbildung 1. Registerkarte 'Übersicht'-Dialogfeld 'Mit Variablen verknüpfen'

Wählen Sie eine der Variablen aus der Dropdown-Liste aus, für die Sie den Bericht anzeigen wollen, und klicken Sie auf **Weiter**.




Abbildung 2. Registerkarte "Übersicht"-Dialogfeld **Variablen**

Sie können Variablen nach zugewiesenem Messniveau und/oder durch Eingabe von Zeichenfolgen im Suchfeld filtern. Der Inhalt des Suchfelds gilt für Variablennamen oder Namen und Beschriftungen, wenn Beschriftungen angezeigt werden.

Datenansicht

Viele Funktionen der Datenansicht ähneln den Funktionen von Anwendungen für die Tabellenkalkulation. Es gibt allerdings mehrere wichtige Unterschiede:

- Zeilen sind Fälle. Jede Zeile stellt einen Fall oder eine Beobachtung dar. So ist zum Beispiel jede Person, die einen Fragebogen ausfüllt, ein Fall.
- Spalten sind Variablen. Jede Spalte stellt eine Variable oder eine Eigenschaft dar, die gemessen wurde. Jedes Element (Item) auf einem Fragebogen ist zum Beispiel eine Variable.

- Zellen enthalten Werte. Jede Zelle enthält einen einzelnen Wert einer Variablen für einen Fall. Die Zelle befindet sich an der Schnittstelle von Fall und Variable. Zellen enthalten nur Datenwerte. Im Gegensatz zu Programmen für die Tabellenkalkulation können Zellen im Dateneditor keine Formeln enthalten.
- In einer Datendatei enthalten alle Zeilen die gleiche Anzahl Zellen. Die Dimensionen der Datendatei werden von der Anzahl der Fälle und Variablen bestimmt. In alle Zellen können Daten eingegeben werden. Wenn Sie Daten in eine Zelle außerhalb der Grenzen der definierten Datendatei eingeben, wird das Datenfeld erweitert, sodass es alle Zeilen und/oder Spalten einschließt, die zwischen dieser Zelle und den Grenzen der Datei liegen. Innerhalb der Grenzen der Datendatei gibt es keine "leeren" Zellen. Bei numerischen Variablen werden leere Zellen zum systemdefiniert fehlenden Wert umgewandelt. Bei Zeichenfolgevariablen gelten leere Felder als gültiger Wert.

Variablenansicht

In der Variablenansicht werden die Attribute aller Variablen in der Datendatei angezeigt. In der Variablenansicht gilt Folgendes:

- Die Zeilen stellen Variablen dar.
- Die Spalten stellen die Attribute der Variablen dar.

Sie können Variablen hinzufügen und löschen, und Sie können die folgenden Variablenattribute ändern:

- Variablenname
- Datentyp
- Anzahl Ziffern oder Zeichen
- Anzahl Dezimalstellen
- Beschreibende Variablen- und Wertbeschriftungen
- Benutzerdefiniert fehlende Werte
- Spaltenbreite
- Messniveau

Alle diese Attribute werden beim Speichern der Datendatei gespeichert.

Neben den Methoden, mit denen Variableneigenschaften in der Variablenansicht definiert werden, gibt es zwei weitere Methoden zum Definieren von Variableneigenschaften:

- Mit dem Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften können Sie eine externe IBM SPSS Statistics-Datendatei oder ein anderes Dataset, das in der aktuellen Sitzung verfügbar ist, als Vorlage für die Definition von Datei- und Variableneigenschaften im aktiven Dataset verwenden. Sie können außerdem Variablen im aktiven Dataset als Vorlagen für andere Variablen im aktiven Dataset verwenden. Sie können den Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften starten, indem Sie im Fenster des Dateneditors im Menü "Daten" die Option "Dateneigenschaften kopieren" auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Kopieren von Dateneigenschaften“ auf Seite 79.
- Mit dem Befehl "Variableneigenschaften definieren" (ebenfalls im Menü "Daten" des Dateneditors) können Sie Ihre Daten durchsuchen und eine Liste mit allen eindeutigen Datenwerten für die ausgewählten Variablen erstellen, Werte ohne Beschriftungen auffindig machen und Werte automatisch mit Beschriftungen versehen. Diese Methode ist besonders nützlich für kategoriale Variablen, die numerische Codes zur Darstellung von Kategorien verwenden. Beispiel: 0 = *Männlich*, 1 = *Weiblich*. Weitere Informationen finden Sie unter „Definieren von Variableneigenschaften“ auf Seite 73.

Anzeigen oder Definieren von Variablenattributen

1. Aktivieren Sie das Fenster des Dateneditors.
2. Doppelklicken Sie in der Datenansicht auf den Namen einer Variablen oben in einer Spalte oder klicken Sie auf die Registerkarte **Variablenansicht**.
3. Wenn Sie eine neue Variable definieren möchten, geben Sie einen Namen in eine beliebige leere Zeile ein.

4. Wählen Sie die Attribute aus, die Sie definieren oder ändern möchten.

Variablenamen

Beim Benennen von Variablen gelten die folgenden Regeln:

- Variablenamen müssen eindeutig sein. Doppelt vorkommende Namen sind nicht zulässig.
- Variablenamen können bis zu 64 Byte lang sein, und das erste Zeichen muss ein Buchstabe oder eines der Zeichen @, # oder \$ sein. Nachfolgende Zeichen können eine beliebige Kombination von Buchstaben, Zahlen, Nichtpunktationszeichen und einem Punkt sein (.). Im Codepage-Modus sind 64 Zeichen normalerweise 64 Zeichen in Einzelbyte-Sprachen (z. B. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Hebräisch, Russisch, Griechisch, Arabisch und Thailändisch) und 32 Zeichen in Doppelbytesprachen (zum Beispiel Japanisch, Chinesisch und Koreanisch). Viele Zeichenfolgezeichen, die im Codepage-Modus normalerweise nur ein Byte umfassen, umfassen im Unicode-Modus zwei oder mehr Byte. So umfasst é ein Byte im Codepage-Format, aber zwei Byte im Unicode-Format; *résumé* ist also in einer Codepage-Datei sechs Byte, im Unicode-Modus dahingegen acht Byte lang.

Anmerkung: Buchstaben umfassen alle Zeichen, die nicht der Zeichensetzung dienen und die zum Schreiben üblicher Wörter in den Sprachen verwendet werden, die von dem Zeichensatz der Plattform unterstützt werden.

- Variablenamen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
- Das Zeichen # an der ersten Stelle eines Variablenamens definiert eine Arbeitsvariable. Arbeitsvariablen können nur mit Befehlssyntax erstellt werden. # kann nicht als erstes Zeichen einer Variablen in Dialogfeldern angegeben werden, die zum Erstellen neuer Variablen dienen.
- Ein \$-Zeichen an der ersten Stelle zeigt an, dass es sich bei der Variablen um eine Systemvariable handelt. Das \$-Zeichen ist nicht als erstes Zeichen von benutzerdefinierten Variablen zulässig.
- Punkt, Unterstrich und die Zeichen \$, # und @ können in Variablenamen verwendet werden. So ist beispielsweise A_ \$#1 ein gültiger Variablenname.
- Variablenamen dürfen nicht mit einem Punkt beginnen oder enden. Namen, die mit einem Punkt beginnen, sind ungültig. Namen, die mit einem Punkt enden, könnten als Befehlsabschluss interpretiert werden. Variablen, die mit einem Punkt beginnen oder enden, können nicht in Dialogfeldern erstellt werden, die zum Erstellen neuer Variablen dienen.
- Variablenamen, die mit einem Unterstrich enden, sollten vermieden werden, da solche Namen mit den Namen von Variablen in Konflikt stehen können, die automatisch von Befehlen und Prozeduren erstellt werden.
- Reservierte Schlüsselwörter können nicht als Variablenamen verwendet werden. Reservierte Schlüsselwörter sind: ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO und WITH.
- Variablenamen können aus einer beliebigen Kombination aus Klein- und Großbuchstaben bestehen. Die Groß- und Kleinschreibung bleibt auch bei der Anzeige erhalten.
- Wenn lange Variablenamen in der Ausgabe mehrere Zeilen einnehmen, erfolgt der Zeilenumbruch bei Unterstrichen, Punkten und dem Wechsel von Klein- zu Großschreibung.

Messniveau einer Variablen

Das Messniveau kann als metrische Skala (für numerische Daten in Form einer Intervall- oder Verhältnisskala), ordinal oder nominal angegeben werden. Nominale und ordinale Daten können entweder aus einer Zeichenfolge (alphanumerisch) oder Zahlen bestehen.

- *Nominal*. Eine Variable kann als nominal behandelt werden, wenn ihre Werte Kategorien ohne interne Rangfolge darstellen (z. B. die Abteilung des Unternehmens, in der ein Mitarbeiter arbeitet). Beispiele für nominale Variablen sind Region, Postleitzahl oder Religionszugehörigkeit.
- *Ordinal*. Eine Variable kann als ordinal behandelt werden, wenn ihre Werte Kategorien mit einer intrinsischen Rangfolge darstellen (z. B. Grad der Servicezufriedenheit von hoch unzufrieden bis hoch zufrieden). Ordinale Variablen treten beispielsweise bei Einstellungsmessungen (Zufriedenheit oder Vertrauen) und bei Präferenzbeurteilungen auf.

- *Skala*. Eine Variable kann als metrisch (stetig) behandelt werden, wenn ihre Werte geordnete Kategorien mit einer aussagekräftigen Metrik darstellen, sodass Abstandsvergleiche zwischen Werten angemessen sind. Metrische Variablen sind beispielsweise Alter (in Jahren) oder Einkommen (in Geldeinheiten).

Hinweis: Bei ordinalen Zeichenfolgevariablen wird angenommen, dass die Reihenfolge der Kategorien der alphabetischen Reihenfolge der Zeichenfolgewerte entspricht. Bei einer Zeichenfolgevariablen mit den Werten *Schwach*, *Mittel* und *Stark* werden die Kategorien beispielsweise in der Reihenfolge *Mittel*, *Schwach*, *Stark* und somit falsch angeordnet. Im Allgemeinen ist die Verwendung von numerischem Code für ordinale Daten günstiger.

Für neue numerische Variablen, die mit Transformationen erstellt wurden, für Daten aus externen Quellen und für IBM SPSS Statistics-Datendateien, die vor Version 8 erstellt wurden, wird das Standardmessniveau durch die Bedingungen in der folgenden Tabelle bestimmt. Die Bedingungen werden in der in der Tabelle aufgeführten Reihenfolge ausgewertet. Das Messniveau für die erste Bedingung, die mit den Daten übereinstimmt, wird angewendet.

Bedingung	Messniveau
Alle Werte einer Variablen fehlen.	Nominal
Als Format ist "Dollar" oder "Benutzerdefinierte Währung" festgelegt.	Fortlaufend
Das Format ist "Datum" oder "Uhrzeit" (ausgenommen "Monat" und "Wkday").	Fortlaufend
Die Variable enthält mindestens einen nicht ganzzahligen Wert.	Fortlaufend
Die Variable enthält mindestens einen negativen Wert.	Fortlaufend
Die Variable enthält keine gültigen Werte unter 10.000.	Fortlaufend
Die Variable weist mindestens <i>N</i> gültige, eindeutige Werte auf.*	Fortlaufend
Die Variable weist keine gültigen Werte unter 10 auf.	Fortlaufend
Die Variable weist weniger als <i>N</i> gültige, eindeutige Werte auf.*	Nominal

* *N* ist ein vom Benutzer angegebener Trennwert. Der Standardwert ist 24.

- Im Dialogfeld "Optionen" können Sie den Trennwert ändern. Weitere Informationen finden Sie in „[Datenoptionen](#)“ auf Seite 215.
- Mithilfe des Dialogfelds "Variableneigenschaften definieren", das in dem Menü "Daten" verfügbar ist, können Sie das richtige Messniveau zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in „[Zuweisen des Messniveaus](#)“ auf Seite 76.

Variablentyp

Mit "Variablentyp definieren" wird für jede Variable der Datentyp angegeben. In der Standardeinstellung sind alle neuen Variablen als numerisch festgelegt. Mit "Variablentyp definieren" können Sie den Datentyp ändern. Dabei ist der Inhalt des Dialogfelds "Variablentyp definieren" von dem jeweils ausgewählten Datentyp abhängig. Bei einigen Datentypen gibt es Textfelder für die Breite und die Anzahl der Dezimalstellen, bei anderen Datentypen können Sie einfach ein Format aus einer Liste mit Beispielen auswählen.

Die folgenden Datentypen sind verfügbar.

Numerisch

Eine Variable, deren Werte Zahlen sind. Die Werte werden im numerischen Standardformat angezeigt. Numerische Wert können im Dateneditor im Standardformat oder in wissenschaftlicher Notation eingegeben werden.

Komma

Eine numerische Variable, deren Werte mit Kommas als Tausendertrennzeichen und Punkt als Dezimaltrennzeichen angezeigt werden. Numerische Werte für Kommavariablen können im Dateneditor mit oder ohne Kommas oder in wissenschaftlicher Notation eingegeben werden. Die Werte können rechts neben dem Dezimaltrennzeichen kein Komma enthalten.

Punkt

Eine numerische Variable, deren Werte mit Punkten als Tausendertrennzeichen und Komma als Dezimaltrennzeichen angezeigt werden. Numerische Werte für Punktvariablen können im Dateneditor mit oder ohne Punkte oder in wissenschaftlicher Notation eingegeben werden. Die Werte können rechts neben dem Dezimaltrennzeichen keinen Punkt enthalten.

Exponentialschreibweise

Eine numerische Variable, deren Werte mit einem E und einer Zehnerpotenz mit Vorzeichen angezeigt werden. Numerische Werte für diese Variablen können im Dateneditor mit oder ohne Potenz eingegeben werden. Dem Exponenten kann E oder D mit einem optionalen Vorzeichen oder dem Zeichen allein vorangestellt werden (z. B. 123, 1.23E2, 1.23D2, 1.23E+2 und 1.23 + 2).

Datum

Eine numerische Variable, deren Werte in einem der Datums- oder Zeitformate angezeigt werden. Wählen Sie ein Format aus der Liste aus. Sie können Datumsangaben mit Schrägstrichen, Bindestrichen, Punkten, Kommas oder Leerzeichen als Trennzeichen eingeben. Bei zweistelligen Jahresangaben hängt das Jahrhundert von den Einstellungen unter "Optionen" ab (wählen Sie dazu im Menü "Bearbeiten" die Option **Optionen** aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Daten**).

Dollar

Eine numerische Variable mit führendem Dollarzeichen (\$), deren Werte mit Kommas als Tausendertrennzeichen und Punkt als Dezimaltrennzeichen angezeigt werden. Die Werte können mit und ohne das führende Dollarzeichen eingegeben werden.

Benutzerdefinierte Währung

Eine numerische Variable, deren Werte in einem der benutzerdefinierten Währungsformate angezeigt wird, die im Dialogfeld "Optionen" auf der Registerkarte "Währung" definiert wurden. Zeichen, die in einem Währungsformat festgelegt wurden, können nicht für die Dateneingabe genutzt werden. Die Zeichen werden jedoch im Dateneditor angezeigt.

Zeichenfolge

Eine Variable, deren Werte nicht numerisch sind und die daher nicht in den Berechnungen verwendet werden. Die Werte können unterstützte Zeichen (Kombination von Buchstaben, Zahlen, Nicht-Interpunktionszeichen und Punkte) bis zu der definierten Bytelänge enthalten. Groß- und Kleinbuchstaben werden als separate Buchstaben betrachtet. Dieser Typ ist auch als alphanumerische Variable bekannt.

Eingeschränkt numerisch

Eine Variable, deren Werte auf nicht negative Ganzzahlen beschränkt sind. Bei der Anzeige werden die Werte bis zur maximalen Variablenbreite mit führenden Nullen aufgefüllt. Werte können in wissenschaftlicher Notation eingegeben werden.

So definieren Sie einen Variablentyp:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle *Typ* der Variablen, die Sie definieren möchten.
2. Wählen Sie im Dialogfeld "Variablentyp definieren" den Datentyp aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Der Unterschied zwischen Eingabe- und Anzeigeformaten

Je nach Format kann die Anzeige von Werten in der Datenansicht von den eingegebenen und tatsächlich intern gespeicherten Werten abweichen. Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Richtlinien:

- In den Formaten numerisch, Komma und Punkt können Sie Werte mit jeder beliebigen Anzahl (bis zu 16) Dezimalstellen eingeben. Der gesamte Wert wird intern gespeichert. In der Datenansicht wird

nur die definierte Anzahl der Stellen angezeigt. Werte mit mehr Dezimalstellen werden gerundet. In Berechnungen wird allerdings immer der vollständige Wert verwendet.

- Bei Zeichenfolgevariablen werden alle Werte bis zur maximalen Länge rechts mit Leerzeichen aufgefüllt. Bei einer Zeichenfolgevariablen mit einer maximalen Breite von 3 wird der Wert *Ja* intern als ' Ja ' gespeichert und ist somit nicht das gleiche wie ' Ja '.
- Bei Datumsformaten können Sie Schrägstriche, Bindestriche, Leerzeichen, Kommas oder Punkte als Trennzeichen zwischen den Werten für Tag, Monat und Jahr verwenden. Für die Monatswerte können Sie Ziffern, Abkürzungen von drei Buchstaben Länge oder vollständige Namen eingeben. Datumsangaben im allgemeinen Format *tt-*mmm*-jj* werden mit Bindestrichen als Trennzeichen und mit aus drei Buchstaben bestehenden Abkürzungen für den Monat eingegeben. Datumsangaben im allgemeinen Format *tt-mm-jj* und *mm/tt/jj* werden mit Schrägstrichen als Trennzeichen und Zahlen für den Monat eingegeben. Die Daten werden intern als Anzahl der Sekunden gespeichert, die seit dem 14. Oktober 1582 vergangen sind. Bei zweistelligen Jahresangaben hängt das Jahrhundert von den Einstellungen unter "Optionen" ab (wählen Sie dazu im Menü "Bearbeiten" die Option **Optionen** aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Daten**).
- In Zeitformaten können Sie Doppelpunkte, Punkte oder Leerzeichen als Trennzeichen zwischen Stunden, Minuten und Sekunden verwenden. Zeiten werden mit Doppelpunkten als Trennzeichen angezeigt. Intern werden Datumsangaben als Anzahl von Sekunden gespeichert, die ein Zeitintervall darstellen. So wird 10:00:00 beispielsweise intern als 36000, gespeichert, d. h. 60 (Sekunden pro Minute) x 60 (Minuten pro Stunde) x 10 (Stunden).

Variablenbeschriftungen

Sie können aussagekräftige Variablenbeschriftungen bis zu 256 Zeichen Länge (128 Zeichen für Double-Byte-Sprachen) zuweisen. Variablenbeschriftungen können Leerzeichen und reservierte Zeichen enthalten, die in Variablennamen nicht zulässig sind.

So legen Sie Variablenbeschriftungen fest:

1. Aktivieren Sie das Fenster des Dateneditors.
2. Doppelklicken Sie in der Datenansicht auf den Namen einer Variablen oben in einer Spalte oder klicken Sie auf die Registerkarte **Variablenansicht**.
3. Geben Sie in der Zelle *Variablenbeschriftung* für die Variable eine aussagekräftige Variablenbeschriftung ein.

Wertbeschriftungen

Sie können jedem Wert einer Variable eine beschreibende Wertbeschriftung zuordnen. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihre Datendatei numerische Codes zur Darstellung nicht numerischer Kategorien verwendet (zum Beispiel die Codes 1 und 2 für *Männlich* und *Weiblich*).

So legen Sie Wertbeschriftungen fest:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle *Wertbeschriftungen* der Variablen, die Sie definieren möchten.
2. Geben Sie für jeden Wert den Wert und eine Beschriftung ein.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Wertbeschriftung einzugeben.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Einfügen von Zeilenumbrüchen in Beschriftungen

Bei Variablen- und Wertbeschriftungen werden in Pivot-Tabellen und Diagrammen automatisch Zeilenumbrüche eingefügt, wenn die Zelle bzw. der Bereich nicht breit genug ist, um die gesamte Beschriftung in einer Zeile anzuzeigen. Außerdem können Sie die Ergebnisse bearbeiten, um manuelle Zeilenumbrüche einzufügen, wenn der Beschriftungstext an einer anderen Stelle umbrechen soll. Des Weiteren können Sie

Variablen- und Wertbeschriftungen erstellen, bei denen der Text *immer* an festgelegten Punkten umbricht und auf mehrere Zeilen verteilt angezeigt wird.

1. Bei Variablenbeschriftungen wählen Sie in der Variablenansicht des Dateneditors die Zelle *Variablenbeschriftung* für die Variable aus.
2. Bei Wertbeschriftungen wählen Sie in der Variablenansicht des Dateneditors die Zelle *Wertbeschriftungen* für die Variable aus, klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle und wählen Sie im Dialogfeld "Wertbeschriftungen definieren" die zu ändernde Beschriftung aus.
3. Geben Sie an der Stelle, an der der Zeilenumbruch erfolgen soll, \n ein.

Die Zeichenfolge \n wird in Pivot-Tabellen bzw. Diagrammen nicht angezeigt; sie wird als Zeichen für den Zeilenumbruch interpretiert.

Fehlende Werte

Mit der Option "Fehlende Werte" werden bestimmte Datenwerte als **benutzerdefiniert fehlende Werte** deklariert. So ist es zum Beispiel sinnvoll zu unterscheiden, ob Daten fehlen, weil eine befragte Person die Auskunft verweigerte oder weil die Frage sich nicht auf die befragte Person bezog. Datenwerte, die als benutzerdefiniert fehlende Werte angegeben sind, werden zur Sonderbehandlung gekennzeichnet und von den meisten Berechnungen ausgeschlossen.

So definieren Sie fehlende Werte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle *Fehlende Werte* der Variablen, die Sie definieren möchten.
2. Geben Sie die Werte oder den Bereich der Werte ein, welche die fehlenden Daten repräsentieren.

Rollen

Einige Dialogfelder unterstützen vordefinierte Rollen, mit denen für Variablen eine Vorauswahl für die Analyse getroffen werden kann. Wenn Sie eins dieser Dialogfelder öffnen, werden Variablen, die die Rollenanforderungen erfüllen, automatisch in den Ziellisten angezeigt. Folgende Rollen sind verfügbar:

Eingabe. Die Variable wird als Eingabe verwendet (z. B. Prädiktor, unabhängige Variable).

Ziel. Die Variable wird als Ausgabe oder Ziel verwendet (z. B. abhängige Variable).

Beides. Die Variable wird sowohl als Eingabe als auch als Ausgabe verwendet.

Keine. Der Variablen wird keine Rolle zugewiesen.

Partitionieren. Die Variable wird verwendet, um die Daten in separate Stichproben zum Training, zum Test und zur Validierung zu partitionieren.

Aufteilen. Für Umlaufkompatibilität mit IBM SPSS Modeler. Variablen mit dieser Rolle werden in *IBM SPSS Statistics* nicht als Dateiaufteilungsvariablen verwendet.

- Alle Variablen werden standardmäßig der Rolle *Eingabe* zugewiesen. Hierzu gehören Daten aus externen Dateiformaten und Datendateien aus Versionen von IBM SPSS Statistics vor Version 18.
- Die Zuordnung einer Rolle wirkt sich nur auf Dialogfelder aus, die Rollenzuordnung unterstützen. Sie wirkt sich nicht auf die Befehlssyntax aus.

So weisen Sie Rollen zu:

1. Wählen Sie aus der Liste in der Zelle *Rolle* die Rolle der Variablen aus.

Spaltenbreite

Sie können die Spaltenbreite als Anzahl der angezeigten Zeichen festlegen. Die Spaltenbreite kann auch in der Datenansicht geändert werden, indem Sie auf eine Spaltenbegrenzung klicken und sie an die gewünschte Stelle ziehen.

- Die Spaltenbreite für Proportionalschriften basiert auf der durchschnittlichen Zeichenbreite. Je nach im Wert verwendeten Zeichen werden mehr oder weniger Zeichen in der angegebenen Breite angezeigt.

- Die Spaltenbreite wirkt sich nur auf die Anzeige der Werte im Dateneditor aus. Änderungen der Spaltenbreite ändern nicht die definierte Länge einer Variablen.

Variablenausrichtung

Mit der Ausrichtung wird die Anzeige von Datenwerten und/oder Wertbeschriftungen in der Datenansicht festgelegt. Numerische Variablen werden in der Standardeinstellung rechts, Zeichenfolgevariablen links ausgerichtet. Diese Einstellung gilt nur für die Anzeige in der Datenansicht.

Zuweisen von Variablenattributen zu mehreren Variablen

Nachdem Sie Attribute zur Variablendefinition festgelegt haben, können Sie ein oder mehrere Attribute kopieren und einer oder mehreren Variablen zuweisen.

Das Zuweisen der Variablenattribute erfolgt über einfaches Kopieren und Einfügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelne Attribute (beispielsweise Wertbeschriftungen) können kopiert und in die gleiche Attributzelle einer oder mehrerer Variablen eingefügt werden.
- Alle Attribute einer Variablen können kopiert und in eine oder mehrere andere Variablen eingefügt werden.
- Mehrere neue Variablen mit sämtlichen Attributen einer kopierten Variable können erstellt werden.

Zuweisen von Variablenattributen zu anderen Variablen

So übertragen Sie einzelne Attribute aus einer bereits definierten Variablen:

1. Wählen Sie in der Variablenansicht die Attributzelle aus, die Sie auf andere Variablen übertragen möchten.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Bearbeiten > Kopieren
3. Wählen Sie die Attributzellen aus, in die Sie das Attribut übertragen möchten. (Es können mehrere Zielvariablen ausgewählt werden.)
4. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Einfügen

Wenn Sie die Attribute in leere Zeilen einfügen, werden neue Variablen erstellt, wobei allen Attributen mit Ausnahme des ausgewählten Attributs Standardwerte zugewiesen werden.

So übertragen Sie alle Attribute aus einer bereits definierten Variablen:

1. Wählen Sie in der Variablenansicht die Zeilennummer der Variablen aus, deren Attribute Sie übertragen möchten. (Die gesamte Zeile wird markiert.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Bearbeiten > Kopieren
3. Klicken Sie auf die Zeilennummer(n) der Variablen, der/denen Sie die Attribute zuweisen möchten. (Es können mehrere Zielvariablen ausgewählt werden.)
4. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Einfügen

Erstellen von mehreren neuen Variablen mit übereinstimmenden Attributen

1. Klicken Sie in der Variablenansicht auf die Zeilennummer der Variablen, deren Attribute Sie auf die neue Variable übertragen möchten. (Die gesamte Zeile wird markiert.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Kopieren

3. Klicken Sie auf die Nummer der leeren Zeile unterhalb der letzten definierten Variablen in der Daten-datei.
4. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Bearbeiten > Variablen einfügen...
5. Geben Sie im Dialogfeld "Variablen einfügen" die Anzahl der Variablen ein, die Sie erstellen möchten.
6. Geben Sie ein Präfix und eine Anfangsnummer für die neuen Variablen ein.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Namen der neuen Variablen bestehen aus dem angegebenen Präfix und einer laufenden Nummer (ab der angegebenen Anfangsnummer).

Benutzerdefinierte Variablenattribute

Neben den standardmäßigen Variablenattributen (z. B. Wertbeschriftungen, fehlende Werte, Messniveau) können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Variablenattribute erstellen. Wie die standardmäßigen Variablenattribute werden auch die benutzerdefinierten Attribute zusammen mit Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format gespeichert. Daher könnten Sie ein Variablenattribut erstellen, das den Antworttyp für Fragen in einer Umfrage (z. B. Einzelauswahl, Mehrfachauswahl, freie Antwort) oder die Formeln für berechnete Variablen identifiziert.

Erstellen von benutzerdefinierten Variablenattributen

So erstellen Sie neue benutzerdefinierte Attribute:

1. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:
Daten > Neues benutzerdefiniertes Attribut...
2. Ziehen Sie die Variablen, denen das neue Attribut zugewiesen werden soll, in die Liste "Ausgewählte Variablen" und legen Sie sie dort ab.
3. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein. Für Attributnamen gelten dieselben Regeln wie für Variablenamen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Variablenamen“ auf Seite 55.
4. Geben Sie einen optionalen Wert für das Attribut ein. Wenn Sie mehrere Variablen auswählen, wird der Wert allen ausgewählten Variablen zugewiesen. Sie können dieses Feld leer lassen und anschließend in der Variablenansicht Werte für die einzelnen Variablen eingeben.

Attribut im Dateneditor anzeigen. Zeigt das Attribut in der Variablenansicht des Dateneditors an. Weitere Informationen zum Steuern der Anzeige benutzerdefinierter Attribute finden Sie in „Anzeigen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Variablenattributen“ auf Seite 61.

Definierte Attributliste anzeigen. Zeigt eine Liste benutzerdefinierter Attribute an, die bereits für das Dataset definiert wurden. Attributnamen, die mit einem Dollarzeichen (\$) beginnen, sind reservierte Attribute, die nicht geändert werden können.

Anzeigen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Variablenattributen

Benutzerdefinierte Variablenattribute können im Dateneditor in der Variablenanzeige angezeigt und bearbeitet werden.

- Die Namen der benutzerdefinierten Variablen werden in eckige Klammern eingeschlossen.
- Attributnamen, die mit einem Dollarzeichen beginnen, sind reserviert und können nicht geändert werden.
- Eine leere Zelle zeigt an, dass das Attribut für die betreffende Variable nicht vorhanden ist. Wenn der Text *Leer* in einer Zelle angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Attribut für die betreffende Variable vorhanden ist, ihm jedoch kein Wert zugewiesen wurde. Sobald Sie Text in die Zelle eingeben, ist das Attribut mit dem von Ihnen eingegebenen Wert für die betreffende Variable vorhanden.

- Wenn der Text *Array...* in einer Zelle angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich dabei um ein Attributarray handelt, ein Attribut, das mehrere Werte enthält. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle, um die Liste der Werte anzuzeigen.

So zeigen Sie benutzerdefinierte Variablenattribute an und bearbeiten sie:

1. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:

Anzeigen > Variablenansicht anpassen...

2. Aktivieren Sie die benutzerdefinierten Variablenattribute, die angezeigt werden sollen. (Die benutzerdefinierten Variablenattribute sind in eckige Klammern eingeschlossen.)

Sobald die Attribute in der Variablenansicht angezeigt werden, können Sie sie direkt im Dateneditor bearbeiten.

Variablenattributarrays

Der in einer Zelle für ein benutzerdefiniertes Variablenattribut in der Variablenansicht oder im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Variableneigenschaften" unter "Variableneigenschaften definieren" angezeigte Text *Array...* bedeutet, dass es sich um ein **Attributarray** handelt, also ein Attribut, das mehrere Werte enthält. Sie könnten beispielsweise über ein Attributarray verfügen, mit dem alle Quellenvariablen identifiziert werden, die zur Berechnung einer abgeleiteten Variablen verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle, um die Liste der Werte anzuzeigen und zu bearbeiten.

Anpassen der Variablenansicht

Mit "Variablenansicht anpassen" können Sie festlegen, welche Attribute in der Variablenansicht angezeigt werden (z. B. Name, Typ, Variablenbeschriftung) und in welcher Reihenfolge diese Attribute angezeigt werden.

- Alle benutzerdefinierten Variablenattribute, die mit dem Dataset verknüpft sind, sind in eckige Klammern eingeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in „Erstellen von benutzerdefinierten Variablenattributen“ auf Seite 61.
- Benutzerdefinierte Anzeigeeinstellungen werden zusammen mit Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format gespeichert.
- Außerdem können Sie die Standardeinstellungen für Anzeige und Reihenfolge der Attribute in der Variablenansicht festlegen. Weitere Informationen finden Sie in „Ändern der Standardvariablenansicht“ auf Seite 217.

So passen Sie die Variablenansicht an:

1. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:

Anzeigen > Variablenansicht anpassen...

2. Aktivieren Sie die Variablenattribute, die angezeigt werden sollen.
3. Die Anzeigereihenfolge der Attribute können Sie mit der Schaltfläche mit dem Aufwärts- bzw. Abwärtspeil ändern.

Standardeinstellungen wiederherstellen. Übernimmt die Standardeinstellungen für Anzeige und Reihenfolge.

Rechtschreibprüfung

Variablen- und Wertbeschriftungen

So überprüfen Sie die Rechtschreibung von Variablen- und Wertbeschriftungen:

1. Wählen Sie im Fenster "Dateneditor" die Registerkarte "Variablenansicht".
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte *Variablenbeschriftung* bzw. *Wertbeschriftungen* und wählen Sie folgende Option im Popup-Menü aus:

Rechtschreibung

oder

3. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:

Extras > Rechtschreibung

oder

4. Klicken Sie im Dialogfeld "Wertbeschriftungen definieren" auf **Rechtschreibung**. (Dadurch wird die Rechtschreibprüfung auf die Wertbeschriftungen für eine bestimmte Variable beschränkt.)

Die Rechtschreibprüfung ist auf Variablen- und Wertbeschriftungen in der Variablenansicht des Dateneditors beschränkt.

Zeichenfolgedatenwerte

So prüfen Sie die Rechtschreibung in Zeichenfolgedatenwerten:

1. Wählen Sie im Dateneditor die Registerkarte "Datenansicht".
2. Wahlweise können Sie auch eine oder mehrere Variablen (Spalten) auswählen. Um eine Variable auszuwählen, klicken Sie oben in der Spalte auf den Variablennamen.
3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Rechtschreibung

- Wenn in der Datenansicht keine Variablen ausgewählt werden, werden alle Zeichenfolgevariablen überprüft.
- Wenn keine Zeichenfolgevariablen im Dataset vorhanden sind oder es sich bei keiner der gewählten Variablen um eine Zeichenfolgevariable handelt, ist die Option "Rechtschreibung" im Menü "Extras" inaktiviert.

Anpassen der Variablenansicht

Mit "Variablenansicht anpassen" können Sie festlegen, welche Attribute in der Variablenansicht angezeigt werden (z. B. Name, Typ, Variablenbeschriftung) und in welcher Reihenfolge diese Attribute angezeigt werden.

- Alle benutzerdefinierten Variablenattribute, die mit dem Dataset verknüpft sind, sind in eckige Klammern eingeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in [„Erstellen von benutzerdefinierten Variablenattributen“](#) auf Seite 61.
- Benutzerdefinierte Anzeigeeinstellungen werden zusammen mit Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format gespeichert.
- Außerdem können Sie die Standardeinstellungen für Anzeige und Reihenfolge der Attribute in der Variablenansicht festlegen. Weitere Informationen finden Sie in [„Ändern der Standardvariablenansicht“](#) auf Seite 217.

So passen Sie die Variablenansicht an:

1. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:

Anzeigen > Variablenansicht anpassen...

2. Aktivieren Sie die Variablenattribute, die angezeigt werden sollen.
3. Die Anzeigereihenfolge der Attribute können Sie mit der Schaltfläche mit dem Aufwärts- bzw. Abwärtspeil ändern.

Standardeinstellungen wiederherstellen. Übernimmt die Standardeinstellungen für Anzeige und Reihenfolge.

Rechtschreibprüfung

Variablen- und Wertbeschriftungen

So überprüfen Sie die Rechtschreibung von Variablen- und Wertbeschriftungen:

1. Wählen Sie im Fenster "Dateneditor" die Registerkarte "Variablenansicht".
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte *Variablenbeschriftung* bzw. *Wertbeschriftungen* und wählen Sie folgende Option im Popup-Menü aus:

Rechtschreibung

oder

3. Wählen Sie in den Menüs der Variablenansicht Folgendes aus:

Extras > Rechtschreibung

oder

4. Klicken Sie im Dialogfeld "Wertbeschriftungen definieren" auf **Rechtschreibung**. (Dadurch wird die Rechtschreibprüfung auf die Wertbeschriftungen für eine bestimmte Variable beschränkt.)

Die Rechtschreibprüfung ist auf Variablen- und Wertbeschriftungen in der Variablenansicht des Dateneditors beschränkt.

Zeichenfolgedatenwerte

So prüfen Sie die Rechtschreibung in Zeichenfolgedatenwerten:

1. Wählen Sie im Dateneditor die Registerkarte "Datenansicht".
2. Wahlweise können Sie auch eine oder mehrere Variablen (Spalten) auswählen. Um eine Variable auszuwählen, klicken Sie oben in der Spalte auf den Variablennamen.
3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Rechtschreibung

- Wenn in der Datenansicht keine Variablen ausgewählt werden, werden alle Zeichenfolgevariablen überprüft.
- Wenn keine Zeichenfolgevariablen im Dataset vorhanden sind oder es sich bei keiner der gewählten Variablen um eine Zeichenfolgevariable handelt, ist die Option "Rechtschreibung" im Menü "Extras" inaktiviert.

Eingeben von Daten

In der Datenansicht können Sie die Daten direkt in den Dateneditor eingeben. Sie können Daten in beliebiger Reihenfolge eingeben. Sie können Daten nach Fall oder Variable, für ausgewählte Bereiche oder einzelne Zellen eingeben.

- Die aktive Zelle wird hervorgehoben.
- In der linken oberen Ecke des Dateneditors werden der Name der Variablen und die Zeilennummer der aktiven Zelle angezeigt.
- Wenn Sie eine Zelle auswählen und einen Datenwert eingeben, wird der Wert im Zelleditor am oberen Rand des Dateneditors angezeigt.
- Datenwerte werden nicht aufgezeichnet, bis Sie die Eingabetaste drücken oder eine andere Zelle wählen.
- Wenn Sie andere Daten als einfache numerische Daten eingeben möchten, müssen Sie zuerst den Variablentyp definieren.

Wenn Sie einen Wert in eine leere Spalte eingeben, wird vom Dateneditor automatisch eine neue Variable erstellt und ein neuer Variablenname zugewiesen.

Eingeben numerischer Daten

1. Wählen Sie in der Datenansicht eine Zelle aus.
2. Geben Sie den Datenwert ein. (Der Wert wird im Zelleditor am oberen Rand des Dateneditors angezeigt.)

3. Drücken Sie die Eingabetaste oder wählen Sie eine andere Zelle aus, um den Wert aufzuzeichnen.

Eingeben nicht numerischer Daten

1. Doppelklicken Sie in der Datenansicht auf den Namen einer Variablen oben in einer Spalte oder klicken Sie auf die Registerkarte **Variablenansicht**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle *Typ* der Variablen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld "Variablentyp definieren" den Datentyp aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Doppelklicken Sie auf die Zeilennummer oder klicken Sie auf die Registerkarte **Datenansicht**.
6. Geben Sie die Daten in die Spalte für die neu definierte Variable ein.

Verwenden von Wertbeschriftungen bei der Dateneingabe

1. Wenn in der Datenansicht gegenwärtig keine Wertbeschriftungen angezeigt werden, wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Anzeigen > Wertbeschriftungen

2. Klicken Sie auf die Zelle, in der Sie den Wert eingeben möchten.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Wertbeschriftung aus.

Der Wert wird eingegeben und die Wertbeschriftung in der Zelle angezeigt.

Hinweis: Dies ist jedoch nur möglich, wenn für die Variable Wertbeschriftungen definiert wurden.

Einschränkungen für die Datenwerte im Dateneditor

Der definierte Variablentyp und die definierte Variablenlänge bestimmen, welche Werte in der Datenansicht in die Zelle eingegeben werden können.

- Wenn Sie ein für den definierten Variablentyp nicht zugelassenes Zeichen eingeben, wird die Eingabe nicht angenommen.
- Bei Zeichenfolgevariablen sind nicht mehr Zeichen erlaubt, als die definierte Länge zulässt.
- Bei numerischen Variablen können ganzzahlige Werte eingegeben werden, welche die definierte Länge überschreiten, aber der Dateneditor zeigt entweder die Werte in wissenschaftlicher Notation oder einen Teil des Werts gefolgt von Auslassungspunkten (...) an, um zu kennzeichnen, dass der Wert länger als zulässig ist. Um den Wert in der Zelle anzuzeigen, müssen Sie die definierte Länge der Variablen ändern.

Hinweis: Das Ändern der Spaltenbreite hat keinen Einfluss auf die Länge der Variablen.

Bearbeiten von Daten

Mit dem Dateneditor können Sie die Datenwerte in der Datenansicht auf verschiedene Arten bearbeiten. Sie können:

- Datenwerte ändern
- Datenwerte ausschneiden, kopieren und einfügen
- Fälle hinzufügen und löschen
- Variablen hinzufügen und löschen
- Reihenfolge der Variablen ändern

Ersetzen oder Ändern von Datenwerten

So löschen Sie den alten Wert und geben einen neuen Wert ein:

1. Doppelklicken Sie in der Datenansicht auf die Zelle. (Der Wert der Zelle wird im Zelleditor angezeigt.)

2. Bearbeiten Sie den Wert direkt in der Zelle oder im Zelleneditor.
3. Drücken Sie die Eingabetaste oder wählen Sie eine andere Zelle zum Aufzeichnen des neuen Werts.

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Datenwerten

Im Dateneditor können Sie einzelne Werte aus Zellen oder Gruppen von Werten ausschneiden, kopieren und einfügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einen einzelnen Zellenwert in eine andere Zelle verschieben oder kopieren
- Einen einzelnen Zellenwert in eine Gruppe von Zellen verschieben oder kopieren
- Die Werte für einen einzelnen Fall (Zeile) in mehrere Fälle verschieben oder kopieren
- Die Werte für eine einzelne Variable (Spalte) in mehrere Variablen verschieben oder kopieren
- Eine Gruppe von Zellenwerten in eine andere Gruppe von Zellen verschieben oder kopieren

Umwandlung für eingefügte Werte im Dateneditor

Wenn die definierten Variablentypen der Quellen- und Zielzellen nicht übereinstimmen, versucht der Dateneditor, den Wert umzuwandeln. Wenn eine Umwandlung nicht möglich ist, wird der systemdefiniert fehlende Wert in die Zielzelle eingefügt.

Umwandlung von numerischen Formaten oder Datumsformaten in Zeichenfolgen. Numerische Formate (zum Beispiel numerisch, Dollar, Punkt oder Komma) und Datumsformate werden zu Zeichenfolgen umgewandelt, wenn sie in eine Zelle für Zeichenfolgevariablen eingefügt werden. Der Zeichenfolgewart ist der in der Zelle angezeigte numerische Wert. So wird zum Beispiel bei einer Variablen im Dollarformat das angezeigte Dollarzeichen zum Bestandteil des Zeichenfolgewartes. Werte, welche die definierte Länge der Zeichenfolgevariablen übersteigen, werden abgeschnitten.

Umwandlung von Zeichenfolgen in numerische Werte oder Datumswerte. Zeichenfolgewartes, die akzeptable Zeichen für das numerische Format oder das Datumsformat der Zielzelle enthalten, werden in den äquivalenten numerischen Wert oder Datumswert umgewandelt. So wird zum Beispiel der Zeichenfolgewart "25/12/91" in ein gültiges Datum umgewandelt, falls das Format der Zielzelle vom Typ Tag-Monat-Jahr ist. Wenn das Format der Zielzelle aber vom Typ Monat-Tag-Jahr ist, wird er in den systemdefiniert fehlenden Wert umgewandelt.

Umwandlung von Datumswerten in numerische Werte. Werte für Datum und Uhrzeit werden in eine Anzahl von Sekunden umgewandelt, wenn die Zielzelle im numerischen Format ist (zum Beispiel numerisch, Dollar, Punkt oder Komma). Da Datumsangaben intern als die Anzahl der seit dem 14. Oktober 1582 vergangenen Sekunden gespeichert werden, kann das Umwandeln von Daten in numerische Werte zu extrem großen Zahlen führen. Das Datum 10/29/91 wird beispielsweise in den numerischen Wert 12.908.073.600 umgewandelt.

Umwandlung von numerischen Werten in Datums- oder Uhrzeitangaben. Numerische Werte werden in Datums- oder Uhrzeitangaben umgewandelt, wenn der Wert eine Anzahl von Sekunden darstellt, die in eine gültige Uhrzeit- oder Datumsangabe umgewandelt werden kann. Bei Datumsangaben werden numerische Werte unter 86.400 in den systemdefiniert fehlenden Wert umgewandelt.

Einfügen von neuen Fällen

Durch die Eingabe von Daten in eine Zelle in einer leeren Zeile wird automatisch ein neuer Fall angelegt. Für alle anderen Variablen dieses Falls fügt der Dateneditor den systemdefiniert fehlenden Wert ein. Wenn sich zwischen dem neuen Fall und den bereits vorhandenen Fällen Leerzeilen befinden, dann werden die Leerzeilen ebenfalls neue Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert für alle Variablen. Sie können neue Fälle auch zwischen vorhandenen Fällen einfügen.

So fügen Sie einen neuen Fall zwischen vorhandenen Fällen ein:

1. Wählen Sie in der Datenansicht eine Zelle in dem Fall (in der Zeile) unterhalb der Position aus, an der Sie den neuen Fall einfügen möchten.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Fälle einfügen

Für den Fall wird eine neue Zeile eingefügt und alle Variablen erhalten den systemdefiniert fehlenden Wert.

Einfügen von neuen Variablen

Wenn Sie in der Datenansicht in eine leere Spalte oder in der Variablenansicht in eine leere Zeile Daten eingeben, wird automatisch eine neue Variable erstellt. Dieser Variable wird ein Standardname (Präfix *var* und eine laufende Nummer) und ein Standarddatentyp (numerisch) zugewiesen. Der Dateneditor fügt für alle Fälle der neuen Variable den systemdefiniert fehlenden Wert ein. Wenn in der Datenansicht leere Spalten oder in der Variablenansicht leere Zeilen zwischen der neuen Variablen und bereits vorhandenen Variablen stehen, werden diese Zeilen und Spalten ebenfalls in neue Variablen umgewandelt. Auch diesen Variablen wird der systemdefiniert fehlende Wert für alle Fälle zugewiesen. Sie können neue Variablen auch zwischen vorhandenen Variablen einfügen.

So fügen Sie eine neue Variable zwischen vorhandenen Variablen ein:

1. Wählen Sie eine beliebige Zelle rechts neben (in der Datenansicht) oder direkt unter (in der Variablenansicht) der Position aus, an der Sie die neue Variable einfügen möchten.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Variable einfügen

Neue Variablen werden mit dem systemdefiniert fehlenden Wert für alle Fälle eingefügt.

So verschieben Sie Variablen:

1. Um die Variable auszuwählen, klicken Sie in der Datenansicht auf den Variablennamen oder in der Variablenansicht auf die Zeilennummer für die Variable.
2. Ziehen Sie die Variable an die neue Position.
3. Wenn Sie die Variable zwischen zwei vorhandenen Variablen einfügen möchten, legen Sie in der Datenansicht die Variable in der Variablenansicht rechts neben der Stelle ab, an der Sie die Variable platzieren möchten, oder legen Sie die Variable in der Variablenansicht in der Variablenzeile unterhalb der Stelle ab, an der Sie die Variable platzieren möchten.

Ändern des Datentyps

Sie können den Datentyp einer Variablen jederzeit ändern, indem Sie das Dialogfeld "Variablentyp definieren" in der Variablenansicht verwenden. Der Dateneditor versucht, bereits vorhandene Werte in den neuen Typ zu umgewandelt. Ist eine Umwandlung nicht möglich, wird der systemdefiniert fehlende Wert zugewiesen. Die Umwandlungsregeln sind dieselben wie beim Einfügen von Datenwerten in eine Variable mit anderem Formattyp. Wenn die Änderung des Datenformats zum Verlust von Definitionen fehlender Werte oder von Wertbeschriftungen führen könnte, zeigt der Dateneditor einen Alert an und Sie werden gefragt, ob die Änderung trotzdem durchgeführt werden soll.

Suchen nach Fällen, Variablen und Imputationen

Im Dialogfeld "Gehe zu" können Sie den Fall (die Zeile) mit der angegebenen Nummer bzw. dem angegebenen Variablennamen suchen.

Kisten

1. Wählen Sie für Fälle folgende Befehle aus den Menüs aus:

Bearbeiten > Fall aufrufen...

2. Geben Sie einen ganzzahligen Wert ein, der die aktuelle Zeilennummer in der Datenansicht darstellt.

Hinweis: Die aktuelle Zeilennummer eines Falls kann sich durch Sortierungen und andere Aktionen ändern.

Variablen

1. Wählen Sie für Variablen folgende Befehle aus den Menüs aus:

Bearbeiten > Zur Variablen...

2. Geben Sie den Variablennamen ein oder wählen Sie die Variable aus der Dropdown-Liste aus.

Imputationen

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Imputation...

2. Wählen Sie die Imputation (oder die Originaldaten) in der Dropdown-Liste aus.

Alternativ können Sie die Imputation in der Datenansicht des Dateneditors aus der Dropdown-Liste in der Bearbeitungsleiste auswählen.

Die relative Fallposition wird bei der Auswahl der Imputationen beibehalten. Wenn es im Originaldataset 1.000 Fälle gibt, wird Fall 1.034, der 34. Fall in der ersten Imputation, oben im Raster angezeigt. Wenn Sie Imputation **2** in der Dropdown-Liste auswählen, würde Fall 2.034, der 34. Fall in Imputation 2 oben im Raster angezeigt werden. Wenn Sie **Originaldaten** in der Dropdown-Liste wählen, würde Fall 34 oben im Raster angezeigt werden. Auch die Spaltenposition wird beibehalten, wenn zwischen Imputationen gewechselt wird, sodass der Vergleich von Werten zwischen Imputationen erleichtert wird.

Suchen und Ersetzen von Daten- und Attributwerten

So suchen bzw. ersetzen Sie Datenwerte in der Datenansicht bzw. Attributwerte in der Variablenansicht:

1. Klicken Sie auf eine Zelle in der Spalte, die durchsucht werden soll. (Das Suchen und Ersetzen von Werten ist auf eine einzelne Spalte beschränkt.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Suchen

oder

Bearbeiten > Ersetzen

Datenansicht

- Eine Aufwärtssuche ist in der Datenansicht nicht möglich. Die Suchrichtung ist stets abwärts.
- Bei Datums- und Zeitangaben werden die formatierten Werte so gesucht, wie der Datenansicht angezeigt. So wird beispielsweise ein als "10/28/2007" angezeigtes Datum bei einer Suche nach dem Datum "10-28-2007" nicht gefunden.
- Bei anderen numerischen Variablen werden mit **Enthält**, **Beginnt mit** und **Endet mit** formatierte Werte gesucht. Mit der Option **Beginnt mit** wird beispielsweise ein Suchwert von \$123 für eine Dollar-Formvariable sowohl \$123,00 als auch \$123,40, aber nicht \$1.234 gefunden. Mit der Option **Gesamte Zelle** kann der Suchwert formatiert oder unformatiert sein (einfaches numerisches F-Format), aber nur exakte numerische Werte (für die im Dateneditor angezeigte Genauigkeit) werden abgeglichen.
- Der numerische systemdefiniert fehlende Werte wird durch einen einzelnen Punkt (.) dargestellt. Um nach systemdefiniert fehlenden Werten zu suchen, geben Sie einen einzelnen Punkt als Suchwert ein und wählen Sie die Option **Gesamte Zelle**.
- Wenn für die ausgewählte Variablenspalte keine Wertbeschriftungen angezeigt werden, wird der Beschriftungstext durchsucht (nicht der zugrunde liegenden Datenwert) und der Text der Beschriftung kann nicht ersetzt werden.

Variablenansicht

- "Suchen" steht nur für die Spalten *Name*, *Variablenbeschriftung*, *Wertbeschriftungen*, *Fehlende Werte* und für Spalten mit benutzerdefinierten Variablenattributen zur Verfügung.
- "Ersetzen" steht nur für die Spalten *Beschriftung*, *Werte* und für Spalten mit benutzerdefinierten Variablenattributen zur Verfügung.

- In der Spalte *Wertbeschriftungen* kann die Suchzeichenfolge entweder mit dem Datenwert oder mit einer Wertbeschriftung übereinstimmen.

Hinweis: Durch das Ersetzen des Datenwerts werden alle vorherigen Wertbeschriftungen gelöscht, die dem betreffenden Wert zugeordnet waren.

Abrufen deskriptiver Statistiken für ausgewählte Variablen

So rufen Sie deskriptive Statistiken für ausgewählte Variablen ab:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter "Datenansicht" oder "Variablenansicht" auf die ausgewählten Variablen.
2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option **Deskriptive Statistiken** aus.

Standardmäßig werden Häufigkeitstabellen für alle Variablen mit 24 oder weniger eindeutigen Werten angezeigt. Auswertungsstatistiken werden durch das Messniveau der Variablen und den Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) bestimmt:

- **Zeichenfolge.** Für Zeichenfolgevariablen werden keine Auswertungsstatistiken berechnet.
- **Numerisches, nominales oder unbekanntes Messniveau.** Bereich, Minimum, Maximum, Modalwert.
- **Numerisches, ordinales Messniveau.** Bereich, Minimum, Maximum, Modalwert, Mittelwert, Median.
- **Numerisches, stetiges (metrisches) Messniveau.** Bereich, Minimum, Maximum, Modalwert, Mittelwert, Median, Standardabweichung.

Sie können auch Balkendiagramme für nominale und ordinale Variablen, Histogramme für stetige (metrische) Variablen abrufen und den Trennwert ändern, der festlegt, wann Häufigkeitstabellen angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in „Ausgabeoptionen“ auf Seite 218.

Status für die Fallauswahl im Dateneditor

Standardmäßig werden nicht ausgewählte Fälle im Dateneditor ausgeblendet, wenn eine Untergruppe von Fällen ausgewählt wird und die nicht ausgewählten Fälle nicht gelöscht werden. Ausgeblendete Fälle werden nicht abgerufen, wenn Zeilen aus dem Dateneditor kopiert werden.

Sie können die Anzeige von ausgeblendeten Fällen auswählen, indem Sie **Bearbeiten > Ausgeschlossene Fälle ausblenden** abwählen oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateneditor klicken und die Option **Ausgeschlossene Fälle ausblenden** abwählen. Wenn nicht ausgewählte Fälle nicht ausgeblendet werden, werden sie im Dateneditor mit einer diagonalen Linie (Schrägstrich) durch die Zeilennummer markiert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Abbildung 3. Gefilterte Fälle im Dateneditor

Optionen für die Anzeige im Dateneditor

Das Menü "Ansicht" bietet verschiedene Anzeigeeoptionen für den Dateneditor:

Schriftarten. Mit dieser Option können Sie die Schrifteigenschaften der Datenanzeige festlegen.

Rasterlinien. Mit dieser Option werden Rasterlinien ein- und ausgeblendet.

Wertbeschriftungen. Mit dieser Option wechseln Sie zwischen der Anzeige der tatsächlichen Datenwerte und der benutzerdefinierten beschreibenden Wertbeschriftungen hin und her. Diese Option ist nur in der Datenansicht verfügbar.

Verwenden mehrerer Ansichten

In der Datenansicht können Sie mehrere Ansichten (Fensterbereiche) mithilfe der Fensterteiler unterhalb der horizontalen Bildlaufleiste und rechts neben der vertikalen Bildlaufleiste anlegen.

Des Weiteren können Sie Fensterteiler über das Menü "Fenster" einfügen und wieder entfernen. So fügen Sie Fensterteiler ein:

1. Wählen Sie in den Menüs der Datenansicht Folgendes aus:

Fenster > Teilen

Fensterteiler werden oberhalb und links von der ausgewählten Zelle eingefügt.

- Bei Auswahl der oberen linken Zelle werden die Fensterteiler so platziert, dass die aktuelle Ansicht horizontal und vertikal etwa gleich geteilt wird.
- Bei Auswahl einer anderen Zelle als der obersten Zelle in der ersten Spalte wird ein horizontaler Fensterteiler oberhalb der ausgewählten Zelle eingefügt.
- Bei Auswahl einer anderen Zelle als der ersten Zelle in der obersten Zeile wird ein vertikaler Fensterteiler links neben der ausgewählten Zelle eingefügt.

Drucken aus dem Dateneditor

Eine Datendatei wird so gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- Die in der gegenwärtig angezeigten Ansicht enthaltenen Informationen werden gedruckt. In der Datenansicht werden die Daten gedruckt. In der Variablenansicht werden die Informationen zu den Variablendefinitionen gedruckt.
- Rasterlinien werden gedruckt, wenn sie gegenwärtig in der ausgewählten Ansicht angezeigt werden.
- Wenn in der Datenansicht gegenwärtig Wertbeschriftungen angezeigt werden, werden diese gedruckt. Andernfalls werden die eigentlichen Datenwerte gedruckt.

Verwenden Sie das Menü "Ansicht" im Fenster des Dateneditors, um Rasterlinien ein- oder auszublenden und zwischen der Anzeige von Datenwerten bzw. Wertbeschriftungen umzuschalten.

Drucken des Dateneditorinhalts

1. Aktivieren Sie das Fenster des Dateneditors.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht, die gedruckt werden soll.
3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Drucken...

Kapitel 6. Arbeiten mit mehreren Datenquellen

Ab Version 14.0 können mehrere Datenquellen gleichzeitig geöffnet sein. Dies vereinfacht Folgendes:

- Zwischen den Datenquellen hin und herschalten.
- Den Inhalt verschiedener Datenquellen vergleichen.
- Daten zwischen Datenquellen kopieren und einfügen.
- Mehrere Untergruppen von Fällen und/oder Variablen für die Analyse erstellen.
- Mehrere Datenquellen aus verschiedenen Datenformaten (z. B. Spreadsheet, Datenbank, Textdaten) zusammenführen, ohne die einzelnen Datenquellen vorab zu speichern.

Grundsätzlicher Umgang mit mehreren Datenquellen

Standardmäßig wird jede Datenquelle, die Sie öffnen, in einem neuen Fenster des Dateneditors angezeigt. (Informationen zum Ändern des Standardverhaltens, sodass nur jeweils ein einziges Dataset in einem einzigen Dateneditorfenster angezeigt wird, finden Sie in „Allgemeine Optionen“ auf Seite 211.)

- Jede zuvor geöffnete Datenquelle bleibt geöffnet und für die weitere Verwendung verfügbar.
- Wenn Sie eine Datenquelle öffnen, wird diese automatisch zum **aktiven Dataset**.
- Sie können das aktive Dataset wechseln, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster "Dateneditor" der gewünschten Datenquelle klicken oder das Fenster "Dateneditor" für diese Datenquelle aus dem Menü "Fenster" auswählen.
- Nur die Variablen im aktiven Dataset sind für die Analyse verfügbar.
- Sie können das aktive Dataset nicht wechseln, wenn ein Dialogfeld geöffnet ist, mit dem auf die Daten zugegriffen wird (einschließlich aller Dialogfelder, in denen Variablenlisten angezeigt werden).
- Während einer Sitzung muss mindestens ein Fenster des Dateneditors geöffnet sein. Wenn Sie das letzte geöffnete Fenster des Dateneditors schließen, wird IBM SPSS Statistics automatisch beendet. Dabei werden Sie aufgefordert, die Änderungen zu speichern.

Arbeiten mit mehreren Datasets in der Befehlssyntax

Wenn Sie die Befehlssyntax verwenden, um Datenquellen zu öffnen (z. B. GET FILE oder GET DATA), muss mithilfe von DATASET NAME jedes Dataset eindeutig benannt werden, damit mehr als eine Datenquelle gleichzeitig geöffnet werden kann. .

Bei der Arbeit mit der Befehlssyntax wird der Name des aktiven Datasets in der Symbolleiste des Syntaxfensters angezeigt. Mit den folgenden Aktionen kann das aktive Dataset geändert werden:

- Über den Befehl DATASET ACTIVATE. .
- Klicken Sie an eine beliebige Stelle im Fenster "Dateneditor" eines Datasets.
- Wählen Sie einen Datasetnamen in der Dropdown-Liste **Aktiv** in der Symbolleiste im Syntaxfenster aus.

Kopieren und Einfügen von Informationen zwischen Datasets

Sie können sowohl Daten als auch die Attribute zur Variablendefinition grundsätzlich auf die gleiche Art aus einem Dataset in ein anderes Dataset kopieren, in der Sie Informationen innerhalb einer einzelnen Datendatei kopieren und einfügen.

- Beim Kopieren und Einfügen von ausgewählten Datenzellen in der Datenansicht werden nur die Datenwerte eingefügt, nicht die Attribute zur Variablendefinition.
- Beim Kopieren und Einfügen einer vollständigen Variablen in der Datenansicht durch Auswählen der Variablen im Spaltenkopf werden alle Daten und alle Attribute zur Variablendefinition für diese Variable eingefügt.

- Beim Kopieren und Einfügen von Attributen zur Variablendefinition oder vollständigen Variablen in der Variablenansicht werden die ausgewählten Attribute (oder die vollständige Variablendefinition) eingefügt, nicht jedoch die Datenwerte.

Umbenennen von Datasets

Wenn Sie eine Datenquelle über die Menüs und Dialogfelder öffnen, wird jeder Datenquelle automatisch der Name *DataSetn* zugewiesen, wobei *n* eine fortlaufende Ganzzahl ist. Wenn Sie eine Datenquelle über die Befehlssyntax öffnen, wird dem Dataset kein Name zugewiesen, sofern Sie nicht ausdrücklich mit DATASET NAME einen Namen angeben. So vergeben Sie aussagekräftigere Namen für die Datasets:

1. Wählen Sie die folgenden Optionen für das Dataset, dessen Namen Sie ändern möchten, aus den Menüs im Fenster des Dateneditors aus:

Datei > Dataset umbenennen...

2. Geben Sie einen neuen Namen für das Dataset ein, der den Regeln für Variablennamen entspricht. Weitere Informationen finden Sie in „[Variablennamen](#)“ auf Seite 55.

Unterdrücken der Anzeige mehrerer Datasets

Wenn Sie bevorzugen, dass jeweils nur ein einziges Dataset zur Verfügung steht und Sie die Funktion für mehrere Datasets inaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Optionen...

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.

Aktivieren Sie **Jeweils nur ein Dataset öffnen**.

Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Allgemeine Optionen](#)“ auf Seite 211.

Kapitel 7. Datenaufbereitung

Wenn Sie Daten im Dateneditor eingegeben oder eine Datendatei geöffnet haben, können Sie ohne weitere Vorarbeit mit dem Erstellen von Berichten, Diagrammen und Analysen beginnen. Es gibt jedoch noch einige zusätzliche nützliche Funktionen zur Datenaufbereitung. Dazu gehören folgende Möglichkeiten:

- Zuweisen von Variableneigenschaften, welche die Daten beschreiben und festlegen, wie bestimmte Werte behandelt werden sollen.
- Ermitteln Sie Fälle, die doppelte Informationen enthalten können, und schließen Sie diese Fälle von der Analyse aus oder löschen Sie sie aus der Datendatei.
- Erstellen Sie neue Variablen mit einigen unterschiedlichen Kategorien, die Wertebereiche von Variablen mit einer großen Anzahl von möglichen Werten darstellen.

Variableneigenschaften

Die im Dateneditor in der Datenansicht eingegebenen Rohdaten oder die aus einem externen Dateiformat eingelesenen Daten (zum Beispiel aus einer Excel-Tabellenkalkulationsdatei oder einer Textdatei) verfügen noch nicht über einige spezielle, möglicherweise sehr nützliche Variableneigenschaften, wie zum Beispiel:

- Definition aussagekräftiger Wertbeschriftungen für numerische Codes (beispielsweise 0 = *Männlich* und 1 = *Weiblich*).
- Kennzeichnung fehlender Werte mit Codes (beispielsweise 99 = *Nicht zutreffend*).
- Zuweisung von Messniveaus (nominal, ordinal oder metrisch).

Diese und viele weitere Variableneigenschaften können in der Variablenansicht des Dateneditors zugewiesen werden. Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche Hilfsmittel zur Durchführung dieses Vorgangs zur Verfügung:

- **Variableneigenschaften definieren.** Diese Funktion unterstützt Sie bei der Definition von aussagekräftigen Wertbeschriftungen und fehlenden Werten. Sie ist besonders hilfreich bei der Aufbereitung kategorialer Daten mit numerischen Codes für Kategoriewerte. Weitere Informationen finden Sie in [„Definieren von Variableneigenschaften“](#) auf Seite 73.
- **Messniveau für unbekannte Elemente festlegen** ermittelt Variablen (Felder), für die kein Messniveau definiert wurde, und bietet die Möglichkeit, das Messniveau für diese Variablen festzulegen. Dies ist wichtig für Verfahren, bei denen sich das Messniveau auf die Ergebnisse auswirken kann oder festlegt, welche Funktionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie in [„Festlegen des Messniveaus für Variablen mit unbekanntem Messniveau“](#) auf Seite 77.
- **Dateneigenschaften kopieren.** Mit dieser Funktion können Sie eine vorhandene Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format als Vorlage für die Datei- und Variableneigenschaften in der aktuellen Datendatei verwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie regelmäßig externe Datendateien mit ähnlichem Datenbestand verwenden (beispielsweise Monatsberichte im Excel-Format). Weitere Informationen finden Sie in [„Kopieren von Dateneigenschaften“](#) auf Seite 79.

Definieren von Variableneigenschaften

Die Funktion "Variableneigenschaften definieren" ist daraufhin konzipiert, Ihnen das Zuweisen von Attributen zu Variablen, einschließlich dem Erstellen von beschreibenden Wertbeschriftungen für kategoriale, nominale oder ordinale Variablen, zu erleichtern. Mithilfe dieser Funktion können folgende Vorgänge durchgeführt werden:

- Durchsuchen der tatsächlichen Datenwerte und Auflisten aller eindeutigen Datenwerte für die ausgewählten Variablen.
- Ermitteln der Werte ohne Beschriftung und Bereitstellen einer Funktion zur automatischen Beschriftung.

- Kopieren definierter Wertbeschriftungen und anderer Attribute aus einer anderen Variablen in die ausgewählte Variable oder von der ausgewählten Variablen in mehrere zusätzliche Variablen.

Hinweis: Wenn von der Funktion "Variableneigenschaften definieren" keine Fälle durchsucht werden sollen, geben Sie "0" als Anzahl der zu durchsuchenden Fälle ein.

Definieren von Variableneigenschaften

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Variableneigenschaften definieren...

2. Wählen Sie die numerischen oder Zeichenfolgevariablen aus, für die Wertbeschriftungen erstellt oder andere Variableneigenschaften wie fehlende Werte oder beschreibende Variablenbeschriftungen definiert bzw. geändert werden sollen.
3. Geben Sie die Anzahl der Fälle an, die durchsucht und bei Erstellung einer Liste mit eindeutigen Werten berücksichtigt werden sollen. Dies ist insbesondere bei Datendateien mit einer großen Anzahl an Fällen nützlich, da sich das Durchsuchen der gesamten Datendatei in diesem Fall sehr zeitaufwendig gestalten würde.
4. Geben Sie eine Obergrenze für die Anzahl der eindeutigen Werte an, die angezeigt werden soll. Durch diese Angabe wird in erster Linie vermieden, dass Hunderte, Tausende oder sogar Millionen von Werten für metrische Variablen bzw. stetige Intervall- oder Verhältnisvariablen aufgelistet werden.
5. Klicken Sie auf **Weiter**, um das Hauptdialogfeld "Variableneigenschaften definieren" zu öffnen.
6. Wählen Sie eine Variable aus, für die Wertbeschriftungen erstellt oder andere Variableneigenschaften definiert bzw. geändert werden sollen.
7. Geben Sie den Beschriftungstext für alle Werte ohne Beschriftung ein, die im "Raster der Wertbeschriftungen" angezeigt werden.
8. Wenn Wertbeschriftungen für Werte erstellt werden sollen, die nicht angezeigt werden, können Sie die Werte in der Spalte *Werte* unter dem letzten durchsuchten Wert eingeben.
9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede aufgeführte Variable, für die Wertbeschriftungen erstellt werden sollen.
10. Klicken Sie auf **OK**, um die Wertbeschriftungen und Variableneigenschaften zuzuweisen.

Definieren von Wertbeschriftungen und anderen Variableneigenschaften

Das Hauptdialogfeld "Variableneigenschaften definieren" enthält folgende Informationen zu den durchsuchten Variablen:

Liste der durchsuchten Variablen. Wenn eine durchsuchte Variable Werte ohne zugewiesene Wertbeschriftungen enthält, wird dies durch ein Häkchen in der Spalte *Ohne Beschriftung (O.)* angezeigt.

So sortieren Sie die Variablenliste, um alle Variablen mit Werten ohne Beschriftung am Anfang der Liste anzuzeigen:

1. Klicken Sie in der Liste der durchsuchten Variablen auf die Spaltenüberschrift *Ohne Beschriftung*.

Sie können auch nach Variablennamen oder Messniveau sortieren, indem Sie in der Liste der durchsuchten Variablen auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken.

Raster der Wertbeschriftungen

- **Beschriftung.** Zeigt alle bereits definierten Wertbeschriftungen an. In dieser Spalte können Sie Beschriftungen hinzufügen oder ändern.
- **Wert.** Zeigt für jede ausgewählte Variable die eindeutigen Werte an. Diese Liste mit eindeutigen Werten beruht auf der Anzahl der durchsuchten Fälle. Wenn beispielsweise nur die ersten 100 Fälle in der Datendatei durchsucht wurden, gibt die Liste nur die in diesen Fällen auftretenden eindeutigen Werte wieder. Wenn die Datendatei zuvor nach der Variablen sortiert wurde, der Wertbeschriftungen zugewiesen werden sollen, werden in der Liste möglicherweise weitaus weniger eindeutige Werte angezeigt, als tatsächlich in den Daten vorhanden sind.

- **Anzahl.** Die Häufigkeit, mit der jeder Wert in den durchsuchten Fällen auftritt.
- **Fehlend.** Werte, für die definiert wurde, dass sie fehlende Daten darstellen. Sie können die Zuweisung fehlender Werte für die Kategorie ändern, indem Sie auf das Kontrollkästchen klicken. Ein Häkchen zeigt an, dass die Kategorie als benutzerdefiniert fehlende Kategorie definiert ist. Wenn für eine Variable bereits ein Bereich von Werten als benutzerdefiniert fehlend definiert ist (z. B. 90-99), können Sie für diese Variable mithilfe der Funktion "Variableneigenschaften definieren" keine Kategorien für fehlende Werte hinzufügen oder ändern. Für Variablen mit Bereichen von fehlenden Werten können die Kategorien für fehlende Werte in der Variablenansicht des Dateneditors geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Fehlende Werte“ auf Seite 59.
- **Geändert.** Zeigt an, dass eine Wertbeschriftung hinzugefügt oder geändert wurde.

Hinweis: Wenn Sie im ersten Dialogfeld als Anzahl der zu durchsuchenden Fälle "0" angegeben haben, ist das Raster der Wertbeschriftungen mit Ausnahme der für die Variable bereits definierten Wertbeschriftungen und/oder Kategorien für fehlende Werte zu Beginn leer. Außerdem ist die Schaltfläche **Vorschlagen** für das Messniveau inaktiviert.

Messniveau. Wertbeschriftungen sind in erster Linie für kategoriale, d. h. nominale und ordinale Variablen, sinnvoll. Zudem werden kategoriale Variablen in einigen Prozeduren anders behandelt als metrische Variablen, sodass das Zuweisen des richtigen Messniveaus unter Umständen wichtig ist. In der Standardeinstellung wird allen neuen numerischen Variablen das metrische Messniveau zugewiesen. Daher werden möglicherweise auch viele kategoriale Variablen zunächst als metrisch angezeigt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Messniveau einer Variablen zugewiesen werden soll, klicken Sie auf **Vorschlagen**.

Rolle. Einige Dialogfelder unterstützen die Vorauswahl von Variablen für Analysen basierend auf definierten Rollen. Weitere Informationen finden Sie in „Rollen“ auf Seite 59.

Eigenschaften kopieren. Sie können Wertbeschriftungen und andere Variableneigenschaften aus einer anderen Variablen in die gerade ausgewählte Variable oder aus der gerade ausgewählten Variablen in eine oder mehr andere Variablen kopieren.

Werte ohne Beschriftung. Zum automatischen Erstellen von Beschriftungen für Werte ohne Beschriftungen klicken Sie auf **Automatische Beschriftungen**.

Variablenbeschriftung und Anzeigeformat

Sie können die beschreibende Variablenbeschriftung und das Anzeigeformat ändern.

- Der grundlegende Typ der Variablen kann jedoch nicht geändert werden (Zeichenfolge oder numerisch).
- Bei Zeichenfolgevariablen können Sie nur die Variablenbeschriftung ändern, nicht jedoch das Anzeigeformat.
- Bei numerischen Variablen können Sie den numerischen Typ (z. B. numerisch, Datum, Dollar oder benutzerdefinierte Währung), die Breite (Höchstzahl der Ziffern einschließlich aller Dezimal- oder Gruppentrennzeichen) sowie die Anzahl der Dezimalstellen ändern.
- Beim numerischen Datumsformat können Sie ein bestimmtes Datumsformat auswählen (z. B. tt-mm-jjjj, mm/tt/jj, jjjjttt).
- Bei benutzerdefinierten numerischen Formaten können Sie eine von fünf benutzerdefinierten Währungsformaten auswählen (CCA bis CCE). Weitere Informationen finden Sie in „Währungsoptionen“ auf Seite 217.
- In der Spalte *Wert* wird ein Stern (*) angezeigt, wenn die angegebene Breite kleiner ist als die Breite der durchsuchten Werte oder der Werte für bereits vorhandene definierte Wertbeschriftungen bzw. für Kategorien für fehlende Werte.
- Ein Punkt (.) wird angezeigt, wenn die durchsuchten Werte oder die Werte für bereits vorhandene definierte Wertbeschriftungen bzw. Kategorien für fehlende Werte für den ausgewählten Anzeigetyp ungültig sind. Ein interner numerischer Wert von weniger als 86.400 ist beispielsweise für eine Variable im Datumsformat ungültig.

Zuweisen des Messniveaus

Wenn Sie im Hauptdialogfeld "Variableneigenschaften definieren" für das Messniveau auf **Vorschlagen** klicken, wird die aktuelle Variable anhand der durchsuchten Fälle und der definierten Wertbeschriftungen bewertet. Anschließend wird das Dialogfeld "Messniveau vorschlagen" mit einem Vorschlag für das Messniveau eingeblendet. Im Bereich "Erklärung" finden Sie eine kurze Beschreibung der Kriterien, nach denen das vorgeschlagene Messniveau ausgewählt wurde.

Hinweis: Werte, die als fehlende Werte definiert wurden, werden bei der Evaluierung des Messniveaus nicht berücksichtigt. In der Erklärung für das vorgeschlagene Messniveau kann beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass der Vorschlag teilweise darauf beruht, dass die Variable keine negativen Werte enthält, obgleich sie in Wirklichkeit möglicherweise negative Werte enthält, die jedoch bereits als fehlende Werte definiert sind.

1. Klicken Sie auf **Weiter**, um das vorgeschlagene Messniveau zu übernehmen, oder auf **Abbrechen**, um das Messniveau unverändert beizubehalten.

Benutzerdefinierte Variablenattribute

Mit der Schaltfläche **Attribute** unter "Variableneigenschaften definieren" wird das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Variablenattribute" geöffnet. Neben den standardmäßigen Variablenattributen (z. B. Wertbeschriftungen, fehlende Werte, Messniveau) können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Variablenattribute erstellen. Wie die standardmäßigen Variablenattribute werden auch die benutzerdefinierten Attribute zusammen mit Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format gespeichert.

Name. Für Attributnamen gelten dieselben Regeln wie für Variablenamen. Weitere Informationen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Wert. Der dem Attribut für die ausgewählte Variable zugewiesene Wert.

- Attributnamen, die mit einem Dollarzeichen beginnen, sind reserviert und können nicht geändert werden. Sie können den Inhalt eines reservierten Attributs anzeigen, indem Sie in der gewünschten Zelle auf die Schaltfläche klicken.
- Wenn der Text *Array...* in einer Wertzelle angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich dabei um ein **Attributarray** handelt, ein Attribut, das mehrere Werte enthält. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Zelle, um die Liste der Werte anzuzeigen.

Kopieren von Variableneigenschaften

Das Dialogfeld "Beschriftungen und Messniveau übertragen" wird angezeigt, wenn Sie im Hauptdialogfeld "Variableneigenschaften definieren" auf **Von anderer Variable** oder **Zu anderer Variable** klicken. In diesem Dialogfeld werden alle durchsuchten Variablen angezeigt, die mit dem Typ der aktuellen Variablen übereinstimmen (numerisch oder Zeichenfolge). Bei Zeichenfolgevariablen muss auch die definierte Länge übereinstimmen.

1. Wählen Sie eine Variable aus, von der Wertbeschriftungen und andere Variableneigenschaften (außer der Variablenbeschriftung) kopiert werden sollen.
oder
 2. Wählen Sie eine oder mehrere Variablen aus, in die Wertbeschriftungen und andere Variableneigenschaften kopiert werden sollen.
 3. Klicken Sie auf **Kopieren**, um die Wertbeschriftungen und das Messniveau zu kopieren.
- Wertbeschriftungen und Kategorien für fehlende Werte, die bereits in der Zielvariablen vorhanden sind, werden nicht ersetzt.
 - Wertbeschriftungen und Kategorien für fehlende Werte, die noch nicht für die Zielvariable(n) definiert sind, werden den Wertbeschriftungen und den Kategorien für fehlende Werte der Zielvariablen hinzugefügt.
 - Das Messniveau für die Zielvariable wird immer ersetzt.
 - Die Rolle für die Zielvariable wird immer ersetzt.

- Wenn entweder die Quellen- oder die Zielvariable einen definierten Bereich von fehlenden Werten aufweist, werden die Definitionen für die fehlenden Werte nicht kopiert.

Festlegen des Messniveaus für Variablen mit unbekanntem Messniveau

Bei einigen Prozeduren kann sich das Messniveau auf die Ergebnisse auswirken oder bestimmen, welche Funktionen verfügbar sind, und Sie können erst dann auf das Dialogfeld für diese Prozeduren zugreifen, wenn für alle Variablen ein Messniveau definiert wurde. Im Dialogfeld "Messniveau für unbekannte Elemente festlegen" können Sie das Messniveau für alle Variablen mit einem unbekanntem Messniveau definieren, ohne einen Datendurchlauf durchzuführen (der bei großen Datendateien sehr zeitaufwendig sein kann).

Unter bestimmten Bedingungen kann das Messniveau für einige oder alle numerischen Variablen (Felder) in einer Datei unbekannt sein. Zu diesen Bedingungen gehören:

- Numerische Variablen aus mit Excel 95 oder einer höheren Version erstellten Dateien, Textdatendateien oder Datenbankquellen vor dem ersten Datendurchlauf.
- Neue numerische Variablen, die vor dem ersten Datendurchlauf nach der Erstellung dieser Variablen mit Transformationsbefehlen erstellt wurden.

Diese Bedingungen gelten in erster Linie für das Lesen von Daten und das Erstellen neuer Variablen über Befehlssyntax. In den Dialogfeldern zum Lesen von Daten und zum Erstellen neuer transformierter Variablen wird automatisch ein Datendurchlauf durchgeführt, der das Messniveau auf der Grundlage der Regeln für das Standardmessniveau festlegt.

So legen Sie das Messniveau für Variablen mit unbekanntem Messniveau fest:

1. Klicken Sie in dem für die Prozedur angezeigten Alertdialogfeld auf **Manuell zuweisen**.
oder
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:
Daten > Messniveau für Unbekannt festlegen
3. Verschieben Sie Variablen (Felder) aus der Quellenliste in die Zielliste mit dem entsprechenden Messniveau.
 - *Nominal*. Eine Variable kann als nominal behandelt werden, wenn ihre Werte Kategorien ohne interne Rangfolge darstellen (z. B. die Abteilung des Unternehmens, in der ein Mitarbeiter arbeitet). Beispiele für nominale Variablen sind Region, Postleitzahl oder Religionszugehörigkeit.
 - *Ordinal*. Eine Variable kann als ordinal behandelt werden, wenn ihre Werte Kategorien mit einer intrinsischen Rangfolge darstellen (z. B. Grad der Servicezufriedenheit von hoch unzufrieden bis hoch zufrieden). Ordinale Variablen treten beispielsweise bei Einstellungsmessungen (Zufriedenheit oder Vertrauen) und bei Präferenzbeurteilungen auf.
 - *Kontinuierlich*. Eine Variable kann als metrisch (stetig) behandelt werden, wenn ihre Werte geordnete Kategorien mit einer aussagekräftigen Metrik darstellen, sodass Abstandsvergleiche zwischen Werten angemessen sind. Metrische Variablen sind beispielsweise Alter (in Jahren) oder Einkommen (in Geldeinheiten).

Mehrfachantwortsets

In benutzerdefinierten Tabellen und der Diagrammerstellung kann eine besondere Art von "Variable" verwendet werden, die als **Mehrfachantwortset** bezeichnet wird. Bei Mehrfachantwortsets handelt es sich nicht um Variablen im üblichen Sinn. Mehrfachantwortsets können nicht im Dateneditor angezeigt werden, sie werden von anderen Prozeduren nicht erkannt. Mehrfachantwortsets verwenden mehrere Variablen, um Antworten auf Fragen aufzuzeichnen, auf welche der Befragte mehr als eine Antwort geben kann. Sie werden wie kategoriale Variablen behandelt und bieten weitestgehend dieselben Möglichkeiten wie kategoriale Variablen.

Mehrfachantwortsets werden aus mehreren Variablen in der Datendatei gebildet. Beim Mehrfachantwortset handelt es sich um ein spezielles Konstrukt innerhalb einer Datendatei. Mehrfachantwortsets können in einer Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format definiert und gespeichert werden. Das Importieren oder Exportieren von Mehrfachantwortsets in bzw. aus anderen Dateiformaten ist jedoch nicht möglich. Mit der Option "Dateneigenschaften kopieren" können Sie Mehrfachantwortsets aus anderen IBM SPSS Statistics-Datendateien kopieren. Sie finden diese Option im Menü "Daten" im Fenster "Dateneditor".

Definieren von Mehrfachantwortsets

So definieren Sie Mehrfachantwortsets:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Daten > Mehrfachantwortsets definieren...

2. Wählen Sie mindestens zwei Variablen aus. Wenn Ihre Variablen als Dichotomien codiert sind, geben Sie an, welcher Wert gezählt werden soll.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für jedes Mehrfachantwortset ein. Der Name kann bis zu 63 Byte umfassen. Dem Beginn des Set-Namens wird automatisch ein Dollarzeichen vorangestellt.
4. Geben Sie eine aussagekräftige Beschriftung für das Set ein. (Optional.)
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um das Mehrfachantwortset zur Liste der definierten Sets hinzuzufügen.

Dichotomien

Ein Set von dichotomen Variablen besteht in der Regel aus mehreren dichotomen Variablen: Variablen mit nur zwei möglichen Werten der folgenden Art: ja/nein, vorhanden/nicht vorhanden oder angekreuzt/nicht angekreuzt. Die Variablen müssen zwar nicht immer streng dichotom sein, aber alle Variablen des Sets werden auf dieselbe Weise codiert, und für "Gezählter Wert" gilt die Bedingung "positiv/vorhanden/angekreuzt".

In einer Umfrage wird beispielsweise die folgende Frage gestellt: "Aus welchen der folgenden Quellen beziehen Sie Nachrichten?", wobei fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Die Befragten können mehrere Antworten geben, indem sie mehrere Felder neben den einzelnen Antworten ankreuzen. Die fünf Antworten entsprechen fünf Variablen in der Datendatei, wobei 0 für *Nein* (nicht angekreuzt) und 1 für *Ja* (angekreuzt) steht. Im Set von dichotomen Variablen ist der "Gezählte Wert" gleich 1.

Die Beispieldatendatei *survey_sample.sav* verfügt bereits über drei definierte Mehrfachantwortsets. *\$mltnews* ist ein Mehrfachdichotomieset.

1. Wählen Sie *\$mltnews* in der Liste für Mehrfachantwortsets aus, indem Sie darauf klicken.

Daraufhin werden die Variablen und Einstellungen angezeigt, die für die Definition dieses Mehrfachantwortsets verwendet wurden.

- Die Liste "Variablen im Set" zeigt die fünf Variablen an, mit denen das Mehrfachantwortset erstellt wurde.
- Im Gruppenfeld für die Variablencodierung wird angezeigt, dass es sich bei den Variablen um dichotome Variablen handelt.
- Für "Gezählter Wert" wird 1 angegeben.

2. Wählen Sie eine Variable in der Liste "Variablen im Set" aus, indem Sie darauf klicken.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Variablenbeschreibung** aus.
4. Klicken Sie im Fenster "Variablenbeschreibung" auf den Abwärtspfeil neben der Dropdown-Liste "Wertbeschriftungen", um die Liste mit den definierten Wertbeschriftungen vollständig anzuzeigen.

Die Wertbeschriftungen geben an, dass es sich bei der Variablen um eine dichotome Variable mit den Werten 0 und 1 handelt, die jeweils für *Nein* und *Ja* stehen. Alle fünf Variablen in der Liste sind auf dieselbe Weise codiert, und der Wert 1 (Code für *Ja*) bildet den gezählten Wert für das Set von dichotomen Variablen.

Kategorien

Ein Set von kategorialen Variablen besteht aus Mehrfachvariablen, die alle auf dieselbe Weise codiert wurden, häufig mit zahlreichen möglichen Antwortkategorien. Ein Umfragethema lautet beispielsweise "Nennen Sie bis zu drei Nationalitäten, die am besten Ihre ethnische Herkunft beschreiben". Zu diesem Thema gibt es Hunderte von möglichen Antworten. Für die Codierung wird die Liste jedoch auf die 40 häufigsten Nationalitäten begrenzt und alle anderen auf die Kategorie "Andere" verwiesen. In der Datendatei werden die Auswahlmöglichkeiten zu drei Variablen, wobei jede über 41 Kategorien verfügt (40 codierte Nationalitäten und eine Kategorie "Andere").

In der Beispieldatendatei bilden *\$ethmult* und *\$mltcars* Sets aus kategorialen Variablen.

Quelle der Kategoriebeschriftungen

Bei mehreren Dichotomien können Sie festlegen, wie die Sets beschriftet werden.

- **Variablenbeschriftungen.** Hierbei werden die definierten Variablenbeschriftungen (oder Variablennamen für Variablen ohne definierte Variablenbeschriftungen) als Beschriftungen für die Kategorien des Sets verwendet. Wenn zum Beispiel alle Variablen im Set dieselbe Wertbeschriftung (oder keine Wertbeschriftungen) für den gezählten Wert aufweisen (z. B. *Ja*), sollten Sie die Variablenbeschriftungen als Beschriftungen für die Kategorien des Sets verwenden.
- **Beschriftung des gezählten Werts.** Hierbei werden die definierten Wertbeschriftungen der gezählten Werte als Beschriftungen für die Kategorien des Sets verwendet. Wählen Sie diese Option nur aus, wenn alle Variablen eine definierte Wertbeschriftung für den gezählten Wert aufweisen und sich die Wertbeschriftung für den gezählten Wert in jeder Variable unterscheidet.
- **Variablenbeschriftung als Setbeschriftung verwenden.** Wenn Sie **Beschriftung des gezählten Werts** auswählen, können Sie auch die Variablenbeschriftung der ersten Variablen im Set mit einer definierten Variablenbeschriftung als Setbeschriftung verwenden. Wenn keine der Variablen im Set eine definierte Variablenbeschriftung aufweist, wird der Name der ersten Variable im Set als Setbeschriftung verwendet.

Kopieren von Dateneigenschaften

Kopieren von Dateneigenschaften

Mit dem Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften können Sie eine externe IBM SPSS Statistics-Datendatei als Vorlage für die Definition von Datei- und Variableneigenschaften im aktiven Dataset verwenden. Sie können außerdem Variablen im aktiven Dataset als Vorlagen für andere Variablen im aktiven Dataset verwenden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Kopieren Sie ausgewählte Dateieigenschaften aus einer externen Datendatei oder einem geöffneten Dataset in das aktive Dataset. Zu den Dateieigenschaften gehören Dokumente, Dateibeschriftungen, Mehrfachantwortsets, Variablensets und Gewichtung.
- Kopieren Sie ausgewählte Variableneigenschaften aus einer externen Datendatei oder einem geöffneten Dataset in entsprechende Variablen im aktiven Dataset. Zu den Variableneigenschaften gehören Wertbeschriftungen, fehlende Werte, Messniveau, Variablenbeschriftungen, Druck- und Schreibformate, Ausrichtung und Spaltenbreite (im Dateneditor).
- Kopieren Sie ausgewählte Variableneigenschaften einer Variablen in einer externen Datendatei, einem geöffneten Dataset oder dem aktiven Dataset in viele Variablen im aktiven Dataset.
- Erstellen Sie neue Variablen im aktiven Dataset anhand von ausgewählten Variablen in einer externen Datendatei oder einem geöffneten Dataset.

Beim Kopieren von Dateneigenschaften gelten die folgenden allgemeinen Regeln:

- Wenn eine externe Datendatei als Quelldatendatei verwendet werden soll, muss diese Datendatei IBM SPSS Statistics-Format aufweisen.
- Wenn das aktive Dataset als Quelldatendatei verwendet wird, muss die Datei mindestens eine Variable enthalten. Vollständig leere aktive Datasets können nicht als Quelldatendateien verwendet werden.

- Bereits definierte Eigenschaften im aktiven Dataset können nicht von undefinierten (leeren) Eigenschaften aus dem Quelldataset überschrieben werden.
- Variableneigenschaften aus Quellenvariablen können nur in Zielvariablen mit folgendem Datentyp kopiert werden: Zeichenfolge (alphanumerisch) oder numerisch (einschließlich numerisch, Datum und Währung).

Hinweis: Die Option "Dateneigenschaften kopieren" ersetzt die Option "Datenwörterbuch zuweisen", die in der Vorversion im Menü "Datei" verfügbar war.

So kopieren Sie Dateneigenschaften:

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs im Fenster "Dateneditor" aus:

Daten > Dateneigenschaften kopieren...

2. Wählen Sie die Datendatei mit den zu kopierenden Datei- und/oder Variableneigenschaften aus. Dabei kann es sich um ein gegenwärtig geöffnetes Dataset, eine externe Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format oder das aktive Dataset handeln.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften Schritt für Schritt.

Auswählen von Quellen- und Zielvariablen

In diesem Schritt können Sie die Quellenvariablen mit den zu kopierenden Variableneigenschaften und die Zielvariablen angeben, die diese Variableneigenschaften erhalten sollen.

Eigenschaften der ausgewählten Variablen im Quelldataset auf entsprechende Variablen im aktiven Dataset übertragen. Die Variableneigenschaften werden aus einer oder mehreren ausgewählten Quellenvariablen in entsprechende Variablen im aktiven Dataset kopiert. Variablen "stimmen überein", wenn sowohl der Variablenname als auch der Variablentyp (Zeichenfolge oder numerisch) identisch sind. Bei Zeichenfolgevariablen muss auch die definierte Länge übereinstimmen. In der Standardeinstellung werden in den beiden Variablenlisten nur übereinstimmende Variablen angezeigt.

- **Entsprechende Variablen im aktiven Dataset erstellen, wenn nicht bereits vorhanden.** Dadurch wird die Liste mit Quellenvariablen so aktualisiert, dass alle Variablen der Quelldatendatei angezeigt werden. Wenn Sie Quellenvariablen auswählen, die (dem Variablennamen nach) nicht im aktiven Dataset vorhanden sind, werden im aktiven Dataset neue Variablen mit den Variablennamen und -eigenschaften aus der Quelldatendatei erstellt.

Wenn das aktive Dataset keine Variablen enthält (ein leeres, neues Dataset), werden alle Variablen in der Quelldatendatei angezeigt und im aktiven Dataset werden automatisch neue Variablen anhand der ausgewählten Quellenvariablen erstellt.

Eigenschaften einer einzelnen Quellenvariablen auf ausgewählte Variablen desselben Typs im aktiven Dataset übertragen. Die Variableneigenschaften einer in der Liste mit Quellenvariablen ausgewählten Variablen können auf mehrere in der Liste "Variablen im aktiven Dataset" ausgewählte Variablen übertragen werden. In der Liste "Variablen im aktiven Dataset" werden nur Variablen angezeigt, deren Typ mit der in der Liste "Variablen in Quelldataset" ausgewählten Variablen übereinstimmt (numerisch oder Zeichenfolge). Bei einer Zeichenfolgevariablen werden nur Zeichenfolgen angezeigt, deren definierte Länge mit der aus der Quellenvariablen übereinstimmt. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das aktive Dataset keine Variablen enthält.

Hinweis: Mit dieser Option können Sie keine neuen Variablen im aktiven Dataset erstellen.

Nur Eigenschaften des Datasets übertragen, keine Auswahl von Variablen. In das aktive Dataset werden nur die Dateieigenschaften übertragen (z. B. Dokumente, Dateibeschriftung, Gewichtung). Es werden keine Variableneigenschaften übertragen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das aktive Dataset gleichzeitig die Quelldatendatei darstellt.

Auswählen von Variableneigenschaften zum Kopieren

Sie können ausgewählte Variableneigenschaften aus den Quellenvariablen in die Zielvariablen kopieren. Bereits definierte Eigenschaften in den Zielvariablen können nicht von undefinierten (leeren) Eigenschaften aus den Quellenvariablen überschrieben werden.

Wertbeschriftungen. Wertbeschriftungen sind umschreibende Beschriftungen, die Datenwerten zugeordnet sind. Wertbeschriftungen werden häufig verwendet, wenn numerische Datenwerte zur Darstellung nicht numerischer Kategorien verwendet werden (z. B. die Codes 1 und 2 für *Männlich* und *Weiblich*). Sie können Wertbeschriftungen in den Zielvariablen ersetzen oder zusammenführen.

- Durch **Ersetzen** werden alle definierten Wertbeschriftungen der Zielvariablen gelöscht und durch die definierten Wertbeschriftungen aus der Quellenvariablen ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden die definierten Wertbeschriftungen der Quellenvariablen mit allen definierten Wertbeschriftungen der Zielvariablen zusammengeführt. Wenn für denselben Wert sowohl in den Quellen- als auch in den Zielvariablen eine Wertbeschriftung definiert ist, wird die Wertbeschriftung in der Zielvariablen nicht geändert.

Benutzerdefinierte Attribute. Benutzerdefinierte Variablenattribute. Weitere Informationen finden Sie in „Benutzerdefinierte Variablenattribute“ auf Seite 61.

- Durch **Ersetzen** werden alle benutzerdefinierten Attribute der Zielvariablen gelöscht und durch die definierten Attribute aus der Quellenvariablen ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden die definierten Attribute der Quellenvariablen mit allen definierten Attributen der Zielvariablen zusammengeführt.

Fehlende Werte. Fehlende Werte sind Werte, die anstelle von fehlenden Werten eingesetzt werden (z. B. 98 für *Weiß nicht* und 99 für *Nicht zutreffend*). In der Regel verfügen auch diese Werte über definierte Wertbeschriftungen. Sie beschreiben, welche Bedeutung die Codes für die fehlenden Werte tragen. Alle für die Zielvariable definierten fehlenden Werte werden gelöscht und durch die entsprechenden fehlenden Werte aus der Quellenvariablen ersetzt.

Variablenbeschriftung. Aussagekräftige Variablenbeschriftungen können Leerzeichen und reservierte Zeichen enthalten, die in Variablennamen nicht zulässig sind. Beim Kopieren von Variableneigenschaften aus einer Quellenvariablen in mehrere Zielvariablen sollten Sie sich die Verwendung dieser Option genau überlegen.

Messniveau. Das Messniveau kann nominal, ordinal oder metrisch sein.

Rolle. Einige Dialogfelder unterstützen die Vorauswahl von Variablen für Analysen basierend auf definierten Rollen. Weitere Informationen finden Sie in „Rollen“ auf Seite 59.

Formate. Bei numerischen Variablen wird über die Formatangabe der numerische Typ (z. B. numerisch, Datum oder Währung), die Breite (Gesamtzahl der angezeigten Zeichen einschließlich der führenden Zeichen, der Abschlusszeichen und des Dezimaltrennzeichens) sowie die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen festgelegt. Diese Option gilt nicht für Zeichenfolgevariablen.

Ausrichtung. Dies betrifft nur die Ausrichtung der Daten in der Datenansicht des Dateneditors (linksbündig, rechtsbündig, zentriert).

Spaltenbreite im Dateneditor. Dies betrifft nur die Spaltenbreite in der Datenansicht des Dateneditors.

Kopieren der (Datei-)Eigenschaften eines Datensets

In einer Quelldatendatei können die globalen Eigenschaften der Datensets ausgewählt und in das aktive Dataset übertragen werden. (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das aktive Dataset gleichzeitig die Quelldatendatei ist.)

Mehrfachantwortsets. Überträgt Definitionen des Mehrfachantwortsets aus der Quelldatendatei in das aktive Dataset.

- Mehrfachantwortsets, die keine Variablen im aktiven Dataset enthalten, werden so lange ignoriert, bis die entsprechenden Zielvariablen anhand der in Schritt 2 (Auswählen von Quellen- und Zielvariablen) angegebenen Einstellungen im Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften erstellt worden sind.

- Durch **Ersetzen** werden alle Mehrfachantwortsets im aktiven Dataset gelöscht und durch die Mehrfachantwortsets aus der Quelldatendatei ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden den gesamten Mehrfachantwortsets im aktiven Dataset die Mehrfachantwortsets aus der Quelldatendatei hinzugefügt. Wenn beide Dateien ein Set mit demselben Namen enthalten, bleibt das Set im aktiven Dataset unverändert.

Variablensets. Mit Variablensets werden die Variablenlisten festgelegt, die in den Dialogfeldern angezeigt werden sollen. Die Definition der Variablensets erfolgt im Menü "Extras" unter "Sets definieren".

- Sets in der Quelldatendatei, die Variablen ohne Entsprechungen im aktiven Dataset enthalten, werden solange ignoriert, bis die entsprechenden Zielvariablen anhand der in Schritt 2 (Auswählen von Quellen- und Zielvariablen) angegebenen Einstellungen im Assistenten zum Kopieren von Dateneigenschaften erstellt worden sind.
- Durch **Ersetzen** werden alle Variablensets im aktiven Dataset gelöscht und durch Variablensets aus der Quelldatendatei ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden den gesamten Variablensets im aktiven Dataset die Variablensets aus der Quelldatendatei hinzugefügt. Wenn beide Dateien ein Set mit demselben Namen enthalten, bleibt das Set im aktiven Dataset unverändert.

Dokumente. Anmerkungen, die mit dem Befehl DOCUMENT an die Datendatei angefügt sind.

- Durch **Ersetzen** werden alle Dokumente im aktiven Dataset gelöscht und durch Dokumente aus der Quelldatendatei ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden die Dokumente aus der Quelldatendatei und dem aktiven Dataset kombiniert. Quelldokumente, die im aktiven Dataset nicht vorhanden sind, werden dem aktiven Dataset hinzugefügt. Anschließend werden alle Dokumente nach Datum sortiert.

Benutzerdefinierte Attribute. Benutzerdefinierte Datendateiattribute, die in der Regel mit dem Befehl DATAFILE ATTRIBUTE der Befehlssyntax erstellt werden.

- Durch **Ersetzen** werden alle vorhandenen benutzerdefinierten Datendateiattribute im aktiven Dataset gelöscht und durch Datendateiattribute aus der Quelldatendatei ersetzt.
- Durch **Zusammenführen** werden die Datendateiattribute aus der Quelldatendatei und dem aktiven Dataset kombiniert. Eindeutige Attributnamen in der Quelldatei, die im aktiven Dataset nicht vorhanden sind, werden dem aktiven Dataset hinzugefügt. Wenn derselbe Attributname in beiden Datendateien vorhanden ist, bleibt der Attributname im aktiven Dataset unverändert.

Gewichtungsangaben. Mit dieser Option werden Fälle mit der aktuellen Gewichtungsvariablen der Quelldatei gewichtet, sofern im aktiven Dataset eine entsprechende Variable vorhanden ist. Dadurch werden alle Gewichtungen überschrieben, die bis dahin im aktiven Dataset gültig waren.

Dateibeschriftung. Eine Beschriftung, die einer Datendatei über den Befehl FILE LABEL zugeordnet ist.

Ergebnisse

Im letzten Schritt des Assistenten zum Kopieren von Dateieigenschaften erhalten Sie Informationen zur Anzahl der Variablen, für die Variableneigenschaften aus der Quelldatendatei kopiert werden sollen, sowie Informationen zur Anzahl der neu zu erstellenden Variablen und zur Anzahl der Eigenschaften, die aus den Datensets kopiert werden sollen.

Sie können die erstellte Befehlssyntax auch in ein Syntaxfenster einfügen und sie zur späteren Verwendung speichern.

Ermitteln doppelter Fälle

"Doppelte" Fälle können aus einer Vielzahl von Gründen einschließlich der folgenden Gründe in Ihren Daten vorkommen:

- Dateneingabefehler, bei denen derselbe Fall versehentlich mehrmals eingegeben wurde.
- Mehrere Fälle haben denselben Primär-ID-Wert, aber verschiedene Sekundär-ID-Werte, beispielsweise bei Familienmitgliedern, die alle in demselben Haus leben.

- Mehrere Fälle stellen denselben Fall dar, jedoch mit unterschiedlichen Werten für die Variablen, die nicht zur Identifizierung des Falles dienen, beispielsweise mehrere Kaufvorgänge, die von derselben Person oder demselben Unternehmen für verschiedene Produkte oder zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wurden.

Mit "Doppelte Fälle ermitteln" haben Sie bei der Definition von *doppelt* sehr große Freiheiten und gewisse Steuerungsmöglichkeiten bei der automatischen Unterscheidung von primären Fällen und doppelten Fällen.

So ermitteln und markieren Sie doppelte Fälle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Duplizierte Fälle identifizieren...

2. Wählen Sie eine oder mehrere Variablen für die Identifikation übereinstimmender Fälle aus.
3. Wählen Sie mindestens eine Option in der Gruppe "Zu erstellende Variablen" aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

4. Wählen Sie mindestens eine Variable aus, um Fälle innerhalb der Gruppen zu sortieren, die durch die ausgewählten Variablen für übereinstimmende Fälle erstellt wurden. Die durch diese Variablen festgelegte Sortierreihenfolge bestimmt den "ersten" und "letzten" Fall in jeder Gruppe. Ansonsten wird die ursprüngliche Dateireihenfolge beibehalten.
5. Filtern Sie doppelte Fälle automatisch, sodass sie nicht für Berichte, Diagramme oder statistische Berechnungen verwendet werden.

Übereinstimmende Fälle definieren durch. Fälle werden als doppelt betrachtet, wenn ihre Werte für *alle* ausgewählten Variablen übereinstimmen. Wenn Sie nur Fälle identifizieren möchten, die in jeder Hinsicht zu 100 % übereinstimmen, müssen Sie alle Variablen auswählen.

Innerhalb der übereinstimmenden Gruppen sortieren nach. Fälle werden automatisch nach den Variablen sortiert, die zur Definition übereinstimmender Fälle dienen. Sie können zusätzliche Sortiervariablen auswählen, die die Reihenfolge von Fällen innerhalb der einzelnen übereinstimmenden Gruppen festlegen.

- Bei jeder Sortiervariablen ist eine Sortierung in aufsteigender und in absteigender Reihenfolge möglich.
- Wenn Sie mehrere Sortiervariablen auswählen, werden die Fälle nach den einzelnen Variablen in den Kategorien der vorhergehenden Variablen in der Liste sortiert. Wenn Sie zum Beispiel *Datum* als erste Sortiervariable und *Menge* als zweite auswählen, wird innerhalb der Datumskategorien nach Menge sortiert.
- Mit der Schaltfläche mit dem Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil rechts neben der Liste können Sie die Sortierreihenfolge der Variablen ändern.
- Die Sortierreihenfolge legt den "ersten" und "letzten" Fall innerhalb jeder Übereinstimmungsgruppe fest, wodurch der Wert der optionalen Indikatorvariablen für primäre Fälle bestimmt wird. Wenn Sie beispielsweise alle außer den aktuellsten Fällen in jeder Übereinstimmungsgruppe herausfiltern möchten, können Sie die Fälle innerhalb der Gruppe in aufsteigender Reihenfolge nach einer Datumsvariablen sortieren, wodurch das aktuellste Datum zum letzten Datum in der Gruppe wird.

Indikator für primäre Fälle. Erstellt eine Variable, die für alle eindeutigen Fälle und den in jeder Gruppe übereinstimmender Fälle als primären Fall identifizierten Fall den Wert 1 und für die nicht primären doppelten Fälle in jeder Gruppe den Wert 0 annimmt.

- Der primäre Fall kann entweder der letzte oder der erste Fall in jeder Übereinstimmungsgruppe sein. Dies richtet sich nach der Sortierreihenfolge innerhalb der Gruppe. Wenn Sie keine Sortiervariablen angeben, richtet sich die Reihenfolge der Fälle innerhalb der einzelnen Gruppen nach der ursprünglichen Dateireihenfolge.
- Sie können die Indikatorvariable als Filtervariable verwenden, um nicht primäre doppelte Fälle aus Berichten und Analysen auszuschließen, ohne diese Fälle aus der Datendatei zu löschen.

Sequentielle Zählung der übereinstimmenden Fälle in jeder Gruppe. Erstellt eine Variable mit einem Sequenzwert von 1 bis n für die Fälle innerhalb der einzelnen Übereinstimmungsgruppen. Die Sequenz

beruht auf der aktuellen Reihenfolge der Fälle in jeder Gruppe. Diese ist entweder die ursprüngliche Dateireihenfolge oder die durch angegebene Sortiervariablen festgelegte Reihenfolge.

Übereinstimmende Fälle an den Anfang der Datei verschieben. Sortiert die Datendatei so, dass alle Gruppen übereinstimmender Fälle sich am Anfang der Datendatei befinden. Dadurch wird die visuelle Überprüfung der übereinstimmenden Fälle im Dateneditor erleichtert.

Häufigkeiten für erstellte Variablen anzeigen. Häufigkeitstabellen mit Zählungen für die einzelnen Werte der erstellten Variablen. Für die Indikatorvariable für primäre Fälle beispielsweise zeigt die Tabelle die Anzahl der Fälle mit dem Wert 0 für diese Variable an, also die Anzahl der doppelten Fälle, und die Anzahl der Fälle mit dem Wert 1 für diese Variable, also die Anzahl der eindeutigen und primären Fälle.

Fehlende Werte

Bei numerischen Variablen wird der systemdefiniert fehlende Wert wie jeder andere Wert behandelt: Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert für eine ID-Variable werden so behandelt, als würden sie übereinstimmende Werte für diese Variable aufweisen. Bei Zeichenfolgevariablen werden Fälle ohne Wert für eine ID-Variable so behandelt, als würden sie übereinstimmende Werte für diese Variable aufweisen.

Gefilterte Fälle

Filterstatus werden ignoriert. Gefilterte Fälle werden bei der Evaluierung doppelter Fälle eingeschlossen. Wenn Sie Fälle ausschließen wollen, definieren Sie Auswahlregeln mit **Daten > Fälle auswählen** und wählen Sie dann **Nicht ausgewählte Fälle löschen** aus.

Visuelles Klassieren

Das visuelle Klassieren unterstützt Sie bei der Erstellung neuer Variablen, die auf der Gruppierung zusammenhängender Werte vorhandener Variablen in einer begrenzten Anzahl unterschiedlicher Kategorien basieren. "Visuelles Klassieren" können Sie für folgende Vorgänge verwenden:

- Erstellen kategorialer Variablen aus nebeneinander liegenden metrischen Variablen. Sie können beispielsweise eine metrische Variable für das Einkommen verwenden, um eine neue kategoriale Variable zu erstellen, die Einkommensbereiche enthält.
- Reduzieren einer großen Zahl ordinaler Kategorien auf ein kleineres Set von Kategorien. Sie können beispielsweise eine neunstufige Bewertungsskala auf drei Kategorien, niedrig, mittel und hoch, reduzieren.

Gehen Sie im ersten Schritt wie folgt vor:

1. Wählen Sie die numerischen metrischen und/oder ordinalen Variablen aus, für die neue kategoriale (klassierte) Variablen erstellt werden sollen.

Wahlweise können Sie die Anzahl der zu durchsuchenden Fälle begrenzen. Bei Datendateien mit einer großen Anzahl an Fällen kann die Begrenzung der zu durchsuchenden Fälle Zeit sparen, doch Sie sollten dies nach Möglichkeit vermeiden, da es die Verteilung der Werte beeinflusst, die in den darauf folgenden Berechnungen in "Visuelles Klassieren" verwendet werden.

Hinweis: Zeichenfolgevariablen und nominale numerische Variablen werden nicht in der Liste der Quellenvariablen angezeigt. Für die Funktion "Visuelles Klassieren" sind numerische Variablen erforderlich, die entweder auf einem metrischen oder einem ordinalen Messniveau gemessen wurden, da die Funktion davon ausgeht, dass die Datenwerte eine logische Reihenfolge aufweisen, die für eine sinnvolle Gruppierung der Werte verwendet werden kann. In der Variablenansicht des Dateneditors kann das definierte Messniveau einer Variablen geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Messniveau einer Variablen“ auf Seite 55.

Klassieren von Variablen

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs im Fenster "Dateneditor" aus:

Transformation > Visuelles Binning ...

2. Wählen Sie die numerischen metrischen und/oder ordinalen Variablen aus, für die neue kategoriale (klassierte) Variablen erstellt werden sollen.
3. Wählen Sie eine Variable in der Liste der durchsuchten Variablen aus.
4. Geben Sie einen Namen für die neue klassierte Variable ein. Variablennamen müssen eindeutig sein und den Regeln für Variablennamen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Variablennamen“ auf Seite 55.
5. Definieren Sie die Klassierungskriterien für die neue Variable. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Klassieren von Variablen“ auf Seite 85.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Klassieren von Variablen

Das Hauptdialogfeld von "Visuelles Klassieren" enthält folgende Informationen zu den durchsuchten Variablen:

Liste der durchsuchten Variablen

Zeigt die Variablen an, die Sie im ersten Dialogfeld ausgewählt haben. Sie können die Liste anhand des Messniveaus (metrisch oder ordinal) oder anhand der Variablenbeschriftung oder des Variablennamens sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.

Durchsuchte Fälle

Gibt die Zahl der durchsuchten Fälle an. Alle durchsuchten Fälle (ohne systemdefiniert oder benutzerdefiniert fehlende Werte) für die ausgewählte Variable werden verwendet, um die in den Berechnungen von "Visuelles Klassieren" verwendete Werteverteilung zu erstellen. Dazu gehören auch das im Hauptdialogfeld angezeigte Histogramm und Trennwerte auf der Grundlage von Perzentilen oder Einheiten der Standardabweichung.

Fehlende Werte

Gibt die Anzahl der durchsuchten Fälle mit systemdefiniert oder benutzerdefiniert fehlenden Werten an. Fehlende Werte werden in keiner der klassierten Kategorien verwendet. Weitere Informationen finden Sie in „Benutzerdefiniert fehlende Werte in "Visuelles Klassieren"“ auf Seite 88.

Aktuelle Variable

Der Name und die Variablenbeschriftung (sofern vorhanden) für die derzeit ausgewählte Variable, die als Grundlage für die neue, klassierte Variable dient.

Klassierte Variable

Der Name und gegebenenfalls die Variablenbeschriftung für die neue, klassierte Variable.

Name

Sie müssen einen Namen für die neue Variable eingeben. Variablennamen müssen eindeutig sein und den Regeln für Variablennamen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Beschriftung

Sie können eine aussagekräftige Variablenbeschriftung mit bis zu 255 Zeichen eingeben. Die Standardvariablenbeschriftung ist die Variablenbeschriftung (sofern vorhanden) oder der Variablenname der Quellvariable, wobei am Ende der Beschriftung (*In Bereiche eingeteilt*) angehängt ist.

Minimum und Maximum

Der Mindest- und Höchstwert für die derzeit ausgewählte Variable, auf der Grundlage der durchsuchten Fälle ohne die Werte, die als benutzerdefiniert fehlend definiert wurden.

Nicht fehlende Werte

Das Histogramm zeigt die Verteilung der nicht fehlenden Werte für die derzeit ausgewählte Variable (auf der Grundlage der durchsuchten Fälle) an.

- Nach der Definition von Klassen für die neue Variable, werden im Histogramm vertikale Linien angezeigt, um die Trennwerte für die Klassendefinition anzuzeigen.
- Sie können auf die Trennwertlinien klicken und sie an andere Stellen im Histogramm ziehen, um so die Größen der Klassen zu verändern.

- Sie können Klassen entfernen, indem Sie die Trennwertlinien vom Histogramm wegziehen.

Anmerkung: Das Histogramm (mit den nicht fehlenden Werten), das Minimum und das Maximum beruhen auf den durchsuchten Werten. Wenn Sie nicht alle Fälle durchsuchen lassen, wird die tatsächliche Verteilung möglicherweise nicht richtig wiedergegeben, insbesondere, wenn die Datendatei anhand der ausgewählten Variablen sortiert wurde. Wenn Sie 0 Fälle durchsuchen, stehen keine Informationen zur Werteverteilung zur Verfügung.

Raster

Zeigt die Werte an, die die oberen Endpunkte der einzelnen Klassen darstellen, sowie gegebenenfalls die Wertbeschriftungen für die einzelnen Klassen.

Wert

Die Werte, die die oberen Endpunkte der einzelnen Klassen darstellen. Sie können Werte eingeben oder mithilfe von **Trennwerte erstellen** Klassen automatisch anhand ausgewählter Kriterien erstellen. Standardmäßig werden Trennwerte mit dem Wert *HOCH* automatisch aufgenommen. Diese Klasse enthält alle nicht fehlenden Werte, die über den anderen Trennwerten liegen. Die durch den untersten Trennwert definierte Klasse enthält alle nicht fehlenden Werte, die kleiner-gleich diesem Wert sind (oder nur kleiner als dieser Wert, je nachdem, wie Sie die oberen Endpunkte definieren).

Beschriftung

Optionale aussagekräftige Beschriftungen für die Werte der neuen, klassierten Variablen. Da die Werte der neuen Variablen einfach aufeinander folgende Ganzzahlen von 1 bis n sind, können Beschriftungen, die angeben, wofür die Werte stehen, sehr hilfreich sein. Sie können Beschriftungen eingeben oder mithilfe von **Beschriftungen erstellen** automatisch Wertbeschriftungen erstellen.

So löschen Sie eine Klasse aus dem Raster:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste entweder auf die Zelle *Wert* oder auf die Zelle *Beschriftung* für die Klasse.
2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option **Zeile löschen** aus.

Anmerkung: Wenn Sie die Klasse *HOCH* löschen, wird allen Fällen mit Werten, die höher sind als der letzte angegebene Trennwert, bei der neuen Variablen der Wert "Systemdefiniert fehlend" zugewiesen.

So löschen Sie alle Beschriftungen bzw. alle definierten Klassen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Raster.
2. Wählen Sie im Popup-Menü entweder die Option **Alle Beschriftungen löschen** oder die Option **Alle Trennwerte löschen** aus.

Obere Endpunkte

Hiermit wird die Behandlung der Werte für die oberen Endpunkte in der Spalte *Wert* des Rasters festgelegt.

Eingeschlossen (<=)

Fälle mit dem in der Zelle *Wert* angegebenen Wert werden in die klassierte Kategorie aufgenommen. Wenn Sie beispielsweise die Werte 25, 50 und 75 angeben, werden Fälle mit einem Wert von exakt 25 in die erste Klasse eingeordnet, da diese alle Fälle mit Werten kleiner-gleich 25 enthält.

Ausgeschlossen (<)

Fälle mit dem in der Zelle *Wert* angegebenen Wert werden nicht in die klassierte Kategorie aufgenommen. Stattdessen werden sie in die nächste Klasse aufgenommen. Wenn Sie beispielsweise die Werte 25, 50 und 75 angeben, werden Fälle mit einem Wert von exakt 25 in die zweite und nicht in die erste Klasse eingeordnet, da die erste Klasse nur Fälle mit Werten kleiner als 25 enthält.

Trennwerte erstellen

Erstellt automatisch klassierte Kategorien für Intervalle mit gleicher Breite, Intervalle mit derselben Anzahl von Fällen oder auf Standardabweichungen beruhende Intervalle. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn 0 Fälle durchsucht wurden.

Beschriftungen erstellen

Erstellt aussagekräftige Beschriftungen für die sequenziellen ganzzahligen Werte der neuen, klassierten Variablen, und zwar auf der Grundlage der Werte im Raster und der angegebenen Behandlung der oberen Endpunkte (eingeschlossen oder ausgeschlossen).

Skala umkehren

Standardmäßig sind die Werte der neuen, klassierten Variablen aufsteigende sequenzielle Ganzzahlen von 1 bis n . Durch Umkehr der Skala werden die Werte zu absteigenden sequenziellen Ganzzahlen von n bis 1.

Klassen kopieren

Sie können die Klassierungsspezifikationen von einer anderen Variablen in die derzeit ausgewählte Variable oder von der ausgewählten Variablen in mehrere andere Variablen kopieren.

Automatisches Erstellen von klassierten Kategorien

Im Dialogfeld "Trennwerte erstellen" können Sie automatisch klassierte Kategorien erstellen, die auf den ausgewählten Kriterien beruhen.

So verwenden Sie das Dialogfeld "Trennwerte erstellen":

1. Wählen Sie (durch Klicken) eine Variable in der Liste der durchsuchten Variablen aus.
2. Klicken Sie auf **Trennwerte erstellen**.
3. Wählen Sie die Kriterien für das Erstellen der Trennwerte aus, welche die klassierten Kategorien definieren sollen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Hinweis: Das Dialogfeld "Trennwerte erstellen" ist nicht verfügbar, wenn 0 Fälle durchsucht wurden.

Intervalle mit gleicher Breite. Erstellt klassierte Kategorien mit gleicher Breite (z. B. 1-10, 11-20 und 21-30), die auf zwei der folgenden drei Kriterien beruhen:

- **Position des ersten Trennwerts.** Der Wert, der das obere Ende der untersten klassierten Kategorie kennzeichnet (Beispiel: Der Wert 10 gibt einen Bereich an, der alle Werte bis 10 einschließt).
- **Anzahl der Trennwerte.** Die Anzahl der klassierten Kategorien ist die Anzahl der Trennwerte *plus 1*. So führen 9 Trennwerte zu 10 klassierten Kategorien.
- **Breite.** Die Breite der einzelnen Intervalle. Der Wert 10 beispielsweise teilt *Alter in Jahren* in jeweils 10 Jahre umfassende Intervalle ein.

Gleiche Perzentile auf der Grundlage der durchsuchten Fälle. Erstellt klassierte Kategorien mit der gleichen Anzahl von Fällen in jeder Klasse (unter Verwendung des **empirischen Algorithmus** für Perzentile). Als Grundlage dient eines der folgenden Kriterien:

- **Anzahl der Trennwerte.** Die Anzahl der klassierten Kategorien ist die Anzahl der Trennwerte *plus 1*. So führen drei Trennwerte zu vier Perzentilklassen (Quartilen) mit jeweils 25 % der Fälle.
- **Breite (%).** Breite jedes Intervalls, ausgedrückt als Prozentsatz der Gesamtzahl der Fälle. Der Wert 33,3 beispielsweise führt zu drei klassierten Kategorien (zwei Trennwerte) mit jeweils 33,3 % der Fälle.

Wenn die Quellenvariable eine relativ geringe Anzahl eindeutiger Werte oder eine große Anzahl von Fällen mit demselben Wert enthält, erhalten Sie möglicherweise weniger Klassen als angefordert. Liegen mehrere identische Werte an einem Trennwert vor, werden alle Werte in dasselbe Intervall aufgenommen. Die tatsächlichen Prozentsätze sind daher nicht in jedem Fall genau gleich.

Trennwerte bei Mittelwert und ausgewählten Standardabweichungen auf der Grundlage der durchsuchten Fälle Erstellt klassierte Kategorien auf der Grundlage der Werte für Mittelwert und Standardabweichung für die Verteilung der Variablen.

- Wenn Sie keines der Standardabweichungsintervalle auswählen, werden zwei klassierte Kategorien erstellt, mit dem Mittelwert als Trennwert zwischen den Klassen.
- Sie können eine beliebige Kombination von Standardabweichungsintervallen auf der Grundlage von einer, zwei und/oder drei Standardabweichungen auswählen. Beispiel: Wenn Sie alle drei Möglichkeiten auswählen, würde das zu 8 klassierten Kategorien führen - 6 Klassen in einem Standardabweichungs-

intervall und zwei Klassen für Fälle, die mehr als drei Standardabweichungen über bzw. unter dem Mittelwert liegen.

Bei einer Normalverteilung liegen 68 % der Fälle innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelwert, 95 % innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99 % innerhalb von drei Standardabweichungen. Das Erstellen von klassierten Kategorien auf der Grundlage von Standardabweichungen kann zu definierten Klassen außerhalb des tatsächlichen Datenbereichs und sogar außerhalb des Bereichs der möglichen Datenwerte (z. B. ein negativer Gehaltsbereich) führen.

Hinweis: Die Berechnung von Perzentilen und Standardabweichungen beruht auf den durchsuchten Fällen. Wenn Sie die Anzahl der durchsuchten Fälle beschränken, enthalten die resultierenden Klassen möglicherweise nicht den Anteil an Fällen, den Sie in diesen Klassen wünschten, insbesondere dann, wenn die Datendatei nach der Quellenvariablen sortiert wird. Beispiel: Wenn Sie nur die ersten 100 Fälle einer Datendatei mit 1000 Fällen durchsuchen lassen und die Datendatei in aufsteigender Reihenfolge nach dem Alter des Befragten sortiert ist, erhalten Sie möglicherweise nicht vier Perzentilaltersklassen mit jeweils 25 % der Fälle, sondern in den ersten drei Klassen befinden sich vielleicht nur jeweils 3,3 % der Fälle und in der letzten Klasse 90 %.

Kopieren von klassierten Kategorien

Beim Erstellen von klassierten Kategorien für mehrere Variablen, können Sie die Klassierungsspezifikationen von einer anderen Variablen auf die derzeit ausgewählte Variable oder von der ausgewählten Variablen auf mehrere andere Variablen kopieren.

So kopieren Sie Klassierungsspezifikationen:

1. Definieren Sie klassierte Kategorien für mindestens eine Variable - klicken Sie jedoch *nicht* auf **OK** oder **Einfügen**.
 2. Wählen Sie (durch Klicken) eine Variable in der Liste der durchsuchten Variablen aus, für die Sie klassierte Kategorien definiert haben.
 3. Klicken Sie auf **Auf andere Variablen**.
 4. Wählen Sie die Variablen aus, für die die neue Variablen mit denselben klassierten Kategorien erstellt werden sollen.
 5. Klicken Sie auf **Kopieren**.
- oder
6. Wählen Sie (durch Klicken) eine Variable in der Liste der durchsuchten Variablen aus, auf die Sie definierte klassierte Kategorien kopieren möchten.
 7. Klicken Sie auf **Aus einer anderen Variablen**.
 8. Wählen Sie die Variable mit den definierten klassierten Kategorien aus, die Sie kopieren möchten.
 9. Klicken Sie auf **Kopieren**.

Wenn Sie Wertbeschriftungen für die Variable angegeben haben, aus der Sie die Klassierungsspezifikationen kopieren, werden diese ebenfalls kopiert.

Hinweis: Wenn Sie im Hauptdialogfeld von "Visuelles Klassieren" auf **OK** klicken, um die neuen klassierten Variablen zu erstellen (oder das Dialogfeld auf andere Weise schließen), können Sie "Visuelles Klassieren" nicht dazu verwenden, diese klassierten Kategorien auf andere Variablen zu verschieben.

Benutzerdefiniert fehlende Werte in "Visuelles Klassieren"

Als benutzerdefiniert fehlend definierte Werte (Werte, die als Codes für fehlende Daten gekennzeichnet wurden) für die Quellenvariable werden nicht in klassierte Kategorien für die neue Variable aufgenommen. Benutzerdefiniert fehlende Werte für die Quellenvariable werden als benutzerdefiniert fehlende Werte für die neue Variable kopiert, und alle definierten Wertbeschriftungen für die Codes für fehlende Werte werden ebenfalls kopiert.

Wenn ein Code für einen fehlenden Wert mit einem der Werte der klassierten Kategorien für die neue Variable in Konflikt steht, wird der Code für den fehlenden Wert für die neue Variable als nicht in Konflikt

stehender Wert umcodiert, indem zum höchsten Wert einer klassierten Kategorie der Wert 100 addiert wird. Beispiel: Wenn der Wert 1 für die Quellenvariable als benutzerdefiniert fehlend definiert ist und die neue Variable sechs klassierte Kategorien umfasst, haben alle Fälle mit dem Wert 1 für Quellenvariable den Wert 106 für die neue Variable und 106 wird als benutzerdefiniert fehlend definiert. Wenn für den benutzerdefiniert fehlenden Wert für die Quellenvariable eine Wertbeschriftung definiert war, wird diese Beschriftung als Wertbeschriftung für den aufgezeichneten Wert der neuen Variablen beibehalten.

Hinweis: Wenn die Quellenvariable einen definierten Bereich benutzerdefinierter fehlender Werte der Form $LO-n$ enthält (wobei n eine positive Zahl ist), sind die entsprechenden benutzerdefiniert fehlenden Werte für die neue Variable negative Zahlen.

Kapitel 8. Transformieren von Daten

Transformieren von Daten

Im Idealfall sind Ihre Rohdaten genau für die Analyse geeignet, die Sie ausführen möchten, und die Beziehungen zwischen den Variablen sind entweder linear oder rein orthogonal. Dies ist leider selten der Fall. Mit einer Vorabanalyse können problematische Codierschemas oder Codierfehler erkannt werden. Transformationen von Daten können auch erforderlich sein, um die tatsächliche Beziehung zwischen den Variablen herauszuarbeiten.

Sie können Datentransformationen ausführen, die von einfachen Aufgaben, etwa einer Zusammenfassung von Kategorien zur Analyse, bis zu erweiterten Aufgaben reichen, beispielsweise dem Erstellen von neuen Variablen basierend auf komplexen Gleichungen und bedingten Aussagen.

Berechnen von Variablen

Im Dialogfeld "Berechnen" werden Werte für Variablen auf der Grundlage von numerischen Transformationen anderer Variablen berechnet.

- Sie können Werte für numerische oder Zeichenfolgevariablen berechnen.
- Sie können neue Variablen erstellen oder die Werte vorhandener Variablen ersetzen. Bei neuen Variablen können Sie außerdem Variablentyp und -beschriftung angeben.
- Auf der Grundlage von logischen Bedingungen können Sie Werte für ausgewählte Subsets von Daten berechnen lassen.
- Sie können zahlreiche systemeigene Funktionen verwenden, darunter arithmetische Funktionen, Statistikfunktionen, Verteilungsfunktionen und Zeichenfolgefunktionen.

So berechnen Sie Variablen:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Transformieren > Variable berechnen

2. Geben Sie den Namen einer einzelnen Zielvariablen ein. Dies kann eine vorhandene Variable sein oder eine neue Variable, die in das aktive Dataset aufgenommen werden soll.
 3. Um einen Ausdruck zu erstellen, fügen Sie die Komponenten in das Feld "Ausdruck" ein oder geben den Ausdruck direkt in dieses Feld ein.
- Sie können Funktionen oder häufig verwendete Systemvariablen einfügen, indem Sie eine Gruppe aus der Liste "Funktionsgruppe" auswählen und in der Liste "Funktionen und Sondervariablen" auf die Funktion bzw. Variable doppelklicken (oder die Funktion bzw. Variable auswählen und auf den Pfeil neben der Liste "Funktionsgruppe" klicken). Geben Sie alle durch Fragezeichen gekennzeichneten Parameter an (gilt nur für Funktionen). Die Funktionsgruppe mit der Beschriftung **Alle** bietet eine Auflistung aller verfügbaren Funktionen und Systemvariablen. Eine kurze Beschreibung der aktuell ausgewählten Funktion oder Variablen wird in einem speziellen Bereich des Dialogfelds angezeigt.
 - Zeichenfolgekonstanten müssen in Anführungszeichen oder Apostrophe eingeschlossen werden.
 - Wenn die Werte Dezimalstellen enthalten, muss ein Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen verwendet werden.
 - Für neue Zeichenfolgevariablen müssen Sie auch **Typ & Beschriftung** für die Angabe des Datentyps auswählen.
 - Im Feld **Filtern nach** können Sie einen Suchbegriff eingeben, nach dem die Funktionen gefiltert werden. Wenn Sie **Beschreibung einschließen** auswählen, wird die Suche auch nach Funktionsbeschreibungen gefiltert.

Variable berechnen: Falls Bedingung erfüllt ist

Im Dialogfeld "Falls Bedingung erfüllt ist" können Sie Transformationen auf Subsets von Fällen anwenden, die anhand bedingter Ausdrücke ausgewählt werden. Ein bedingter Ausdruck gibt für jeden Fall den Wert *Wahr*, *Falsch* oder *Fehlend* zurück.

- Wenn das Ergebnis eines bedingten Ausdrucks *Wahr* ist, wird der Fall in das ausgewählte Subset aufgenommen.
- Wenn das Ergebnis eines bedingten Ausdrucks *Falsch* oder *Fehlend* lautet, wird der Fall nicht in das ausgewählte Subset aufgenommen.
- Die meisten Bedingungsausdrücke verwenden einen oder mehrere der sechs Vergleichsoperatoren (<, >, <=, >=, = und ~ =) auf dem Berechnungsfeld.
- Bedingte Ausdrücke können Variablennamen, Konstanten, arithmetische Operatoren, numerische und andere Funktionen, logische Variablen und Vergleichsoperatoren enthalten.

Variable berechnen: Typ und Beschriftung

In der Standardeinstellung sind die neu berechneten Variablen numerisch. Zum Berechnen einer neuen Zeichenfolgevariablen müssen Sie Datentyp und Länge angeben.

Beschriftung. Optionale beschreibende Variablenbeschriftung, bis zu 255 Byte lang. Sie können eine Beschriftung eingeben oder die ersten 110 Zeichen des Berechnungsausdrucks als Beschriftung verwenden.

Typ. Es können numerische oder Zeichenfolgevariablen (alphanumerische Variablen) berechnet werden. In Berechnungen können keine Zeichenfolgevariablen verwendet werden.

Funktionen

Es werden verschiedene Typen von Funktionen unterstützt. Dazu gehören:

- Arithmetische Funktionen
- Statistische Funktionen
- Zeichenfolgefunktionen
- Datums- und Zeitfunktionen
- Verteilungsfunktionen
- Funktionen für Zufallsvariablen
- Funktionen für fehlende Werte
- Scoring-Funktionen

Weitere Informationen und eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Registerkarte "Index" des Hilfesystems Funktionen eingeben.

Fehlende Werte in Funktionen

Fehlende Werte werden von Funktionen und einfachen arithmetischen Ausdrücken unterschiedlich behandelt. In dem Ausdruck:

```
(var1+var2+var3)/3
```

fehlt das Ergebnis, wenn ein Fall einen fehlenden Wert für eine der drei Variablen enthält.

In dem Ausdruck:

```
MEAN(var1, var2, var3)
```

fehlt das Ergebnis nur, wenn der Fall fehlende Werte für alle drei Variablen enthält.

Bei statistischen Funktionen können Sie die Mindestanzahl von Argumenten angeben, die nicht fehlende Werte enthalten müssen. Geben Sie dazu nach dem Namen der Funktion einen Punkt und die Mindestanzahl ein, wie zum Beispiel in

```
MEAN.2(var1, var2, var3)
```

Zufallszahlengenerator

Im Dialogfeld "Zufallszahlengeneratoren" können Sie den Zufallszahlengenerator auswählen und den Startwert für eine Sequenz von Zufallszahlen festlegen.

Aktiver Generator. Zwei verschiedene Zufallszahlengeneratoren stehen zur Verfügung:

- *Kompatibel mit Version 12.* Der in Version 12 und früheren Releases verwendete Zufallszahlengenerator. Wenn Sie randomisierte Ergebnisse reproduzieren möchten, die in früheren Versionen auf der Grundlage eines angegebenen Startwerts generiert wurden, müssen Sie diesen Zufallszahlengenerator verwenden.
- *Mersenne Twister.* Ein neuerer Zufallszahlengenerator, der für Simulationszwecke zuverlässiger ist. Sofern es nicht darum geht, zufallsbestimmte Ergebnisse aus Version 12 oder älteren Versionen zu reproduzieren, sollte dieser Zufallszahlengenerator verwendet werden.

Initialisierung des aktiven Generators. Der Startwert für die Zufallszahlen ändert sich jedes Mal, wenn eine Zufallszahl zur Verwendung bei Transformationen (z. B. bei Zufallsverteilungsfunktionen), bei Zufallsstichproben oder bei Fallgewichtungen generiert wird. Wenn Sie eine Reihe von Zufallszahlen reproduzieren möchten, setzen Sie den Startwert auf einen bestimmten Wert zurück, bevor eine Analyse mit diesen Zufallszahlen ausgeführt wird. Dieser Wert muss eine positive Ganzzahl sein.

Einige Prozeduren, wie Lineare Modelle, haben interne Zufallszahlengeneratoren.

So wählen Sie den Zufallszahlengenerator aus und/oder legen den Startwert fest:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformieren > Zufallszahlengenerator

Häufigkeiten von Werten in Fällen zählen

In diesem Dialogfeld wird eine Variable erstellt, mit welcher das Auftreten derselben Werte in einer Variablenliste pro Fall gezählt wird. Zum Beispiel könnte eine Befragung eine Liste von Zeitschriften mit Feldern zum Ankreuzen für *Ja* und *Nein* enthalten, mit denen die Befragten angeben, welche Zeitschriften sie lesen. Sie könnten dann die Anzahl aller Antworten mit *Ja* für jeden Befragten zählen und eine neue Variable erstellen, welche die Anzahl der gelesenen Zeitschriften enthält.

So zählen Sie die Werte in Fällen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformieren > Werte in Fällen zählen...

2. Geben Sie einen Namen für die Zielvariable ein.
3. Wählen Sie mindestens zwei Variablen desselben Typs aus (numerische oder Zeichenfolgevariablen).
4. Klicken Sie auf **Werte definieren** und geben Sie an, welcher Wert oder welche Werte gezählt werden sollen.

Wahlweise können Sie ein Subset von Fällen definieren, für die Werte gezählt werden sollen.

Werte in Fällen zählen: Welche Werte?

Der Wert der Zielvariablen (im Hauptdialogfeld) wird jedesmal um 1 erhöht, wenn eine der ausgewählten Variablen einer Angabe in der Liste "Zu zählende Werte" entspricht. Wenn ein Fall auf mehrere Angaben für eine Variable zutrifft, wird die Zielvariable für diese Variablen mehrmals erhöht.

Angaben von Werten können einzelne Werte, fehlende oder systemdefiniert fehlende Werte und Bereiche enthalten. Bei Bereichen sind die Endwerte und alle benutzerdefiniert fehlenden Werte eingeschlossen, die in den Bereich fallen.

Zählen: Falls Bedingung erfüllt ist

Im Dialogfeld "Falls Bedingung erfüllt ist" können Sie die Häufigkeiten von Werten für Subsets von Fällen zählen, die anhand bedingter Ausdrücke ausgewählt werden. Ein bedingter Ausdruck gibt für jeden Fall den Wert *Wahr*, *Falsch* oder *Fehlend* zurück.

Werte verschieben

"Werte verschieben" erstellt neue Variablen, die die Werte vorhandener Variablen aus vorhergehenden oder nachfolgenden Fällen enthalten.

Name. Name für die neue Variable. Dies muss ein Name sein, der noch nicht im aktiven Dataset existiert.

Wert aus früherem Fall beziehen (Lag). Bezieht den Wert aus einem vorhergehenden Fall im aktiven Dataset. Beispiel: Bei einer Standardzahl an Fällen von 1 besitzt jeder Fall für die neue Variable den Wert der Originalvariablen aus dem Fall, der ihr unmittelbar vorhergeht.

Wert aus folgendem Fall beziehen (vorhergehend). Bezieht den Wert aus einem nachfolgenden Fall im aktiven Dataset. Beispiel: Bei einer Standardzahl an Fällen von 1 besitzt jeder Fall für die neue Variable den Wert der Originalvariablen aus dem nächsten Fall.

Anzahl der zu verschiebenden Fälle. Bezieht den Wert aus dem n . vorhergehenden oder nachfolgenden Fall, wobei n der angegebene Wert ist. Der Wert muss eine nicht negative Ganzzahl sein.

- Wenn die Verarbeitung von aufgeteilten Dateien aktiviert ist, ist der Umfang der Verschiebung auf jede Aufteilungsgruppe beschränkt. Ein Verschiebungswert kann nicht von einem Fall in einer vorhergehenden oder nachfolgenden Aufteilungsgruppe bezogen werden.
- Der Filterstatus wird ignoriert.
- Der Wert der Ergebnisvariablen wird für die ersten oder letzten n Fälle im Dataset oder der Aufteilungsgruppe auf "systemdefiniert fehlend" gesetzt. Dabei ist n der für **Anzahl zu verschiebender Fälle** angegebene Wert. Beispiel: Die Verwendung der Lag-Methode mit einem Wert von 1 würde die Ergebnisvariable für den ersten Fall im Dataset (oder den ersten Fall in jeder Aufteilungsgruppe) auf systembedingt fehlend setzen.
- Benutzerdefiniert fehlende Werte bleiben erhalten.
- Informationen aus dem Datenwörterbuch von der Originalvariablen einschließlich definierter Wertbeschriftungen und benutzerdefiniert fehlender Wertzuweisungen werden auf die neue Variable angewendet. (Hinweis: Benutzerdefinierte Variablenattribute sind nicht inbegriffen.)
- Eine Variablenbeschriftung wird automatisch für die neue Variable generiert, die den Verschiebevorgang beschreibt, der die Variable erstellt.

Erstellen einer neuen Variablen mit verschobenen Werten

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Transformieren > Werte verschieben

2. Wählen Sie die als Quelle der Werte für die neue Variable zu verwendende Variable aus.
3. Geben Sie einen Namen für die neue Variable ein.
4. Wählen Sie die Verschiebemethode (Lag oder Lead) und die Anzahl der zu verschiebenden Fälle aus.
5. Klicken Sie auf **Ändern**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede zu erstellende neue Variable.

Umcodieren von Werten

Sie können Datenwerte ändern, indem Sie diese umcodieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kategorien zusammenfassen oder kombinieren. Sie können Werte in vorhandenen Variablen umcodieren oder neue Variablen auf der Grundlage der umcodierten Werte vorhandener Variablen erzeugen.

Umcodieren in dieselben Variablen

Im Dialogfeld "Umcodieren in dieselben Variablen" werden die Werte vorhandener Variablen erneut zugewiesen oder Bereiche vorhandener Werte in neuen Werten zusammengefasst. So können Sie zum Beispiel Löhne in Kategorien von Lohnbereichen zusammenfassen.

Sie können numerische und Zeichenfolgevariablen umcodieren. Wenn Sie mehrere Variablen auswählen, müssen diese vom gleichen Typ sein. Sie können nicht numerische und Zeichenfolgevariablen gemeinsam umcodieren.

So codieren Sie die Werte einer Variablen um:

1. Wählen Sie Folgendes aus den Menüs aus:

Transformation > In die gleichen Variablen umcodieren ...

2. Wählen Sie die Variablen aus, die Sie umcodieren möchten. Wenn Sie mehrere Variablen auswählen, müssen diese vom gleichen Typ (numerische oder Zeichenfolgevariablen) sein.
3. Klicken Sie auf **Alte und neue Werte** und geben Sie an, wie die Werte umcodiert werden sollen.

Optional können Sie eine Untergruppe von Fällen definieren, die umcodiert werden sollen. Das Dialogfenster "Fälle", für welches dies ausgeführt werden soll, ist identisch mit dem, das für "Anzahl Vorkommen" beschrieben wurde.

Umcodieren in dieselben Variablen: Alte und neue Werte

In diesem Dialogfeld können Sie Werte zum Umcodieren definieren. Alle angegebenen Werte müssen vom gleichen Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) wie die im Hauptdialogfeld ausgewählte Variable sein.

Alter Wert. Der (die) umzucodierende(n) Wert(e). Sie können einzelne Werte, Wertebereiche und fehlende Werte umcodieren. Für Zeichenfolgevariablen können keine systemdefiniert fehlenden Werte und Bereiche ausgewählt werden, da keines der beiden Konzepte auf Zeichenfolgevariablen zutrifft. Bei Bereichen sind die Endwerte und alle benutzerdefiniert fehlenden Werte eingeschlossen, die in den Bereich fallen.

- *Value.* Einzelner alter Wert, der in einen neuen Wert umcodiert werden soll. Der Wert muss vom gleichen Datentyp sein (numerisch oder Zeichenfolge) wie die umzucodierende(n) Variable(n).
- *Systemdefiniert fehlend.* Werte, die vom Programm zugeordnet werden, wenn Werte in Ihren Daten gemäß dem von Ihnen angegebenen Formattyp nicht definiert sind, wenn ein numerisches Feld leer ist oder wenn ein Wert, der sich aus einem Transformationsbefehl ergibt, nicht definiert ist. Numerische systemdefiniert fehlende Werte werden durch Kommas dargestellt. Zeichenfolgevariablen können keine systemdefiniert fehlenden Werte enthalten, da in Zeichenfolgevariablen alle Zeichen zulässig sind.
- *System- oder benutzerdefiniert fehlend.* Beobachtungen mit Werten, die entweder als fehlende Benutzerwerte definiert wurden oder unbekannt sind und denen der fehlende Systemwert zugewiesen wurde, der mit einem Punkt (.) gekennzeichnet ist.
- *Range.* Inklusiver Wertebereich. Nicht verfügbar für Zeichenfolgevariablen. Alle benutzerdefinierten, fehlenden Werte innerhalb des Bereichs sind eingeschlossen.
- *Alle anderen Werte.* Alle übrigen Werte, die nicht in einer der Spezifikationen in der Liste 'Alt-Neu' enthalten sind. Dies erscheint als ELSE-Anweisung in der Alt-Neu-Liste.

Neuer Wert. Der einzelne Wert, in den jeder alte Wert oder Wertebereich umcodiert wird. Sie können einen Wert eingeben oder den systemdefiniert fehlenden Wert zuweisen.

- *Wert.* Wert, in den ein oder mehrere alte Werte umcodiert werden. Der Wert muss vom gleichen Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) sein wie der alte Wert.

- *Systemdefiniert fehlend*. Gibt die angegebenen alten Werte im systemdefiniert fehlenden Wert wieder. Der systemdefiniert fehlende Wert wird bei Berechnungen nicht verwendet und Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert werden von vielen Prozeduren ausgeschlossen. Nicht verfügbar für Zeichenfolgevariablen.

Alt-> Neu. Die Liste mit den Festlegungen, die zum Umcodieren von Variablen benötigt werden. Sie können Angaben hinzufügen, ändern und aus der Liste entfernen. Die Liste wird automatisch auf der Grundlage der alten Wertangaben sortiert. Dabei wird in folgender Reihenfolge vorgegangen: einzelne Werte, fehlende Werte, Bereiche und alle anderen Werte. Wenn Sie eine Umcodierungsfestlegung in der Liste ändern, wird die Liste über das Verfahren bei Bedarf automatisch neu sortiert, damit diese Reihenfolge aufrechterhalten wird.

Umcodieren in andere Variablen

Im Dialogfeld "Umcodieren in andere Variablen" werden die Werte vorhandener Variablen erneut zugewiesen oder Bereiche vorhandener Werte in neuen Werten für eine neue Variable zusammengefasst. So können Sie zum Beispiel Löhne zu einer neuen Variablen mit Lohnbereichen zusammenfassen.

- Sie können numerische und Zeichenfolgevariablen umcodieren.
- Sie können numerische Variablen in Zeichenfolgevariablen umcodieren und umgekehrt.
- Wenn Sie mehrere Variablen auswählen, müssen diese vom gleichen Typ sein. Sie können nicht numerische und Zeichenfolgevariablen gemeinsam umcodieren.

So codieren Sie die Werte einer Variablen in eine neue Variable um:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformation > In verschiedene Variablen umcodieren...

2. Wählen Sie die Variablen aus, die Sie umcodieren möchten. Wenn Sie mehrere Variablen auswählen, müssen diese vom gleichen Typ (numerische oder Zeichenfolgevariablen) sein.
3. Geben Sie für jede neue Variable einen neuen Namen an und klicken Sie auf **Ändern**.
4. Klicken Sie auf **Alte und neue Werte** und geben Sie an, wie die Werte umcodiert werden sollen.

Optional können Sie eine Untergruppe von Fällen definieren, die umcodiert werden sollen. Das Dialogfenster "Fälle", für welches dies ausgeführt werden soll, ist identisch mit dem, das für "Anzahl Vorkommen" beschrieben wurde.

Umcodieren in andere Variablen: Alte und neue Werte

In diesem Dialogfeld können Sie Werte zum Umcodieren definieren.

Alter Wert. Der (die) umzucodierende(n) Wert(e). Sie können einzelne Werte, Wertebereiche und fehlende Werte umcodieren. Für Zeichenfolgevariablen können keine systemdefiniert fehlenden Werte und Bereiche ausgewählt werden, da keines der beiden Konzepte auf Zeichenfolgevariablen zutrifft. Die alten Werte müssen vom gleichen Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) wie die ursprüngliche Variable sein. Bei Bereichen sind die Endwerte und alle benutzerdefiniert fehlenden Werte eingeschlossen, die in den Bereich fallen.

- *Value*. Einzelner alter Wert, der in einen neuen Wert umcodiert werden soll. Der Wert muss vom gleichen Datentyp sein (numerisch oder Zeichenfolge) wie die umzucodierende(n) Variable(n).
- *Systemdefiniert fehlend*. Werte, die vom Programm zugeordnet werden, wenn Werte in Ihren Daten gemäß dem von Ihnen angegebenen Formattyp nicht definiert sind, wenn ein numerisches Feld leer ist oder wenn ein Wert, der sich aus einem Transformationsbefehl ergibt, nicht definiert ist. Numerische systemdefiniert fehlende Werte werden durch Kommas dargestellt. Zeichenfolgevariablen können keine systemdefiniert fehlenden Werte enthalten, da in Zeichenfolgevariablen alle Zeichen zulässig sind.
- *System- oder benutzerdefiniert fehlend*. Beobachtungen mit Werten, die entweder als fehlende Benutzerwerte definiert wurden oder unbekannt sind und denen der fehlende Systemwert zugewiesen wurde, der mit einem Punkt (.) gekennzeichnet ist.

- *Range*. Inklusiver Wertebereich. Nicht verfügbar für Zeichenfolgevariablen. Alle benutzerdefinierten, fehlenden Werte innerhalb des Bereichs sind eingeschlossen.
- *Alle anderen Werte*. Alle übrigen Werte, die nicht in einer der Spezifikationen in der Liste 'Alt-Neu' enthalten sind. Dies erscheint als ELSE-Anweisung in der Alt-Neu-Liste.

Neuer Wert. Der einzelne Wert, in den jeder alte Wert oder Wertebereich umcodiert wird. Die neuen Werte können numerische oder Zeichenfolgevariablen sein.

- *Wert*. Wert, in den ein oder mehrere alte Werte umcodiert werden. Der Wert muss vom gleichen Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) sein wie der alte Wert.
- *Systemdefiniert fehlend*. Gibt die angegebenen alten Werte im systemdefiniert fehlenden Wert wieder. Der systemdefiniert fehlende Wert wird bei Berechnungen nicht verwendet und Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert werden von vielen Prozeduren ausgeschlossen. Nicht verfügbar für Zeichenfolgevariablen.
- *Alte Werte kopieren*. Behält den alten Wert bei Falls einige Werte keine Umcodierung benötigen, können Sie mit dieser Funktion die alten Werte einschließen. Alle alten Werte, die nicht angegeben wurden, werden nicht in den neuen Variablen eingeschlossen und Fällen mit diesen Werten wird der systemdefiniert fehlende Wert für die neue Variable zugewiesen.

Ausgabe der Variablen als Zeichenfolgen. Definiert die neue umcodierte Variable als Zeichenfolgevariable (alphanumerische Variable). Die alte Variable kann eine numerische Variable oder eine Zeichenfolgevariable sein.

Numerische Zeichenfolgen in Zahlen konvertieren. Konvertiert Zeichenfolgewerte, die Zahlen enthalten, in numerische Werte. Zeichenfolgen, die andere Zeichen als Zahlen und ein optionales Vorzeichen (+ oder -) enthalten, wird der systemdefiniert fehlende Wert zugewiesen.

Alt-> Neu. Die Liste mit den Festlegungen, die zum Umcodieren von Variablen benötigt werden. Sie können Angaben hinzufügen, ändern und aus der Liste entfernen. Die Liste wird automatisch auf der Grundlage der alten Wertangaben sortiert. Dabei wird in folgender Reihenfolge vorgegangen: einzelne Werte, fehlende Werte, Bereiche und alle anderen Werte. Wenn Sie eine Umcodierungsfestlegung in der Liste ändern, wird die Liste über das Verfahren bei Bedarf automatisch neu sortiert, damit diese Reihenfolge aufrechterhalten wird.

Automatisch umcodieren

Im Dialogfeld "Automatisch umcodieren" wandeln Sie Zeichenfolgewerte und numerische Werte in fortlaufende Ganzzahlen um. Wenn Kategoriecodes nicht sequenziell sind, wird die Leistung durch die daraus resultierenden leeren Zellen reduziert; die Arbeitsspeicheranforderungen für zahlreiche Prozesse werden erhöht. Außerdem können einige Prozeduren keine Zeichenfolgevariablen verwenden und einige erfordern aufeinander folgende ganzzahlige Werte als Faktorstufen.

- Bei den mit "Automatisch umcodieren" erstellten neuen Variablen werden alle definierten Variablen und Wertbeschriftungen aus der alten Variablen beibehalten. Bei allen Werten ohne definierte Wertbeschriftung wird der ursprüngliche Wert als Beschriftung für den umcodierten Wert verwendet. Die alten und neuen Werte und Wertbeschriftungen werden in einer Tabelle angezeigt.
- Zeichenfolgewerte werden in alphabetischer Reihenfolge umcodiert, wobei Großbuchstaben jeweils vor den entsprechenden Kleinbuchstaben stehen.
- Fehlende Werte werden unter Beibehaltung ihrer Reihenfolge in fehlende Werte umcodiert, die größer als alle nicht fehlenden Werte sind. Wenn zum Beispiel die ursprüngliche Variable über 10 nicht fehlende Werte verfügt, würde der kleinste fehlende Wert auf 11 umcodiert, und der Wert 11 wäre ein fehlender Wert für die neue Variable.

Dasselbe Umcodierungsschema für alle Variablen verwenden. Mit dieser Option können Sie ein einziges Schema für die automatische Umcodierung auf alle ausgewählten Variablen anwenden und so ein einheitliches Codierungsschema für alle neuen Variablen erzielen.

Bei dieser Option gelten die folgenden Regeln und Einschränkungen:

- Alle Variablen müssen denselben Typ aufweisen (numerische Variable oder Zeichenfolgevariable).

- Alle beobachteten Werte für alle ausgewählten Variablen dienen als Grundlage für eine Sortierreihenfolge, mit der die Werte vor der Umcodierung in fortlaufende Ganzzahlen sortiert werden.
- Benutzerdefiniert fehlende Werte für die neuen Variablen beruhen auf der ersten Variable in der Liste mit angegebenen benutzerdefiniert fehlenden Werten. Alle anderen Werte aus anderen ursprünglichen Variablen (mit Ausnahme der systemdefiniert fehlenden Werte) werden als gültige Werte behandelt.

Leere Zeichenfolgewerte als benutzerdefiniert fehlend behandeln. Bei Zeichenfolgevariablen werden Leerwerte oder Nullwerte nicht als *systemdefiniert fehlend* behandelt. Mit dieser Option werden leere Zeichenfolgen automatisch in einen *benutzerdefiniert fehlenden* Wert umcodiert, der höher ist als der höchste nicht fehlende Wert.

Vorlagen

Sie können das Schema für die automatische Codierung in einer Vorlagendatei speichern und dann auf andere Variablen und andere Datendateien anwenden.

Sie verwenden beispielsweise zahlreiche alphanumerische Produktcodes, die Sie jeden Monat automatisch in Ganzzahlen umcodieren lassen. In einigen Monaten werden jedoch neue Produktcodes eingeführt, die das ursprüngliche Schema für die automatische Umcodierung ändern. Wenn Sie das ursprüngliche Schema in einer Vorlage speichern und dann auf die neuen Daten anwenden, die die neuen Codes enthalten, werden alle neuen Codes in den Daten automatisch in Werte umcodiert, die höher sind als der höchste Wert in der Vorlage. Auf diese Weise wird das ursprüngliche Schema für die automatische Umcodierung der ursprünglichen Produktcodes beibehalten.

Vorlage speichern als. Speichert das Schema für die automatische Umcodierung der ausgewählten Variablen in einer externen Vorlagendatei.

- Mit den Informationen in der Vorlage werden die ursprünglichen nicht fehlenden Werte den umcodierten Werten zugeordnet.
- Nur Informationen für nicht fehlende Werte werden in der Vorlage gespeichert. Informationen zu benutzerdefiniert fehlenden Werten werden nicht beibehalten.
- Wenn Sie mehrere Variablen für die Umcodierung ausgewählt haben, ohne dabei dasselbe Schema für die automatische Umcodierung für alle Variablen festzulegen oder wenn keine vorhandene Vorlage im Rahmen der automatischen anzuwenden, wird die Vorlage auf der Grundlage der ersten Variable in der Liste aufgebaut.
- Wenn Sie mehrere Variablen für die Umcodierung ausgewählt und dabei die Option **Dasselbe Umcodierungsschema für alle Variablen verwenden** und/oder die Option **Vorlage zuweisen** aktiviert haben, enthält die Vorlage das kombinierte Schema für die automatische Umcodierung für alle Variablen.

Vorlage übernehmen aus. Wendet eine zuvor gespeicherte Vorlage für die automatische Umcodierung auf alle Variablen an, die zur Umcodierung ausgewählt wurden. Alle zusätzlich in den Variablen gefundenen Werte werden an das Ende des Schemas angehängt und die Beziehung zwischen den ursprünglichen und den automatisch umcodierten Werten im gespeicherten Schema bleibt erhalten.

- Alle zur Umcodierung ausgewählten Variablen müssen denselben Typ aufweisen (numerische Variable oder Zeichenfolgevariable), und dieser Typ muss mit dem Typ übereinstimmen, der in der Vorlage definiert ist.
- Vorlagen enthalten keine Informationen zu benutzerdefiniert fehlenden Werten. Benutzerdefiniert fehlende Werte für die Zielvariablen beruhen auf der ersten Variable in der Liste mit angegebenen benutzerdefiniert fehlenden Werten. Alle anderen Werte aus anderen ursprünglichen Variablen (mit Ausnahme der systemdefiniert fehlenden Werte) werden als gültige Werte behandelt.
- Wertzuordnungen aus der Vorlage werden als erstes angewendet. Alle verbleibenden Werte werden in Werte umcodiert, die höher sind als der letzte Wert in der Vorlage. Benutzerdefiniert fehlende Werte (auf der Grundlage der ersten Variable in der Liste mit definierten benutzerdefiniert fehlenden Werten) werden dabei in Werte umcodiert, die höher sind als der letzte gültige Wert.
- Wenn Sie mehrere Variablen für die automatische Umcodierung ausgewählt haben, wird zunächst die Vorlage angewendet. Anschließend wird eine kombinierte automatische Standardumcodierung für alle zusätzlichen Werte für die ausgewählten Variablen ausgeführt. So entsteht ein einziges gemeinsames Schema für die automatische Umcodierung, das alle ausgewählten Variablen erfasst.

So codieren Sie Zeichenfolgewerte oder numerische Werte in fortlaufende Ganzzahlen um:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformation > Automatisches Umcodieren...

2. Wählen Sie mindestens eine Variable zum Umcodieren aus.

3. Geben Sie für jede ausgewählte Variable einen Namen für die neue Variable ein und klicken Sie auf **Neuer Name**.

Rangfolge bilden

Im Dialogfeld "Rangfolge bilden" werden für numerische Variablen neue Variablen mit Rängen, Normal-scores, Savage-Scores und Perzentilwerten erstellt.

Es werden automatisch neue Namen für Variablen und neue beschreibende Variablenbeschriftungen basierend auf dem ursprünglichen Variablennamen und den ausgewählten Maßen generiert. In einer Übersichtstabelle werden die ursprünglichen Variablen, die neuen Variablen und die Variablenbeschriftungen aufgelistet. (Hinweis: Die automatisch generierten neuen Variablennamen sind auf eine maximale Länge von 8 Byte begrenzt.)

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Bilden Sie eine Rangfolge der Fälle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
- Organisieren Sie Rangfolgen in Untergruppen, indem Sie mindestens eine Gruppierungsvariable für die Liste "Nach" auswählen. Ränge werden innerhalb jeder Gruppe berechnet. Gruppen werden durch die Kombination der Werte der Gruppierungsvariablen definiert. Wenn Sie zum Beispiel *Geschlecht* und *Minderheit* als Gruppierungsvariablen auswählen, werden Ränge für jede Kombination von *Geschlecht* und *Minderheit* berechnet.

So bilden Sie die Rangfolge der Fälle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformieren > Rangfolge bilden...

2. Wählen Sie mindestens eine Variable aus, für die Sie eine Rangfolge bilden möchten. Sie können nur Rangfolgen von numerischen Variablen bilden.

Sie können die Ränge der Fälle wahlweise in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen und Ränge in Untergruppen organisieren.

Rangfolge bilden: Typen

Zum Bilden der Rangfolge stehen mehrere Methoden zur Verfügung. Für jede Methode wird eine separate Rangvariable erstellt. Beim Bilden der Rangfolge können einfache Ränge, Savage-Scores, relative Ränge und Perzentile eingesetzt werden. Sie können die Rangfolge auch auf der Grundlage von Anteilsschätzungen und Normalscores erzeugen.

Rang. Einfacher Rang. Der Wert der neuen Variablen ist gleich ihrem Rang.

Savage-Wertung. Die neue Variable enthält Savage-Scores auf der Grundlage einer Exponentialverteilung.

Relativer Rang. Der Wert der neuen Variable ist gleich dem Rangwert geteilt durch die Summe der Gewichtungen nicht fehlender Fälle.

Relativer Rang als Prozentsatz. Jeder Rangwert wird dividiert durch die Anzahl der Fälle mit gültigen Werten und multipliziert mit 100.

Summe der Fallgewichtungen. Der Wert der neuen Variablen entspricht der Summe der Fallgewichtungen. Die neue Variable ist für alle Fälle in derselben Gruppe eine Konstante.

Ntiles. Ränge basieren auf Perzentilgruppen, wobei jede Gruppe ungefähr dieselbe Anzahl von Fällen enthält. So erhalten beispielsweise bei 4 N-Perzentilen Fälle unter dem 25. Perzentil den Rang 1, Fälle zwischen dem 25. und 50. Perzentil den Rang 2, Fälle zwischen dem 50. und 75. Perzentil den Rang 3 und Fälle über dem 75. Perzentil den Rang 4.

Anteilsschätzungen. Schätzungen des kumulativen Anteils der Verteilung bezüglich eines bestimmten Ranges.

Normalscores. Die Z-Scores, welche dem geschätzten kumulativen Anteil entsprechen.

Formel für Anteilsschätzungen. Für Anteilsschätzungen und Normalscores können Sie die Formel für die Anteilsschätzung auswählen: **Blom, Tukey, Rankit** oder **Van der Waerden**.

- *Blom.* Erstellt eine neue Rangvariable auf der Grundlage von mit der Formel $(r-3/8) / (w+1/4)$ berechneten Anteilsschätzungen, wobei w die Summe der Fallgewichtungen und r der Rang ist.
- *Tukey.* Verwendet die Formel $(r-1/3) / (w+1/3)$, wobei r den Rang und w die Summe der Fallgewichtungen angibt.
- *Rankit.* Es wird die Formel $(r-1/2) / w$ verwendet, wobei w die Anzahl der Beobachtungen und r der Rang ist, der von 1 bis w reicht.
- *Van der Waerden.* Durch die Formel $r/(w+1)$ definierte Van-der-Waerden-Transformation, wobei w die Summe der Fallgewichtungen und r den von 1 bis w reichenden Rang darstellt.

Rangfolge bilden: Rangbindungen

In diesem Dialogfeld werden Einstellungen für die Methode zum Zuweisen von Rängen zu Fällen mit demselben Wert in der ursprünglichen Variablen vorgenommen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie den gebundenen Werten bei verschiedenen Methoden Ränge zugewiesen werden.

Tabelle 7. Zuweisen von Rängen zu Methoden und Ergebnissen

Wert	Mittelwert	Niedrig	Hoch	Sequenziell
10	1	1	1	1
15	3	2	4	2
15	3	2	4	2
15	3	2	4	2
16	5	5	5	3
20	6	6	6	4

Assistent für Datum und Uhrzeit

Der Assistent für Datum und Uhrzeit vereinfacht eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit Datums- und Zeitvariablen.

So verwenden Sie den Assistenten für Datum und Uhrzeit:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformieren > Assistent für Datum und Uhrzeit...

2. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus und befolgen Sie die Schritte zur Definition der Aufgabe.

- **Erfahren, wie Datum und Uhrzeit dargestellt werden.** Diese Option führt Sie zu einem Bildschirm, in dem ein kurzer Überblick über die Datums-/Zeitvariablen in IBM SPSS Statistics geboten wird. Wenn Sie auf **Hilfe** klicken, wird außerdem eine Verknüpfung zu detaillierteren Informationen angezeigt.
- **Eine Datums-/Zeitvariable aus einer Zeichenfolge erstellen, der ein Datum oder eine Uhrzeit enthält.** Mit dieser Option können Sie eine Datums-/Zeitvariable aus einer Zeichenfolgevariablen erstellen. Beispiel: Sie haben eine Zeichenfolgevariable mit Datumsangaben im Format mm/tt/jjjj und möchten daraus eine Datums-/Zeitvariable erstellen.
- **Eine Datums-/Zeitvariable aus einer Variablen erstellen, in der Teile von Datums- und Uhrzeitangaben enthalten sind.** Mit dieser Option können Sie eine Datums-/Zeitvariable aus einem Set bestehender Variablen erstellen. Beispiel: Sie haben eine Variable für den Monat (als Ganzzahl), eine weitere

Variable für den Tag im Monat und eine dritte für das Jahr. Sie können diese drei Variablen zu einer einzigen Datums-/Zeitvariablen kombinieren.

- **Berechnungen mit Datums- und Zeitwerten durchführen.** Diese Option dient zum Addieren oder Subtrahieren von Werten zu bzw. von Datums-/Zeitvariablen. Beispiel: Sie können die Dauer eines Prozesses berechnen, indem Sie eine Variable, die die Startzeit des Prozesses angibt, von einer anderen Variablen subtrahieren, die den Zeitpunkt des Prozessendes angibt.
- **Einen Teil einer Datums- oder Zeitvariablen extrahieren.** Mit dieser Option können Sie einen Teil einer Datums-/Zeitvariablen extrahieren, beispielsweise des Tages im Monat aus einer Datums-/Zeitvariablen mit dem Format mm/tt/jjjj.
- **Einem Dataset Periodizität zuweisen.** Mit dieser Option gelangen Sie zum Dialogfeld "Datum definieren", das zum Erstellen von Datums-/Zeitvariablen verwendet wird, die aus einer Reihe aufeinander folgender Datumsangaben bestehen. Diese Funktion wird normalerweise verwendet, um Datumsangaben Zeitreihendaten zuzuweisen.

Hinweis: Aufgaben werden inaktiviert, wenn das Dataset nicht die für die Ausführung der Aufgabe erforderlichen Variablen aufweist. Wenn das Dataset beispielsweise keine Zeichenfolgevariablen enthält, findet die Aufgabe zur Erstellung einer Datums-/Zeitvariablen aus einer Zeichenfolgevariablen keine Anwendung und ist inaktiviert.

Datums- und Zeitangaben in IBM SPSS Statistics

Variablen für Datums- und Zeitangaben in IBM SPSS Statistics weisen einen numerischen Variablentyp auf, mit Anzeigeformaten die den jeweiligen Datums-/Zeitformaten entsprechen. Diese Variablen werden im Allgemeinen als Datums-/Zeitvariablen bezeichnet. Es wird zwischen Datums-/Zeitvariablen unterschieden, die tatsächlich für einen bestimmten Datumswert stehen, und solchen, die eine Zeitdauer repräsentieren, die unabhängig von einem bestimmten Datum ist, wie beispielsweise 20 Stunden, 10 Minuten und 15 Sekunden. Letztere werden als Dauervariablen und die ersteren als Datums- oder Datums-/Zeitvariablen bezeichnet. Eine vollständige Liste der Anzeigeformate finden Sie unter "Datum und Uhrzeit" im Abschnitt "Universals" der *Befehlssyntaxreferenz*.

Datums- und Datums-/Zeitvariablen Datumsvariablen weisen ein Format auf, das einem Datum entspricht, beispielsweise mm/tt/jjjj. Datums-/Zeitvariablen weisen ein Format auf, das einem Datum und einer Uhrzeit entspricht, beispielsweise tt-mmm-jjjj hh:mm:ss. Intern werden Datums- und Datums-/Zeitvariablen als die Anzahl der Sekunden seit dem 14. Oktober 1582 gespeichert. Datums- und Datums-/Zeitvariablen werden manchmal als Datumsformatvariablen bezeichnet.

- Jahresangaben werden in zweistelligen und im vierstelligen Format erkannt. In der Standardeinstellung wird bei zweistelligen Jahreszahlen ein Bereich angenommen, der 69 Jahre vor dem gegenwärtigen Datum und 30 Jahre danach umfasst. Dieser Bereich hängt von den Optionseinstellungen ab und kann konfiguriert werden (wählen Sie dazu im Menü "Bearbeiten" die Option **Optionen** aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Daten**).
- In Formaten vom Typ Tag-Monat-Jahr können Bindestriche, Punkte, Kommas, Schrägstriche und Leerzeichen als Trennzeichen verwendet werden.
- Monate können durch arabische oder römische Ziffern und aus drei Buchstaben bestehende Abkürzungen dargestellt oder vollständig ausgeschrieben werden. Abkürzungen aus drei Buchstaben und vollständig ausgeschriebene Monatsnamen müssen in deutscher Sprache vorliegen; Monatsnamen in anderen Sprachen werden nicht erkannt.

Dauervariablen. Dauervariablen haben ein Format, das eine Zeitdauer darstellt, z. B. hh:mm. Sie werden intern als Sekunden ohne Bezug auf ein bestimmtes Datum gespeichert.

- Bei Zeitangaben (gilt für Datums-/Zeit- und Dauervariablen) können Doppelpunkte als Trennzeichen zwischen Stunden, Minuten und Sekunden verwendet werden. Stunden und Minuten sind erforderlich, Sekunden dagegen sind optional. Ein Punkt ist erforderlich, um Sekunden von Sekundenbruchteilen zu trennen. Für Stunden kann ein beliebig hoher Wert angegeben werden. Der maximale Wert für die Minuten ist jedoch 59 und für die Sekunden 59,999...

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit. Die Systemvariable *\$TIME* enthält das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Sie steht für die Anzahl der Sekunden seit dem 14. Oktober 1582 bis zu dem Datum und der Uhrzeit, zu der der Transformationsbefehl, der diese Variable verwendet, ausgeführt wird.

Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einer Zeichenfolgevariablen

So erstellen Sie eine Datums-/Zeitvariable aus einer Zeichenfolgevariablen:

1. Wählen Sie im Einführungsbildschirm des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option **Eine Datums-/Zeitvariable aus einer Zeichenfolge erstellen, die ein Datum oder eine Uhrzeit enthält** aus.

Auswählen einer Zeichenfolgevariablen zur Umwandlung in eine Datums-/Zeitvariable

1. Wählen Sie die umzuwandelnde Zeichenfolgevariable in der Variablenliste aus. Beachten Sie, dass in der Liste nur Zeichenfolgevariablen angezeigt werden.
2. Wählen Sie aus der Liste "Muster" das Muster aus, das mit der Form der Datumsangaben in der Zeichenfolgevariablen übereinstimmt. In der Liste "Beispielwerte" werden die tatsächlichen Werte der ausgewählten Variablen in der Datendatei angezeigt. Werte der Zeichenfolgevariablen, die nicht zum ausgewählten Muster passen, führen zum Wert "systemdefiniert fehlend" für die neue Variable.

Angaben des Ergebnisses der Umwandlung einer Zeichenfolgevariablen in eine Datums-/Zeitvariable

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie ein Datums-/Zeitformat für die neue Variable in der Liste "Ausgabeformat" aus.
- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einem Variablenset

So führen Sie eine Menge bestehender Variablen zu einer einzigen Datums-/Zeitvariablen zusammen:

1. Wählen Sie im Einführungsbildschirm des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option **Eine Datums-/Zeitvariable aus einer Variablen erstellen, in der Teile von Datums- und Uhrzeitangaben enthalten sind** aus.

Auswählen von Variablen zur Zusammenführung in eine einzige Datums-/Zeitvariable

1. Wählen Sie die Variablen aus, die für die verschiedenen Teile des Datums bzw. der Uhrzeit stehen.
- Einige Kombinationen sind nicht zulässig. So kann beispielsweise keine Datums-/Zeitvariable aus "Jahr" und "Tag im Monat" erstellt werden, da nach der Auswahl von "Jahr" ein vollständiges Datum erforderlich ist.
 - Bereits vorhandene Datums-/Zeitvariablen können nicht als Teil der zu erstellenden Datums-/Zeitvariablen verwendet werden. Bei den Variablen für die Teile der neuen Datums-/Zeitvariablen muss es sich um ganze Zahlen handeln. Eine Ausnahme ist die zulässige Verwendung einer bestehenden Datums-/Zeitvariablen als Sekundenteil der neuen Variablen. Da Sekundenbruchteile zulässig sind, muss die für die Sekunden verwendete Variable keine ganze Zahl sein.
 - Werte für einen Teil der neuen Variablen, die nicht innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, führen zum Wert "systemdefiniert fehlend" für die neue Variable. Wenn Sie beispielsweise für den Monat versehentlich eine Variable verwenden, die den Tag im Monat angibt, wird allen Fällen, bei denen der Wert für den Tag im Monat im Bereich von 14-31 liegt, der Wert "systemdefiniert fehlend" für die neue Variable zugewiesen, da der gültige Bereich für Monate in IBM SPSS Statistics 1-13 beträgt.

Angeben der durch das Zusammenführen von Variablen erstellten Datums-/Zeitvariablen.

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.
2. Wählen Sie ein Datums-/Zeitformat aus der Liste "Ausgabeformat" aus.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Addieren oder Subtrahieren von Werten zu bzw. von Datums-/Zeitvariablen

So addieren bzw. subtrahieren Sie Werte zu bzw. von Datums-/Zeitvariablen:

1. Wählen Sie im Einführungsbildschirm des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option **Berechnungen mit Datums- und Zeitwerten durchführen** aus.

Auswählen des Typs der mit Datums-/Zeitvariablen durchzuführenden Berechnung

- **Addieren bzw. Subtrahieren einer Dauer zu bzw. von einem Datum.** Diese Option dient zum Addieren oder Subtrahieren von Werten zu bzw. von Variablen mit Datumsformat. Sie können eine Zeitdauer, die einen festen Wert aufweist (z. B. 10 Tage), oder die Werte aus einer numerischen Variablen (beispielsweise einer Variablen, die Jahre angibt) addieren bzw. subtrahieren.
- **Berechnen der Anzahl der Zeiteinheiten zwischen zwei Datumswerten.** Mit dieser Option erhalten Sie die Differenz zwischen zwei Datumswerten (angegeben in einer von Ihnen ausgewählten Einheit). Beispielsweise können Sie die Anzahl der Jahre oder der Tage ermitteln, die zwischen zwei Datumsangaben liegt.
- **Subtrahieren zweier Werte für Dauer.** Mit dieser Option erhalten Sie die Differenz zwischen zwei Variablen, die ein Format für die Zeitdauer aufweisen, beispielsweise hh:mm oder hh:mm:ss.

Hinweis: Aufgaben werden inaktiviert, wenn das Dataset nicht die für die Ausführung der Aufgabe erforderlichen Variablen aufweist. Beispiel: Wenn das Dataset nicht zwei Variablen mit einem Format für Zeitdauern aufweist, findet die Aufgabe zur Subtraktion zweier Werte für Dauer keine Anwendung und ist inaktiviert.

Addieren bzw. Subtrahieren einer Dauer zu bzw. von einem Datum

So addieren bzw. subtrahieren Sie eine Dauer zu bzw. von einer Variablen mit Datumsformat:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Durchführen von Berechnungen mit Datumswerten** des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option *Addieren bzw. Subtrahieren einer Dauer zu bzw. von einem Datum* aus.

Auswahl der Datums-/Zeitvariablen und der zu addierenden bzw. subtrahierenden Dauer

1. Wählen Sie eine Datums- oder Zeitvariable aus.
2. Wählen Sie eine Dauervariable aus oder geben Sie einen Wert für die Dauer-Konstante ein. Variablen, die für die Dauer verwendet werden, können keine Datums- bzw. Datums-/Zeitvariablen sein. Es kann sich bei ihnen um Dauervariablen oder einfache numerische Variablen handeln.
3. Wählen Sie die Einheit für die Dauer aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie **Dauer** aus, wenn Sie eine Variable verwenden und die Variable in einem Format für die Dauer verwenden, beispielsweise hh:mm oder hh:mm:ss.

Angeben des Ergebnisses der Addition bzw. Subtraktion einer Dauer zu bzw. von einer Datums-/Zeitvariablen

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Subtrahieren von Variablen mit Datumsformat

So subtrahieren Sie zwei Variablen mit Datumsformat:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Durchführen von Berechnungen mit Datumswerten** des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option *Berechnen der Anzahl der Zeiteinheiten zwischen zwei Datumswerten* aus.

Auswählen der zu subtrahierenden Variablen mit Datumsformat

1. Wählen Sie die zu subtrahierenden Variablen aus.
2. Wählen Sie die Einheit für das Ergebnis aus der Dropdown-Liste aus.
3. Wählen Sie aus, wie das Ergebnis berechnet werden soll (Ergebnisbehandlung).

Ergebnisbehandlung

Für die Berechnung des Ergebnisses stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Auf ganze Zahl kürzen.** Alle Nachkommastellen des Ergebnisses werden ignoriert. Wenn beispielsweise das Datum 28.10.2006 vom Datum 21.10.2007 subtrahiert wird, lautet das Ergebnis 0 für die Jahre und 11 für die Monate.
- **Auf ganze Zahl runden.** Das Ergebnis wird auf die nächste ganze Zahl gerundet. Wenn beispielsweise das Datum 28.10.2006 vom Datum 21.10.2007 subtrahiert wird, lautet das Ergebnis 1 für die Jahre und 12 für die Monate.
- **Bruchteil beibehalten.** Der vollständige Wert wird beibehalten; es erfolgt keine Rundung oder Kürzung. Wenn beispielsweise das Datum 28.10.2006 vom Datum 21.10.2007 subtrahiert wird, lautet das Ergebnis 0,98 für die Jahre und 11,76 für die Monate.

Beim Runden und Beibehalten des Bruchteils beruht das Ergebnis für die Jahre auf der durchschnittlichen Anzahl von Tagen im Jahr (365,25) und das Ergebnis für Monate auf der durchschnittlichen Anzahl von Tagen im Monat (30,4375). Wenn Sie beispielsweise im Format "m/t/j" den Wert 2/1/2007 von 3/1/2007 subtrahieren, ergibt sich (mit Dezimalstellen) ein Ergebnis von 0,92 Monaten; dagegen ergibt sich, wenn 3/1/2007 von 2/1/2007 subtrahiert wird, eine Differenz von 1,02 Monaten. Dies wirkt sich auch auf Werte aus, die für Zeitspannen mit Schaltjahren berechnet werden. So ergibt sich, wenn 2/1/2008 von 3/1/2008 subtrahiert wird, unter Berücksichtigung der Dezimalstellen eine Differenz von 0,95 Monaten, im Gegensatz zum Wert 0,92 für dieselbe Zeitspanne ohne Schaltjahr.

Datum 1	Datum 2	Abschneiden	Runden	Bruchzahl
21.10.2006	28.10.2007	1	1	1,02
28.10.2006	21.10.2007	0	1	0,98
01.02.2007	01.03.2007	0	0	0,08
01.02.2008	01.03.2008	0	0	0,08
01.03.2007	01.04.2007	0	0	0,08
01.04.2007	01.05.2007	0	0	0,08

Tabelle 9. Datumsdifferenz für Monate

Datum 1	Datum 2	Abschneiden	Runden	Bruchzahl
21.10.2006	28.10.2007	12	12	12,22
28.10.2006	21.10.2007	11	12	11,76
01.02.2007	01.03.2007	1	1	0,92
01.02.2008	01.03.2008	1	1	0,95
01.03.2007	01.04.2007	1	1	1,02
01.04.2007	01.05.2007	1	1	0,99

Angeben des Ergebnisses der Subtraktion von zwei Variablen mit Datumsformat

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Subtrahieren von Dauervariablen

So subtrahieren Sie zwei Dauervariablen:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Durchführen von Berechnungen mit Datumswerten** des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option *Subtrahieren zweier Werte für Dauer* aus.

Auswählen der zu subtrahierenden Dauervariablen

1. Wählen Sie die zu subtrahierenden Variablen aus.

Angeben des Ergebnisses der Subtraktion von zwei Dauervariablen

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.
2. Wählen Sie ein Format für die Dauer aus der Liste "Ausgabeformat" aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Extrahieren eines Teils einer Datums-/Zeitvariablen

So extrahieren Sie eine Komponente - beispielsweise das Jahr - aus einer Datums-/Zeitvariablen:

1. Wählen Sie im Einführungsbildschirm des Assistenten für Datum und Uhrzeit die Option **Einen Teil einer Datums- oder Zeitvariablen extrahieren** aus.

Auswählen der aus der Datums-/Zeitvariablen zu extrahierenden Komponente

1. Wählen Sie die Variable aus, die den zu extrahierenden Datums- oder Zeitteil enthält.
2. Wählen den zu extrahierenden Teil der Variablen aus der Dropdown-Liste aus. Sie können Informationen aus Datumsangaben extrahieren, die nicht explizit im angezeigten Datum enthalten sind, wie beispielsweise den Tag der Woche.

Angeben des Ergebnisses der Extraktion einer Komponente aus einer Datums-/Zeitvariablen

1. Geben Sie einen Namen für die Ergebnisvariable ein. Dieser darf nicht mit dem Namen einer bestehenden Variablen übereinstimmen.
2. Beim Extrahieren des Datums- oder Zeiteils einer Datums-/Zeitvariablen müssen Sie in der Liste "Ausgabeformat" ein Format auswählen. Wenn kein Ausgabeformat erforderlich ist, ist die Liste "Ausgabeformat" inaktiviert.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Weisen Sie der neuen Variablen eine beschreibende Variablenbeschriftungen zu.

Datentransformationen für Zeitreihen

Mehrere Datentransformationen, die für Zeitreihenanalysen nützlich sind, werden bereitgestellt:

- Generieren Sie Datumsvariablen zum Erstellen von Periodizität und zum Unterscheiden zwischen historischen Perioden, Validierungsperioden und Vorhersageperioden.
- Generieren Sie Zeitreihenvariablen als Funktionen vorhandener Zeitreihenvariablen.
- Ersetzen Sie system- und benutzerdefiniert fehlende Werte durch Schätzwerte auf der Grundlage einer von mehreren möglichen Methoden.

Eine **Zeitreihe** wird erstellt, indem eine Variable (oder ein Variablenset) regelmäßig über einen Zeitraum beobachtet wird. Transformationen von Zeitreihendaten setzen eine Struktur in der Datendatei voraus, bei der jeder Fall (jede Zeile) eine Reihe von Beobachtungen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt darstellt und dabei die Zeitdauer zwischen den Fällen gleichförmig ist.

Datum definieren

Im Dialogfeld "Datum definieren" werden Datumsvariablen erstellt, die zum Herstellen der Periodizität einer *Zeitreihe* und zum Beschriften der Ausgabe aus Zeitreihenanalysen verwendet werden können.

Fälle entsprechen. Hiermit wird das zum Erstellen von Datumsangaben verwendete Zeitintervall definiert.

- Mit **Kein Datum** werden alle bisher definierten Datumsvariablen entfernt. Alle Variablen mit den folgenden Namen werden gelöscht: *Jahr_*, *Quartal_*, *Monat_*, *Woche_*, *Tag_*, *Stunde_*, *Minute_*, *Sekunde_* und *Datum_*.
- Mit **Benutzerdefiniert** wird das Vorhandensein benutzerdefinierter Datumsvariablen angezeigt, die mit der Befehlssyntax erstellt wurden (z. B. eine viertägige Arbeitswoche). Dieser Eintrag spiegelt nur den aktuellen Stand des aktiven Datensets wider. Die Auswahl dieses Eintrags in der Liste hat keine Auswirkung.

Erster Fall. Hiermit wird der Wert für das Startdatum definiert, das dem ersten Fall zugeordnet ist. Nachfolgenden Fällen werden auf dem Zeitintervall basierende sequenzielle Werte zugeordnet.

Periodizität auf höherer Ebene. Hier wird die wiederholte zyklische Schwankung angezeigt, wie zum Beispiel die Anzahl der Monate in einem Jahr oder die Anzahl der Tage in einer Woche. Der angezeigte Wert ist der höchste Wert, den Sie eingeben können. Bei Stunden, Minuten und Sekunden ist der Höchstwert der angezeigte Wert minus eins.

Für jede zum Definieren des Datums verwendete Komponente wird eine neue numerische Variable erzeugt. Die neuen Namen der Variablen enden mit einem Unterstrich. Es wird außerdem die beschreibende Zeichenfolgevariable *Datum_* aus den Komponenten erzeugt. Wenn Sie zum Beispiel **Wochen**, **Tage**, **Stunden** ausgewählt haben, werden vier neue Variablen erstellt: *Woche_*, *Tag_*, *Stunde_* und *Datum_*.

Wenn bereits Datumsvariablen definiert wurden, werden diese beim Definieren neuer Datumsvariablen mit gleichem Namen ersetzt.

So definieren Sie Datumsangaben für Zeitreihendaten:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Daten definieren...

2. Wählen Sie ein Zeitintervall aus der Liste "Fälle entsprechen:" aus.

3. Geben Sie die Werte ein, die das Startdatum für "Erster Fall" definieren. Hiermit wird das dem ersten Fall zugewiesene Datum bestimmt.

Vergleichen von Datumsvariablen und Variablen im Datumsformat

Mit "Datum definieren" erzeugte Datumsvariablen dürfen nicht mit Variablen im Datumsformat verwechselt werden, die in der Variablenansicht des Dateneditors definiert werden. Datumsvariablen werden verwendet, um Periodizität für Zeitreihendaten zu erstellen. Variablen im Datumsformat stellen in verschiedenen Datums- und Zeitformaten angezeigte Datums- und Uhrzeitangaben dar. Datumsvariablen sind einfache ganze Zahlen, welche die Anzahl von Tagen, Wochen, Stunden usw. ab einem benutzerdefinierten Ausgangspunkt angeben. Intern werden die meisten Variablen im Datumsformat als die Anzahl der seit dem 14. Oktober 1582 vergangenen Sekunden gespeichert.

Zeitreihen erstellen

Im Dialogfeld "Zeitreihen erstellen" werden neue Variablen auf der Grundlage der Funktionen von vorhandenen numerischen *Zeitreihenvariablen* erstellt. Diese transformierten Werte werden in vielen Prozeduren zur Zeitreihenanalyse benutzt.

Neue Variablennamen bestehen in der Standardeinstellung aus den ersten sechs Zeichen der vorhandenen Variablen, aus denen sie erstellt wurden, einem Unterstrich und einer laufenden Nummer. Für die Variable *Preis* würde der neue Variablenname beispielsweise *price_1* lauten. Die neuen Variablen behalten alle definierten Wertbeschriftungen aus den ursprünglichen Variablen bei.

Zu den verfügbaren Funktionen zum Erzeugen von Zeitreihenvariablen gehören Differenzen, gleitende Durchschnitte, gleitende Mediane, Lag- und Leadfunktionen.

So erstellen Sie eine neue Zeitreihenvariable:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformation > Zeitreihe erstellen...

2. Wählen Sie die Zeitreihenfunktion, die Sie zum Transformieren der ursprünglichen Variablen verwenden möchten.

3. Wählen Sie die Variablen, aus denen Sie neue Zeitreihenvariablen erstellen möchten. Es können nur numerische Variablen verwendet werden.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Geben Sie neue Variablennamen ein, um die vorgegebenen Variablennamen zu überschreiben.
- Ändern Sie die Funktion für eine ausgewählte Variable.

Funktionen zur Transformation von Zeitreihen

Differenz. Die nicht saisonale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werten in den Zeitreihen. Die Ordnung ist die Anzahl der zum Berechnen der Differenz verwendeten zurückliegenden Werte. Da für jede Ordnung der Differenzen eine Beobachtung fehlt, sind systemdefiniert fehlende Werte am Anfang der Zeitreihe vorhanden. Wenn die Ordnung der Differenzen zum Beispiel 2 beträgt, besitzen die ersten zwei Fälle den systemdefiniert fehlenden Wert in der neuen Variablen.

Saisonale Differenz. Differenz zwischen Reihenwerten, die eine konstante Spanne auseinander liegen. Die Spanne basiert auf der aktuell definierten Periodizität. Zum Berechnen saisonaler Differenzen müssen Datumsvariablen (Menü "Daten", Befehl "Datum definieren") mit einer periodischen Komponente (wie den Monaten eines Jahres) definiert sein. Die Ordnung ist die Anzahl der zum Berechnen der Differenz verwendeten saisonalen Perioden. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang der Zeitreihen ist gleich dem Produkt aus der Periodizität und der Ordnung. Wenn zum Beispiel die

aktuelle Periodizität 12 und die Reihenfolge 2 beträgt, besitzen die ersten 24 Fälle den systemdefiniert fehlenden Wert als neue Variable.

Zentrierter gleitender Durchschnitt. Durchschnitt einer Spanne von Zeitreihenwerten, die den aktuellen Wert umgeben und einschließen. Die Spanne ist die Anzahl der zum Berechnen des Durchschnitts verwendeten Zeitreihenwerte. Wenn der Wert der Spanne gerade ist, wird der gleitende Durchschnitt so berechnet, dass für jedes Paar nicht zentrierter Mittelwerte der Durchschnitt gebildet wird. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang und Ende der Zeitreihe für eine Spanne von n ist gleich $n/2$ bei geraden Werten für die Spanne und $(n-1)/2$ bei ungeraden Werten. Wenn die Spanne zum Beispiel 5 beträgt, gibt es 2 Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang und am Ende der Zeitreihe.

Zurückgreifender gleitender Durchschnitt. Durchschnitt der Spanne von Zeitreihenwerten vor dem aktuellen Wert. Die Spanne ist die Anzahl der zum Berechnen des Durchschnitts verwendeten vorangehenden Zeitreihenwerte. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang der Zeitreihe ist gleich dem Wert der Spanne.

Gleitende Mediane. Median einer Spanne von Zeitreihenwerten, die den aktuellen Wert umgeben und einschließen. Die Spanne ist die Anzahl der zum Berechnen des Medians verwendeten Zeitreihenwerte. Wenn die Spanne geradzahlig ist, wird der Median durch Berechnen des Durchschnitts jedes Pairs unzentrierter Mediane ermittelt. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang und Ende der Zeitreihe für eine Spanne von n ist gleich $n/2$ bei geraden Werten für die Spanne und $(n-1)/2$ bei ungeraden Werten. Wenn die Spanne zum Beispiel 5 beträgt, gibt es 2 Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang und am Ende der Zeitreihe.

Kumulative Summe. Kumulative Summe der Zeitreihenwerte bis zum und einschließlich des aktuellen Werts.

Lag. Wert eines zurückliegenden Falls auf der Grundlage der angegebenen Ordnung der Lags. Die Ordnung ist die Anzahl der Fälle vor dem gegenwärtigen Fall, aus dem der Wert ermittelt wird. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Anfang der Zeitreihe ist gleich der Ordnung.

Lead. Wert eines nachfolgenden Falls auf der Grundlage der angegebenen Ordnung der Leads. Die Ordnung ist die Anzahl der Fälle nach dem aktuellen Fall, aus dem der Wert ermittelt wird. Die Anzahl der Fälle mit dem systemdefiniert fehlenden Wert am Ende der Zeitreihe ist gleich der Ordnung.

Glätten. Neue Zeitreihenwerte auf der Grundlage einer Glättung von zusammengesetzten Daten. Die Glättung beginnt mit einem gleitenden Medianwert von 4, der durch einen medianen Medianwert von 2 zentriert wird. Anschließend werden diese Werte durch Anwenden eines aktiven Medians von 5, eines aktiven Medians von 3, und Hanning (gleitende gewichtete Durchschnittswerte) nachgeglättet. Residuen werden durch Subtrahieren der geglätteten Zeitreihen von den ursprünglichen Zeitreihen berechnet. Dieser vollständige Prozess wird dann erneut auf die errechneten Residuen angewendet. Zuletzt werden durch Subtrahieren der beim ersten Durchlauf dieses Prozesses errechneten Werte die geglätteten Residuen ermittelt. Dieses Verfahren wird auch als **T4253H-Glättung** bezeichnet.

Fehlende Werte ersetzen

Fehlende Beobachtungen können Probleme in der Analyse aufwerfen, und einige Maße für Zeitreihen können bei fehlenden Werten in den Zeitreihen nicht berechnet werden. In einigen Fällen ist der Wert für eine bestimmte Beobachtung einfach nicht bekannt. Fehlende Daten können auch aus den folgenden Ursachen entstehen:

- Jeder Grad der Differenzierung verkürzt eine Reihe um ein Element.
- Jeder Grad der saisonalen Differenzierung verkürzt eine Reihe um eine Saison.
- Wenn Sie eine neue Reihe mit Vorhersagen erstellen, die über das Ende der vorhandenen Reihe hinausreichen (indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern** klicken und eine geeignete Auswahl treffen), weisen die ursprüngliche Reihe und die erzeugte Residuenreihe fehlende Werte für die neuen Beobachtungen auf.
- Einige Transformationen (z. B. die Log-Transformation) erzeugen fehlende Daten für bestimmte Werte in der ursprünglichen Reihe.

Fehlende Daten am Anfang oder Ende einer Zeitreihe stellen kein größeres Problem dar. Sie verkürzen nur die brauchbare Länge der Zeitreihe. Lücken im Inneren einer Zeitreihe (*eingebettete* fehlende Daten) können ein viel schwerwiegenderes Problem darstellen. Das Ausmaß des Problems ist abhängig vom eingesetzten Analyseverfahren.

Im Dialogfeld "Fehlende Werte ersetzen" werden neue *Zeitreihenvariablen* aus bereits vorhandenen erstellt. Dabei werden fehlende Werte durch Schätzwerte ersetzt, die mit einer von mehreren möglichen Methoden errechnet werden. Neue Variablennamen bestehen in der Standardeinstellung aus den ersten sechs Zeichen der vorhandenen Variablen, aus denen sie erstellt wurden, einem Unterstrich und einer laufenden Nummer. Für die Variable *Preis* würde der neue Variablenname beispielsweise *price_1* lauten. Die neuen Variablen behalten alle definierten Wertbeschriftungen aus den ursprünglichen Variablen bei.

So ersetzen Sie fehlende Werte für Zeitreihenvariablen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Transformation > Fehlende Werte ersetzen...

2. Wählen Sie die zum Ersetzen fehlender Werte zu verwendende Schätzmethode aus.

3. Wählen Sie die Variablen, für die Sie fehlende Werte ersetzen möchten.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Geben Sie neue Variablennamen ein, um die vorgegebenen Variablennamen zu überschreiben.
- Ändern Sie die Schätzmethode für eine ausgewählte Variable.

Schätzmethoden zum Ersetzen fehlender Werte

Zeitreihenmittelwert. Fehlende Werte werden durch den Mittelwert der gesamten Zeitreihe ersetzt.

Mittel der Nachbarpunkte. Fehlende Werte werden durch den Mittelwert gültiger Umgebungswerte ersetzt. Die Anzahl der Nachbarpunkte ist die Anzahl gültiger Werte über und unter dem zum Berechnen des Mittelwerts verwendeten fehlenden Wert.

Median benachbarter Punkte. Fehlende Werte werden mit dem Median gültiger Umgebungswerte ersetzt. Die Anzahl der Nachbarpunkte ist die Anzahl gültiger Werte über und unter dem zum Berechnen des Medians verwendeten fehlenden Wert.

Lineare Interpolation. Fehlende Werte werden unter Anwendung einer linearen Interpolation ersetzt. Für die Interpolation werden der letzte gültige Wert vor dem fehlenden Wert und der erste gültige Wert nach dem fehlenden Wert verwendet. Wenn der erste oder letzte Fall in der Zeitreihe einen fehlenden Wert hat, wird der fehlende Wert nicht ersetzt.

Linearer Trend am Punkt. Fehlende Werte werden mit dem linearen Trend für den Punkt ersetzt. Die vorhandene Serie wird auf einer Indexvariablen skaliert, die auf 1 bis N skaliert ist. Fehlende Werte werden durch ihre vorhergesagten Werte ersetzt.

Kapitel 9. Umgang mit Dateien und Dateitransformationen

Umgang mit Dateien und Dateitransformationen

Datendateien liegen nicht immer genau in der Form vor, die Sie gerade benötigen. Vielleicht möchten Sie Datendateien zusammenfügen, die Daten in einer anderen Reihenfolge sortieren lassen, ein Subset von Fällen auswählen oder die Einheit für die Analyse durch Gruppieren von Fällen ändern. Ihnen steht eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Transponieren von Dateien zur Verfügung, darunter folgende Funktionen:

Sortieren von Daten. Sie können Fälle nach dem Wert einer oder mehrerer Variablen sortieren lassen.

Transponieren von Fällen und Variablen. Das Format für IBM SPSS Statistics-Datendateien ist so definiert, dass Zeilen als Fälle und Spalten als Variablen eingelesen werden. Bei Datendateien, in denen diese Reihenfolge umgekehrt ist, können Sie die Zeilen und Spalten vertauschen und so die Daten im richtigen Format einlesen.

Zusammenfügen von Dateien. Sie können zwei oder mehr Datendateien zusammenfügen. Es können Dateien zusammengefügt werden, welche dieselben Variablen, aber verschiedene Fälle enthalten, oder Dateien mit denselben Fällen und unterschiedlichen Variablen.

Auswählen von Subsets von Fällen. Sie können die Analyse auf ein Subset von Fällen beschränken oder Analysen für verschiedene Subsets gleichzeitig vornehmen.

Aggregieren von Daten. Sie können die Einheit für die Analyse ändern, indem Sie Fälle nach Wert(en) einer oder mehrerer Gruppierungsvariablen aggregieren.

Gewichten von Daten. Sie können Fälle für die Analyse nach dem Wert einer GewichtungsvARIABLEN gewichten.

Umstrukturieren von Daten. Sie können Daten umstrukturieren und somit einen Fall (Datensatz) aus mehreren Fällen bzw. mehrere Fälle aus einem Fall erstellen.

Fälle sortieren

Mit diesem Dialogfeld können Sie Fälle (also Zeilen) des aktiven Datasets nach einer oder mehreren Sortiervariablen sortieren. Fälle können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

- Wenn Sie mehrere Sortiervariablen auswählen, werden die Fälle nach Variablen in den Kategorien der vorhergehenden Variablen aus der Liste "Sortieren nach" sortiert. Wenn Sie zum Beispiel *Geschlecht* als die erste Sortiervariable und *Minderheit* als die zweite auswählen, wird innerhalb der Geschlechtskategorien nach Minderheit sortiert.
- Die Sortierreihenfolge beruht auf der durch die Ländereinstellung definierten Reihenfolge (und stimmt nicht unbedingt mit der numerischen Reihenfolge der Zeichencodes überein). Standardmäßig wird die Ländereinstellung des Betriebssystems verwendet. Sie können die Ländereinstellung ändern, indem Sie im Menü "Bearbeiten" im Dialogfeld "Optionen" auf der Registerkarte "Allgemein" die Einstellung unter "Sprache" entsprechend anpassen.

So sortieren Sie Fälle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Sortieren von Fällen...

2. Wählen Sie mindestens eine Sortiervariable aus.

Optional können Sie folgende Aktionen ausführen:

Gespeicherte Datei indizieren. Die Indexierung von Tabellenreferenzdateien kann die Leistungsfähigkeit beim Zusammenführen von Datendateien mit STAR JOIN erheblich verbessern.

Sortierte Datei speichern. Sie können die sortierte Datei speichern, mit der Option zur verschlüsselten Speicherung. Durch die Verschlüsselung können Sie in der Datei gespeicherte vertrauliche Informationen schützen. Nach der Verschlüsselung kann die Datei nur unter Angabe des ihr zugewiesenen Kennworts geöffnet werden.

So speichern Sie die sortierte Datei mit Verschlüsselung:

3. Wählen Sie die Option **Datei mit sortierten Daten speichern** und klicken Sie auf **Datei**.
4. Klicken Sie im Dialogfeld "Sortierte Daten speichern als" auf **Datei mit Kennwort verschlüsseln**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Geben Sie im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein Kennwort an und wiederholen Sie es im Textfeld "Kennwort bestätigen". Kennwörter dürfen maximal 10 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Warnung: Verloren gegangene Kennwörter können nicht wiederhergestellt werden. Wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist, kann die Datei nicht geöffnet werden.

Erstellen starker Kennwörter

- Verwenden Sie mindestens acht Zeichen.
- Verwenden Sie auch Zahlen, Symbole und Interpunktionszeichen in Ihrem Kennwort.
- Vermeiden Sie Abfolgen von Zahlen und Zeichen, wie beispielsweise "123" und "abc", und vermeiden Sie Wiederholungen, wie "111aaa".
- Erstellen Sie keine Kennwörter mit persönlichen Daten wie Geburtstage oder Spitznamen.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Abständen.

Hinweis: Das Speichern verschlüsselter Dateien in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services wird nicht unterstützt.

Hinweis: Verschlüsselte Datendateien und Ausgabedokumente können nicht in früheren IBM SPSS Statistics-Versionen als Version 21 geöffnet werden. Verschlüsselte Syntaxdateien können nicht in Versionen vor Version 22 geöffnet werden.

Sortieren von Variablen

Sie können die Variablen im aktiven Dataset anhand der Werte eines beliebigen Variablenattributs sortieren (z. B. nach Variablennamen, Datentyp, Messniveau), einschließlich benutzerdefinierter Variablenattribute.

- Die Werte können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.
- Sie können die ursprüngliche Variablenreihenfolge (vor der Sortierung) in einem benutzerdefinierten Variablenattribut speichern.
- Für die Sortierung anhand der Werte benutzerdefinierter Variablenattribute können nur benutzerdefinierte Variablenattribute verwendet werden, die aktuell in der Variablenansicht sichtbar sind.

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Variablenattributen finden Sie in „Benutzerdefinierte Variablenattribute“ auf Seite 61.

So sortieren Sie Variablen:

In der Variablenansicht im Dateneditor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Attributspalte und wählen Sie im Pop-up-Menü die Option **Aufsteigend sortieren** bzw. **Absteigend sortieren**.
oder
2. Wählen Sie aus den Menüs in der Variablenansicht oder der Datenansicht folgende Optionen aus:
Daten > Variablen sortieren
3. Wählen Sie das Attribut aus, das Sie zum Sortieren der Variablen verwenden möchten.

4. Wählen Sie die Sortierreihenfolge (aufsteigend oder absteigend).

- Die Liste der Variablenattribute stimmt mit den Namen der Attributspalten überein, die in der Variablenansicht des Dateneditors angezeigt werden.
- Sie können die ursprüngliche Variablenreihenfolge (vor der Sortierung) in einem benutzerdefinierten Variablenattribut speichern. Für jede Variable ist der Wert des Attributs eine ganze Zahl, die die Position vor der Sortierung angibt; so kann durch Sortieren der Variablen anhand des Werts dieses benutzerdefinierten Attributs die ursprüngliche Reihenfolge der Variablen wiederhergestellt werden.

Transponieren

Mit "Transponieren" können Sie eine neue Datendatei anlegen, in welcher die Zeilen und Spalten aus der ursprünglichen Datendatei transponiert wurden, sodass die Fälle (also die Zeilen) zu Variablen und die Variablen (also die Spalten) zu Fällen werden. Mit "Transponieren" werden automatisch neue Variablennamen erstellt und eine Liste der neuen Variablennamen angezeigt.

- Es wird automatisch eine neue Zeichenfolgevariable, *case_lbl*, erstellt.
- Wenn das aktive Dataset eine ID- oder Namensvariable mit eindeutigen Werten enthält, können Sie diese im Feld "Namensvariable" eintragen. Die Werte dieser Variablen werden dann als Variablennamen in der transponierten Datendatei verwendet. Wenn es sich um eine numerische Variable handelt, beginnen die Variablennamen mit dem Buchstaben V, gefolgt von einem numerischen Wert.
- Benutzerdefiniert fehlende Werte werden in der transponierten Datendatei in systemdefiniert fehlende Werte umgewandelt. Um diese Werte beizubehalten, müssen Sie die Definition fehlender Werte in der Variablenansicht des Dateneditors ändern.

So transponieren Sie Variablen und Fälle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Transponieren...

2. Wählen Sie eine oder mehrere Variablen aus, die in Fälle umgewandelt werden sollen.

Zusammenfügen von Datendateien

Sie können Daten aus zwei Dateien auf zwei verschiedene Weisen zusammenführen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Fügen Sie das aktive Dataset mit einem weiteren geöffneten Dataset oder einer Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format zusammen, das bzw. die dieselben Variablen aber unterschiedliche Fälle enthält
- Fügen Sie das aktive Dataset mit einem weiteren geöffneten Dataset oder einer Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format zusammen, das bzw. die dieselben Fälle aber unterschiedliche Variablen enthält.

So fügen Sie Dateien zusammen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Dateien zusammenführen

2. Wählen Sie **Fälle hinzufügen** oder **Variablen hinzufügen** aus.

Fälle hinzufügen

Mithilfe von "Fälle hinzufügen" wird das aktive Dataset mit einem zweiten Dataset oder einer externen IBM SPSS Statistics-Datendatei zusammengefügt, das bzw. die dieselben Variablen (Spalten) aber unterschiedliche Fälle (Zeilen) enthält. So könnten Sie zum Beispiel dieselben Informationen für Kunden in zwei verschiedenen Verkaufsgebieten aufzeichnen und die Daten für jedes Gebiet in getrennten Dateien speichern. Das zweite Dataset kann eine externe Datendatei im IBM SPSS Statistics-Format oder ein Dataset aus der aktuellen Sitzung sein.

Nicht paarige Variablen. Diese Variablen werden nicht in die neue, zusammengefügte Datendatei aufgenommen. Variablen aus dem aktiven Dataset sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Variablen aus

dem anderen Dataset werden mit einem Pluszeichen (+) identifiziert. Diese Liste enthält standardmäßig Folgendes:

- Variablen, die nicht mit gleichem Namen in beiden Datendateien enthalten sind. Sie können Paare aus den nicht paarigen Variablen bilden und diese in die neue, zusammengeführte Datei aufnehmen.
- Variablen, die als numerische Daten in der einen Datei und als Zeichenfolgedaten in der anderen Datei definiert sind. Numerische Variablen können nicht mit Zeichenfolgevariablen zusammengefügt werden.
- Zeichenfolgevariablen ungleicher Länge. Die definierte Länge einer Zeichenfolgevariablen muss in beiden Datendateien gleich sein.

Variablen in neuem aktivem Dataset. Diese Variablen werden in die neue, zusammengeführte Datendatei aufgenommen. Die Standardeinstellung sieht vor, dass alle Variablen in die Liste aufgenommen werden, die sowohl in ihrem Namen als auch im Datentyp (numerisch oder Zeichenfolge) übereinstimmen.

- Sie können Variablen, die nicht in die zusammengeführte Datei aufgenommen werden sollen, aus der Liste entfernen.
- Alle nicht paarigen Variablen, die in die zusammengeführte Datei aufgenommen werden, enthalten fehlende Daten für die Fälle aus der Datei, die diese Variable nicht enthält.

Fallquelle als Variable angeben. Gibt die Quellendatendatei für jeden Fall an. Diese Variable hat den Wert 0 für Fälle aus dem aktiven Dataset und den Wert 1 für Fälle aus der externen Datendatei.

1. Öffnen Sie mindestens eine der Datendateien, die Sie zusammenfügen möchten. Wenn Sie mehrere Datasets geöffnet haben, legen Sie eines der zusammenzufügenden Datasets als aktives Dataset fest. Die Fälle aus dieser Datei werden zuerst in die neue, zusammengeführte Datendatei übernommen.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Daten > Dateien zusammenfügen > Fälle hinzufügen...
3. Wählen Sie das Dataset oder die externe IBM SPSS Statistics-Datendatei aus, das bzw. die Sie mit dem aktiven Dataset zusammenfügen möchten.
4. Entfernen Sie alle Variablen, die nicht übernommen werden sollen, aus der Liste "Variablen in neuem aktivem Dataset".
5. Fügen Sie gegebenenfalls die Variablenpaare aus der Liste "Nicht paarige Variablen" hinzu, die dieselben Informationen unter verschiedenen Variablennamen in den beiden Dateien enthalten. So könnte zum Beispiel das Geburtsdatum in der einen Datei den Variablennamen *Gebdat* haben und in der anderen Datei den Namen *DatGeb*.

So wählen Sie ein Paar nicht paariger Variablen aus:

1. Klicken Sie in der Liste "Nicht paarige Variablen" auf eine Variable.
2. Klicken Sie bei gedrückter Steuertaste auf die andere Variable in der Liste. (Drücken Sie dazu gleichzeitig auf die Steuertaste und die linke Maustaste.)
3. Klicken Sie auf **Paar**, um das Variablenpaar in die Liste "Variablen in neuem aktivem Dataset" zu verschieben. (Der Variablenname aus dem aktiven Dataset wird in der zusammengeführten Datei als Variablenname verwendet.)

Fälle hinzufügen: Umbenennen

Sie können Variablen sowohl im aktiven Dataset als auch im anderen Dataset umbenennen, bevor Sie diese aus der Liste der nicht paarigen Variablen in die Liste der Variablen verschieben, die in die zusammengeführte Datei aufgenommen werden. Mit dem Umbenennen von Variablen erreichen Sie folgendes:

- Sie können die Variablennamen aus dem anderen Dataset anstelle der Namen aus dem aktiven Dataset für Variablenpaare verwenden.
- Sie können Variablen mit demselben Namen, aber verschiedenen Typen oder verschiedenen Zeichenfolgelängen aufnehmen. Wenn Sie zum Beispiel sowohl die numerische Variable *Geschlecht* aus dem aktiven Dataset als auch die Zeichenfolgevariable *Geschlecht* aus dem anderen Dataset aufnehmen möchten, müssen Sie zuerst eine der beiden Variablen umbenennen.

Fälle hinzufügen: Wörterbuchinformationen

Alle vorhandenen Informationen aus dem Datenwörterbuch des aktiven Datasets (Variablen- und Wertbeschriftungen, benutzerdefiniert fehlende Werte und Anzeigenformate) werden der zusammengeführten Datendatei zugewiesen.

- Wenn für eine Variable keine Informationen im Datenwörterbuch des aktiven Datasets definiert sind, werden die entsprechenden Informationen aus dem Datenwörterbuch des anderen Datasets verwendet.
- Wenn das aktive Dataset definierte Wertbeschriftungen oder benutzerdefiniert fehlende Werte für eine Variable enthält, werden alle weiteren Wertbeschriftungen oder benutzerdefiniert fehlenden Werte für diese Variable im anderen Dataset ignoriert.

Zusammenfügen von mehr als zwei Datenquellen

Mithilfe der Befehlsyntax können Sie bis zu 50 Datasets und/oder Datendateien zusammenfügen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl `ADD FILES` in der *Command Syntax Reference* (verfügbar über das Menü "Hilfe").

Variablen hinzufügen

Mithilfe von "Variablen hinzufügen" wird die aktive Datendatei mit einer weiteren geöffneten Datendatei oder einer externen IBM SPSS Statistics-Datendatei zusammengefügt, die dieselben Fälle (Zeilen) aber verschiedene Variablen (Spalten) enthält. So könnten Sie zum Beispiel eine Datendatei mit Ergebnissen vor einem Test mit einer Datei zusammenfügen, welche die Ergebnisse nach einem Test enthält.

Registerkarte "Zusammenführungsmethode"

Verwenden Sie die Registerkarte **Zusammenführungsmethode**, um den Zusammenführungstyp zu definieren.

1:1-Zusammenführung auf Basis der Dateireihenfolge

Die Reihenfolge der Fälle in den Dateien bestimmt, wie Fälle abgeglichen werden. Dies ist die Standardeinstellung, wenn in beiden Dateien keine Variablen mit demselben Namen und demselben Basistyp (Zeichenfolgedaten oder numerische Daten) vorhanden sind. Diese Einstellung generiert `MATCH FILES`-Befehlsyntax im folgenden Format (wobei [Name] die in Anführungszeichen eingeschlossene Spezifikation eines Datasets oder einer externen Datei ist):

```
MATCH FILES FILE=* /FILE="[name]"
```

1:1-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte

Fälle werden auf der Basis des Werts von mindestens einer Schlüsselvariablen abgeglichen. Dies ist die Standardeinstellung, wenn in beiden Dateien mindestens eine Variable denselben Namen und denselben Basistyp (Zeichenfolgedaten oder numerische Daten) aufweist. Diese Einstellung generiert `MATCH FILES`-Befehlsyntax im folgenden Format (wobei [Name] die in Anführungszeichen eingeschlossene Spezifikation eines Datasets oder einer externen Datei ist):

```
MATCH FILES FILE=* /FILE="[name]" /BY [key varlist]
```

Eins-zu-viele-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte

Eine Datei enthält Falldaten, und eine Datei ist die Referenztabelle. Fälle aus der Referenztabelle werden mit Fällen aus der Falldatendatei zusammengeführt, deren Werte übereinstimmen. Derselbe Schlüsselwert kann in der Falldatendatei mehrmals auftreten. Ein Fall in der Referenztabelle kann mit vielen Fällen in der Falldatendatei zusammengeführt werden.

- Alle Fälle in der Falldatendatei werden in die zusammengeführte Datei eingeschlossen.
- Fällen in der Tabellenreferenzdatei, für die es in der Falldatendatei keine Fälle mit übereinstimmenden Schlüsselwerten gibt, werden nicht eingeschlossen.
- Die Tabellenreferenzdatei darf keine doppelten Schlüsselwerte enthalten. Wenn die Dateien mehrere Schlüsselvariablen haben, ist der Schlüsselwert die Kombination dieser Werte.

Diese Einstellung generiert MATCH FILES-Syntax mit einem Unterbefehl TABLE für die Referenzta-
belle.

Referenztafel auswählen

Die folgenden Einstellungen sind nur aktiviert, wenn **Eins-zu-viele-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** ausgewählt ist.

[Name des aktiven Datasets]*

Der Name des aktiven Datasets gefolgt von einem Stern.

- Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt. Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, generiert sie Syntax im folgenden Format (wobei [Name] die in Anführungszeichen eingeschlossene Spezifikation eines Datasets oder einer externen Datei ist):

```
MATCH FILES TABLE=* /FILE="[name]" /BY [key varlist]
```

[Name des zweiten Datasets oder der zweiten Datei]

Der Name des zweiten Datasets oder der zweiten Datei.

- Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
- Wenn es sich um eine externe Datei handelt, wird nur der Dateiname (nicht der vollständige Pfad) angegeben (der vollständige Pfad ist in der generierten Syntax enthalten).
- Wenn es sich bei der zweiten Datei um eine externe Datei handelt (und die Sortierung ausgewählt ist oder die Datei Zeichenfolgeschlüssel enthält, für die eine Änderung der definierten Länge erforderlich ist), muss die Datei zuerst geöffnet werden und ihr muss ein eindeutiger Name zugewiesen werden.
- Wenn es sich bei der zweiten Datei um eine externe Datei handelt, die (basierend auf der vorherigen Bedingung) geöffnet werden muss, und das aktive Dataset nicht benannt ist, muss das aktive Dataset benannt werden, bevor die zweite Datendatei geöffnet wird.
- Wenn die zweite Datei für die Sortierung oder für die Änderung der Länge der Zeichenfolgeschlüssel geöffnet werden muss, bleibt sie nach der Zusammenführungsaktion geöffnet. Da die Datei geändert wurde, werden Sie beim Schließen der Datei aufgefordert, die Änderungen zu speichern.
- Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, generiert sie Syntax im folgenden Format (wobei [Name] die in Anführungszeichen eingeschlossene Spezifikation eines Datasets oder einer externen Datei ist):

```
MATCH FILES FILE=* /TABLE="[name]" /BY [key varlist]
```

Dateien vor dem Zusammenführen nach Schlüsselwerten sortieren

Bei Zusammenführungen von Schlüsselwerten müssen beide Dateien in der Reihenfolge der Werte der Schlüsselvariablen sortiert werden.

- Diese Einstellung ist nur aktiviert, wenn eine der Optionen für das Zusammenführen auf der Basis der **Schlüsselwerte** ausgewählt ist.
- Wenn es sich bei einer der Dateien um eine externe Datei handelt, wird sie geöffnet und sortiert. Die sortierte Datei wird nur gespeichert, wenn Sie die Datei explizit speichern.
- Wenn die Dateien bereits sortiert sind, können Sie Zeit sparen, indem Sie diese Option inaktivieren.
- Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, generiert sie SORT CASES-Syntax.

Schlüsselvariablen

Bei Zusammenführungen von Schlüsselwerten werden Variablen mit demselben Namen und demselben Basisdatentyp (Zeichenfolgedaten oder numerische Daten) standardmäßig als Schlüsselvariablen eingeschlossen. Verwenden Sie die Registerkarte **Variablen**, um Schlüsselvariablen hinzuzufügen oder zu entfernen oder um die Reihenfolge der Schlüsselvariablen zu ändern.

Anmerkungen:

- Die ausgewählte Zusammenführung generiert MATCH FILES-Befehlssyntax (aber niemals STAR JOIN-Syntax).

- Die SORT CASES- und die ALTER TYPE-Befehlssyntax hat Vorrang vor der MATCH FILES-Befehlssyntax.
- Die Syntax für den Unterbefehl DROP und die Syntax für den optionalen Unterbefehl RENAME wird auf der Basis Ihrer auf der Registerkarte **Variablen** getroffenen Auswahl eingeschlossen.
- Die Syntax für den Unterbefehl BY wird eingeschlossen, wenn eine der Optionen für das Zusammenführen auf der Basis der **Schlüsselwerte** ausgewählt ist.
- Wenn die Zeichenfolgeschlüssel unterschiedliche definierte Längen aufweisen, wird automatisch ALTER TYPE-Syntax generiert, um gleichdefinierte Längen sicherzustellen.

Registerkarte "Variablen"

Verwenden Sie die Registerkarte **Variablen**, um Variablen hinzuzufügen, zu entfernen oder umzubenennen, die in die zusammengeführte Datei eingeschlossen werden sollen.

- Die Variablen aus der aktiven Datendatei sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
- Die Variablen aus der anderen Datendatei sind mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet.

Ausgeschlossene Variablen

Variablen, die aus der neuen, zusammengeführten Datendatei ausgeschlossen werden sollen.

- Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Dateireihenfolge** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden alle Variablen im zweiten Dataset, deren Namen mit Namen im aktiven Dataset identisch sind, ausgeschlossen.
- Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** oder **Eins-zu-viele-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden alle Variablen mit doppeltem Namen im zweiten Dataset (die einen anderen Basistyp (Zeichenfolgedaten/numerische Daten) als dieselben Variablennamen im aktiven Dataset aufweisen) ausgeschlossen.

Eingeschlossene Variablen

Variablen, die in die neue, zusammengeführte Datendatei eingeschlossen werden sollen. Wenn Sie eine ausgeschlossene Variable mit einem doppelten Namen in die zusammengeführte Datendatei einschließen wollen, ändern Sie den Namen mithilfe von **Umbenennen**.

- Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Dateireihenfolge** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden alle Variablen im aktiven Dataset und alle Variablen mit eindeutigem Namen im zweiten Dataset eingeschlossen.
- Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** oder **Eins-zu-viele-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden alle Variablen mit eindeutigem Namen in beiden Datasets eingeschlossen. Variablen im aktiven Dataset mit doppelten Namen im zweiten Dataset, die einen anderen Basistyp (Zeichenfolgedaten/numerische Daten) im zweiten Dataset aufweisen, werden ebenfalls eingeschlossen.

Schlüsselvariablen

Bei Zusammenführungen von Schlüsselwerten werden Fälle auf der Basis der Werte der Schlüsselvariablen zusammengeführt.

- Die Standardlistenzuweisung wird von der ausgewählten **Zusammenführungsmethode** bestimmt. Variablen werden der Liste **Schlüsselvariablen** niemals automatisch hinzugefügt.
 - Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Dateireihenfolge** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden keine Variablen eingeschlossen, das Steuerelement **Verschieben** wird inaktiviert und das manuelle Verschieben von Variablen durch Drag-and-drop hat keine Auswirkung.
 - Wenn die Einstellung **1:1-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** oder **Eins-zu-viele-Zusammenführung auf Basis der Schlüsselwerte** auf der Registerkarte **Zusammenführungsmethode** ausgewählt ist, werden alle Variablen mit demselben Namen und demselben Basistyp (Zeichenfolgedaten/numerische Daten) in beiden Datasets eingeschlossen.

- Jede Schlüsselvariable muss in beiden Dateien denselben Namen und denselben Basisdatentyp (Zeichenfolgedaten oder numerische Daten) haben.
- Wenn eine Schlüsselvariable in den beiden Dateien unterschiedliche Namen hat, ändern Sie einen der Namen mithilfe von **Umbenennen**.
- Wenn in den beiden Dateien für eine Schlüsselvariable des Typs "Zeichenfolge" unterschiedliche Längen definiert sind, wird die kürzere Variable automatisch an die längere Variable angepasst. Die geänderte Version der Originaldatei wird nur gespeichert, wenn Sie die Datei explizit speichern.

Variablen hinzufügen: Umbenennen

Sie können Variablen sowohl im aktiven Dataset als auch in der anderen Datendatei umbenennen, bevor Sie diese in die Liste der Variablen verschieben, die in die zusammengeführte Datendatei aufgenommen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie zwei Variablen mit demselben Namen aufnehmen möchten, die in den beiden Dateien unterschiedliche Informationen enthalten, oder wenn eine Schlüsselvariable in den beiden Dateien unterschiedliche Namen trägt.

Zusammenfügen von mehr als zwei Datenquellen

Mithilfe der Befehlsyntax können Sie mehr als zwei Datendateien zusammenführen.

- Verwenden Sie `MATCH FILES`, um mehrere Dateien zusammenzuführen, die keine Schlüsselvariablen enthalten, bzw. mehrere Dateien, die bereits anhand der Werte von Schlüsselvariablen sortiert sind. .
- Verwenden Sie `STAR JOIN`, um mehrere Dateien zusammenzuführen, wenn eine Datei mit Falldaten und mehrere Tabellenindexdateien vorliegen. Die Dateien brauchen nicht in der Reihenfolge der Schlüsselvariablenwerte sortiert zu werden und für die einzelnen Tabellenindexdateien kann jeweils eine andere Schlüsselvariable verwendet werden. .

Daten aggregieren

Mit "Daten aggregieren" werden Fallgruppen im aktiven Dataset zu einzelnen Fällen kombiniert; hierbei wird eine neue, aggregierte Datei angelegt oder es werden neue Variablen im aktiven Dataset angelegt, die aggregierte Daten enthalten. Die Fälle werden nach *null* oder mehreren Werten von Breakvariablen (Gruppierungsvariablen) aggregiert. Wenn keine Breakvariablen angegeben sind, ist das gesamte Dataset eine einzige Breakgruppe.

- Wenn Sie eine neue, aggregierte Datendatei anlegen, enthält diese neue Datei je einen Fall für jede Gruppe, die in den Breakvariablen definiert sind. Liegt beispielsweise eine Breakvariable mit zwei Werten vor, enthält die neue Datendatei nur zwei Fälle. Wenn keine Breakvariable angegeben ist, enthält die neue Datendatei nur einen Fall.
- Wenn Sie Aggregationsvariablen in das aktive Dataset aufnehmen, wird die Datendatei selbst nicht aggregiert. Jeder Fall mit denselben Werten für die Breakvariable(n) erhält dieselben Werte für die neuen Aggregationsvariablen. Wenn beispielsweise nur eine Breakvariable *geschl* vorliegt, erhalten alle männlichen Personen denselben Wert für eine neue Aggregationsvariable, die das Durchschnittsalter erfasst. Wenn keine Breakvariable angegeben ist, erhalten alle Fälle denselben Wert für eine neue Aggregationsvariable, die das Durchschnittsalter repräsentiert.

Breakvariable(n). Die Fälle werden auf der Basis der Breakvariablen gruppiert. Jede eindeutige Kombination von Breakvariablenwerten definiert eine Gruppe. Wenn Sie eine neue, aggregierte Datendatei erstellen, werden alle Breakvariablen in der neuen Datei unter dem bisherigen Namen und mit den vorhandenen Informationen aus dem Datenwörterbuch gespeichert. Die Breakvariablen können, wenn angegeben, numerische Variablen oder Zeichenfolgevariablen sein.

Aggregierte Variablen. Quellenvariablen werden in Verbindung mit Aggregationsfunktionen zum Erzeugen der neuen Aggregationsvariablen herangezogen. Der Name der Aggregationsvariablen wird von einer optionalen Variablenbeschriftung, dem Namen der Aggregationsfunktion und der Quellenvariablen in Klammern gefolgt.

Sie können die vorgegebenen Namen für die Aggregationsvariablen mit neuen Variablennamen überschreiben, aussagekräftige Variablenbeschriftungen verwenden und die Funktionen zum Berechnen der

aggregierten Datenwerte ändern. Sie können auch eine Variable anlegen, welche die Anzahl der Fälle in jeder Breakgruppe enthält.

So aggregieren Sie eine Datendatei:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Aggregieren...

2. Wählen Sie optional Breakvariablen aus, die definieren, wie die Fälle zum Erzeugen der aggregierten Daten gruppiert werden. Wenn keine Breakvariablen angegeben sind, ist das gesamte Dataset eine einzige Breakgruppe.
3. Wählen Sie mindestens eine Aggregationsvariable aus.
4. Wählen Sie für jede Aggregationsvariable eine Aggregationsfunktion aus.

Speichern von aggregierten Ergebnissen

Sie können wahlweise Aggregationsvariablen in das aktive Dataset aufnehmen oder eine neue, aggregierte Datendatei erzeugen.

- *Aggregierte Variablen zum aktiven Dataset hinzufügen.* Dem aktiven Dataset werden basierend auf Aggregationsfunktionen neue Variablen hinzugefügt. Die Datendatei selbst wird nicht aggregiert. Jeder Fall mit denselben Werten für die Breakvariablen erhält dieselben Werte für die neuen Aggregationsvariablen.
- *Erstellen Sie ein neues Dataset, das nur die aggregierten Variablen enthält..* Speichert aggregierte Daten in einem neuen Dataset in der aktuellen Sitzung. Das Dataset enthält die Breakvariablen, die die aggregierten Fälle bestimmen, und alle aggregierten Variablen, die durch Aggregationsfunktionen definiert werden. Das aktive Dataset bleibt davon unberührt.
- *Eine neue Datendatei schreiben, die nur die aggregierten Variablen enthält.* Speichert aggregierte Daten in einer externen Datendatei. Die Datei enthält die Breakvariablen, die die aggregierten Fälle bestimmen und alle aggregierten Variablen, die durch Aggregationsfunktionen definiert werden. Das aktive Dataset bleibt davon unberührt.

Sortieroptionen für umfangreiche Datendateien

Bei äußerst umfangreichen Datendateien empfiehlt es sich, die Dateien vor der Aggregation zu sortieren.

Die Datei ist bereits anhand der Breakvariablen sortiert. Wenn die Daten bereits nach Werten der Breakvariablen sortiert wurden, ermöglicht diese Option, dass die Prozedur schneller ausgeführt wird und weniger Speicher belegt. Diese Option sollte mit Bedacht verwendet werden.

- Die Daten müssen nach den Werten der Breakvariablen sortiert werden, und zwar in derselben Reihenfolge wie die Breakvariablen, die für die Funktion "Daten aggregieren" angegeben wurden.
- Wenn Sie Variablen in das aktive Dataset aufnehmen, wählen Sie diese Option nur dann aus, wenn die Daten anhand der Werte der Breakvariablen in aufsteigender Reihenfolge sortiert sind.

Datei vor Aggregation sortieren. In sehr seltenen Fällen kann es bei großen Datendateien erforderlich sein, die Datendatei vor der Aggregation nach Werten der Breakvariablen zu sortieren. Diese Option ist nur dann angeraten, wenn Speicher- bzw. Leistungsprobleme auftreten.

Daten aggregieren: Aggregationsfunktion

In diesem Dialogfeld legen Sie die Funktion fest, die zum Berechnen der aggregierten Datenwerte für die Variablen verwendet wird, die in der Liste "Variablen aggregieren" aus dem Dialogfeld "Daten aggregieren" ausgewählt wurden. Folgende Aggregationsfunktionen stehen zur Verfügung:

- Auswertungsfunktionen für numerische Variablen, einschließlich Mittelwert, Median, Standardabweichung und Summe.
- Anzahl der Fälle, einschließlich ungewichtet, gewichtet, nicht fehlend und fehlend.
- Prozentsatz, Bruchteil oder Anzahl von Werten über oder unter einem angegebenen Wert.
- Prozentsatz, Bruchteil oder Anzahl von Werten innerhalb oder außerhalb eines angegebenen Bereichs.

Daten aggregieren: Variablenname und -beschriftung

Mit "Daten aggregieren" werden den aggregierten Variablen in der neuen Datendatei vorgegebene Variablennamen zugewiesen. In diesem Dialogfeld können Sie den Variablennamen der ausgewählten Variablen in der Liste "Variablen aggregieren" ändern und eine aussagekräftige Variablenbeschriftung angeben. Weitere Informationen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Datei aufteilen

Mit "Datei aufteilen" wird die Datendatei in separate Gruppen für die Analyse aufgeteilt, und zwar nach dem Wert einer oder mehrerer Gruppierungsvariablen. Wenn Sie mehrere Gruppierungsvariablen auswählen, werden die Fälle nach jeder Variablen innerhalb von Kategorien der vorhergehenden Variablen in der Liste "Gruppen basierend auf" geordnet. Wenn Sie zum Beispiel *Geschlecht* als erste Sortiervariable auswählen und *Minderheit* als zweite, wird beim Sortieren innerhalb der Geschlechtskategorien nach Minderheit sortiert.

- Sie können bis zu acht Gruppierungsvariablen festlegen.
- Bei langen Zeichenfolgevariablen (Zeichenfolgevariablen mit mehr als acht Byte) gelten jeweils acht Byte als eine Variable, bis zur Obergrenze von acht Gruppierungsvariablen.
- Die Fälle müssen nach den Werten der Gruppierungsvariablen und in derselben Reihenfolge sortiert werden wie die in der Liste "Gruppen basierend auf" aufgeführten Variablen. Wenn die Datendatei noch nicht sortiert ist, klicken Sie auf **Datei nach Gruppierungsvariablen sortieren**.

Gruppen vergleichen. Die Gruppen der aufgeteilten Datei werden zu Vergleichszwecken zusammen angezeigt. Bei Pivot-Tabellen wird eine einzelne Pivot-Tabelle angelegt. Die Variablen zum Aufteilen der Datei können zwischen den Tabellendimensionen verschoben werden. Bei Diagrammen wird zu jeder Gruppe der aufgeteilten Datei ein separates Diagramm erstellt. Die Diagramme werden zusammen im Viewer angezeigt.

Ausgabe nach Gruppen aufteilen. Die Ergebnisse jeder Prozedur werden für jede Gruppe einer aufgeteilten Datei separat angezeigt.

So teilen Sie eine Datendatei für die Analyse auf:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Datei aufteilen ...

2. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Gruppen vergleichen** oder **Ausgabe nach Gruppen aufteilen**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Gruppierungsvariablen aus.

Fälle auswählen

Im Dialogfeld "Fälle auswählen" stehen Ihnen mehrere Methoden zum Auswählen einer Untergruppe von Fällen zur Verfügung. Diese Methoden basieren auf Kriterien, die unter anderem Variablen und komplexe Ausdrücke zulassen. Sie können auch eine Zufallsstichprobe aus den Fällen auswählen. Die Kriterien zum Festlegen der Untergruppen können folgende Elemente enthalten:

- Variablenwerte und -bereiche
- Datums- und Zeitbereiche
- Fallnummern (Zeilennummern)
- Arithmetische Ausdrücke
- Logische Ausdrücke
- Funktionen

Alle Fälle. Inaktiviert die Filterung der Fälle und verwendet alle Fälle.

Wenn die Bedingung erfüllt ist. Verwenden Sie einen Bedingungsausdruck, um Fälle auszuwählen. Wenn das Ergebnis der Bedingung wahr ist, wird der Fall ausgewählt. Wenn das Ergebnis falsch oder fehlend ist, wird der Fall nicht ausgewählt.

Zufallsstichprobe von Fällen. Auswahl einer Zufallsstichprobe, deren Fallzahl näherungsweise durch einen Prozentsatz oder durch die genaue Anzahl vorgegeben werden kann.

Basierend auf Zeit- oder Fallbereich. Wählt Fälle auf der Grundlage eines Bereichs von Fallnummern oder eines Datums- bzw. Zeitbereichs aus.

Filtervariable verwenden. Die ausgewählte numerische Variable aus der Datendatei als Filtervariable verwenden. Fälle mit einem anderen Wert als 0 oder fehlend für die Filtervariable werden ausgewählt.

Ausgabe

In diesem Abschnitt wird die Behandlung von nicht ausgewählten Fällen festgelegt. Die folgenden Optionen stehen für die Behandlung nicht ausgewählter Fälle zur Auswahl:

- **Nicht ausgewählte Fälle filtern.** Nicht ausgewählte Fälle werden nicht in die Analyse aufgenommen, verbleiben jedoch im Dataset. Sie können die nicht ausgewählten Fälle später in der Sitzung verwenden, wenn Sie die Filterfunktion inaktivieren. Wenn Sie eine Zufallsstichprobe oder Fälle anhand eines bedingten Ausdrucks auswählen, wird die Variable *filter_\$* mit dem Wert 1 für ausgewählte Fälle und dem Wert 0 für nicht ausgewählte Fälle erzeugt.
- **Ausgewählte Fälle in neues Dataset kopieren.** Die ausgewählten Fälle werden in ein neues Dataset kopiert, das ursprüngliche Dataset bleibt unverändert. Nicht ausgewählte Fälle werden nicht in das neue Dataset übernommen. Sie werden im ursprünglichen Zustand im ursprünglichen Dataset belassen.
- **Nicht ausgewählte Fälle löschen.** Nicht ausgewählte Fälle werden aus dem Dataset gelöscht. Gelöschte Fälle können nur wiederhergestellt werden, indem Sie die Datei ohne Speichern der Änderungen schließen und sie dann erneut öffnen. Wenn Sie die Änderungen in der Datendatei speichern, werden die Fälle dauerhaft gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie nicht ausgewählte Fälle löschen und die Datei speichern, können die Fälle nicht wiederhergestellt werden.

So wählen Sie ein Subset von Fällen aus:

1. Wählen Sie aus den Menüs Folgendes aus:

Daten > Fälle auswählen...

2. Wählen Sie eine der Methoden zum Auswählen von Fällen aus.
3. Geben Sie die Kriterien für die Auswahl der Fälle an.

Fälle auswählen: Falls

In diesem Dialogfeld können Sie anhand eines bedingten Ausdrucks ein Subset der Fälle auswählen. Ein bedingter Ausdruck gibt für jeden Fall den Wert *Wahr*, *Falsch* oder *Fehlend* zurück.

- Wenn das Ergebnis eines bedingten Ausdrucks *Wahr* ist, wird der Fall in das ausgewählte Subset aufgenommen.
- Wenn das Ergebnis eines bedingten Ausdrucks *Falsch* oder *Fehlend* lautet, wird der Fall nicht in das ausgewählte Subset aufgenommen.
- Die meisten Bedingungsausdrücke verwenden einen oder mehrere der sechs Vergleichsoperatoren (<, >, <=, >=, = und ~ =) auf dem Berechnungsfeld.
- Bedingte Ausdrücke können Variablennamen, Konstanten, arithmetische Operatoren, numerische und andere Funktionen, logische Variablen und Vergleichsoperatoren enthalten.

Fälle auswählen: Zufallsstichprobe

In diesem Dialogfeld können Sie eine Zufallsstichprobe nach einem ungefähren Prozentsatz oder einer genauen Anzahl von Fällen auswählen. Für die Stichproben erfolgt keine Ersetzung, sodass ein Fall jeweils nur einmal ausgewählt werden kann.

Ungefähr. Erstellt eine Zufallsstichprobe, die ungefähr den angegebenen Prozentsatz aller Fälle enthält. Da diese Routine für jeden Fall eine unabhängige Pseudozufallsentscheidung trifft, entspricht der Prozentsatz der tatsächlich ausgewählten Fälle dem angegebenen Prozentwert nur ungefähr. Je mehr Fälle

sich in der Datendatei befinden, desto eher entspricht der Prozentsatz ausgewählter Fälle dem angegebenen Prozentsatz.

Genau. Geben Sie die gewünschte Anzahl der Fälle ein. Sie müssen außerdem die Anzahl der Fälle angeben, aus denen die Stichprobe gezogen werden soll. Diese zweite Zahl muss kleiner-gleich der Gesamtanzahl der Fälle in der Datendatei sein. Wenn die angegebene Anzahl die Gesamtanzahl der Fälle in der Datendatei übersteigt, enthält die Stichprobe entsprechend weniger Fälle als die geforderte Anzahl.

Fälle auswählen: Bereich

In diesem Dialogfeld können Sie Fälle anhand eines Bereichs von Fallnummern oder eines Zeitbereichs auswählen.

- Die Fallbereiche basieren auf der Zeilennummer, die im Dateneditor angezeigt wird.
- Datums- und Zeitbereiche sind nur für *Zeitreihendaten* mit definierten Datumsvariablen verfügbar (Menü "Daten", Befehl "Datum definieren").

Hinweis: Wenn nicht ausgewählte Fälle gefiltert (und nicht gelöscht) werden, wird bei einer nachfolgenden Sortierung des Datensets die in diesem Dialogfeld angewendete Filterung wieder inaktiviert.

Fälle gewichten

Mit "Fälle gewichten" werden Fälle für die statistische Analyse unterschiedlich gewichtet (durch simulierte Replikation).

- Die Werte der Gewichtungsvariablen müssen der Anzahl der Beobachtungen entsprechen, die durch einzelne Fälle in der Datendatei dargestellt wird.
- Fälle, bei denen die Gewichtungsvariablen den Wert Null, einen negativen Wert oder einen fehlenden Wert aufweisen, werden von der Analyse ausgeschlossen.
- Bruchzahlenwerte sind gültig und in einigen Prozeduren wie "Häufigkeiten", "Kreuztabellen" und "Benutzerdefinierte Tabellen" werden nicht ganzzahlige Gewichtungen verwendet. In den meisten Prozeduren wird die Gewichtungsvariable jedoch als Replikationsgewichtung behandelt. Nicht ganzzahlige Gewichtungen werden daher einfach auf die nächste Ganzzahl gerundet. In einigen Prozeduren wird die Gewichtungsvariable vollständig ignoriert. Diese Einschränkung wird in der Dokumentation für die jeweilige Prozedur erwähnt.

Sobald Sie eine Gewichtungsvariable zugewiesen haben, bleibt diese solange wirksam, bis Sie eine andere Gewichtungsvariable auswählen oder die Gewichtung ausschalten. Wenn Sie eine gewichtete Datendatei speichern, werden die Informationen für die Gewichtung zusammen mit der Datendatei gespeichert. Sie können die Gewichtung jederzeit aufheben, selbst wenn die Datei bereits in gewichteter Form gespeichert wurde.

Gewichtungen in der Prozedur "Kreuztabellen". In der Kreuztabellenprozedur gibt es mehrere Optionen für die Behandlung von Fallgewichtungen. .

Gewichtungen bei Streudiagrammen und Histogrammen. Bei Streudiagrammen und Histogrammen gibt es eine Option zum Ein- und Ausschalten von Fallgewichtungen. Dies betrifft jedoch nicht die Fälle, bei denen die Gewichtungsvariable den Wert Null oder einen negativen oder fehlenden Wert aufweist. Diese Fälle bleiben selbst dann vom Diagramm ausgeschlossen, wenn Sie die Gewichtung aus dem Diagramm heraus ausschalten.

So gewichten Sie Fälle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Daten > Fälle gewichten...
2. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Fälle gewichten mit**.
3. Wählen Sie eine Häufigkeitsvariable aus.

Die Werte der Häufigkeitsvariablen werden als Fallgewichtungen verwendet. So steht zum Beispiel ein Fall mit dem Wert 3 bei der Häufigkeitsvariablen in der gewichteten Datendatei für drei Fälle.

Umstrukturieren von Daten

Verwenden Sie den Assistenten für die Datenumstrukturierung, um Daten so umzustrukturieren, dass sie in der gewünschten Prozedur verwendet werden können. Der Assistent ersetzt die aktuelle Datei durch eine neue, umstrukturierte Datei. Der Assistent stellt Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Umstrukturieren ausgewählter Variablen in Fälle
- Umstrukturieren ausgewählter Fälle in Variablen
- Transponieren sämtlicher Daten

Umstrukturieren von Daten

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Daten > Restrukturierung...

2. Wählen Sie den Typ der Umstrukturierung aus, den Sie durchführen möchten.

3. Wählen Sie die Daten aus, die umstrukturiert werden sollen.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Erstellen von ID-Variablen, mit deren Hilfe Sie einen Wert aus der neuen Datei zu einem Wert in der ursprünglichen Datei zurückverfolgen können
- Sortieren der Daten vor der Umstrukturierung
- Festlegen von Optionen für die neue Datei
- Einfügen der Befehlssyntax in ein Syntaxfenster

Assistent für die Datenumstrukturierung: Auswählen des Typs

Mit dem Assistenten für die Datenumstrukturierung können Sie Daten umstrukturieren. Wählen Sie im ersten Dialogfeld den gewünschten Umstrukturierungstyp aus.

- **Umstrukturieren ausgewählter Variablen in Fälle.** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Daten Gruppen verwandter Spalten enthalten, die in der neuen Datendatei als Gruppen von Zeilen dargestellt werden sollen. Bei Auswahl dieser Option zeigt der Assistent die Schritte für **Variablen zu Fällen** an.
- **Umstrukturieren ausgewählter Fälle in Variablen.** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Daten Gruppen verwandter Zeilen enthalten, die in der neuen Datendatei als Gruppen von Spalten dargestellt werden sollen. Bei Auswahl dieser Option zeigt der Assistent die Schritte für **Fälle zu Variablen** an.
- **Transponieren sämtlicher Daten.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Daten vertauschen möchten. Dadurch werden alle Zeilen in den neuen Daten zu Spalten und alle Spalten zu Zeilen. Bei Auswahl dieser Option wird der Assistent für die Datenumstrukturierung geschlossen und das Dialogfeld "Daten transponieren" geöffnet.

Festlegen der Art der Umstrukturierung der Daten

Eine **Variable** enthält zu analysierende Informationen, z. B. eine Messung oder einen Score. Ein **Fall** ist eine Beobachtung, z. B. eine Person. In einer *einfachen* Datenstruktur ist jede Variable eine einzelne Spalte in den Daten, und jeder Fall bildet eine einzelne Zeile. Wenn Sie beispielsweise Testscores für alle Schüler einer Klasse messen, werden alle Scorewerte in einer einzigen Spalte angezeigt, und jedem Schüler wird eine Zeile zugeordnet.

Beim Analysieren von Daten wird häufig untersucht, wie eine Variable in Abhängigkeit von einer bestimmten Bedingung variiert. Bei der Bedingung kann es sich um eine bestimmte zu erprobende Behandlung, eine demografische Gruppe, einen Zeitpunkt usw. handeln. In der Datenanalyse werden relevante Bedingungen häufig als **Faktoren** bezeichnet. Wenn Sie Faktoren analysieren, liegt eine *komplexe* Datenstruktur vor. Die Informationen zu einer Variablen können dabei in mehreren Datenspalten vorliegen (beispielsweise eine Spalte für jede Faktorstufe) oder es können in mehreren Zeilen Informationen zu einem Fall vorkommen (beispielsweise eine Zeile für jede Faktorstufe). Der Assistent für die Datenumstrukturierung unterstützt Sie bei der Umstrukturierung von Dateien mit einer komplexen Datenstruktur.

Welche Optionen Sie in diesem Assistenten auswählen, hängt von der Struktur der aktuellen Datei und der gewünschten Struktur der neuen Datei ab.

Wie sind die Daten in der aktuellen Datei angeordnet? Die aktuellen Daten können so angeordnet sein, dass Faktoren in einer *separaten* Variable (in Fallgruppen) oder *mit* der Variablen (in Variablengruppen) aufgezeichnet sind.

- **Fallgruppen.** Sind die Variablen und Bedingungen in der aktuellen Datei in verschiedenen Spalten aufgezeichnet? Beispiel:

Tabelle 10. Daten mit Variablen und Bedingungen in verschiedenen Spalten

var	Faktor
8	1
9	1
3	2
1	2

In diesem Beispiel handelt es sich bei den ersten zwei Zeilen um eine **Fallgruppe**, da sie miteinander verbunden sind. Sie enthalten Daten für dieselbe Faktorstufe. Wenn die Daten in dieser Weise strukturiert sind, wird der Faktor in der Datenanalyse von IBM SPSS Statistics oft als **Gruppierungsvariable** bezeichnet.

- **Spaltengruppen.** Sind die Variablen und Bedingungen der aktuellen Datei in derselben Spalte aufgezeichnet? Beispiel:

Tabelle 11. Daten mit Variablen und Bedingungen in derselben Spalte

var_1	var_2
8	3
9	1

In diesem Beispiel bilden die beiden Spalten eine **Variablengruppe**, da sie miteinander verbunden sind. Sie enthalten Daten für dieselbe Variable --*var_1* für die Faktorstufe 1 und *var_2* für die Faktorstufe 2. In der IBM SPSS Statistics-Datenanalyse wird der Faktor häufig als **Messwiederholung** bezeichnet, wenn die Daten auf diese Weise strukturiert werden.

Wie sollen die Daten in der neuen Datei angeordnet werden? Dies hängt in der Regel von der Prozedur ab, mit der Sie die Daten analysieren möchten.

- **Prozeduren, die Fallgruppen erfordern.** Zum Durchführen von Analysen, die eine Gruppierungsvariable erfordern, müssen die Daten in Fallgruppen angeordnet sein. Beispiele hierfür sind *univariat*, *multivariat* und *Varianzkomponenten* mit dem allgemeinen linearen Modell, gemischten Modellen und OLAP-Würfeln sowie *unabhängige Stichproben* mit dem t-Test oder mit nicht parametrischen Tests. Wenn Sie diese Analysen durchführen möchten und Ihre Daten in Form von Variablengruppen strukturiert sind, wählen Sie **Umstrukturieren ausgewählter Variablen in Fälle** aus.
- **Prozeduren, die Variablengruppen erfordern.** Zum Analysieren von Messwiederholungen müssen die Daten in Variablengruppen angeordnet sein. Beispiele hierfür sind *Messwiederholungen* mit dem allgemeinen linearen Modell, die Analyse von *zeitabhängigen Kovariaten* mit der Cox-Regressionsanalyse, *Stichproben mit paarigen Werten* mit dem t-Test oder *verbundene Stichproben* mit nicht parametrischen Tests. Wenn Sie diese Analysen durchführen möchten und Ihre Daten in Form von Fallgruppen strukturiert sind, wählen Sie **Umstrukturieren ausgewählter Fälle in Variablen** aus.

Beispiel für die Umstrukturierung von Variablen zu Fällen

In diesem Beispiel sind die Testscores für jeden Faktor (A und B) in verschiedenen Spalten aufgezeichnet.

score_a	score_b
1014	864
684	636
810	638

Es soll ein *T*-Test bei unabhängigen Stichproben durchgeführt werden. Sie verfügen über eine Spaltengruppe, die aus *score_a* und *score_b* besteht, nicht jedoch über die für die Prozedur erforderliche **Gruppierungsvariable**. Wählen Sie im Assistenten für die Datenumstrukturierung **Umstrukturieren ausgewählter Variablen in Fälle** aus, strukturieren Sie eine Variablengruppe in eine neue Variable mit der Bezeichnung *score* um, und erstellen Sie einen Index unter dem Namen *group*. Die neue Datendatei wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

group	Bewertung
SCORE_A	1014
SCORE_B	864
SCORE_A	684
SCORE_B	636
SCORE_A	810
SCORE_B	638

Wenn Sie den *T*-Test bei unabhängigen Stichproben ausführen, können Sie nun *group* als Gruppierungsvariable verwenden.

Beispiel für die Umstrukturierung von Fällen zu Variablen

In diesem Beispiel werden die Testscores für jedes Subjekt zweimal aufgezeichnet, und zwar vor und nach einer Behandlung.

id	wert	time
1	1014	bef
1	864	aft
2	684	bef
2	636	aft

Es soll ein *T*-Test bei Stichproben mit paarigen Werten durchgeführt werden. Die Daten sind in Fallgruppen angeordnet, es fehlen jedoch die **Messwiederholungen** für die Variablenpaare, die für die Prozedur erforderlich sind. Wählen Sie im Assistenten für die Datenumstrukturierung **Umstrukturieren ausgewählter Fälle in Variablen** aus, verwenden Sie *id* zum Identifizieren der Zeilengruppen in den aktuellen Daten und *time*, um die Variablengruppe in der neuen Datei zu erstellen.

id	aft	bef
1	864	1014

Tabelle 15. Neue umstrukturierte Daten für "Fälle zu Variablen" (Forts.)

id	aft	bef
2	636	684

Wenn Sie den *T*-Test bei Stichproben mit paarigen Werten ausführen, können Sie nun *Vorh* und *Nach* als Variablenpaar verwenden.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Anzahl der Variablengruppen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Variablengruppen in Zeilen umstrukturiert werden sollen.

Legen Sie in diesem Schritt fest, wie viele Variablengruppen der aktuellen Datei in der neuen Datei umstrukturiert werden sollen.

Wie viele Variablengruppen gibt es in der aktuellen Datei? Stellen Sie fest, wie viele Variablengruppen in den aktuellen Daten vorliegen. Eine Gruppe verbundener Spalten, auch **Variablengruppe** genannt, zeichnet verschiedene Messungen derselben Variablen in mehreren Spalten auf. Wenn es in den aktuellen Daten beispielsweise drei Spalten mit den Bezeichnungen *w1*, *w2* und *w3* zum Aufzeichnen der **Breite** gibt, stellen diese Spalten eine Variablengruppe dar. Wenn drei weitere Spalten *h1*, *h2* und *h3* zum Aufzeichnen der **Höhe** vorhanden sind, verfügen Sie über zwei Variablengruppen.

Wie viele Variablengruppen soll die neue Datei enthalten? Legen Sie fest, wie viele Variablengruppen in der neuen Datendatei dargestellt werden sollen. Sie müssen nicht notwendigerweise alle Variablengruppen in die neue Datei umstrukturieren.

- **Eine.** Der Assistent erstellt in der neuen Datei eine einzige umstrukturierte Variable aus einer Variablengruppe der aktuellen Datei.
- **Mehrere.** Der Assistent erstellt in der neuen Datei mehrere umstrukturierte Variablen. Die angegebene Anzahl wirkt sich auf den nächsten Schritt aus, in dem der Assistent automatisch die angegebene Anzahl von neuen Variablen erstellt.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Auswählen von Variablen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Variablengruppen in Zeilen umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt geben Sie an, wie die Variablen der aktuellen Datei in der neuen Datei verwendet werden sollen. Sie können auch eine Variable erstellen, welche die Zeilen in der neuen Datei identifiziert.

Wie sollen die neuen Zeilen angegeben werden? Sie können in der neuen Datei eine Variable erstellen, welche die Zeile in der aktuellen Datei identifiziert, die zum Erstellen einer Gruppe von neuen Zeilen verwendet wurde. Diese ID-Variable kann aus fortlaufenden Fallnummern oder den Werten der Variablen bestehen. Verwenden Sie die Steuerelemente in "Angabe von Fallgruppen", um die ID-Variable in der neuen Datei zu definieren. Klicken Sie auf eine Zelle, um den vorgegebenen Variablennamen zu ändern und eine beschreibende Variablenbeschriftung für die ID-Variable einzugeben.

Was soll in der neuen Datei umstrukturiert werden? Im vorhergehenden Schritt haben Sie angegeben, wie viele Variablengruppen umstrukturiert werden sollen. Der Assistent erstellt für jede Gruppe eine neue Variable. Die Werte für die Variablengruppe werden in dieser Variablen in der neuen Datei dargestellt. Verwenden Sie die Steuerelemente in "Zu transponierende Variable", um die umstrukturierte Variable in der neuen Datei zu definieren.

So geben Sie eine umstrukturierte Variable an:

1. Fügen Sie die Variablen der zu transformierenden Variablen­gruppe der Liste "Zu transponierende Variable" hinzu. Alle Variablen der Gruppe müssen vom selben Typ sein (numerische oder Zeichenfol­gevariablen).

Dieselbe Variable kann mehrfach in der Variablen­gruppe vorhanden sein (Variablen werden in der Regel kopiert und nicht aus der Liste der Quellenvariablen verschoben). Die Werte werden in der neuen Datei wiederholt.

So geben Sie mehrere umstrukturierte Variablen an:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zielvariable" die erste Zielvariable aus, die Sie definieren möchten.
 2. Fügen Sie die Variablen der zu transformierenden Variablen­gruppe der Liste "Zu transponierende Variable" hinzu. Alle Variablen der Gruppe müssen vom selben Typ sein (numerische oder Zeichenfol­gevariablen). Eine Variable kann mehr als einmal in der Variablen­gruppe enthalten sein. (Variablen werden aus der Liste der Quellenvariablen nicht verschoben, sondern kopiert, und ihre Werte werden in der neuen Datei wiederholt.)
 3. Wählen Sie die nächste Zielvariable aus, die Sie definieren möchten, und wiederholen Sie den Aus­wahlvorgang für alle verfügbaren Zielvariablen.
- Obwohl eine Variable mehrfach in einer Zielvariablen­gruppe vorkommen kann, darf dieselbe Variable nicht in mehreren Zielvariablen­gruppen beinhaltet sein.
 - Jede Liste von Zielvariablen­gruppen muss die gleiche Anzahl von Variablen enthalten. (Mehr­mals auf­geführte Variablen werden in die Zählung einbezogen.)
 - Die Anzahl der Zielvariablen­gruppen wird von der Anzahl der im vorhergehenden Schritt angegebe­nen Variablen­gruppen bestimmt. Die Standardvariablen­namen können hier geändert werden, aber um die Anzahl der zu umstrukturierenden Variablen­gruppen zu ändern, müssen Sie zum vorhergehenden Schritt zurückkehren.
 - Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können, müssen Sie für alle Zielvariablen eine Variablen­gruppe definiert haben (durch Auswählen von Variablen in der Quellenliste).

Was soll in die neue Datei kopiert werden? Variablen, die nicht umstrukturiert werden, können in die neue Datei kopiert werden. Die Werte für diese Variablen werden in die neuen Zeilen übertragen. Verschieben Sie die Variablen, die in die neue Datei kopiert werden sollen, in die Liste "Variable(n) mit festem Format".

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen von Indexvariablen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Variablen­gruppen in Zeilen umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt legen Sie fest, ob Indexvariablen erstellt werden sollen. Bei einem Index handelt es sich um eine neue Variable, die eine Zeilengruppe fortlaufend anhand der ursprünglichen Variablen identifiziert, aus der die neue Zeile erstellt wurde.

Wie viele Indexvariablen soll die neue Datei enthalten? Indexvariablen können in Prozeduren als Grup­pierungsvariablen verwendet werden. In den meisten Fällen ist eine einzige Indexvariable ausreichend. Wenn die Variablen­gruppen in der aktuellen Datei allerdings mehrere Faktorstufen darstellen, sind unter Umständen mehrere Indizes erforderlich.

- **Eine.** Der Assistent erstellt eine einzige Indexvariable.
- **Mehrere.** Der Assistent erstellt mehrere Indizes. Geben Sie die Anzahl der zu erstellenden Indizes ein. Die angegebene Anzahl wirkt sich auf den nächsten Schritt aus, in dem der Assistent automatisch die angegebene Anzahl von Indizes erstellt.
- **Keine.** Wählen Sie diese Option aus, wenn in der neuen Datei keine Indexvariable erstellt werden soll.

Beispiel für einen Index bei der Umstrukturierung von Variablen zu Fällen

Die aktuellen Daten enthalten eine Variablengruppe für die *Breite* und einen Faktor für die *Zeit*. Die *Breite* wurde dreimal gemessen und in *w1*, *w2* und *w3* aufgezeichnet.

Tabelle 16. Aktuelle Daten für einen Index

Betreff	w1	w2	w3
1	6,7	4,3	5,7
2	7,1	5,9	5,6

Die Variablengruppe wird nun in eine einzelne Variable für *Breite* umstrukturiert. Zudem wird ein einzelner numerischer Index erstellt. In der folgenden Tabelle werden die neuen Daten abgebildet.

Tabelle 17. Neue umstrukturierte Daten mit einem Index

Betreff	Index	Breite
1	1	6,7
1	2	4,3
1	3	5,7
2	1	7,1
2	2	5,9
2	3	5,6

Der *Index* beginnt bei 1 und zählt jede Variable in der Gruppe in aufsteigender Reihenfolge. Er beginnt jedesmal neu, wenn in der Originaldatei eine neue Zeile gefunden wird. Der *Index* kann von nun an in Prozeduren verwendet werden, für die eine Gruppierungsvariable erforderlich ist.

Beispiel für zwei Indizes bei der Umstrukturierung von Variablen zu Fällen

Wenn eine Variablengruppe mehrere Faktoren aufzeichnet, können Sie mehrere Indizes erstellen. Die aktuellen Daten müssen dabei jedoch so angeordnet sein, dass die Stufen des ersten Faktors einen Primärindex bilden, der von allen weiteren Faktorstufen durchlaufen wird. In den aktuellen Daten gibt es eine Variablengruppe, *Breite*, und zwei Faktoren, *A* und *B*. Die Daten sind so angeordnet, dass sich die Stufen des Faktors *B* innerhalb der Stufen des Faktors *A* bewegen.

Tabelle 18. Aktuelle Daten für zwei Indizes

Betreff	w_a1b1	w_a1b2	w_a2b1	w_a2b2
1	5.5	6.4	5.8	5.9
2	7.4	7.1	5.6	6.7

Die Variablengruppe wird nun in eine einzelne Variable für die *Breite* umstrukturiert, und dabei werden zwei Indizes erstellt. In der folgenden Tabelle werden die neuen Daten abgebildet.

Tabelle 19. Neue, umstrukturierte Daten mit zwei Indizes

Betreff	index_a	index_b	Breite
1	1	1	5.5
1	1	2	6.4
1	2	1	5.8
1	2	2	5.9

Tabelle 19. Neue, umstrukturierte Daten mit zwei Indizes (Forts.)			
Betreff	index_a	index_b	Breite
2	1	1	7.4
2	1	2	7.1
2	2	1	5.6
2	2	2	6.7

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen einer Indexvariablen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Sie die Umstrukturierung von Variablengruppen in Zeilen und die Erstellung von einer Indexvariablen auswählen.

In diesem Schritt legen Sie die gewünschten Werte für die Indexvariable fest. Bei den Werten kann es sich um fortlaufende Nummern oder um die Namen der Variablen aus der ursprünglichen Variablengruppe handeln. Außerdem können Sie einen Namen und eine Beschriftung für die neue Indexvariable angeben.

Weitere Informationen finden Sie in [„Beispiel für einen Index bei der Umstrukturierung von Variablen zu Fällen“](#) auf Seite 128.

- **Fortlaufende Zahlen.** Der Assistent weist automatisch fortlaufende Nummern als Indexwerte zu.
- **Variablenamen.** Der Assistent verwendet die Namen der ausgewählten Variablengruppe als Indexwerte. Wählen Sie eine Variablengruppe in der Liste aus.
- **Namen und Beschriftungen.** Klicken Sie auf eine Zelle, um den vorgegebenen Variablenamen zu ändern und eine beschreibende Variablenbeschriftung für die Indexvariable einzugeben.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Erstellen mehrerer Indexvariablen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Variablengruppen in Zeilen umstrukturiert und mehrere Indexvariablen erstellt werden sollen.

In diesem Schritt geben Sie die Anzahl der Stufen für jede Indexvariable an. Außerdem können Sie einen Namen und eine Beschriftung für die neue Indexvariable angeben.

Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Beispiel für zwei Indizes bei der Umstrukturierung von Variablen zu Fällen“](#) auf Seite 128.

Wie viele Stufen sind in der aktuellen Datei aufgezeichnet? Überprüfen Sie, wie viele Faktorstufen in den aktuellen Daten aufgezeichnet sind. Eine **Stufe** definiert eine Gruppen von Fällen, die identischen Bedingungen ausgesetzt wurden. Wenn mehrere Faktoren vorhanden sind, müssen die aktuellen Daten so angeordnet sein, dass die Stufen des ersten Faktors einen Primärindex darstellen, der von allen weiteren Faktorstufen durchlaufen wird.

Wie viele Stufen soll die neue Datei enthalten? Geben Sie für jeden Index die Anzahl der Stufen ein. Die Werte für mehrere Indexvariablen sind immer fortlaufende Nummern. Die Werte beginnen bei 1 und werden für jede Stufe erhöht. Das Inkrement für die Erhöhung der Indizes ist für den ersten Index am kleinsten und für den letzten Index am größten.

Gesamtzahl kombinierter Ebenen. Es können nur so viele Stufen erstellt werden, wie in den aktuellen Daten vorhanden sind. Da die umstrukturierten Daten eine Zeile pro Behandlungskombination enthalten, überprüft der Assistent die Anzahl der zu erstellenden Stufen. Er vergleicht das Produkt der von Ihnen erstellten Stufen mit der Anzahl der Variablen in der Variablengruppe. Die beiden Werte müssen übereinstimmen.

Namen und Beschriftungen. Klicken Sie auf eine Zelle, um den vorgegebenen Variablenamen zu ändern und eine beschreibende Variablenbeschriftung für die Indexvariablen einzugeben.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Variablen zu Fällen): Optionen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Variablengruppen in Zeilen umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt legen Sie die Optionen für die neue umstrukturierte Datei fest.

Sollen nicht ausgewählte Variablen verworfen werden? Im Schritt "Variablen auswählen" (Schritt 3) haben Sie aus den aktuellen Daten die umzustrukturierenden Variablengruppen, die zu kopierenden Variablen und eine ID-Variable ausgewählt. Die Daten der ausgewählten Variablen werden in die neue Datei übertragen. Wenn die aktuellen Daten weitere Variablen enthalten, können Sie festlegen, ob diese verworfen oder beibehalten werden sollen.

Sollen fehlende Daten beibehalten werden? Der Assistent überprüft jede potenziell neue Zeile auf das Vorhandensein von Nullwerten. Ein **Nullwert** ist ein systemdefiniert fehlender oder Nullwert. Sie können festlegen, ob Zeilen mit Nullwerten beibehalten oder verworfen werden sollen.

Soll eine Zählvariable erstellt werden? Der Assistent kann in der neuen Datei eine **Zählvariable** erstellen. Diese enthält die Anzahl der neuen Zeilen, die von einer Zeile in den aktuellen Daten erzeugt wurden. Eine Zählvariable kann nützlich sein, wenn Sie die Nullwerte in der neuen Datei verwerfen möchten, da in diesem Fall für eine gegebene Zeile in den aktuellen Daten die Anzahl der neu zu erstellenden Zeilen variieren kann. Klicken Sie auf eine Zelle, um den vorgegebenen Variablennamen zu ändern und eine beschreibende Variablenbeschriftung für die Zählvariable einzugeben.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Auswählen von Variablen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Fallgruppen in Spalten umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt geben Sie an, wie die Variablen der aktuellen Datei in der neuen Datei verwendet werden sollen.

Wodurch werden Fallgruppen in den aktuellen Daten bezeichnet? Bei einer **Fallgruppe** handelt es sich um eine Gruppe von Zeilen, die aufeinander bezogen sind, weil sie dieselbe Beobachtungseinheit messen, beispielsweise eine Person oder eine Institution. Sie müssen im Assistenten angeben, welche Variablen der aktuellen Datei die Fallgruppen identifizieren, damit die einzelnen Fallgruppen in der neuen Datei jeweils in eine einzelne Zeile konsolidiert werden können. Verschieben Sie die Variablen, die in der aktuellen Datei Fallgruppen identifizieren, in die Liste "ID-Variable(n)". Variablen, die zum Aufteilen der aktuellen Datendatei dienen, werden automatisch zum Identifizieren von Fallgruppen verwendet. Bei jedem Auftreten einer neuen Kombination von Identifizierungswerten wird eine neue Zeile erstellt, sodass die Fälle in der aktuellen Datei nach den Werten der ID-Variablen sortiert sein müssen, und zwar in der Reihenfolge, in der die Variablen in der Liste "ID-Variable(n)" aufgeführt sind. Wenn die aktuelle Datendatei noch nicht sortiert ist, können Sie dies im nächsten Schritt nachholen.

Auf welche Weise sollen die neuen Variablengruppen in der neuen Datei erstellt werden? In den ursprünglichen Daten wird eine Variable in einer einzelnen Spalte aufgeführt. In den neuen Datendatei wird diese Variable in mehreren Spalten aufgelistet. **Indexvariablen** sind Variablen in den aktuellen Daten, die vom Assistenten zum Erstellen der neuen Spalten verwendet werden. Die umstrukturierten Daten enthalten eine neue Variable für jeden eindeutigen Wert in diesen Spalten. Verschieben Sie die Variablen, die zur Erstellung der neuen Variablengruppen verwendet werden sollen, in die Liste "Indexvariable(n)". Sie können die neuen Spalten auch nach Indizes ordnen, wenn die entsprechenden Optionen vom Assistenten angezeigt werden.

Was passiert mit den anderen Spalten? Der Assistent entscheidet automatisch, was mit den Variablen geschieht, die in der Liste "Aktuelle Datei" verbleiben. Er überprüft jede Variable, um festzustellen, ob die Datenwerte innerhalb einer Fallgruppe variieren. Wenn dies der Fall ist, strukturiert der Assistent die Werte in eine Variablengruppe in der neuen Datei um. Wenn dies nicht der Fall ist, kopiert der Assistent die Werte in die neue Datei. Bei der Ermittlung, ob eine Variable innerhalb einer Gruppe variiert, werden benutzerdefiniert fehlende Werte wie gültige Werte behandelt, systemdefiniert fehlende Werte jedoch nicht. Wenn die Gruppe einen gültigen oder benutzerdefiniert fehlende Werte sowie den systemdefiniert

fehlenden Wert enthält, wird sie als Variable behandelt, die nicht innerhalb der Gruppe variiert, und der Assistent kopiert die Werte in die neue Datei.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Sortieren von Daten

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Fallgruppen in Spalten umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt legen Sie fest, ob die Daten in der aktuellen Datei vor der Umstrukturierung sortiert werden sollen. Bei jedem Auftreten einer neuen Kombination von Identifizierungswerten wird vom Assistenten eine neue Zeile erstellt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Daten nach den Variablen sortiert sind, die die Fallgruppen identifizieren.

Wie sind die Zeilen in der aktuellen Datei geordnet? Überprüfen Sie, wie die aktuellen Daten sortiert sind und welche (im vorhergehenden Schritt angegebenen) Variablen zum Identifizieren von Fallgruppen verwendet werden.

- **Ja.** Der Assistent sortiert die aktuellen Daten automatisch nach den ID-Variablen, und zwar in der Reihenfolge, in der die Variablen im vorhergehenden Schritt in die Liste "ID-Variable(n)" eingetragen wurden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Daten noch nicht nach ID-Variablen sortiert sind oder Sie sich nicht sicher sind. Diese Option erfordert einen zusätzlichen Datendurchlauf, aber sie garantiert, dass die Zeilen für die Umstrukturierung korrekt sortiert sind.
- **Nr.** Der Assistent sortiert die aktuellen Daten nicht. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicher sind, dass die aktuellen Daten bereits nach den Variablen sortiert sind, die die Fallgruppen identifizieren.

Assistent für die Datenumstrukturierung (Fälle zu Variablen): Optionen

Hinweis: Der Assistent zeigt diesen Schritt an, wenn Fallgruppen in Spalten umstrukturiert werden sollen.

In diesem Schritt legen Sie die Optionen für die neue umstrukturierte Datei fest.

Wie sollen die neuen Variablengruppen in der neuen Datei sortiert werden?

- **Nach Variablen.** Der Assistent gruppiert die neuen Variablen nach den ursprünglichen Variablen, aus denen sie erstellt wurden.
- **Nach Index.** Der Assistent gruppiert die Variablen nach den Werten der Indexvariablen.

Beispiel. Die umzustrukturierenden Variablen sind *w* und *h* und der Index lautet *Monat*:

w, *h*, *Monat*

Die Gruppierung nach Variablen ergibt das folgende Ergebnis:

w.jan, *w.feb*, *h.jan*

Die Gruppierung nach Indizes ergibt das folgende Ergebnis:

w.jan, *h.jan*, *w.feb*

Soll eine Zählvariable erstellt werden? Der Assistent kann in der neuen Datei eine Zählvariable erstellen. Diese Zählvariable enthält die Anzahl der Zeilen in den aktuellen Daten, die zur Erstellung einer Zeile in der neuen Datendatei verwendet wurden.

Sollen Indikatorvariablen erstellt werden? Mithilfe der Indexvariablen kann der Assistent in der neuen Datendatei **Indikatorvariablen** erstellen. Er erstellt für jeden eindeutigen Wert der Indexvariable eine neue Variable. Die Indikatorvariablen geben das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines Werts für einen Fall an. Wenn der Fall einen Wert aufweist, besitzt eine Indikatorvariable den Wert 1, andernfalls besitzt sie den Wert 0.

Beispiel. Die Indexvariable ist *Produkt*. Sie dient zum Aufzeichnen der von einem Kunden erworbenen Produkte. Die ursprünglichen Daten lauten wie folgt:

Tabelle 20. Alle Produkte in einer einzigen Variablen (Spalte)

customer	product
1	Huhn
1	Eier
2	Eier
3	Huhn

Beim Erstellen einer Indikatorvariable entsteht eine neue Variable für jeden eindeutigen Wert von *Produkt*. Die umstrukturierten Daten lauten wie folgt:

Tabelle 21. Separate Indikatorvariablen für die einzelnen Produkttypen

customer	indHuhn	indEier
1	1	1
2	0	1
3	1	0

In diesem Beispiel können die umstrukturierten Daten zum Ermitteln der Häufigkeiten für die von Kunden erworbenen Produkte verwendet werden.

Assistent für die Datenumstrukturierung: Fertigstellen

Dies ist der letzte Schritt im Assistenten für die Datenumstrukturierung. Geben Sie an, welcher Vorgang mit den von Ihnen getroffenen Angaben ausgeführt werden soll.

- **Daten jetzt umstrukturieren.** Der Assistent erstellt die neue umstrukturierte Datei. Wählen Sie diese Option aus, wenn die aktuelle Datei sofort ersetzt werden soll.

Hinweis: Wenn die ursprünglichen Daten gewichtet sind, sind auch die neuen Daten gewichtet, es sei denn, die für die Gewichtung verwendete Variable wird in der neuen Datei umstrukturiert oder verworfen.

- **Vom Assistenten erzeugte Syntax in ein Syntaxfenster einfügen.** Der Assistent fügt die von ihm erstellte Syntax in ein Syntaxfenster ein. Wählen Sie diese Option aus, wenn die aktuelle Datei noch nicht ersetzt werden soll oder wenn die Syntax noch weitergehend bearbeitet bzw. zur späteren Verwendung gespeichert werden soll.

Kapitel 10. Arbeiten mit Ausgaben

Nach dem Ausführen einer Prozedur werden die Ergebnisse in einem Fenster angezeigt, das "Viewer" heißt. Das Viewer-Fenster kann in zwei Modi ausgeführt werden.

Klassisch (Syntax und Ausgabe)

Im Standardmodus wird die Ausgabe im klassischen Viewer-Format angezeigt. In diesem Modus können Sie problemlos zur gewünschten Ausgabe navigieren. Außerdem können Sie die Ausgaben bearbeiten und so Dokumente erstellen, die genau die gewünschten Ausgaben enthalten.

Arbeitsmappe

Der Modus "Arbeitsmappe" vereint die Möglichkeit zur Bearbeitung der SPSS Statistics-Syntax mit einem Notizbuchansatz, bei dem eine interaktive Methode für die Ausführung von Syntax und die Anzeige der entsprechenden Ausgabe bereitgestellt wird. Arbeitsmappendokumente (Dateierweiterung *.spwb) bestehen aus einzelnen Abschnitten. Die Absätze enthalten die einzelnen Ausgabeelemente (Syntax, Prozeduren, Diagramme usw.). Syntaxabschnitte bieten umfassende Möglichkeiten zum Bearbeiten und Ausführen der Syntax. Absätze, die keine Syntaxabschnitte sind, bieten sämtliche Funktionen für die Rich-Text-Bearbeitung.

Weitere Informationen zum Wechseln der Ausgabemodi finden Sie im Thema „[Allgemeine Optionen](#)“ auf Seite 211.

Arbeiten mit Ausgaben

Nach dem Ausführen einer Prozedur werden die Ergebnisse in einem Fenster angezeigt, das "Viewer" heißt. In diesem Fenster können Sie problemlos zwischen den verschiedenen Teilen der Ausgabe wechseln. Außerdem können Sie die Ausgaben bearbeiten und so Dokumente erstellen, die genau die gewünschten Ausgaben enthalten.

Viewer - Klassisch

Standardmäßig werden die Ausgabeergebnisse im Viewer angezeigt. Sie können den Viewer für folgende Vorgänge verwenden:

- Durchsuchen der Ergebnisse
- Ein- und Ausblenden von ausgewählten Tabellen und Diagrammen
- Ändern der Anzeigereihenfolge der Ergebnisse durch Verschieben ausgewählter Elemente
- Verschieben von Elementen zwischen dem Viewer und anderen Anwendungen

Der Viewer ist in zwei Fensterbereiche aufgeteilt:

- Der linke Fensterbereich enthält eine Gliederungsansicht des Inhalts.
- Der rechte Fensterbereich enthält Statistiktabelle, Diagramme und Textausgabe.

Sie können auf ein Element in der Gliederung klicken, um direkt zur zugehörigen Tabelle bzw. dem zugehörigen Diagramm zu wechseln. Wenn Sie die Breite des Gliederungsfensters ändern möchten, können Sie auf dessen rechten Rahmen klicken und ihn mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Breite ziehen.

Ändern der Gliederungsstufe

Anmerkung: Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn sich der Viewer im **Klassisch (Syntax & Ausgabe)**-Modus (**Bearbeiten > Optionen > Allgemein > Anwendungsmodus > Klassisch (Syntax & Ausgabe)**) befindet.

1. Klicken Sie im Gliederungsfenster auf das Element.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Gliederung > Heraufstufen

oder

Bearbeiten > Umriss > Demote

Einfügen von Elementen im Viewer

Anmerkung: Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn sich der Viewer im **Klassisch (Syntax & Ausgabe)**-Modus (**Bearbeiten > Optionen > Allgemein > Anwendungsmodus > Klassisch (Syntax & Ausgabe)**) befindet.

Sie können im Viewer Elemente einfügen, beispielsweise Titel, neue Texte, Diagramme oder Objekte aus anderen Anwendungen.

Hinzufügen eines Titels oder eines Textobjekts

Sie können im Viewer Textelemente einfügen, die nicht mit einer Tabelle oder einem Diagramm verbunden sind.

1. Klicken Sie auf die Tabelle, das Diagramm oder das Objekt, nach der bzw. dem der Titel oder Text eingefügt werden soll.
2. Wählen Sie Folgendes aus den Menüs aus:

Einfügen > Neuer Titel

oder

Einfügen > Neuer Text

3. Doppelklicken Sie auf das neue Objekt.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Textdatei hinzufügen

1. Klicken Sie im Gliederungs- oder Inhaltsfenster des Viewers auf die Tabelle, das Diagramm oder das Objekt, nach der bzw. dem der Text eingefügt werden soll.
2. Wählen Sie Folgendes aus den Menüs aus:

Einfügen > Textdatei ...

3. Wählen Sie eine Textdatei aus.

Doppelklicken Sie auf die Textdatei, um diese zu bearbeiten.

Einfügen von Objekten im Viewer

Sie können Objekte aus anderen Anwendungen in den Viewer einfügen. Verwenden Sie hierfür den Befehl "Einfügen nach" oder "Inhalte einfügen". Dabei wird das neue Objekt nach dem aktuell ausgewählten Objekt im Viewer eingefügt. Verwenden Sie den Befehl "Inhalte einfügen", wenn Sie das Format für das einzufügende Objekt auswählen möchten.

Suchen und Ersetzen von Informationen im Viewer

1. Um Informationen im Viewer zu suchen bzw. zu ersetzen, wählen Sie folgende Optionen aus den Menüs aus:

Bearbeiten > Suchen

oder

Bearbeiten > Ersetzen

Sie können "Suchen und Ersetzen" für folgende Vorgänge verwenden:

- Durchsuchen des gesamten Dokuments bzw. der ausgewählten Elemente.
- Suchen nach unten bzw. oben von der aktuellen Position.
- Durchsuchen beider Fensterbereiche oder Einschränkung der Suche auf den Inhalt des Gliederungsfensters.
- Suchen nach ausgeblendeten Elementen. Dazu gehören alle Elemente, die im Inhaltsfenster ausgeblendet sind (z. B. Anmerkungstabellen, die standardmäßig ausgeblendet sind) sowie ausgeblendete Zeilen und Spalten in Pivot-Tabellen.
- Einschränken der Suchkriterien auf Treffer, die auch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung übereinstimmen.
- Einschränken der Suchkriterien in Pivot-Tabellen auf Treffer, bei denen der gesamte Zelleninhalt übereinstimmt.
- Einschränken der Suchkriterien in Pivot-Tabellen auf Fußnotenmarkierungen. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn die Auswahl im Viewer andere Elemente als Pivot-Tabellen beinhaltet.

Ausgeblendete Elemente und Schichten von Pivot-Tabellen

- Schichten unterhalb der sichtbaren Schicht einer mehrdimensionalen Pivot-Tabelle gelten nicht als ausgeblendet und sind auch dann in den Suchbereich eingeschlossen, wenn ausgeblendete Elemente nicht in die Suche mit aufgenommen wurden.
- Zu den ausgeblendeten Elementen gehören ausgeblendete Elemente im Inhaltsfenster (Elemente, die im Gliederungsfenster mit einem geschlossenen Buch dargestellt werden oder in reduzierten Blöcken des Gliederungsfensters enthalten sind) und Zeilen und Spalten in Pivot-Tabellen, die entweder standardmäßig ausgeblendet sind (z. B. sind leere Zeilen und Spalten standardmäßig ausgeblendet) oder manuell (durch Bearbeiten der Tabelle und selektives Ausblenden bestimmter Zeilen bzw. Spalten) ausgeblendet sind. Ausgeblendete Elemente werden nur dann in die Suche mit aufgenommen, wenn Sie explizit die Option **Ausgeblendete Elemente einschließen** auswählen.
- In beiden Fällen wird das ausgeblendete bzw. unsichtbare Element, das den Suchtext bzw. -wert enthält beim Auffinden angezeigt, das Element wird jedoch anschließend wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Suchen nach einem Wertebereich in Pivot-Tabellen

So finden Sie in Pivot-Tabellen Werte, die in einen angegebenen Wertebereich fallen:

1. Aktivieren Sie eine Pivot-Tabelle oder wählen Sie eine oder mehrere Pivot-Tabellen im Viewer aus. Vergewissern Sie sich, dass ausschließlich Pivot-Tabellen ausgewählt sind. Wenn auch andere Optionen ausgewählt sind, steht die Bereichsoption nicht zur Verfügung.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
 - Bearbeiten > Suchen**
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereich**.
4. Wählen Sie den Typ des Bereichs aus: "Zwischen", "Größer-gleich", "Kleiner-gleich".
5. Wählen Sie den Wert bzw. die Werte, die den Bereich definieren.
 - Wenn ein Wert nicht numerische Zeichen enthält, werden beide Werte als Zeichenfolgen behandelt.
 - Wenn beide Werte Zahlen sind, werden nur numerische Werte durchsucht.
 - Mit der Registerkarte "Bereich" können keine Werte ersetzt werden.

Diese Funktion steht für aus früheren Versionen übernommene Tabellen nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in [„Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“](#) auf Seite 168.

Speichern der Ausgabe

Anmerkung: Die folgenden Informationen gelten nur, wenn sich der Viewer im **Klassisch (Syntax & Ausgabe)**-Modus (**Bearbeiten > Optionen > Allgemein > Anwendungsmodus > Klassisch (Syntax & Ausgabe)**) befindet.

Der Inhalt des Viewers kann in folgenden Formaten gespeichert werden:

- **Viewer-Dateien (*.spv)**. Das Format, das zum Anzeigen von Dateien im Fenster **Viewer** verwendet wird.

Zum Speichern von Ergebnissen in anderen Formaten (beispielsweise Text, Word, Excel) verwenden Sie **Datei > Exportieren**.

Speichern eines Viewer-Dokuments

Anmerkung: Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn sich der Viewer im **Klassisch (Syntax & Ausgabe)**-Modus (**Bearbeiten > Optionen > Allgemein > Anwendungsmodus > Klassisch (Syntax & Ausgabe)**) befindet.

1. Wählen Sie in den Menüs des Viewer-Fensters Folgendes aus:

Datei > Speichern

2. Geben Sie den Namen des Dokuments ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Optional können Sie folgende Aktionen ausführen:

Sperren von Dateien, um die Bearbeitung in IBM SPSS Smartreader zu verhindern

Wenn ein Viewer-Dokument gesperrt ist, können Sie Pivot-Tabellen bearbeiten (Zeilen und Spalten vertauschen, die angezeigte Schicht ändern usw.), aber Sie können keine Ausgabe ändern oder Änderungen am Viewer-Dokument in IBM SPSS Smartreader (einem separaten Produkt für die Arbeit mit Viewer-Dokumenten) speichern. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Viewer-Dokumente, die in IBM SPSS Statistics oder IBM SPSS Modeler geöffnet wurden.

Verschlüsseln von Dateien mit einem Kennwort

Sie können in einem Viewer-Dokument gespeicherte vertrauliche Informationen schützen, indem Sie das Dokument mit einem Kennwort verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung kann das Dokument nur unter Angabe des Kennworts geöffnet werden. IBM SPSS Smartreader-Benutzer müssen ebenfalls das Kennwort angeben, um die Datei zu öffnen.

So verschlüsseln Sie ein Viewer-Dokument:

- a. Klicken Sie im Dialogfeld "Ausgabe speichern unter" auf **Datei mit Kennwort verschlüsseln**.
- b. Klicken Sie auf **Speichern**.
- c. Geben Sie im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein Kennwort an und wiederholen Sie es im Textfeld "Kennwort bestätigen". Kennwörter dürfen maximal 10 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Warnung: Verloren gegangene Kennwörter können nicht wiederhergestellt werden. Wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist, kann die Datei nicht geöffnet werden.

Erstellen starker Kennwörter

- Verwenden Sie mindestens acht Zeichen.
- Verwenden Sie auch Zahlen, Symbole und Interpunktionszeichen in Ihrem Kennwort.
- Vermeiden Sie Abfolgen von Zahlen und Zeichen, wie beispielsweise "123" und "abc", und vermeiden Sie Wiederholungen, wie "111aaa".
- Erstellen Sie keine Kennwörter mit persönlichen Daten wie Geburtstag oder Spitznamen.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Abständen.

Hinweis: Das Speichern verschlüsselter Dateien in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services wird nicht unterstützt.

Bearbeiten von verschlüsselten Dateien

- Wenn Sie eine verschlüsselte Datei öffnen, Änderungen daran vornehmen und Datei > Speichern auswählen, wird die geänderte Datei mit dem gleichen Kennwort gespeichert.
- Sie können das Kennwort einer verschlüsselten Datei ändern, indem Sie die Datei öffnen, die Schritte für die Verschlüsselung wiederholen und im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein anderes Kennwort angeben.
- Sie können eine unverschlüsselte Version einer verschlüsselten Datei speichern, indem Sie die Datei öffnen, Datei > Speichern unter auswählen und **Datei mit Kennwort verschlüsseln** im Dialogfenster "Ausgabe speichern unter" abwählen.

Hinweis: Verschlüsselte Datendateien und Ausgabedokumente können nicht in früheren IBM SPSS Statistics-Versionen als Version 21 geöffnet werden. Verschlüsselte Syntaxdateien können nicht in Versionen vor Version 22 geöffnet werden.

Erforderliche Modellinformationen zusammen mit den Ausgabedokument speichern

Diese Option gilt nur, wenn es im Ausgabedokument Modellviewerelemente gibt, die zusätzliche Informationen erfordern, um einige der interaktiven Funktionen zu aktivieren. Klicken Sie auf **Weitere Informationen**, um eine Liste dieser Modellviewerelemente und die interaktiven Funktionen anzuzeigen, für die zusätzliche Informationen erforderlich sind. Durch das Speichern dieser Informationen steigt die Dokumentgröße möglicherweise erheblich. Wenn Sie sich gegen das Speichern dieser Informationen entscheiden, können Sie diese Ausgabeelemente immer noch öffnen, aber die angegebenen interaktiven Funktionen sind nicht verfügbar.

Interaktive Ausgabe

Interaktive Ausgabeobjekte enthalten mehrere zusammengehörige Ausgabeobjekte. Durch eine Auswahl in einem Objekt kann sich die Anzeige oder Hervorhebung in einem anderen Objekt ändern. Wenn Sie z. B. eine Zeile in einer Tabelle auswählen, wird ein Bereich in einer Karte hervorgehoben oder ein Diagramm für eine andere Kategorie angezeigt.

Interaktive Ausgabeobjekte unterstützen keine Bearbeitungsfunktionen wie das Ändern von Text, Farben, Schriftarten oder Tabellenumrandungen. Die einzelnen Objekte können aus dem interaktiven Objekt in den Viewer kopiert werden. Aus interaktiver Ausgabe kopierte Tabellen können im Pivot-Tabellen-Editor bearbeitet werden.

Kopieren von Objekten aus interaktiver Ausgabe

Datei>In Viewer kopieren kopiert einzelne Ausgabeobjekte in das **Viewer** -Fenster.

- Die verfügbaren Optionen hängen vom Inhalt der interaktiven Ausgabe ab.
- **Diagramm** und **Karte** erstellen Diagrammobjekte.
- **Tabelle** erstellt eine Pivot-Tabelle, die im Pivot-Tabellen-Editor bearbeitet werden kann.
- **Momentaufnahme** erstellt ein Bild der aktuellen Ansicht.
- **Modell** erstellt eine Kopie des aktuellen interaktiven Ausgabeobjekts.

Bearbeiten > Objekt kopieren kopiert einzelne Ausgabeobjekte in die Zwischenablage.

- Das Einfügen eines kopierten Objekts in den Viewer entspricht der Auswahl von **Datei > In Viewer kopieren**.
- Beim Einfügen des Objekts in eine andere Anwendung wird das Objekt als Bild eingefügt.

Zoomen und Schwenken

Bei Karten können Sie mit **Ansicht > Zoom** die Karte zoomen. In einer gezoomten Ansicht können Sie diese mit **Ansicht > Schwenken** verschieben.

Druckeinstellungen

Mit **Datei > Druckeinstellungen** wird gesteuert, wie interaktive Objekte gedruckt werden.

- **Nur sichtbare Ansicht drucken.** Druckt nur die derzeit dargestellte Ansicht. Diese Option ist die Standardeinstellung.
- **Alle Ansichten drucken.** Druckt alle in der interaktiven Ausgabe enthaltenen Ansichten.
- Die ausgewählte Option bestimmt auch die Standardaktion für den Export des Ausgabeobjekts.

Ausgabe exportieren

Export Output speichert die Viewer-Ausgabe in HTML-, Text-, Word-, Excel- und PDF-Formaten. Außerdem ist der Export von Diagrammen in mehreren verschiedenen Grafikformaten möglich.

Exportieren von Ausgaben

1. Wechseln Sie in das Viewer-Fenster. (Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Datei > Exportieren...

3. Geben Sie einen Dateinamen (bzw. ein Präfix bei Diagrammen) ein und wählen Sie ein Exportformat aus.

Zu exportierende Objekte

Sie können alle Objekte im Viewer, alle sichtbaren Objekte oder nur ausgewählte Objekte exportieren.

Dokumenttyp

Verfügbare Optionen sind:

- **Word/RTF (*.doc).** Pivot-Tabellen werden mit sämtlichen Formatierungsattributen (wie Zellenrahmen, Schriftarten und Hintergrundfarben) als Word-Tabellen exportiert. Textausgaben werden als formatierter RTF-Text exportiert. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im PNG-Format aufgenommen. Besonders breite Tabellen werden von Microsoft Word möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Anmerkung: Die Option **Einfügen** ist für die Einstellung **Wort/RTF (* Dok.)** nicht verfügbar.

- **Word (*.docx).** Pivot-Tabellen werden mit sämtlichen Formatierungsattributen (wie Zellenrahmen, Schriftarten und Hintergrundfarben) als Word-Tabellen exportiert. Eine *.docx -Datei ist ein Archiv von XML-Dateien. Die Textausgabe erfolgt in XML. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden als hochaufgelöste Bilder (*.eps für macOS und *.emf für Windows) aufgenommen. Besonders breite Tabellen werden von Microsoft Word möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- **Excel.** Die Zeilen, Spalten und Zellen von Pivot-Tabellen werden mit sämtlichen Formatierungsattributen (z. B. Zellenrahmen, Schriftarten, Hintergrundfarben) als Excel-Zeilen, -Spalten und -Zellen exportiert. Textausgaben werden mit allen Schriftartattributen exportiert. Jede Zeile in der Textausgabe entspricht einer Zeile in der Excel-Datei, wobei der gesamte Inhalt der Zeile in einer einzelnen Zelle enthalten ist. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im PNG-Format aufgenommen. Die Ausgaben können als *Excel 97-2004* oder als *Excel 2007 und höher* exportiert werden.
- **HTML (*.htm).** Pivot-Tabellen werden als HTML-Tabellen exportiert. Textausgaben werden als vorformatierter HTML-Text exportiert. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im ausgewählten Grafikformat in das Dokument eingebettet. Zum Anzeigen von im HTML-Format exportierten Ausgabedaten ist ein Browser erforderlich, der mit HTML 5 kompatibel ist.
- **Portable Document Format (*.pdf).** Alle Ausgaben werden so exportiert, wie sie in der Druckvorschau/Seitenansicht angezeigt werden. Alle Formatierungsattribute bleiben erhalten.
- **Text.** Zu den Textausgabeformaten gehören einfacher Text, UTF-8 und UTF-16. Pivot-Tabellen können als durch Tabulatoren getrennter Text oder als durch Leerzeichen getrennter Text exportiert werden. Alle Textausgaben werden in durch Leerzeichen getrenntem Format exportiert. Für Tabellen, Baumdiagramme und Modellansichten wird für jede Grafik eine Zeile in die Textdatei eingefügt, in der der Name der Bilddatei angegeben wird.

- **Ohne (nur Grafiken).** Zu den verfügbaren Exportformaten gehören BMP, EPS, SVG, JPEG, PNG, TIF und PDF. Unter Windows-Betriebssystemen ist außerdem das Format EMF (Enhanced Metafile, erweiterte Metadatei) verfügbar.

Übergeordneten Ordner öffnen

Öffnet den Ordner, der die durch den Export erstellten Dateien enthält.

Ausgabeverwaltungssystem. Sie können auch automatisch alle Ausgaben oder vom Benutzer festgelegte Ausgabetyper als Datendateien im Word-, Excel-, PDF-, HTML-, Text- oder IBM SPSS Statistics-Format exportieren. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 22, „Ausgabeverwaltungssystem \(OMS\)“](#), auf Seite 287.

HTML-Optionen

Für den HTML-Export ist ein Browser erforderlich, der mit HTML 5 kompatibel ist. Folgende Optionen stehen für den Export von Ausgaben im HTML-Format zur Verfügung:

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.

Tabellen mit Schichten als interaktive Tabellen exportieren. Tabellen mit Schichten werden so wie sie im Viewer dargestellt werden angezeigt und Sie können die angezeigte Schicht im Browser interaktiv ändern. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird jede Tabellenschicht als separate Tabelle angezeigt.

Tabellen als HTML. Damit werden die bei exportierten Pivot-Tabellen enthaltenen Stilinformatoren festgelegt.

- **Export mit Stilen und fester Spaltenbreite.** Alle Stilinformatoren (Schriftschnitte, Hintergrundfarben usw.) und Spaltenbreiten der Pivot-Tabellen werden beibehalten.
- **Ohne Stile exportieren.** Pivot-Tabellen werden in HTML-Standardtabellen konvertiert. Es werden keinerlei Stilattribute beibehalten. Die Spaltenbreite wird automatisch festgelegt.

Fußnoten und Titelzeilen aufnehmen. Dient zur Festlegung der Aufnahme bzw. des Ausschlusses aller Fußnoten und Titelzeilen von Pivot-Tabellen.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

Hinweis: Bei HTML können Sie außerdem das Bilddateiformat für exportierte Diagramme festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Grafikformatoptionen“](#) auf Seite 143.

So legen Sie HTML-Exportoptionen fest:

1. Wählen Sie **HTML** als Exportformat aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern**.

Ausgabe exportieren: Word/DOCX und Word/RTF-Optionen

Folgende Optionen sind für das Exportieren von Ausgaben im Word-Dokumentformat (*.docx) und im Word/RTF-Format (*.doc) verfügbar:

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.

Breite Pivot-Tabellen. Legt fest, wie Tabellen behandelt werden, die für die definierte Dokumentbreite zu breit sind. Standardmäßig wird die Tabelle umgebrochen. Die Tabelle wird in zwei Abschnitte unterteilt und die Zeilenbeschriftungen werden in jedem Abschnitt der Tabelle wiederholt. Alternativ können Sie breite Tabellen auch verkleinern oder keine Änderungen an breiten Tabellen vornehmen und damit zulassen, dass sie über den Rand der definierten Dokumentbreite hinausragen.

Haltepunkte beibehalten. Wenn Sie Haltepunkte definiert haben, werden diese Einstellungen in den Word-Tabellen beibehalten.

Fußnoten und Titelzeilen aufnehmen. Dient zur Festlegung der Aufnahme bzw. des Ausschlusses aller Fußnoten und Titelzeilen von Pivot-Tabellen.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Modelleigenschaften“ auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

Druckoptionen für Export. Über diese Option wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Seitengröße und die Seitenränder für das exportierte Dokument festlegen können. Die Dokumentbreite, die festlegt, ob Tabellen umgebrochen oder verkleinert werden, ergeben sich aus der Seitenbreite minus den linken und rechten Seitenrand.

Exportoptionen für Word festlegen

1. Wählen Sie **Word-Dokument (*.docx)** oder **Word/RTF (*.doc)** als Exportformat aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern...**

Excel-Optionen

Folgende Optionen stehen für den Export von Ausgaben im Excel-Format zur Verfügung:

Erstellen Sie ein Arbeitsblatt oder eine Arbeitsmappe oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Arbeitsblatt. Standardmäßig wird eine neue Arbeitsmappe erstellt. Wenn bereits eine Datei mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn Sie die Option für die Erstellung eines Arbeitsblatts wählen und in der angegebenen Datei bereits ein Arbeitsblatt mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird es überschrieben. Wenn Sie die Option zum Bearbeiten eines bestehenden Arbeitsblatts auswählen, müssen Sie auch den Arbeitsblattnamen angeben. (Beim Erstellen eines Arbeitsblatts optional.) Die Namen von Arbeitsblättern dürfen höchstens 31 Zeichen lang sein und dürfen keine Schrägstriche, umgekehrten Schrägstriche, eckigen Klammern, Fragezeichen oder Sterne enthalten.

Wenn Sie beim Export in Excel 97-2004 ein vorhandenes Arbeitsblatt bearbeiten, werden Diagramme, Modellansichten und Baumdiagramme nicht in die exportierte Ausgabe aufgenommen.

Stelle in Arbeitsblatt. Legt die Position auf dem Arbeitsblatt für die exportierte Ausgabe fest. Standardmäßig wird die exportierte Ausgabe nach der letzten Spalte mit Inhalten beginnend mit der ersten Zeile eingefügt, ohne vorhandene Inhalte zu ändern. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn neue Spalten in ein vorhandenes Arbeitsblatt eingefügt werden. Exportierte Ausgaben nach der letzten Zeile einzufügen, ist sinnvoll, wenn neue Zeilen in ein vorhandenes Arbeitsblatt eingefügt werden sollen. Wenn Sie exportierte Ausgaben ab einer bestimmten Zellenposition einfügen, werden vorhandene Inhalte in dem Bereich überschrieben, in den die exportierten Ausgaben eingefügt werden.

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in „Tabelleneigenschaften: Drucken“ auf Seite 162.

Fußnoten und Titelzeilen aufnehmen. Dient zur Festlegung der Aufnahme bzw. des Ausschlusses aller Fußnoten und Titelzeilen von Pivot-Tabellen.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Modelleigenschaften“ auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

So legen Sie Exportoptionen für Excel-Dokumente fest:

1. Wählen Sie **Excel 97-2004 (*.xls)**, **Excel 2007 und höher (*.xlsx)** oder **Excel 2007 und höher, makroaktiviert (*.xlsm)** als Exportformat aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern**.

PowerPoint-Optionen

Die folgenden Optionen sind für PowerPoint verfügbar:

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in „Tabelleneigenschaften: Drucken“ auf Seite 162.

Breite Pivot-Tabellen. Legt fest, wie Tabellen behandelt werden, die für die definierte Dokumentbreite zu breit sind. Standardmäßig wird die Tabelle umgebrochen. Die Tabelle wird in zwei Abschnitte unterteilt und die Zeilenbeschriftungen werden in jedem Abschnitt der Tabelle wiederholt. Alternativ können Sie breite Tabellen auch verkleinern oder keine Änderungen an breiten Tabellen vornehmen und damit zulassen, dass sie über den Rand der definierten Dokumentbreite hinausragen.

Fußnoten und Titelzeilen aufnehmen. Dient zur Festlegung der Aufnahme bzw. des Ausschlusses aller Fußnoten und Titelzeilen von Pivot-Tabellen.

Einträge in der Viewer-Gliederung als Folientitel verwenden. Fügt auf jeder beim Export erzeugten Folie einen Titel ein. Jede Folie enthält ein einzelnes Element, das aus dem Viewer exportiert wurde. Der Titel wird aus dem Gliederungseintrag für das Element im Gliederungsfenster des Viewers gebildet.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Modelleigenschaften“ auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

Druckoptionen für Export. Über diese Option wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Seitengröße und die Seitenränder für das exportierte Dokument festlegen können. Die Dokumentbreite, die festlegt, ob Tabellen umgebrochen oder verkleinert werden, ergeben sich aus der Seitenbreite minus den linken und rechten Seitenrand.

So legen Sie Exportoptionen für PowerPoint fest:

1. Wählen Sie **PowerPoint** als Exportformat.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern**.

Hinweis: Der Export nach PowerPoint ist nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

PDF-Optionen

Die folgenden Optionen sind für PDF verfügbar:

Lesezeichen einbetten. Mit dieser Option werden Lesezeichen in das PDF-Dokument aufgenommen, die den Einträgen in der Viewer-Gliederung entsprechen. Wie das Viewer-Gliederungsfenster können auch Lesezeichen die Navigation in Dokumenten mit einer Vielzahl an Ausgabeobjekten erheblich erleichtern.

Schriftarten einbetten. Durch das Einbetten von Schriftarten wird sichergestellt, dass das PDF-Dokument auf allen Computern gleich dargestellt wird. Andernfalls kann es, wenn im Dokument verwendete

Schriftarten auf dem Computer, der zur Anzeige (oder zum Drucken) des PDF-Dokuments verwendet wird, nicht zur Verfügung stehen, durch Schriftartenersetzung zu suboptimalen Ergebnissen kommen.

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

So legen Sie PDF-Exportoptionen fest:

1. Wählen Sie **Portable Document Format** als Exportformat aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern**.

Andere Einstellungen, die die PDF-Ausgabe beeinflussen

Seite einrichten/Seitenattribute. Seitengröße, Ausrichtung, Ränder, Inhalt und Anzeige von Kopf- und Fußzeilen sowie die Größe des gedruckten Diagramms in PDF-Dokumenten werden über die Optionen für die Seiteneinrichtung und Seitenattribute gesteuert.

Tabelleneigenschaften/Tabellenvorlagen. Die Skalierung breiter und/oder langer Tabellen und der Druck von Tabellenschichten werden durch die Tabelleneigenschaften für die einzelnen Tabellen gesteuert. Diese Eigenschaften können auch unter "Tabellenvorlagen" gespeichert werden.

Standarddrucker/aktueller Drucker. Die Auflösung (DPI) des PDF-Dokuments ist die aktuelle Auflösungseinstellung für den Standarddrucker bzw. den aktuell ausgewählten Drucker (kann über "Seite einrichten" geändert werden). Die maximale Auflösung beträgt 1200 DPI. Wenn eine höhere Druckerauflösung eingestellt ist, wird für das PDF-Dokument eine Auflösung von 1200 DPI verwendet.

Hinweis: Dokumente mit höherer Auflösung können beim Drucken auf Druckern mit niedrigerer Auflösung zu schlechten Ergebnissen führen.

Textoptionen

Beim Exportieren von Ausgaben als Text (*.txt) stehen drei Optionen zur Verfügung.

Text - Einfach (*.txt)

Es wird eine Textdatei erstellt, die den Ausgabebetext und die Pfade für separate Grafikdateien enthält. Mehrere Grafikdateiformate stehen zur Verfügung.

Text - UTF8 (*.txt)

Es wird eine Textdatei erstellt, die den Ausgabebetext als Unicode-Text und die Pfade für separate Grafikdateien enthält. Die UTF-8-Codierung wird verwendet. Mehrere Grafikdateiformate stehen zur Verfügung.

Text - UTF16 (*.txt)

Es wird eine Textdatei erstellt, die den Ausgabebetext als Unicode-Text und die Pfade für separate Grafikdateien enthält. Die UTF-16-Codierung wird verwendet. Mehrere Grafikdateiformate stehen zur Verfügung.

Die folgenden Optionen sind für den Textexport verfügbar:

Pivot-Tabellenformat. Pivot-Tabellen können als durch Tabulatoren getrennter Text oder als durch Leerzeichen getrennter Text exportiert werden. Beim leerzeichengetrennten Format können Sie außerdem folgende Eigenschaften festlegen:

- **Spaltenbreite.** Mit **Automatisch anpassen** werden keine Spalteninhalte umgebrochen und jede Spalte ist so breit, wie die längste Beschriftung bzw. der längste Wert in der Spalte. Mit **Benutzerdefiniert** wird eine maximale Spaltenbreite festgelegt, die für alle Spalten in der Tabelle gilt. Bei Werten, die

breiter sind, wird ein Zeilenumbruch durchgeführt, sodass sie sich auch auf die nächste Zeile in der betreffenden Spalte erstrecken.

- **Zeilen-/Spaltenbegrenzungszeichen.** Legt die Zeichen fest, die für Zeilen- und Spaltenrahmen verwendet werden. Um die Anzeige von Zeilen- und Spaltenrahmen zu unterdrücken, geben Sie als Werte Leerzeichen ein.

Schichten in Pivot-Tabellen. Standardmäßig richtet sich die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Pivot-Tabellenschichten nach den Tabelleneigenschaften der einzelnen Pivot-Tabellen. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Schichten aufnehmen oder alle Schichten mit Ausnahme der aktuell sichtbaren Schicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.

Fußnoten und Titelzeilen aufnehmen. Dient zur Festlegung der Aufnahme bzw. des Ausschlusses aller Fußnoten und Titelzeilen von Pivot-Tabellen.

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

So legen Sie Exportoptionen für reine Textdokumente fest:

1. Wählen Sie **Text - einfach (*.txt)**, **Text - UTF8 (*.txt)**, **Text - UTF16 (*.txt)** als Exportformat aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen ändern...**

Nur Grafikoptionen

Die folgenden Optionen sind nur für den Export von Grafiken verfügbar:

Modellansichten. Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Ansichten aufnehmen oder alle Ansichten mit Ausnahme der aktuell angezeigten Ansicht ausschließen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170. (Hinweis: Alle Modelle einschließlich Tabellen werden als Grafik exportiert.)

Grafikformatoptionen

Bei HTML- und Textdokumenten und nur zum Exportieren von Diagrammen können Sie das Grafikformat auswählen und für jedes Grafikformat verschiedene optionale Einstellungen festlegen.

So wählen Sie das Grafikformat und die Optionen für exportierte Diagramme aus:

1. Wählen Sie **HTML**, **Text** oder **Ohne (nur Grafiken)** als Dokumenttyp aus.
2. Wählen Sie das Grafikdateiformat aus der Dropdown-Liste aus.
3. Klicken Sie auf **Optionen ändern**, um die Optionen für das ausgewählte Grafikdateiformat zu ändern.

Exportoptionen für JPEG-Diagramme

- **Bildgröße.** Prozentsatz der ursprünglichen Diagrammgröße, bis zu 200 Prozent.
- **In Graustufen umwandeln.** Wandelt die verschiedenen Farben in Grauschattierungen um.

Exportoptionen für BMP-Diagramme

- **Bildgröße.** Prozentsatz der ursprünglichen Diagrammgröße, bis zu 200 Prozent.
- **Bild zur Verringerung der Dateigröße komprimieren.** Ein verlustfreies Komprimierungsverfahren, das kleinere Dateien ohne Beeinträchtigung der Bildqualität erstellt.

Exportoptionen für PNG-Diagramme

Bildgröße. Prozentsatz der ursprünglichen Diagrammgröße, bis zu 200 Prozent.

Farbtiefe. Bestimmt die Anzahl der Farben im exportierten Diagramm. Ein Diagramm, das mit einer beliebigen Farbtiefe gespeichert wird, verfügt über eine Mindestzahl tatsächlich verwendeter Farben und eine Höchstzahl zulässiger Farben in dieser Farbtiefe. Wenn das Diagramm beispielsweise die drei Farben Rot, Weiß und Schwarz enthält, jedoch als Bild mit 16 Farben gespeichert wird, verbleibt das Diagramm im dreifarbigem Modus.

- Wenn die Anzahl der Farben im Diagramm die Anzahl der Farben für diese Tiefe übersteigt, werden die Farben zur Replizierung der Diagrammfarben gemischt.
- **Aktuelle Bildschirmtiefe** ist die Anzahl der Farben, die gegenwärtig auf Ihrem Monitor dargestellt werden.

Exportoptionen für EMF- und TIFF-Diagramme

Bildgröße. Prozentsatz der ursprünglichen Diagrammgröße, bis zu 200 Prozent.

Hinweis: Das Format EMF (Enhanced Metafile) ist nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

Exportoptionen für EPS-Diagramme

Bildgröße. Sie können die Größe als Prozentsatz der ursprünglichen Bildgröße (bis zu 200 Prozent) angeben oder Sie können eine Bildbreite in Pixel angeben (dabei richtet sich die Höhe nach dem Wert für die Breite und dem Seitenverhältnis). Das exportierte Bild ist immer proportional zum ursprünglichen Bild.

TIFF-Vorschaubild einschließen. Speichert eine Vorschau mit dem EPS-Bild im TIFF-Format zur Anzeige in Anwendungen, bei denen keine EPS-Bilder auf dem Bildschirm dargestellt werden können.

Schriftarten. Steuert die Behandlung von Schriftarten in EPS-Bildern.

- **Schriftartreferenzen verwenden.** Wenn die im Diagramm verwendeten Schriftarten auf dem Ausgabegerät zur Verfügung stehen, werden sie verwendet. Andernfalls verwendet das Ausgabegerät andere Schriftarten.
- **Schriftarten durch Kurven ersetzen.** Wandelt Schriftarten in PostScript-Kurvendaten um. Der Text selbst kann dann nicht mehr bearbeitet werden. Diese Option ist sinnvoll, wenn die im Diagramm verwendeten Schriftarten auf dem Ausgabegerät nicht zur Verfügung stehen.

Drucken von Viewer-Dokumenten

Es stehen zwei Optionen zum Drucken des Inhalts des Viewer-Fensters zur Verfügung:

Alle angezeigten Ausgaben. Hiermit werden nur die gegenwärtig im Inhaltsfenster angezeigten Elemente gedruckt. Ausgeblendete Elemente werden nicht gedruckt. (Ausgeblendete Elemente sind Elemente, die im Gliederungsfenster mit einem geschlossenen Buch dargestellt werden oder in reduzierten Gliederungsschichten verborgen sind.)

Auswahl. Hiermit werden nur die gegenwärtig im Gliederungs- und/oder Inhaltsfenster ausgewählten Elemente gedruckt.

Drucken von Ausgaben und Diagrammen

1. Wechseln Sie in das Viewer-Fenster. (Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster.)
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
 - Datei > Drucken...**
3. Wählen Sie die gewünschten Druckereinstellungen aus.
4. Klicken Sie zum Drucken auf **OK**.

Druckvorschau

Mit "Seitenansicht" erhalten Sie für jede Seite eine Vorschau des Ausdrucks von Viewer-Dokumenten. Bevor Sie Viewer-Dokumente drucken, sollten Sie diese in der Seitenansicht überprüfen. In der Seitenan-

sicht werden Elemente angezeigt, die möglicherweise nicht sichtbar sind, wenn Sie nur das Inhaltsfenster des Viewers betrachten, beispielsweise:

- Seitenumbrüche
- verborgene Schichten von Pivot-Tabellen
- Umbrüche in breiten Tabellen
- auf jeder Seite zu druckende Kopf- und Fußzeilen

Wenn im Viewer derzeit eine Ausgabe ausgewählt ist, wird in der Seitenansicht nur diese Ausgabe angezeigt. Wenn Sie eine Vorschau für alle Ausgaben sehen möchten, darf im Viewer kein Element ausgewählt sein.

Seitenattribute: Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeilen sind die Informationen, die am oberen und unteren Rand jeder Seite ausgedruckt werden. Sie können beliebigen Text als Kopf- und Fußzeile eingeben. Außerdem können Sie die Symbolleiste in der Mitte des Dialogfelds verwenden, wenn Sie Folgendes einfügen möchten:

- Datum und Uhrzeit
- Seitenzahl
- Dateiname aus dem Viewer
- Beschriftungen der Gliederungsüberschriften
- Seitentitel und Untertitel
- **Als Standard übernehmen** verwendet die hier angegebenen Einstellungen als Standardeinstellungen für neue Viewer-Dokumente. (Hinweis: Dadurch werden die aktuellen Einstellungen auf den Registerkarten "Kopf-/Fußzeile" und "Optionen" zu den Standardeinstellungen.)
- Mit den Beschriftungen der Gliederungsüberschriften werden die Gliederungsüberschriften der ersten, zweiten, dritten und/oder vierten Stufe für das erste Element auf jeder Seite angezeigt.
- Mit den Symbolen für die Seitentitel und die Untertitel werden die aktuellen Titel und Untertitel der Seite gedruckt. Diese Dokumente können mit der Option "Neuer Seitentitel" im Menü "Einfügen" des Viewers erstellt werden oder mit den Befehlen TITLE und SUBTITLE. Wenn Sie keine Seitentitel oder -untertitel angegeben haben, wird diese Einstellung ignoriert.

Hinweis: Die Merkmale der Schriftart für neue Seitentitel und -untertitel werden auf der Registerkarte "Viewer" des Dialogfelds "Optionen" festgelegt (Menü "Bearbeiten", Befehl "Optionen"). Bei bestehenden Seitentiteln und -untertiteln können die Merkmale der Schriftart durch Bearbeiten der Titel direkt im Viewer geändert werden.

Um eine Vorschau des Erscheinungsbilds von Kopf- und Fußzeilen auf der gedruckten Seite zu erhalten, wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Seitenansicht" aus.

Einfügen von Seitenkopfzeilen und -fußzeilen

1. Wechseln Sie in das Viewer-Fenster. (Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster.)
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:
Datei > Seitenattribute...
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kopf-/Fußzeile**.
4. Geben Sie die gewünschte Kopf- und/oder Fußzeile ein, die auf jeder Seite angezeigt werden soll.

Seitenattribute: Optionen

In diesem Dialogfeld werden die Größe der gedruckten Diagramme, der Abstand zwischen gedruckten Ausgabeelementen und die Seitennummerierung eingestellt.

- **Größe des gedruckten Diagramms.** Hier wird die Größe des gedruckten Diagramms im Verhältnis zur definierten Seitengröße festgelegt. Die Größe des gedruckten Diagramms hat keine Auswirkungen auf das Seitenverhältnis (Verhältnis Breite zu Höhe) des Diagramms. Die Gesamtgröße eines gedruckten Di-

agramms wird von dessen Höhe und Breite bestimmt. Wenn die äußeren Grenzen eines Diagramms den linken und rechten Rand der Seite berühren, kann das Diagramm in der Höhe nicht weiter vergrößert werden.

- **Abstand zwischen Elementen.** Hier wird der Abstand zwischen gedruckten Elementen festgelegt. Jede Pivot-Tabelle, jedes Diagramm und jedes Textobjekt ist ein separates Element. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Anzeige von Elementen im Viewer aus.
- **Seitennummerierung beginnen mit.** Die Seiten werden fortlaufend ab der angegebenen Nummer nummeriert.
- **Als Standard übernehmen.** Diese Option verwendet die hier angegebenen Einstellungen als Standardeinstellungen für neue Viewer-Dokumente. (Beachten Sie, dass durch diese Option die aktuellen Kopf-/Fußzeileinstellungen und Optionseinstellungen zu den Standardeinstellungen werden.)

Ändern der Größe des gedruckten Diagramms, der Seitennummerierung und des Abstands zwischen gedruckten Elementen

1. Wechseln Sie in das Viewer-Fenster. (Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster.)
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:
 - Datei > Seitenattribute...**
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**.
4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **OK**.

Viewer - Arbeitsmappe

Die Anzeige der Ausgabe im Modus "Arbeitsmappe" verbindet die Möglichkeit der Syntaxbearbeitung in SPSS Statistics mit einem Notizbuch-Ansatz als interaktive Methode für die Ausführung von Syntax und die Anzeige der entsprechenden Ausgabe. Arbeitsmappen (*.spwb) bestehen aus einzelnen Absätzen. Die Absätze enthalten die einzelnen Ausgabeelemente (Syntax, Tabellen, Diagramme usw.). Syntaxabschnitte bieten umfassende Möglichkeiten zum Bearbeiten und Ausführen der Syntax. Rich Text-Abschnitte bieten sämtliche Funktionen für die Rich-Text-Bearbeitung.

Jede Arbeitsmappe stellt Optionen für die folgenden Aufgaben bereit:

- Durchsuchen von Ergebnissen
- Generieren und Ausführen von Syntax
- Erstellen und Bearbeiten von Rich Text
- Bearbeiten von Ausgabeelementen
- Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Löschen von Arbeitsmappenelementen
- Rückgängigmachen und Wiederholen von Operationen
- Ein- und Ausblenden von ausgewählten Tabellen und Diagrammen
- Ändern der Anzeigereihenfolge der Ergebnisse durch Verschieben ausgewählter Elemente
- Verschieben von Elementen zwischen dem Viewer und anderen Anwendungen

Die Arbeitsmappe besteht aus fünf Bereichen:

Menüleiste

Stellt allgemeine Produktfunktionen bereit.

Symbolleiste

Ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.

Navigationsbereich

Enthält eine Gliederungsansicht des Inhalts der Arbeitsmappe.

Inhaltsbereich

Enthält den Absatzarbeitsbereich, der Syntaxeditoren, statistische Tabellen, Diagramme und Textausgabe enthält.




Statusleiste

Stellt Produktstatusnachrichten bereit.

Sie können auf ein Element im Navigationsteilfenster klicken, um direkt zum entsprechenden Element im Inhaltsteilfenster zu gelangen. Sie können auf den rechten Rand des Navigationsteilfensters klicken und ziehen, um die Breite des Teilfensters zu ändern.

Symbolleiste der Arbeitsmappe

Im Modus **Arbeitsmappe** stellt der Viewer die meisten Symbolleistenoptionen wie im Modus **Klassisch** bereit. Die folgenden Symbolleistenoptionen stellt der Viewer nur im Modus "Arbeitsmappe" bereit.

Symbolleistenoption	Beschreibung
	Erstellt einen neuen Syntaxabschnitt in der Arbeitsmappe.
	Erstellt einen neuen Rich Text-Abschnitt in der Arbeitsmappe.
Active DataSet: DataSet1 	Zeigt das aktive Dataset an. Wenn weitere Datasets geöffnet sind, können Sie sie in der Dropdown-Liste auswählen.

Nicht unterstützte Funktionen

Die folgenden Arbeitsmappenfunktionen werden nicht unterstützt:

- Der Arbeitsmappenmodus unterstützt kein COM-Scripting.
- Einen einzelnen Syntax- oder Rich Text-Abschnitt ausschneiden, kopieren, einfügen oder löschen
- Knoten in verschiedenen Absätzen ausschneiden, kopieren, einfügen oder löschen
- Produktionsmodus-Jobs
- Die folgenden Syntaxbefehle (für diese Befehle müssen Sie in den Modus **Klassisch** wechseln):
 - OUTPUT ACTIVATE
 - OUTPUT CLOSE
 - OUTPUT DISPLAY
 - OUTPUT EXPORT
 - OUTPUT MODIFY
 - OUTPUT NAME
 - OUTPUT NEW
 - OUTPUT OPEN
 - OUTPUT SAVE
 - OMS-Befehle
- Automatische Wiederherstellung
- Erstellen von Scripts

Erstellen, Öffnen und Speichern der Ausgabe einer Arbeitsmappe

Hinweise:

- Die folgenden Informationen gelten nur, wenn sich der Viewer im Modus **Arbeitsmappe** befindet (**Bearbeiten** > **Optionen** > **Allgemein** > **Anwendungsmodus** > **Arbeitsmappe**).
- Wenn im Modus "Arbeitsmappe" gearbeitet wird, können Sie keine einzelnen Syntax- oder Ausgabedokumente erstellen oder öffnen.

Erstellen einer neuen Arbeitsmappe

1. Wählen Sie in den SPSS Statistics-Menüs Folgendes aus:

Datei > **Neu** > **Arbeitsmappe**

Danach wird ein neues Viewer-Fenster im Modus "Arbeitsmappe" geöffnet, in dem eine interaktive Methode zur Ausführung der Syntax und zur Anzeige der entsprechenden Ausgabe bereitgestellt wird. Standardmäßig enthält eine neue Arbeitsmappe einen leeren Syntaxabschnitt.

2. Weitere Informationen zur Arbeit mit Arbeitsmappen finden Sie im Thema [„Hinzufügen von Elementen zu einer Arbeitsmappe“](#) auf Seite 148.

Öffnen einer Arbeitsmappe

1. Wählen Sie in den SPSS Statistics-Menüs Folgendes aus:

Datei > **Öffnen** > **Arbeitsmappe...**

2. Wählen Sie eine vorhandene Arbeitsmappendatei (*. spwb) aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Weitere Informationen zur Arbeit mit Arbeitsmappen finden Sie im Thema [„Hinzufügen von Elementen zu einer Arbeitsmappe“](#) auf Seite 148.

Speichern einer Arbeitsmappe

Der Inhalt einer Arbeitsmappe kann in einer IBM SPSS Statistics-Arbeitsmappendatei (*. spwb) gespeichert werden.

1. Wählen Sie in den SPSS Statistics-Menüs Folgendes aus:

Datei > **Speichern** oder **Datei** > **Speichern unter...**

2. Zum Speichern von Ergebnissen in anderen Formaten (beispielsweise Text, Word, Excel) wählen Sie **Datei** > **Exportieren**.

Hinzufügen von Elementen zu einer Arbeitsmappe

Anmerkung: Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn sich der Viewer im Modus **Arbeitsmappe** befindet (**Bearbeiten** > **Optionen** > **Allgemein** > **Anwendungsmodus** > **Arbeitsmappe**).

Wenn sich der Viewer im Modus **Arbeitsmappe** befindet, können Sie Elemente mit Syntaxabschnitten, Rich Text-Abschnitten oder Material aus anderen Anwendungen hinzufügen.

Hinzufügen eines Syntaxabschnitts

Mit Syntaxabschnitten können Sie neue Syntax für IBM SPSS Statistics erstellen oder vorhandene ändern.

1. Wählen Sie eine Position im Gliederungs- oder Absatzarbeitsbereich aus.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Einfügen > **Neuer Syntaxabschnitt**

oder

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Steuerelement **Neuen Syntaxabschnitt erstellen**.

3. Geben Sie die SPSS Statistics-Syntax in den neuen Syntaxabschnitt ein oder bearbeiten Sie sie.

4. Klicken Sie auf das Steuerelement **Syntax ausführen**, um die Syntax im entsprechenden Absatz auszuführen. Klicken Sie auf das Steuerelement **Alle**, um Syntax in allen verfügbaren Absätzen auszuführen.

Hinzufügen eines Rich Text-Abschnitts

1. Klicken Sie im Gliederungsfenster oder Absatzarbeitsbereich auf die Tabelle, das Diagramm oder das Objekt, hinter dem der Rich Text-Abschnitt eingefügt werden soll.

2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Einfügen > Neuer Rich Text-Abschnitt

3. Geben Sie im neuen Rich Text-Abschnitt den gewünschten Text ein.

Jeder Rich Text-Abschnitt stellt einen Editor bereit, in dem Benutzer formatierten Text eingeben können (z. B. Schriftgröße, Schriftartengruppe, Textfarbe usw.). Den Editor können Sie verwenden, um Anmerkungen oder Beschreibungen für die Syntax- und Ausgabeelemente der Arbeitsmappe zu schreiben.

Objekte in ein Arbeitsbuch einfügen

Sie können Objekte aus anderen Anwendungen in eine Arbeitsmappe einfügen. Verwenden Sie hierfür den Befehl **Einfügen nach** oder **Inhalte einfügen**. Dabei wird das neue Objekt hinter dem aktuell ausgewählten Objekt in der Arbeitsmappe eingefügt. Verwenden Sie den Befehl **Inhalte einfügen**, wenn Sie das Format für das einzufügende Objekt auswählen möchten.

Gliederung des Viewers

Im Gliederungsfenster wird eine Inhaltsangabe des Viewer-Dokuments angezeigt. Hier können Sie die Ergebnisse durchblättern und festlegen, welche Objekte angezeigt werden. Die meisten Aktionen im Gliederungsfenster wirken sich auch auf das Inhaltsfenster aus.

- Beim Auswählen eines Elements im Gliederungsfenster wird das entsprechende Element im Inhaltsfenster angezeigt.
- Beim Verschieben eines Elements im Gliederungsfenster wird das entsprechende Element im Inhaltsfenster ebenfalls verschoben.
- Beim Reduzieren der Gliederungsansicht werden die Ergebnisse aller Elemente in den reduzierten Ebenen ausgeblendet.

Steuern der Gliederungsanzeige

Zum Einstellen der Anzeige für die Gliederung stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Erweitern und Reduzieren der Gliederungsansicht
- Ändern der Gliederungsebene von ausgewählten Elementen
- Ändern der Größe von Elementen im Gliederungsfenster
- Ändern der in der Gliederung verwendeten Schriftart

Erweitern und Reduzieren der Gliederungsansicht

1. Klicken Sie auf das Kästchen links neben dem Gliederungselement, das Sie reduzieren oder erweitern möchten.

oder

2. Klicken Sie in der Gliederung auf das Element.

3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Ansicht > Reduzieren

oder

Ändern der Größe von Gliederungselementen

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Anzeigen > Gliederungsgröße

2. Wählen Sie die Größe der Gliederung (**Klein**, **Mittel** oder **Groß**).

Ändern der Schriftart in der Gliederung

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Anzeigen > Gliederungsschriftart...

2. Wählen Sie eine Schriftart aus.

Ein- und Ausblenden von Ergebnissen

Im Viewer können Sie ausgewählte Tabellen oder alle Ergebnisse einer Prozedur ein- und ausblenden. Dies ist nützlich, wenn Sie möchten, dass im Inhaltsfenster weniger angezeigt wird.

Ausblenden von Tabellen und Diagrammen

1. Doppelklicken Sie im Gliederungsfenster des Viewers auf das Buchsymbol des Elements.

oder

2. Klicken Sie einmal auf das Element, um es auszuwählen.

3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Ansicht > Ausblenden

oder

4. Klicken Sie in der Gliederungssymboleiste auf die Schaltfläche "Ausblenden", die durch ein geschlossenes Buch dargestellt ist (nur Klassischer Modus).

Die Schaltfläche "Einblenden", die durch ein geöffnetes Buch dargestellt ist, wird zu einer aktiven Schaltfläche. Dadurch wird angezeigt, dass das Element jetzt ausgeblendet ist.

Ausblenden von Ergebnissen einer Prozedur

1. Klicken Sie im Gliederungsfenster auf das Kästchen neben dem Namen der Prozedur.

Dadurch werden alle Ergebnisse der Prozedur ausgeblendet und die Gliederungsansicht reduziert.

Verschieben, Löschen und Kopieren von Ausgaben

Sie können die Ergebnisse neu anordnen, indem Sie einzelne Elemente oder ganze Elementgruppen kopieren, verschieben oder löschen.

Verschieben von Ausgaben im Viewer

1. Wählen Sie die Elemente im Gliederungs- oder Inhaltsfenster aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Menü **Ausschneiden** aus.

3. Wählen Sie einen Speicherort für die Elemente aus, machen Sie einen Rechtsklick und wählen Sie **Einfügen nach** aus.

oder

4. Ziehen Sie die ausgewählten Elemente an eine andere Position und legen Sie sie dort ab (nur Klassischer Modus).

Löschen von Ausgaben im Viewer

1. Wählen Sie die Elemente im Gliederungs- oder Inhaltsfenster aus.
2. Drücken Sie die **Löschen**-Taste.
oder
3. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Löschen

Ändern der anfänglichen Ausrichtung

In der Standardeinstellung sind alle Ergebnisse linksbündig ausgerichtet. So ändern Sie die ursprüngliche Ausrichtung neuer Ausgabeelemente:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Optionen

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Viewer**.
3. Wählen Sie in der Gruppe "Anfänglicher Ausgabestatus" den gewünschten Elementtyp aus (z. B. Pivot-Tabelle, Diagramm, Textausgabe).
4. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtungsoption aus.

Ändern der Ausrichtung von Ausgabeelementen

1. Wählen Sie im Gliederungs- bzw. Inhaltsbereich die Elemente aus, die sie ausrichten möchten.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Linksbündig

oder

Format > Zentrieren

oder

Format > Rechtsbündig

Kopieren von Ausgaben in andere Anwendungen

Ausgabeobjekte können kopiert und in andere Anwendungen, beispielsweise in Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramme eingefügt werden. Die Ausgaben können in verschiedenen Formaten eingefügt werden. Je nach Zielanwendung und ausgewählten Ausgabeobjekten stehen einige oder alle der folgenden Formate zur Verfügung:

Metadatei

Metadateiformate WMF und EMF. Diese Format sind nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

RTF (Rich-Text-Format)

Mehrere ausgewählte Objekte, Textausgaben und Pivot-Tabellen können im RTF-Format kopiert und eingefügt werden. Für Pivot-Tabellen bedeutet dies bei den meisten Anwendungen, dass die Tabellen als Tabellen eingefügt werden, die dann in der anderen Anwendung bearbeitet werden können. Pivot-Tabellen, die zu breit für das Dokument sind, werden entweder umgebrochen, auf die Dokumentbreite verkleinert oder unverändert beibehalten, je nach den Optionseinstellungen für Pivot-Tabellen. Weitere Informationen finden Sie in „Optionen für Pivot-Tabellen“ auf Seite 221.

Anmerkungen:

- Besonders breite Tabellen werden von Microsoft Word möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- Microsoft Office Version 16 (oder höher) ist beim Kopieren und Einfügen von Boxplots und Histogrammen erforderlich.

Image

Bildformate JPG und PNG.

BIFF

Pivot-Tabellen und Textausgaben können im BIFF-Format in eine Tabellenkalkulation eingefügt werden. Zahlen in Pivot-Tabellen behalten ihre numerische Genauigkeit bei. Dieses Format ist nur unter Windows-Betriebssystemen verfügbar.

Text

Pivot-Tabellen und Textausgaben können als Text kopiert und eingefügt werden. Dies kann bei Anwendungen wie E-Mail-Programmen nützlich sein, bei denen mit der Anwendung nur Text verarbeitet oder übertragen werden kann.

Microsoft Office-Grafikobjekt

Diagramme, die dieses Format unterstützen, können in Microsoft Office-Anwendungen kopiert und dort wie native Microsoft Office-Diagramme bearbeitet werden. Aufgrund der Unterschiede zwischen SPSS Statistics/SPSS Modeler-Diagrammen und Microsoft Office-Diagrammen werden einige Features der SPSS Statistics/SPSS Modeler-Diagramme in der kopierten Version nicht beibehalten. Das Kopieren mehrerer ausgewählter Diagramme im Format "Microsoft Office-Grafikobjekt" wird nicht unterstützt.

Wenn die Zielanwendung mehrere verfügbare Formate unterstützt, verfügt sie möglicherweise über eine Menüoption vom Typ "Inhalte einfügen", mit der Sie das Format auswählen können, oder es wird automatisch eine Liste der verfügbaren Formate angezeigt.

Kopieren und Einfügen mehrerer Ausgabeobjekte

Beim Einfügen mehrerer Ausgabeobjekte in andere Anwendungen gelten folgende Einschränkungen:

RTF-Format

Bei den meisten Anwendungen werden Pivot-Tabellen als Tabellen eingefügt, die in der betreffenden Anwendung bearbeitet werden können. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden als Bilder eingefügt.

Metadatei- und Bildformate

Alle ausgewählten Ausgabeobjekte werden als Einzelobjekt in die andere Anwendung eingefügt.

BIFF-Format

Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten sind ausgeschlossen.

Sie können auch „Ausgabe exportieren“ auf [Seite 138](#) verwenden, um mehrere Ausgabeobjekte in andere Anwendungen/Formate zu exportieren.

Kopieren

Sie können ein oder mehrere Objekte in der Ausgabeanzeige auswählen, mit der rechten Maustaste anklicken und **Kopieren** auswählen, um die ausgewählten Elemente in allen verfügbaren Formaten zu kopieren. Alternativ dazu können Sie ein oder mehrere Objekte in der Ausgabeanzeige auswählen und **Bearbeiten > Kopieren** auswählen.

Kopieren als

Sie können ein Objekt in der Ausgabeanzeige auswählen und **Bearbeiten > Kopieren als** auswählen, um es in die beliebtesten Formate zu kopieren (z. B. **Microsoft Office-Grafikobjekt** oder **Bild**). Wenn **Kopieren als** abgeblendet oder für ein ausgewähltes Objekt nicht verfügbar ist, ist dieses Kopierformat für dieses Objekt nicht verfügbar.

Kapitel 11. Pivot-Tabellen

Pivot-Tabellen

Viele Ergebnisse werden in Tabellen dargestellt, die interaktiv pivotiert werden können. Das heißt, Sie können die Zeilen, Spalten und Schichten neu anordnen.

Hinweis: Wenn Sie Tabellen benötigen, die mit IBM SPSS Statistics-Versionen vor 20 kompatibel sind, sollten Sie sie als aus früheren Versionen übernommene Tabellen rendern. Weitere Informationen finden Sie in „Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“ auf Seite 168.

Bearbeiten von Pivot-Tabellen

Für die Bearbeitung von Pivot-Tabellen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Vertauschen von Zeilen und Spalten
- Verschieben von Zeilen und Spalten
- Erstellen von mehrdimensionalen Schichten
- Anlegen und Aufheben von Gruppierungen für Zeilen und Spalten
- Ein- und Ausblenden von Zeilen, Spalten und anderen Informationen
- Drehen von Zeilen- und Spaltenbeschriftungen
- Anzeigen von Definitionen für Terme

Bearbeitungsbereich für Pivot-Tabellen

Der Pivot-Tabelleneditor enthält ein Slideout-Fenster mit verschiedenen Optionen für die Bearbeitung der Darstellung der Pivot-Tabelle. Dieses Slideout-Fenster wird aktiviert, indem auf das Steuerelement "Pivot-Tabellenoptionen" geklickt wird:



Die folgenden Pivot-Tabellenoptionen sind verfügbar:

Registerkarte "Allgemein"

Stellt Optionen für das Ausblenden von leeren Zeilen und Spalten, die Platzierung von Zeilendimensionsbeschriftungen und Breiteneinstellungen für Spalten- und Zeilenbeschriftungen bereit.

Registerkarte "Bereichsformat"

Stellt Textbearbeitungsoptionen für die verschiedenen Textbereiche der Pivot-Tabelle bereit.

Registerkarte "Rahmen"

Stellt Optionen zum Definieren der Einstellungen für Pivot-Tabellenumrandungen bereit.

Registerkarte "Zellenformat"

Stellt Optionen zum Angeben des Formats für Pivot-Tabellenzellen bereit.

Registerkarte "Hinweise"

Stellt Optionen zur Angabe des Fußnotenformats und zur Eingabe von Kommentartext für Pivot-Tabellen bereit.

Aktivieren von Pivot-Tabellen

Bevor Sie eine Pivot-Tabelle bearbeiten oder ändern können, müssen Sie sie zunächst **aktivieren**. So aktivieren Sie eine Tabelle:

1. Doppelklicken Sie auf die Tabelle.

oder

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Bearbeiten** aus.

Pivotieren einer Tabelle

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Pivot > Pivot-Leisten

Eine Tabelle hat drei Dimensionen: Zeilen, Spalten und Schichten. Eine Dimension kann mehrere Elemente (oder überhaupt keine) enthalten. Sie können die Anordnung der Tabelle ändern, indem Sie Elemente zwischen den Dimensionen oder innerhalb der Dimensionen verschieben. Sie können die Elemente einfach mittels Ziehen und Ablegen an die gewünschte Position verschieben.

Ändern der Anzeigereihenfolge der Elemente innerhalb einer Dimension

So ändern Sie die Anzeigereihenfolge von Elementen in einer Tabellendimension (Zeile, Spalte bzw. Schicht):

1. Wenn die Pivot-Leisten noch nicht eingeblendet sind, wählen Sie folgende Befehle im Menü "Pivot-Tabelle" aus:

Pivot > Pivot-Leisten

2. Verschieben Sie mittels Ziehen und Ablegen die Elemente innerhalb der Dimension in der Pivot-Leiste.

Verschieben von Zeilen und Spalten innerhalb eines Dimensionselements

1. Klicken Sie in der Tabelle selbst (nicht in den Pivot-Leisten) auf die Beschriftung der zu verschiebenden Zeile oder Spalte.
2. Ziehen Sie die Beschriftung an die neue Position.

Transponieren von Zeilen und Spalten

Wenn Sie einfach nur die Zeilen und Spalten vertauschen möchten, gibt es eine einfache Alternative zur Verwendung der Pivot-Leisten:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Pivot > Zeilen und Spalten vertauschen

Damit erzielen Sie dasselbe Ergebnis, wie wenn Sie alle Zeilenelemente in die Spaltendimension und alle Spaltenelemente in die Zeilendimension ziehen würden.

Gruppieren von Zeilen oder Spalten

1. Wählen Sie die Beschriftungen für die Zeilen oder Spalten aus, die Sie gruppieren möchten. (Klicken und ziehen Sie mit der Maus oder halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Beschriftungen auszuwählen).
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Gruppe

Es wird automatisch eine Gruppenbeschriftung eingefügt. Doppelklicken Sie auf die Gruppenbeschriftung, um den Text zu bearbeiten.

Hinweis: Um Zeilen oder Spalten zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die Gruppierung der Elemente, die sich derzeit in der Gruppe befinden, aufheben. Anschließend können Sie eine neue Gruppe erstellen, die die zusätzlichen Elemente enthält.

Aufheben der Gruppierung von Zeilen oder Spalten

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Gruppenbeschriftung der Zeilen oder Spalten, deren Gruppierung Sie aufheben möchten.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Bearbeiten > Gruppierung aufheben

Beim Aufheben der Gruppierung wird automatisch die Gruppenbeschriftung gelöscht.

Drehen von Zeilen- und Spaltenbeschriftungen

Sie können die Beschriftungen für die innersten Spaltenbeschriftungen und die äußersten Zeilenbeschriftungen in einer Tabelle zwischen horizontaler und vertikaler Anzeige drehen.

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Innere Spaltenbeschriftungen drehen

oder

Format > Äußere Zeilenbeschriftungen drehen

Nur die innersten Spaltenbeschriftungen und die äußersten Zeilenbeschriftungen können gedreht werden.

Sortieren von Zeilen

So sortieren Sie die Zeilen einer Pivot-Tabelle:

1. Aktivieren Sie die Tabelle.
2. Wählen Sie eine beliebige Zelle in der Spalte aus, die Sie zum Sortieren verwenden möchten. Um nur ein bestimmtes Set von Zeilen zu sortieren, wählen Sie zwei oder mehr aneinander angrenzende Zellen in der Spalte aus, die Sie zum Sortieren verwenden möchten.
3. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Zeilen sortieren

4. Wählen Sie im Untermenü die Option **Aufsteigend** bzw. **Absteigend** aus.

- Wenn die Zeilendimension Gruppen enthält, betrifft die Sortierung nur die Gruppe, die die Auswahl enthält.
- Sortierung ist nicht über Gruppengrenzen hinweg möglich.
- Es können keine Tabellen mit mehreren Elementen in der Zeilendimension sortiert werden.

Hinweis: Diese Funktion steht in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen nicht zur Verfügung.

Zugehörige Informationen

[„Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“ auf Seite 168](#)

Einfügen von Zeilen und Spalten

So fügen Sie eine Zeile bzw. Spalte in eine Pivot-Tabelle ein:

1. Aktivieren Sie die Tabelle.
2. Wählen Sie eine beliebige Zelle in der Tabelle aus.
3. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Einfügen vor

oder

Einfügen nach

Wählen Sie im Untermenü Folgendes aus:

Zeile

oder

Spalte

- In jede Zelle der neuen Zeile bzw. Spalte wird ein Pluszeichen (+) eingefügt, um zu verhindern, dass die neue Zeile bzw. Spalte automatisch ausgeblendet wird, da sie leer ist.
- In eine Tabelle mit verschachtelten bzw. geschichteten Dimensionen wird eine Spalte oder Zeile auf jeder zugehörigen Dimensionsebene eingefügt.

Hinweis: Diese Funktion steht in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen nicht zur Verfügung.

Zugehörige Informationen

„Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“ auf Seite 168

Steuern der Anzeige von Variablen- und Wertbeschriftungen

Wenn Variablen deskriptive Variablen- bzw. Wertbeschriftungen enthalten, können Sie die Anzeige der Variablennamen und -beschriftungen sowie der Datenwerte und Wertbeschriftungen in Pivot-Tabellen steuern.

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Anzeige > Variablenbeschriftungen

oder

Anzeige > Wertbeschriftungen

3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Untermenü aus:
 - **Name** oder **Wert**. Es werden nur Variablennamen (bzw. Werte) angezeigt. Beschreibende Beschriftungen werden nicht angezeigt.
 - **Beschriftung**. Es werden nur beschreibende Beschriftungen angezeigt. Variablennamen (bzw. Werte) werden nicht angezeigt.
 - **Beides**. Sowohl Namen (bzw. Werte) als auch beschreibende Beschriftungen werden angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion steht für aus früheren Versionen übernommene Tabellen nicht zur Verfügung.

Um die Standardkennsatzanzeige für Pivot-Tabellen und andere Ausgabeobjekte zu steuern, verwenden Sie Bearbeiten>Optionen>Ausgabe.

Zugehörige Informationen

„Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“ auf Seite 168

„Ausgabeoptionen“ auf Seite 218

Ändern der Ausgabesprache

So ändern Sie die Ausgabesprache in einer Pivot-Tabelle:

1. Aktivieren Sie die Tabelle.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Anzeigen > Sprache

3. Wählen Sie eine der verfügbaren Sprachen aus.

Das Ändern der Sprache wirkt sich nur auf den von der Anwendung generierten Text aus, also beispielsweise auf Zeilen- und Spaltenbeschriftungen sowie auf Fußnotentext. Variablennamen und beschreibende Variablen- und Wertbeschriftungen sind nicht betroffen.

Hinweis: Diese Funktion steht für aus früheren Versionen übernommene Tabellen nicht zur Verfügung.

Um die Standardsprache für Pivot-Tabellen und andere Ausgabeobjekte zu steuern, verwenden Sie **Bearbeiten > Optionen > Sprache**.

Zugehörige Informationen

„Aus früheren Versionen übernommene Tabellen“ auf Seite 168

„Sprachenoptionen“ auf Seite 214

Navigieren in umfangreichen Tabellen

So navigieren Sie mit dem Navigationsfenster in umfangreichen Tabellen:

1. Aktivieren Sie die Tabelle.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Ansicht > Navigation

Rückgängigmachen von Änderungen

Sie haben die Möglichkeit, die aktuellste Änderung oder alle Änderungen an einer aktivierten Pivot-Tabelle rückgängig zu machen. Beide Aktionen gelten nur für Änderungen, die seit der aktuellsten Aktivierung der Tabelle vorgenommen wurden.

So machen Sie die aktuellste Änderung rückgängig:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Rückgängig machen

So machen Sie alle Änderungen rückgängig:

2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Wiederherstellen

Hinweis: Bearbeiten > Wiederherstellen ist für traditionelle Tabellen nicht verfügbar.

Arbeiten mit Schichten

Sie können eine separate zweidimensionale Tabelle für jede Kategorie oder Kombination von Kategorien anzeigen lassen. Die Tabelle ist dabei sozusagen in Schichten gestapelt, und nur die oberste Schicht ist sichtbar.

Erstellen und Anzeigen von Schichten

So erstellen Sie Schichten:

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Wenn die Pivot-Leisten noch nicht eingeblendet sind, wählen Sie im Menü **Pivot-Tabelle** Folgendes aus:

Pivot > Schwenkbare Fächer

3. Ziehen Sie ein Element aus der Zeilen- bzw. Spaltendimension in die Schichtdimension.

Durch das Verschieben von Elementen in die Schichtdimension wird eine mehrdimensionale Tabelle erstellt. Es wird jedoch nur ein einziger zweidimensionales Ausschnitt angezeigt. Die sichtbare Tabelle ist die Tabelle für die oberste Schicht. Wenn z. B. eine kategoriale "Ja-/Nein"-Variable in der Ebene 'Layer' ist, besitzt die mehrdimensionale Tabelle zwei Ebenen: eine für die Kategorie "Ja" und eine für die Kategorie "Nein".

Ändern der angezeigten Schicht

1. Wählen Sie eine Kategorie in der Dropdown-Liste der Schichten aus (in der Pivot-Tabelle selbst, nicht in der Pivot-Leiste).

Gehe zu Kategorie in Schicht

Mit "Gehe zu Kategorie in Schicht" können Sie zu einer anderen Schicht in einer Pivot-Tabelle wechseln. Dieses Dialogfeld ist besonders dann nützlich, wenn viele Schichten vorhanden sind oder die ausgewählte Schicht viele Kategorien aufweist.

Ein- und Ausblenden von Elementen

Viele Zellentypen können ausgeblendet werden:

- Dimensionsbeschriftungen
- Kategorien, einschließlich der Zelle mit der Beschriftung und der Datenzellen in einer Zeile oder Spalte,
- Kategoriebeschriftungen (wobei die Datenzellen nicht ausgeblendet werden)
- Fußnoten, Titel und Titelzeilen

Ausblenden von Zeilen und Spalten in einer Tabelle

Anzeigen ausgeblendeter Zeilen und Spalten in einer Tabelle

1. Wählen Sie Folgendes aus den Menüs aus:

Ansicht > Alle Kategorien einblenden

Dadurch werden alle ausgeblendeten Zeilen und Spalten in der Tabelle angezeigt. Wenn Sie aber im Dialogfeld "Tabelleneigenschaften" für diese Tabelle die Option **Leere Zeilen und Spalten ausblenden** ausgewählt haben, bleiben vollständig leere Zeilen oder Spalten ausgeblendet.

Aus- und Einblenden von Dimensionsbeschriftungen

1. Markieren Sie die Dimensionsbeschriftung oder eine beliebige Kategoriebeschriftung in der Dimension.
2. Wählen Sie im Menü "Ansicht" bzw. im Popup-Menü die Option **Beschriftung für Dimension ausblenden** bzw. **Beschriftung für Dimension einblenden** aus.

Aus- und Einblenden von Tabellentiteln

So blenden Sie einen Titel aus:

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie den Titel aus.
3. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Ausblenden**.

So zeigen Sie ausgeblendete Titel an:

4. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Alles einblenden** aus.

Tabellenvorlagen

Eine Tabellenvorlage umfasst ein Set von Eigenschaften, welche die äußere Form einer Tabelle definieren. Sie können eine vordefinierte Tabellenvorlage auswählen oder eine eigene Tabellenvorlage erstellen.

- Vor und nach dem Zuweisen von Tabellenvorlagen können Sie mithilfe der Zelleigenschaften die Zellenformate einzelner Zellen oder Gruppen von Zellen ändern. Die bearbeiteten Zellenformate bleiben auch nach dem Zuweisen einer neuen Tabellenvorlage erhalten.
- Wahlweise können Sie alle Zellen auf die Zellenformate zurücksetzen, die durch die aktuelle Tabellenvorlage definiert sind. Diese Option setzt die Formate der Zellen zurück, die zuvor bearbeitet wurden. Wenn in der Dateiliste für Tabellenvorlagen **Wie angezeigt** ausgewählt ist, werden alle bearbeiteten Zellen auf die aktuellen Tabelleneigenschaften zurückgesetzt.

- Nur Tabelleneigenschaften, die im Dialogfeld "Tabelleneigenschaften" definiert sind, werden in Table-Looks gespeichert. Tabellenvorlagen enthalten keine Änderungen an einzelnen Zellen.

Hinweis: Tabellenvorlagen, die in früheren Versionen von IBM SPSS Statistics erstellt wurden, können nicht in Version 16.0 oder später verwendet werden.

Zuweisen einer Tabellenvorlage

1. Aktivieren Sie eine Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:
Format > Tabellenvorlagen ...
3. Wählen Sie eine Tabellenvorlage aus der Liste der Dateien für Tabellenvorlagen aus. Wenn Sie eine Datei in einem anderen Verzeichnis auswählen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um der ausgewählten Pivot-Tabelle die Tabellenvorlage zuzuweisen.

Bearbeiten oder Erstellen von Tabellenvorlagen

1. Wählen Sie im Dialogfeld "Tabellenvorlagen" aus der Liste der Dateien eine Tabellenvorlage aus.
 2. Klicken Sie auf **Tabellenvorlage bearbeiten**.
 3. Passen Sie die Tabelleneigenschaften an die gewünschten Attribute an und klicken Sie anschließend auf **OK**.
 4. Klicken Sie auf **Vorlage speichern**, um die bearbeitete Tabellenvorlage zu speichern, oder klicken Sie auf **Speichern unter**, um sie als neue Tabellenvorlage zu speichern.
- Änderungen in einer Tabellenvorlage wirken sich nur auf die ausgewählte Pivot-Tabelle aus. Bearbeitete Tabellenvorlagen werden anderen Tabellen, die diese Tabellenvorlage verwenden, nicht automatisch zugewiesen. Hierfür müssen Sie die betreffenden Tabellen auswählen und die Tabellenvorlage erneut zuweisen.
 - Nur die im Dialogfeld Tabelleneigenschaften definierten Tabelleneigenschaften werden in Tabellenvorlagen gespeichert. Tabellenvorlagen enthalten keine Änderungen an einzelnen Zellen.

Tabelleneigenschaften

Unter "Tabelleneigenschaften" können Sie die allgemeinen Eigenschaften einer Tabelle festlegen. Zelleigenschaften für verschiedene Teile einer Tabelle bestimmen und diese Eigenschaften als Tabellenvorlage speichern. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Festlegen allgemeiner Eigenschaften, beispielsweise das Ausblenden leerer Zeilen und Spalten und das Anpassen der Druckeigenschaften.
- Legen Sie das Format und die Position von Fußnotenzeichen fest.
- Legen Sie spezielle Formate für Zellen im Datenbereich, für Zeilen- und Spaltenbeschriftungen und für andere Bereiche der Tabelle fest.
- Legen Sie die Breite und Farbe für die Rahmenlinien der einzelnen Tabellenbereiche fest.

Ändern der Eigenschaften von Pivot-Tabellen:

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Format > Tabelleneigenschaften...
3. Wählen Sie eine Registerkarte aus (**Allgemein**, **Fußnoten**, **Zellenformate**, **Rahmen** oder **Drucken**).
4. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
5. Klicken Sie auf **OK** oder **Zuweisen**.

Die neuen Eigenschaften werden der ausgewählten Pivot-Tabelle zugewiesen. Wenn Sie die neuen Tabelleneigenschaften nicht nur der ausgewählten Tabelle, sondern einer Tabellenvorlage hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die Tabellenvorlage. Wählen Sie dazu im Menü "Format" die Option "Tabellenvorlage".

Tabelleneigenschaften: Allgemein

Einige Eigenschaften betreffen die ganze Tabelle. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Blenden Sie leere Zeilen und Spalten ein oder aus. (Bei einer leeren Zeile oder Spalte steht in keiner der Datenzellen ein Wert.)
- Legen Sie die Standardanzahl an Zeilen fest, die in langen Tabellen angezeigt werden. Inaktivieren Sie **Tabelle nach Zeilen anzeigen**, um alle Zeilen in einer Tabelle ungeachtet ihrer Länge anzuzeigen. Hinweis: Diese Funktion gilt nur für aus früheren Versionen übernommene Tabellen.
- Legen Sie die Platzierung der Zeilenbeschriftungen fest, die sich in der oberen linken Ecke befinden oder verschachtelt sein können.
- Legen Sie die maximale und minimale Spaltenbreite (angegeben in Punkt) fest.

So ändern Sie allgemeine Tabelleneigenschaften:

1. Klicken Sie die Registerkarte **Allgemein** an.
2. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
3. Klicken Sie auf **'OK'** oder auf **'Anwenden'**.

Anzuzeigende Zeilen festlegen

Anmerkung: Diese Funktion gilt nur für aus früheren Versionen übernommene Tabellen.

Standardmäßig werden Tabellen mit vielen Zeilen in Abschnitten von 100 Zeilen angezeigt. So legen Sie die Anzahl von in einer Tabelle angezeigten Zeilen fest:

1. Wählen Sie **Tabelle nach Zeilen anzeigen** aus.
 2. Klicken Sie auf **Anzuzeigende Zeilen festlegen**.
- oder
3. Wählen Sie aus dem Menü einer aktivierten Pivot-Tabelle **Tabelle nach Zeilen anzeigen** und **Anzuzeigende Zeilen festlegen** aus.

Anzuzeigende Zeilen. Legt die maximale gleichzeitig angezeigte Anzahl an Zeilen fest. Mithilfe der Navigationssteuerelemente können Sie zu verschiedenen Abschnitten der Tabelle wechseln. Der Minimalwert ist 10. Der Standardwert beträgt 100.

Witwen/Waisen-Toleranz. Legt die maximale Zeilenanzahl der innersten Zeilendimension der Tabelle fest, die zwischen den angezeigten Tabellenansichten aufgeteilt werden. Wenn zum Beispiel in jeder Gruppe der innersten Zeilendimension sechs Kategorien vorhanden sind, würde bei Angabe des Werts 6 für jede Gruppe die Aufteilung zwischen angezeigten Ansichten verhindert. Diese Einstellung kann dazu führen, dass die Gesamtzeilenanzahl in einer angezeigten Ansicht die angegebene maximal anzuzeigende Zeilenanzahl übersteigt.

Tabelleneigenschaften: Hinweise

Die Registerkarte "Fußnoten" des Dialogfelds "Tabelleneigenschaften" steuert die Fußnotenformatierung und den Tabellenkommentartext.

Fußnoten. Zu den Eigenschaften von Fußnotenzeichen gehören zum Beispiel Format und Position in Bezug auf den Text.

- Als Format für Fußnotenzeichen können Sie entweder Ziffern (1, 2, 3,...) oder Buchstaben (a, b, c,...) festlegen.
- Die Fußnotenzeichen können hochgestellt oder tiefgestellt eingefügt werden.

Kommentartext. Sie können jeder Tabelle einen Kommentartext hinzufügen.

- Kommentartext wird in einer QuickInfo angezeigt, wenn Sie sich über eine Tabelle im Viewer bewegen.
- Sprachausgabeprogramme lesen den Kommentartext, wenn der Fokus auf die Tabelle verschoben wurde.
- In der QuickInfo im Viewer werden nur die ersten 200 Zeichen des Kommentars angezeigt. Sprachausgabeprogramme lesen jedoch den gesamten Text.
- Wenn Sie eine Ausgabe in eine HTML-Datei exportieren, wird der Kommentartext als alternativer Text verwendet.

Sie können bei der Erstellung automatisch Kommentare zu allen Tabellen hinzufügen (Menü "Bearbeiten" > "Optionen > Pivot-Tabellen").

Tabelleneigenschaften: Zellenformate

In Bezug auf die Formatierung ist eine Tabelle in verschiedene Bereiche aufgeteilt: Titel, Schichten, Eckenbeschriftungen, Zeilenbeschriftungen, Spaltenbeschriftungen, Daten, Titelzeilen und Fußnoten. Für jeden Bereich der Tabelle können Sie die entsprechenden Zellenformate ändern. Folgende Zellenformate können bearbeitet werden: Texteigenschaften (z. B. Schriftart, Größe, Farbe und Schnitt), horizontale und vertikale Ausrichtung, Hintergrundfarben sowie die inneren Zellenränder.

Zellenformate werden immer ganzen Bereichen (Informationskategorien) zugewiesen. Sie sind nicht Eigenschaften einzelner Zellen. Diese Unterscheidung ist besonders beim Pivotieren von Tabellen wichtig.

Beispiel:

- Wenn Sie als Zellenformat für Spaltenbeschriftungen eine fette Schriftart festlegen, werden die Spaltenbeschriftungen fett angezeigt, und zwar unabhängig davon, was gerade in der Spaltendimension angezeigt wird. Wenn Sie ein Element aus der Spaltendimension in eine andere Dimension verschieben, bleibt die für Spaltenbeschriftungen geltende Fettformatierung für dieses Element nicht erhalten.
- Wenn Sie hingegen die Spaltenbeschriftungen fett formatieren, indem Sie die Zellen in einer aktivierten Pivot-Tabelle markieren und auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Fett" klicken, bleibt der Inhalt dieser Zellen auch beim Verschieben in andere Dimensionen immer fett formatiert. Die Spaltenbeschriftungen behalten diese Formatierung dann nicht für andere Elemente, die in die Spaltendimension verschoben werden.

So ändern Sie Zellenformate:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zellenformate**.
2. Wählen Sie einen Bereich aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf einen Bereich in der Vorschau.
3. Wählen Sie die Eigenschaften für diesen Bereich aus. Ihre Auswahl wird in der Vorschau angezeigt.
4. Klicken Sie auf **'OK'** oder auf **'Anwenden'**.

Abwechselnde Zeilenfarben

So setzen Sie eine andere Hintergrund- und/oder Textfarbe für abwechselnde Zeilen im Datenbereich der Tabelle:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Bereich" die Option **Daten** aus.
2. Wählen Sie **Zeilenfarbe wechseln** in der Gruppe "Hintergrundfarbe".
3. Wählen Sie die Farben aus, die für den wechselnden Zeilenhintergrund und -text verwendet werden sollen.

Die Einstellung "Zeilenfarbe wechseln" hat nur Auswirkung auf den Datenbereich der Tabelle. Beschriftungsbereiche von Zeilen oder Spalten sind nicht betroffen.

Tabelleneigenschaften: Rahmen

Sie können für jeden Rahmen in einer Tabelle einen Linienstil und eine Farbe auswählen. Wenn Sie **Kein** in der Liste für die Linienstile auswählen, wird an der entsprechenden Position keine Linie gezeichnet.

So ändern Sie die Rahmenlinien für Tabellen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Rahmen**.
2. Wählen Sie eine Rahmenposition aus. Klicken Sie hierfür auf den entsprechenden Namen in der Liste oder klicken Sie auf eine Linie in der Vorschau.
3. Wählen Sie einen Linienstil oder wählen Sie die Option **Kein** aus.
4. Wählen Sie eine Farbe aus.
5. Klicken Sie auf **OK** oder **Zuweisen**.

Tabelleneigenschaften: Drucken

Sie können folgende Eigenschaften für den Ausdruck von Pivot-Tabellen beeinflussen:

- Drucken aller Schichten oder nur der obersten Schicht der Tabelle und Drucken jeder Schicht auf einer getrennten Seite.
- Horizontales oder vertikales Verkleinern einer Tabelle zur Anpassung an die Seitengröße beim Drucken.
- Legen Sie die Einstellungen für Witwen/Waisen-Zeilen fest, in dem Sie die Mindestanzahl von Zeilen und Spalten festlegen, die in einem beliebigen gedruckten Abschnitt einer Tabelle enthalten sind, wenn die Tabelle zu breit und/oder zu lang für die definierte Seitengröße ist.

Hinweis: Wenn eine Tabelle nicht mehr auf die aktuelle Seite passt, weil sich bereits andere Ausgaben darüber befinden, die Tabelle im Prinzip aber auf eine Seite passen würde, wird sie automatisch auf einer neuen Seite gedruckt. Dies geschieht unabhängig von den Einstellungen für Witwen/Waisen-Zeilen.

- Berücksichtigen von Fortsetzungstexten für Tabellen, die nicht auf eine einzige Seite passen. Fortsetzungstexte können am unteren oder oberen Rand jeder Seite angezeigt werden. Wenn Sie keine dieser Optionen auswählen, werden Fortsetzungstexte nicht angezeigt.

So wählen Sie Druckeigenschaften für Pivot-Tabellen aus:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Drucken**.
2. Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen aus.
3. Klicken Sie auf **OK** oder **Zuweisen**.

Zelleneigenschaften

Zelleneigenschaften werden ausgewählten Zellen zugewiesen. Sie können Schriftart, Wertformat, Ausrichtung, Ränder und Farben ändern. Zelleneigenschaften setzen Tabelleneigenschaften außer Kraft. Wenn Sie also die Tabelleneigenschaften ändern, bleiben vorher zugewiesene Zelleneigenschaften erhalten.

So ändern Sie Zelleneigenschaften:

1. Aktivieren Sie eine Tabelle und wählen Sie eine oder mehrere Zellen in der Tabelle aus.
2. Wählen Sie im Menü "Format" bzw. im Popup-Menü die Option **Zelleneigenschaften** aus.

Schriftart und Hintergrund

Mit der Registerkarte "Schriftart und Hintergrund" werden Schriftschnitt und -farbe sowie die Hintergrundfarbe für die ausgewählten Zellen in der Tabelle festgelegt.

Formatwert

Auf der Registerkarte "Formatwert" werden die Wertformate für die ausgewählten Zellen festgelegt. Sie können die Formate für Zahlen, Datum, Zeit und Währungen bestimmen und die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen festlegen.

Hinweis: Die Liste der Währungsformate enthält das Dollarformat (Zahlen mit einem vorangestellten Dollarzeichen) und fünf benutzerdefinierte Währungsformate. Standardmäßig sind alle benutzerdefinier-

ten Währungsformate auf das Standardzahlenformat gesetzt, das keine Währungssymbole oder andere benutzerdefinierte Symbole enthält. Verwenden Sie **Bearbeiten>Optionen>Währung**, um benutzerdefinierte Währungsformate zu definieren.

Ausrichtung und Ränder

Auf der Registerkarte "Ausrichtung und Ränder" können Sie die horizontale und vertikale Ausrichtung von Werten sowie den oberen, unteren, rechten und linken Rand für die ausgewählten Zellen festlegen. Bei einer horizontalen Ausrichtung vom Typ **Gemischt** werden die Inhalte der einzelnen Zellen gemäß ihrem jeweiligen Typ ausgerichtet. So sind beispielsweise Datumsangaben rechtsbündig und Textwerte linksbündig ausgerichtet.

Fußnoten und Untertitel

Sie können Fußnoten und Titelzeilen zu einer Tabelle hinzufügen. Außerdem können Sie Fußnoten bzw. Titelzeilen ausblenden, Fußnotenzeichen ändern und Fußnoten neu nummerieren.

Hinzufügen von Fußnoten und Titelzeilen

So fügen Sie Tabellen Titelzeilen hinzu:

1. Wählen Sie im Menü "Einfügen" die Option **Titelzeile** aus.

Sie können jedem Element einer Tabelle eine Fußnote hinzufügen. So fügen Sie eine Fußnote hinzu:

1. Klicken Sie auf einen Titel, eine Zelle oder eine Titelzeile in einer aktivierten Pivot-Tabelle.
2. Wählen Sie im Menü "Einfügen" die Option **Fußnote** aus.
3. Fügen Sie den Fußnotentext in den vorgesehenen Bereich ein.

Ein- und Ausblenden von Titelzeilen

So blenden Sie eine Titelzeile aus:

1. Wählen Sie die Titelzeile aus.
2. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Ausblenden** aus.

So zeigen Sie ausgeblendete Titelzeilen an:

1. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Alles einblenden** aus.

Ein- und Ausblenden von Fußnoten in einer Tabelle

So blenden Sie eine Fußnote aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, die den Fußnotenverweis enthält, und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Fußnoten ausblenden** aus.
oder
2. Wählen Sie die Fußnote im Fußnotenbereich der Tabelle aus und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Ausblenden** aus.

Hinweis: Wählen Sie für traditionelle Tabellen den Fußnotenbereich der Tabelle aus, wählen Sie **Fußnote bearbeiten** im Popup-Menü aus, und wählen Sie anschließend die Option Sichtbares Merkmal für alle Fußnoten aus, die Sie ausblenden möchten.

Bei Zellen mit mehreren Fußnoten haben Sie mit der zweiten Methode die Möglichkeit, nur einen Teil der Fußnoten auszublenden.

So blenden Sie alle Fußnoten in der Tabelle aus:

1. Wählen Sie alle Fußnoten im Fußnotenbereich der Tabelle aus (verwenden Sie Klicken und Ziehen oder halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt, um die Fußnoten auszuwählen) und wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Ausblenden** aus.

Hinweis: Wählen Sie für traditionelle Tabellen den Fußnotenbereich der Tabelle aus und wählen Sie **Ausblenden** im Menü 'Ansicht' aus.

So zeigen Sie ausgeblendete Fußnoten an:

1. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Alle Fußnoten einblenden** aus.

Fußnotenzeichen

Fußnotenmarkierung ändert die Zeichen, die verwendet werden können, um eine Fußnote zu markieren. Standardmäßig werden abhängig von den Einstellungen in den Tabelleneigenschaften, fortlaufende Buchstaben oder Zahlen als Standardfußnotenzeichen verwendet. Sie können auch eine spezielle Markierung zuweisen. Spezielle Markierungen bleiben unverändert, wenn Sie die Nummerierung von Fußnoten ändern oder zwischen Zahlen und Buchstaben für Standardfußnotenzeichen wechseln. Die Anzeige von Buchstaben bzw. Zahlen für Standardmarkierungen und die hochgestellte bzw. tiefgestellte Position von Fußnotenzeichen werden durch die Registerkarte "Fußnoten" im Dialogfeld "Tabelleneigenschaften" festgelegt.

Hinweis: Informationen zum Ändern von Fußnotenzeichen in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen finden Sie im Thema [„Bearbeiten von Fußnoten in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen“](#) auf Seite 164.

So ändern Sie Fußnotenzeichen:

1. Wählen Sie eine Fußnote aus.
2. Wählen Sie im Menü **Format** die Option **Fußnotenzeichen** aus.

Spezielle Markierungen sind auf zwei Zeichen beschränkt. Fußnoten mit speziellen Markierungen stehen vor Fußnoten mit fortlaufenden Ziffern oder Buchstaben im Fußnotenbereich der Tabelle. Durch die Änderung zu einer speziellen Markierung kann sich also die Reihenfolge der Fußnotenliste ändern.

Neunummerierung von Fußnoten

Nach dem Pivotieren einer Tabelle durch Verschieben von Zeilen, Spalten und Schichten ist die Reihenfolge der Fußnoten unter Umständen durcheinander. So nummerieren Sie die Fußnoten neu:

1. Wählen Sie im Menü "Format" die Option **Fußnoten neu nummerieren** aus.

Bearbeiten von Fußnoten in aus früheren Versionen übernommenen Tabellen

Bei aus früheren Versionen übernommenen Tabellen können Sie im Dialogfeld "Fußnoten bearbeiten" Fußnotentext eingeben und bearbeiten sowie die Schriftart einstellen, Fußnotenzeichen ändern und einzelne Fußnoten ausblenden oder löschen.

Wenn Sie eine neue Fußnote in eine aus einer früheren Version übernommene Tabelle einfügen, wird das Dialogfeld "Fußnoten bearbeiten" automatisch geöffnet. So bearbeiten Sie im Dialogfeld "Fußnoten bearbeiten" bestehende Fußnoten (ohne eine neue Fußnote zu erstellen):

1. Doppelklicken Sie auf den Fußnotenbereich der Tabelle oder wählen Sie in den Menüs die Optionen **Format > Fußnote bearbeiten** aus.

Markierung. Standardmäßig werden abhängig von den Einstellungen in den Tabelleneigenschaften, fortlaufende Buchstaben oder Zahlen als Standardfußnotenzeichen verwendet. Um ein spezielles Fußnotenzeichen zuzuweisen, geben Sie einfach den neuen Wert in der Spalte "Markierung" ein. Spezielle Markierungen bleiben unverändert, wenn Sie die Nummerierung von Fußnoten ändern oder zwischen Zahlen und Buchstaben für Standardfußnotenzeichen wechseln. Die Anzeige von Buchstaben bzw. Zahlen für Standardmarkierungen und die hochgestellte bzw. tiefgestellte Position von Fußnotenzeichen werden

durch die Registerkarte "Fußnoten" im Dialogfeld "Tabelleneigenschaften" festgelegt. Weitere Informationen finden Sie in „[Tabelleneigenschaften: Hinweise](#)“ auf Seite 160.

Um eine spezielle Markierung wieder in eine Standardmarkierung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Dialogfeld "Fußnoten bearbeiten" auf das entsprechende Zeichen, wählen im Popup-Menü die Option **Fußnotenzeichen** aus und wählen im Dialogfeld "Fußnotenmarkierung" die Option "Standardmarkierung" aus.

Fußnote. Der Inhalt der Fußnote. In der Anzeige sind die aktuellen Einstellungen für Schriftart und Hintergrund zu sehen. Die Schriftarteinstellungen können über das Unterdialogfeld "Format" für einzelne Fußnoten geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in „[Schriftart- und Farbeinstellungen für Fußnoten](#)“ auf Seite 165. Für alle Fußnoten wird dieselbe Hintergrundfarbe verwendet. Diese kann auf der Registerkarte "Schriftart und Hintergrund" im Dialogfeld "Zelleneigenschaften" geändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Schriftart und Hintergrund](#)“ auf Seite 162.

Sichtbar. Laut Standardeinstellung sind alle Fußnoten sichtbar. Durch Inaktivieren des Kontrollkästchens "Sichtbar" können Sie Fußnoten ausblenden.

Schriftart- und Farbeinstellungen für Fußnoten

Bei aus früheren Versionen übernommenen Tabellen können Sie im Dialogfeld "Format" Schriftfamilie, Stil, Größe und Farbe für eine oder mehrere ausgewählte Fußnoten ändern:

1. Klicken Sie im Dialogfeld "Fußnoten bearbeiten" auf eine oder mehrere Fußnoten im Fußnotenraster.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Format**.

Die getroffene Auswahl in Bezug auf Schriftfamilie, Stil, Größe und Farbe wird auf alle ausgewählten Fußnoten angewendet.

Hintergrundfarbe, Ausrichtung und Ränder können im Dialogfeld "Zelleneigenschaften" festgelegt und auf alle Fußnoten angewendet werden. Es ist nicht möglich, diese Einstellungen für einzelne Fußnoten zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Schriftart und Hintergrund](#)“ auf Seite 162.

Breite der Datenzellen

Mit "Breite der Datenzellen" können Sie für alle Datenzellen dieselbe Breite festlegen.

So legen Sie die Breite für alle Datenzellen fest:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Format > Datenzellenbreiten festlegen...
2. Geben Sie einen Wert für die Zellenbreite an.

Ändern der Spaltenbreite

1. Klicken Sie auf die Spaltenbegrenzung und ziehen Sie daran.

Anzeigen der ausgeblendeten Rahmen in einer Pivot-Tabelle

Bei Tabellen, bei denen nur wenige Rahmen sichtbar sind, können Sie die ausgeblendeten Rahmen anzeigen lassen. Dadurch werden Vorgänge wie das Ändern von Spaltenbreiten vereinfacht.

1. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Rasterlinien** aus.

Auswählen von Zeilen, Spalten und Zellen in Pivot-Tabellen

Sie können eine gesamte Zeile oder Spalte oder ein angegebenes Set von Datenzellen und Beschriftungen auswählen.

Auswahl mehrerer Zellen:

Drucken von Pivot-Tabellen

Das Aussehen gedruckter Pivot-Tabellen wird von mehreren Faktoren bestimmt. Diese Faktoren können Sie durch Ändern der Attribute für Pivot-Tabellen beeinflussen.

- Bei multidimensionalen Pivot-Tabellen (Tabellen mit Schichten) können Sie entweder alle Schichten oder nur die oberste (sichtbare) Schicht ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.
- Sie können zu lange oder zu breite Pivot-Tabellen automatisch an die Seitengröße anpassen. Sie können auch die Positionen von Tabellenumbrüchen und Seitenumbrüchen festlegen. Weitere Informationen finden Sie in [„Tabelleneigenschaften: Drucken“](#) auf Seite 162.
- Bei Tabellen, die zu breit oder zu lang für eine einzelne Seite sind, können Sie die Position der Tabellenumbrüche zwischen den Seiten festlegen.

Verwenden Sie die Option "Seitenansicht" im Menü "Datei", um sich anzeigen zu lassen, wie die Pivot-Tabellen auf der gedruckten Seite aussehen würden.

Festlegen von Tabellenumbrüchen für breite und lange Tabellen

Pivot-Tabellen, die zu breit oder zu lang sind, um innerhalb der definierten Seitengröße gedruckt zu werden, werden automatisch aufgeteilt und in mehreren Abschnitten gedruckt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Legen Sie die Zeilen und Spalten fest, an denen große Tabellen geteilt werden.
- Geben Sie die Zeilen und Spalten an, bei denen Tabellen nicht getrennt werden sollen.
- Passen Sie umfangreiche Tabellen an die definierte Seitengröße an.

So legen Sie Zeilen- und Spaltenumbrüche für gedruckte Pivot-Tabellen fest:

1. Aktivieren Sie die Pivot-Tabelle.
2. Klicken Sie in eine beliebige Zelle in der Spalte links neben der Stelle oder klicken Sie in eine beliebige Zelle in der Zeile vor der Stelle, an der Sie den Umbruch einfügen möchten.

Hinweis: Bei aus früheren Versionen übernommenen Tabellen müssen Sie in eine Zelle mit Spalten- oder Zeilenbeschriftung klicken.

3. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Unterbrechungspunkte > Vertikaler Unterbrechungspunkt

oder

Format > Unterbrechungspunkte > Horizontaler Unterbrechungspunkt

Hinweis: Wählen Sie für traditionelle Tabellen **Format > Hier unterbrechen** sowohl für vertikale als auch für horizontale Unterbrechungspunkte aus.

So legen Sie Zeilen oder Spalten fest, die nicht getrennt werden sollen:

1. Wählen Sie die Beschriftungen der Zeilen oder Spalten aus, die nicht getrennt werden sollen. Sie können mehrere Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen auswählen, indem Sie mit gedrückter Maustaste ziehen oder die Umschalttaste gedrückt halten und auf die erste und die letzte auszuwählende Beschriftung klicken.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Unterbrechungspunkte > Zusammenhalten

Hinweis: Für traditionelle Tabellen wählen Sie **Format > Zusammenhalten** aus.

So zeigen Sie Haltepunkte und Gruppen vom Typ "Zusammenhalten" an:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Unterbrechungspunkte > Unterbrechungspunkte anzeigen

Haltepunkte werden als vertikale oder horizontale Linien angezeigt. Gruppen vom Typ "Zusammenhalten" werden als abgeblendete rechteckige Bereiche angezeigt, die von einem dunkleren Rand umgeben sind.

Hinweis: Die Anzeige von Haltepunkten und Gruppen vom Typ "Zusammenhalten" wird für aus früheren Versionen übernommene Tabellen nicht unterstützt.

Sie können Haltepunkte und Gruppen vom Typ "Zusammenhalten" löschen.

So löschen Sie einen Haltepunkt:

1. Klicken Sie in eine beliebige Zelle in der Spalte links neben einem vertikalen Haltepunkt oder klicken Sie in eine beliebige Zelle in der Zeile über einem horizontalen Haltepunkt.

Hinweis: Bei aus früheren Versionen übernommenen Tabellen müssen Sie in eine Zelle mit Spalten- oder Zeilenbeschriftung klicken.

2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Unterbrechungspunkte > Unterbrechungspunkt oder Gruppe löschen

Hinweis: Für traditionelle Tabellen wählen Sie **Format > Unterbrechung hier entfernen** aus.

So löschen Sie eine Gruppe vom Typ "Zusammenhalten":

3. Wählen Sie die Spalten- bzw. Zeilenbeschriftungen aus, die zur Angabe der Gruppe dienen.

4. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Format > Unterbrechungspunkte > Unterbrechungspunkt oder Gruppe löschen

Hinweis: Für traditionelle Tabellen wählen Sie **Format > Zusammenhalten entfernen** aus.

Alle Haltepunkte und Gruppen vom Typ "Zusammenhalten" werden automatisch gelöscht, wenn Sie eine Zeile oder Spalte pivotieren bzw. ihre Sortierung ändern. Dieses Verhalten gilt nicht für aus früheren Versionen übernommene Tabellen.

Erstellen eines Diagramms aus einer Pivot-Tabelle

1. Doppelklicken Sie auf die Pivot-Tabelle, um diese zu aktivieren.
2. Wählen Sie die Zeilen, Spalten oder Zellen aus, die im Diagramm angezeigt werden sollen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im ausgewählten Bereich.
4. Wählen Sie im Popup-Menü die Option **Diagramm erstellen** und wählen Sie einen Diagrammtyp aus.

Farbskalen

Die meisten Tabellen enthalten eine Mischung von Werten, und die Anwendung einer Heat-Map auf eine gesamte Tabelle erzeugt in der Regel Tabellen mit stark variierenden Bereichen. Der Pivot-Tabelleneditor enthält die Menüoption **Farbskalen**, die Einstellungen für die Heat-Map-Darstellung bereitstellt, die ausgewählte Tabellenzellen in unterschiedlichen Farben basierend auf den Zellenwerten anzeigen.

Werte für Farbskala angeben

1. Doppelklicken Sie auf die Pivot-Tabelle, um diese zu aktivieren.
2. Wählen Sie die Zellen aus, die in einem Farbformat für die Heat-Map-Darstellung dargestellt werden sollen (Sie müssen mindestens zwei Zellen auswählen).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im ausgewählten Zellenbereich und wählen Sie **Farbskalen** im Menü aus.
4. Der Dialog **Farbskalen** stellt die folgenden Einstellungen bereit.

Absolutwert verwenden

Bei Auswahl dieser Option werden negative Werte als positive Werte behandelt. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Niedriger Farbwert

Legt die Farbe mit niedrigem Wert fest. Klicken Sie auf das Farbauswahlfeld, um eine Farbe auszuwählen. Die Zahlenwerte neben dem Feld geben den RGB-Wert der ausgewählten Farbe an.

Hoher Farbwert

Legt die Farbe mit hohem Wert fest. Klicken Sie auf das Farbauswahlfeld, um eine Farbe auszuwählen. Die Zahlenwerte neben dem Feld geben den RGB-Wert der ausgewählten Farbe an.

5. Klicken Sie nach Auswahl der Einstellungen für die Farbskala auf **OK** . Die ausgewählten Pivottabellenzellen werden in einem Farbbereich angezeigt, der zwischen den ausgewählten niedrigen und hohen Farbwerten liegt.

Anmerkung: Klicken Sie auf **Zurücksetzen** , um die Einstellungen für die Farbskala auf ihre Standardwerte zu setzen.

Aus früheren Versionen übernommene Tabellen

Sie können auswählen, dass Tabellen als traditionelle Tabellen (in Release 19 als vollständigste Tabellen bezeichnet) wiedergegeben werden, die dann vollständig kompatibel mit IBM SPSS Statistics-Releases vor der 20 sind. Traditionelle Tabellen können nur langsam wiedergegeben werden und werden nur empfohlen, wenn die Kompatibilität mit Releases vor 20 erforderlich ist. Informationen zum Erstellen von aus früheren Versionen übernommenen Tabellen finden Sie in [„Optionen für Pivot-Tabellen“](#) auf Seite [221](#).

Kapitel 12. Modelle

Bestimmte Ergebnisse werden in Form von Modellen dargestellt, die im Ausgabeviewer als besonderer Visualisierungstyp angezeigt werden. Die Visualisierung im Ausgabeviewer ist nicht die einzige verfügbare Modellansicht. Ein Modell enthält zahlreiche unterschiedliche Ansichten. Sie können das Modell im Modellviewer aktivieren und direkt über das Modell die verfügbaren Modellansichten anzeigen. Sämtliche Modellansichten können auch ausgedruckt und exportiert werden.

Arbeiten mit Modellen

Um mit einem Modell zu arbeiten, müssen Sie es zunächst aktivieren:

1. Doppelklicken Sie auf das Modell.
oder
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Inhalt bearbeiten** aus.
3. Wählen Sie im Untermenü **In Separatem Fenster** aus.

Wenn Sie das Modell aktivieren, wird es im Modellviewer geöffnet. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Arbeiten mit dem Modellviewer“ auf Seite 169.

Arbeiten mit dem Modellviewer

Der Modellviewer ist ein interaktives Tool, mit dem die verfügbaren Modellansichten angezeigt und ihre Anzeigen bearbeitet werden können. (Informationen zur Aktivierung des Modellviewers finden Sie in „Arbeiten mit Modellen“ auf Seite 169.) Der Modellviewer bietet zwei verschiedene Stile:

- **Aufteilung in Haupt-/Hilfsansicht.** Bei diesem Stil wird die **Hauptansicht** links im Modellviewer angezeigt. In der Hauptansicht werden allgemeine Visualisierungen (z. B. ein Netzdiagramm) für das Modell angezeigt. Die Hauptansicht kann eine oder mehrere Modellansichten aufweisen. In der Dropdown-Liste unter der Hauptansicht können Sie eine der verfügbaren Hauptansichten auswählen.

Die **Hilfsansicht** wird rechts im Modellviewer angezeigt. Im Gegensatz zur allgemeinen Visualisierung in der Hauptansicht werden in der Hilfsansicht in der Regel detaillierte Visualisierungen (einschließlich Tabellen) des Modells angezeigt. Die Hauptansicht kann eine oder mehrere Modellansichten aufweisen. In der Dropdown-Liste unter der Hilfsansicht können Sie eine der verfügbaren Hauptansichten auswählen. In der Hilfsansicht können auch spezielle Visualisierungen für Elemente angezeigt werden, die in der Hauptansicht ausgewählt wurden. So können Sie beispielsweise je nach Modelltyp in der Hauptansicht einen Variablenknoten auswählen, um in der Hilfsansicht eine Tabelle für diese Variable anzuzeigen.

- **Eine einzige Ansicht, mit Piktogrammen.** Bei diesem Stil wird nur eine einzige Ansicht angezeigt, auf andere Ansichten kann über Piktogrammen links im Modellviewer zugegriffen werden. In den einzelnen Ansichten sind Visualisierungen für das Modell dargestellt.

Welche Visualisierung angezeigt wird, hängt von der Prozedur ab, mit der das Modell erstellt wurde. Weitere Informationen zum Arbeiten mit den einzelnen Modellen finden Sie in der Dokumentation der Prozedur, mit der das Modell erstellt wurde.

Tabellen in der Modellanzeige

Im Modellviewer werden keine Pivot-Tabellen angezeigt. Diese Tabellen können nicht wie Pivot-Tabellen bearbeitet werden.

Festlegen der Modelleigenschaften

Im Modellviewer können Sie dem Modell bestimmte Eigenschaften zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in „Modelleigenschaften“ auf Seite 170.

Kopieren von Modellansichten

Sie können die einzelnen Modellansichten im Modellviewer auch kopieren. Weitere Informationen finden Sie in [„Kopieren von Modellansichten“](#) auf Seite 170.

Modelleigenschaften

Wählen Sie abhängig von Ihrem Modellviewer Folgendes aus:

Datei > Eigenschaften

oder

Datei > Druckansicht

Jedes Modell verfügt über Eigenschaften, mit denen Sie angeben können, welche Ansichten über den Ausgabeviewer ausgedruckt werden. Standardmäßig wird nur die im Ausgabeviewer angezeigte Ansicht ausgedruckt. Dabei handelt es sich immer um eine Hauptansicht und zwar stets nur eine Hauptansicht. Sie können auch angeben, dass alle verfügbaren Modellansichten ausgedruckt werden. Dazu zählen die Hauptansichten und alle Hilfsansichten (Hilfsansichten basierend auf der Auswahl in der Hauptansicht sind ausgenommen und werden nicht gedruckt). Beachten Sie, dass Sie einzelne Modellansichten auch über den Modellviewer ausdrucken können. Weitere Informationen finden Sie in [„Drucken eines Modells“](#) auf Seite 170.

Kopieren von Modellansichten

Über das Menü "Bearbeiten" im Modellviewer können Sie die aktuell angezeigte Hauptansicht oder die Hilfsansicht kopieren. Es wird nur eine Modellansicht kopiert. Sie können die Modellansicht in den Ausgabeviewer einfügen, in dem die jeweilige Modellansicht als Visualisierung gerendert wird, die mit dem Grafiktafeditor bearbeitet werden kann. Wenn Sie Modellansichten in den Ausgabeviewer einfügen, können mehrere Ansichten gleichzeitig angezeigt werden. Sie können die Ansichten auch in andere Anwendungen einfügen, in denen die Ansicht je nach Anwendung als Bild oder Tabelle angezeigt wird.

Drucken eines Modells

Drucken über den Modellviewer

Sie können einzelne Modellansichten über den Modellviewer ausdrucken.

1. Aktivieren Sie das Modell im Modellviewer. Weitere Informationen finden Sie in [„Arbeiten mit Modellen“](#) auf Seite 169.
2. Wählen Sie in den Menüs Ansicht > Bearbeitungsmodus aus, sofern verfügbar.
3. Klicken Sie in der Toolpalette "Allgemein" der Haupt- oder Hilfsansicht (je nachdem, welche gedruckt werden soll) auf das Drucksymbol. (Wenn diese Palette nicht angezeigt wird, wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option **Paletten > Allgemein** aus.)

Hinweis: Wenn Ihr Model Viewer das Drucksymbol nicht unterstützt, wählen Sie Datei > Drucken.

Drucken über den Ausgabeviewer

Wenn Sie Ansichten über den Ausgabeviewer ausdrucken, ist die Anzahl an Ansichten, die für ein bestimmtes Modell ausgedruckt werden, von den Eigenschaften des Modells abhängig. Das Modell kann so definiert sein, dass nur die angezeigte Ansicht oder alle verfügbaren Modellansichten gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170.

Exportieren eines Modells

Die Aufnahme und der Ausschluss von Modellansichten werden beim Exportieren von Modellen über den Ausgabeviewer standardmäßig von den Modelleigenschaften der einzelnen Modelle gesteuert. Weitere Informationen zu Modelleigenschaften finden Sie in [„Modelleigenschaften“](#) auf Seite 170. Beim Exportieren können Sie diese Einstellung außer Kraft setzen und alle Modellansichten oder nur die aktuell angezeigte Modellansicht exportieren. Klicken Sie im Dialogfeld "Ausgabe exportieren" in der Gruppe "Dokumente" auf **Optionen ändern....** Weitere Informationen zum Export und zu diesem Dialogfeld finden Sie

in „Ausgabe exportieren“ auf Seite 138. Beachten Sie, dass alle Modelle einschließlich Tabellen als Grafik exportiert werden. Beachten Sie außerdem, dass Hilfsansichten, die auf Auswahlen in der Hauptansicht beruhen, niemals exportiert werden.

Speichern von im Modell verwendeten Feldern in einem neuen Dataset

Sie können im Modell verwendete Felder in einem neuen Dataset speichern.

1. Aktivieren Sie das Modell im Modellviewer. Weitere Informationen finden Sie in „[Arbeiten mit Modellen](#)“ auf Seite 169.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Generieren > Feldauswahl (Modelleingabe und -ziel)

Name des Datasets. Geben Sie einen gültigen Namen für das Dataset an. Datasets sind für die anschließende Verwendung in der gleichen Sitzung verfügbar, werden jedoch nicht als Dateien gespeichert, sofern Sie diese nicht ausdrücklich vor dem Beenden der Sitzung speichern. Die Namen von Datasets müssen den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in „[Variablennamen](#)“ auf Seite 55.

Speichern von Prädiktoren in einem neuen Dataset basierend auf der Bedeutsamkeit

Sie können Prädiktoren basierend auf den Informationen im Diagramm des Prädiktoreinflusses in einem neuen Dataset speichern.

1. Aktivieren Sie das Modell im Modellviewer. Weitere Informationen finden Sie in „[Arbeiten mit Modellen](#)“ auf Seite 169.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Generieren > Feldauswahl (Prädiktoreinfluss)

Wichtigste Zahl der Variablen. Die wichtigsten Prädiktoren bis zur festgelegten Zahl werden aufgenommen oder ausgeschlossen.

Wichtigkeit größer als. Alle Prädiktoren mit einem relativen Einfluss, der größer ist als der festgelegte Wert, werden aufgenommen oder ausgeschlossen.

3. Nachdem Sie auf **OK** geklickt haben, wird das Dialogfeld für das neue Dataset angezeigt.

Name des Datasets. Geben Sie einen gültigen Namen für das Dataset an. Datasets sind für die anschließende Verwendung in der gleichen Sitzung verfügbar, werden jedoch nicht als Dateien gespeichert, sofern Sie diese nicht ausdrücklich vor dem Beenden der Sitzung speichern. Die Namen von Datasets müssen den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Variablennamen](#)“ auf Seite 55.

Ensemble-Viewer

Modelle für Ensembles

Das Modell für ein Ensemble bietet Informationen zu den Komponentenmodellen im Ensemble und zur Leistung des Ensembles als Ganzes.

In der (von der Ansicht unabhängigen) Hauptsymbolleiste können Sie auswählen, ob das Ensemble oder ein Referenzmodell für die Bewertung (Scoring) verwendet werden soll. Wenn das Ensemble für das Scoring verwendet wird, können Sie auch die Kombinationsregel auswählen. Für diese Änderungen ist keine erneute Ausführung des Modells erforderlich. Die getroffene Auswahl wird jedoch zur Bewertung (Scoring) und/oder zur nachfolgenden Modellevaluierung im Modell gespeichert. Außerdem wirkt sie sich auf die aus dem Ensemble-Viewer exportierte PMML aus.

Kombinationsregel. Beim Scoring eines Ensembles wird diese Regel angewendet, um die vorhergesagten Werte aus den Basismodellen für die Berechnung des Scorewerts für das Ensemble zu kombinieren.

- Ensemble-Vorhersagewerte für **kategoriale** Ziele können unter Verwendung von Voting, der höchsten Wahrscheinlichkeit oder der höchsten mittleren Wahrscheinlichkeit kombiniert werden. Mit **Voting** wird die Kategorie ausgewählt, die in der Menge aller Basismodelle am häufigsten die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist. Mit **Höchste Wahrscheinlichkeit** wird die Kategorie gewählt, die in allen Basismodellen den höchsten Einzelwert bei der höchsten Wahrscheinlichkeit erzielt. Mit **Höchste mittlere Wahrscheinlichkeit** wird die Kategorie mit dem höchsten Wert ausgewählt, wenn der Mittelwert der Kategoriewahrscheinlichkeiten aus der Menge aller Basismodelle berechnet wird.
- Ensemble-Vorhersagewerte für **stetige** Ziele können unter Verwendung des Mittelwerts oder Medians der Vorhersagewerte aus den Basismodellen kombiniert werden.

Die Standardeinstellung beruht auf den während der Modellerstellung angegebenen Spezifikationen. Durch Ändern der Kombinationsregel wird die Modellgenauigkeit neu berechnet und alle Ansichten der Modellgenauigkeit werden aktualisiert. Das Diagramm für den Prädiktoreinflussdiagramm wird ebenfalls aktualisiert. Dieses Steuerelement ist inaktiviert, wenn das Referenzmodell für die Bewertung (Scoring) ausgewählt wurde.

Alle Kombinationsregeln anzeigen. Bei Auswahl dieser Option werden Ergebnisse für alle verfügbaren Kombinationsregeln im Diagramm zur Modellqualität angezeigt. Das Diagramm "Komponentenmodellgenauigkeit" wird ebenfalls aktualisiert und zeigt nun Bezugslinien für die einzelnen Voting-Methoden.

Modellzusammenfassung

Mit der Ansicht "Modellzusammenfassung" erhalten Sie eine momentane, übersichtliche Zusammenfassung über Ensemble-Qualität und -Diversität.

Qualität. Dieses Diagramm zeigt die Genauigkeit des endgültigen Modells im Vergleich mit einem Referenzmodell und einem naiven Modell. Die Genauigkeit wird nach dem Prinzip "größer ist besser" dargestellt. Das "beste" Modell hat die höchste Genauigkeit. Bei kategorialen Zielen ist die Genauigkeit einfach der Prozentsatz der Datensätze, für den der vorhergesagte Wert mit dem beobachteten Wert übereinstimmt. Bei stetigen Zielen ist die Genauigkeit 1 minus dem Verhältnis zwischen dem mittleren absoluten Fehler bei der Vorhersage (Durchschnitt der Absolutwerte der vorhergesagten Werte minus beobachtete Werte) und dem Bereich der vorhergesagten Werte (größter vorhergesagter Wert minus kleinster vorhergesagter Wert).

Bei Bagging-Ensembles ist das Referenzmodell ein Standardmodell, das auf der gesamten Trainingspartition beruht. Bei Boosting-Ensembles ist das Referenzmodell das Modell der ersten Komponente.

Das naive Modell stellt die Genauigkeit dar, die bestünde, wenn kein Modell erstellt würde, und weist alle Datensätze der Modalkategorie zu. Für stetige Ziele wird das naive Modell nicht berechnet.

Diversität. Das Diagramm zeigt die "Meinungsdiversität" unter den zum Erstellen des Ensembles verwendeten Komponentenmodellen an, dargestellt nach dem Prinzip "größer ist besser". Es handelt sich hierbei um die Messung der Variation der Vorhersagen zwischen den verschiedenen Basismodellen. Für verstärkte Ensemble-Modelle steht die Option "Diversität" nicht zur Verfügung und sie wird auch nicht für stetige Ziele angezeigt.

Prädiktoreinfluss

Normalerweise ist es sinnvoll, sich bei der Modellierung auf die wichtigsten Prädiktorfelder zu konzentrieren und die Felder zu verwerfen bzw. zu ignorieren, die die geringste Bedeutung haben. Dabei unterstützt Sie das Prädiktoreinflussdiagramm, da es die relative Wichtigkeit der einzelnen Prädiktoren für das Modell angibt. Da die Werte relativ sind, ist die Summe der Werte für alle angezeigten Prädiktoren 1,0. Der Einfluss der Prädiktoren steht in keiner Beziehung zur Modellgenauigkeit. Sie bezieht sich lediglich auf die Bedeutsamkeit der einzelnen Prädiktoren für die Erstellung von Vorhersagen, nicht darauf, ob die Vorhersage genau ist oder nicht.

Der Prädiktoreinfluss steht nicht für alle Ensemble-Modelle zur Verfügung. Die Menge der Prädiktoren kann zwischen verschiedenen Komponentenmodellen variieren, die Wichtigkeit kann jedoch für Prädiktoren berechnet werden, die in mindestens einem Komponentenmodell verwendet werden.

Prädiktorhäufigkeit

Die Menge der Prädiktoren kann aufgrund der Auswahl der verwendeten Modellierungsmethode bzw. der Auswahl der Prädiktoren zwischen verschiedenen Komponentenmodellen variieren. Das Diagramm "Prädiktorhäufigkeit" ist ein Punktdiagramm, das die Verteilung der Prädiktoren in den verschiedenen Komponentenmodellen im Ensemble zeigt. Jeder Punkt steht für eine oder mehrere Komponenten, die den Prädiktor enthält/enthalten. Prädiktoren werden auf der y-Achse dargestellt und in absteigender Reihenfolge ihrer Häufigkeit sortiert. Somit ist der oberste Prädiktor derjenige, der in der größten Anzahl an Komponentenmodellen verwendet wurde, und der unterste derjenige, der in den wenigsten Modellen verwendet wurde. Die ersten 10 Prädiktoren werden angezeigt.

Die am häufigsten vorkommenden Prädiktoren sind normalerweise auch die wichtigsten. Dieses Diagramm ist nicht brauchbar bei Methoden, bei denen die Menge der Prädiktoren zwischen den verschiedenen Komponentenmodellen variieren kann.

Komponentenmodellgenauigkeit

Bei diesem Diagramm handelt es sich um ein Punktdiagramm der Vorhersagegenauigkeit für Komponentenmodelle. Jeder Punkt steht für ein oder mehrere Komponentenmodelle, wobei der Genauigkeitsgrad auf der y-Achse dargestellt wird. Fahren Sie mit der Maus über einen Punkt, um Informationen zum zugehörigen Einzelkomponentenmodell abzurufen.

Bezugslinien. In diesem Diagramm werden farbcodierte Linien für das Ensemble sowie für das Referenzmodell und die naiven Modelle angezeigt. Neben der Linie, die zu dem für die Bewertung (Scoring) verwendeten Modell gehört, wird ein Häkchen angezeigt.

Interaktivität. Das Diagramm wird aktualisiert, wenn Sie die Kombinationsregel ändern.

Verstärkte Ensembles. Für verstärkte Ensembles wird ein Liniendiagramm angezeigt.

Komponentenmodelldetails

In der Tabelle werden Informationen zu Komponentenmodellen, nach Zeile aufgelistet, angezeigt. Standardmäßig werden die Komponentenmodelle in aufsteigender Reihenfolge nach der Modellnummer sortiert. Sie können die Zeilen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach den Werten jeder beliebigen Spalte sortieren.

Modell. Eine Nummer, die die Reihenfolge angibt, in der das Komponentenmodell erstellt wurde.

Genauigkeit. Als Prozentwert angegebene Gesamtgenauigkeit.

Methode. Die Modellierungsmethode.

Prädiktoren. Die Anzahl der im Komponentenmodell verwendeten Prädiktoren.

Modellgröße. Die Modellgröße hängt von der Modellierungsmethode ab: Bei Bäumen handelt es sich um die Anzahl der Knoten im Baum, bei linearen Modellen um die Anzahl der Koeffizienten, bei neuronalen Netzen um die Anzahl der Synapsen.

Datensätze. Die gewichtete Anzahl an Eingabedatensätzen in der Trainingsstichprobe.

Automatische Datenaufbereitung

Diese Ansicht zeigt Informationen dazu an, welche Felder ausgeschlossen wurden und wie transformierte Felder im Schritt "automatische Datenaufbereitung" (ADP - Automatic Data Preparation) abgeleitet wurden. Für jedes transformierte oder ausgeschlossene Feld listet die Tabelle den Feldnamen, die Rolle in der Analyse und die im ADP-Schritt vorgenommene Aktion auf. Die Felder werden in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge der Feldnamen sortiert.

Wenn die Aktion **Ausreißer trimmen** angezeigt wird, bedeutet dies, dass Werte stetiger Prädiktoren, die über einem Trennwert liegen (drei Standardabweichungen vom Mittelwert), auf den Trennwert gesetzt wurden.

Modellviewer aufteilen

In "Modellviewer aufteilen" werden die Modelle für jede Aufteilung aufgeführt. Außerdem enthält sie Zusammenfassungen zu den Aufteilungsmodellen.

Aufteilen. Die Spaltenüberschrift zeigt das Feld bzw. die Felder, die zum Erstellen der Aufteilungen verwendet wurden, und die Zellen enthalten die Aufteilungswerte. Doppelklicken Sie auf eine Aufteilung, um einen Modellviewer für das für die betreffende Aufteilung erstellte Modell anzuzeigen.

Genauigkeit. Als Prozentwert angegebene Gesamtgenauigkeit.

Modellgröße. Die Modellgröße hängt von der Modellierungsmethode ab: Bei Bäumen handelt es sich um die Anzahl der Knoten im Baum, bei linearen Modellen um die Anzahl der Koeffizienten, bei neuronalen Netzen um die Anzahl der Synapsen.

Datensätze. Die gewichtete Anzahl an Eingabedatensätzen in der Trainingsstichprobe.

Kapitel 13. Automatisierte Ausgabeänderung

Die automatisierte Ausgabeänderung wendet die Formatierung und andere Änderungen auf den Inhalt des aktiven Fensters des Viewers an. Die folgenden Änderungen können angewendet werden:

- Alle oder ausgewählte Viewerobjekte
- Ausgewählte Typen von Ausgabeobjekten (beispielsweise Diagramme, Protokolle und Pivot-Tabellen)
- Inhalt von Pivot-Tabellen, der auf bedingten Ausdrücken basiert
- Inhalt von Gliederungsfenstern (Navigation)

Die folgenden Änderungen können Sie vornehmen:

- Objekte löschen
- Objekte indizieren (Schema für fortlaufende Nummerierung hinzufügen)
- Die Sichtbarkeitseigenschaft von Objekten ändern
- Den Text der Gliederungsbeschriftung ändern
- Zeilen und Spalten in Pivot-Tabellen transponieren
- Die ausgewählte Schicht von Pivot-Tabelle ändern
- Die Formatierung ausgewählter Bereiche oder bestimmter Zellen in einer Pivot-Tabelle basierend auf bedingten Ausdrücken ändern (beispielsweise für alle Signifikanzwerte mit einer Breite kleiner als 0,05 Fettdruck festlegen)

So geben Sie die automatisierte Ausgabeänderung an:

1. Wählen Sie in den Menüs **Extras > Ausgabestil** aus.
2. Wählen Sie mindestens ein Objekt im Viewer aus.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen im Dialogfeld "Auswählen" aus. (Sie können auch Objekte auswählen, bevor Sie das Dialogfeld öffnen.)
4. Wählen Sie im Dialogfeld "Ausgabestil" die gewünschten Ausgabeänderungen aus.

Ausgabestil: Auswahl

Das Dialogfeld **Stilausgabe: Auswählen** gibt grundlegende Auswahlkriterien für Änderungen an, die Sie im Dialogfeld "Stilausgabe" angeben.

Nach dem Öffnen des Dialogfelds **Stilausgabe: Auswählen** können Sie auch Objekte im Viewer oder in der Arbeitsmappe auswählen.

Nur ausgewählte

Änderungen werden nur auf die ausgewählten Objekte angewendet, die die angegebenen Kriterien erfüllen.

Als letzten Befehl auswählen

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Änderungen nur auf die Ausgabe aus der letzten Prozedur angewendet. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden Änderungen auf die spezifische Instanz der Prozedur angewendet. Wenn es beispielsweise drei Instanzen der Prozedur "Häufigkeiten" gibt und Sie die zweite Instanz auswählen, werden Änderungen nur auf diese Instanz angewendet. Wenn Sie die Syntax basierend auf Ihren Auswahlen einfügen, wird durch diese Option die zweite Instanz dieser Prozedur ausgewählt. Wenn die Ausgabe aus mehreren Verfahren ausgewählt wird, gilt diese Option nur für das Verfahren, für das die Ausgabe den letzten Ausgabeblock im Viewer oder in der Arbeitsmappe darstellt.

Als Gruppe auswählen

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Objekte in der Auswahl als eine einzige Gruppe im Hauptdialogfenster "Ausgabestil" behandelt. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die

ausgewählten Objekte als einzelne Auswahlen behandelt und Sie können die Eigenschaften für jedes Objekt einzeln festlegen.

Alle Objekte dieses Typs

Änderungen werden auf alle Objekte des ausgewählten Typs angewendet, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn im Viewer oder in der Arbeitsmappe ein einzelner Objekttyp ausgewählt ist. Objekttypen umfassen Tabellen, Warnungen, Protokolle, Diagramme, Baumdiagramme, Text, Modelle und Gliederungsüberschriften.

Alle Objekte dieses Untertyps

Änderungen werden auf alle Tabellen desselben Untertyps wie dem der ausgewählten Tabellen angewendet, die die angegebenen Kriterien erfüllen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn im Viewer oder in der Arbeitsmappe ein einzelner Tabellenuntertyp ausgewählt ist. Die Auswahl kann beispielsweise zwei separate Tabellen vom Typ "Häufigkeiten" enthalten. Sie kann jedoch nicht eine Tabelle vom Typ "Häufigkeiten" und eine Tabelle vom Typ "Deskriptive Statistik" enthalten.

Objekte mit einem ähnlichen Namen

Änderungen werden auf alle Objekte mit einem ähnlichen Namen angewendet, die die angegebenen Kriterien erfüllen.

Kriterien

Die Optionen lauten: "Enthält", "Exakt", "Beginnt mit" und "Endet mit".

Wert

Der Name, wie er im Gliederungsfenster des Viewers oder der Arbeitsmappe angezeigt wird.

Aktualisieren

Wählt alle Objekte aus dem Viewer oder der Arbeitsmappe aus, die die angegebenen Kriterien für den angegebenen Wert erfüllen.

Ausgabestil

Im Dialogfeld "Ausgabestil" werden die Änderungen angegeben, die Sie an den ausgewählten Ausgabeobjekten im Viewer vornehmen möchten.

Backup der Ausgabe erstellen. Änderungen, die durch den Prozess der automatisierten Ausgabeänderung vorgenommen wurden, können nicht rückgängig gemacht werden. Um das ursprüngliche Viewer-Dokument beizubehalten, erstellen Sie eine Backup-Kopie.

Auswahlen und Eigenschaften

Die Liste der Objekte oder Objektgruppen, die Sie ändern können, wird durch die Objekte bestimmt, die Sie im Viewer auswählen, sowie durch die Auswahlen, die Sie im Dialogfenster "Ausgabestil: Auswahl" vornehmen.

Auswahl. Der Name der ausgewählten Prozedur oder der Gruppe von Objekttypen. Wenn hinter dem Auswahltext eine ganze Zahl in runden Klammern angezeigt wird, gelten Änderungen nur für diese Instanz dieser Prozedur in der Reihenfolge der Objekte im Viewer. Beispiel: Bei "Häufigkeiten(2)" wird die Änderung nur auf die zweite Instanz der Prozedur "Häufigkeiten" in der Viewer-Ausgabe angewendet.

Typ. Der Objekttyp. Beispielsweise Protokoll, Titel, Tabelle oder Diagramm. Bei einzelnen Tabellentypen wird auch der Tabellenuntertyp angezeigt.

Löschen. Gibt an, ob die Auswahl gelöscht werden soll.

Sichtbar. Gibt an, ob die Auswahl sichtbar oder ausgeblendet sein soll. Die Standardoption lautet "Wie vorgegeben". Dies bedeutet, dass die aktuelle Sichtbarkeitseigenschaft der Auswahl beibehalten wird.

Eigenschaften. Eine Zusammenfassung der Änderungen, die auf die Auswahl angewendet werden sollen.

Hinzufügen. Fügt eine Zeile zur Liste hinzu und öffnet den Dialog 'Darstellung der Ausgabe auswählen'. Sie können andere Objekte im Viewer auswählen und die Auswahlbedingungen angeben.

Duplizieren. Dupliziert die ausgewählte Zeile.

Nach oben verschieben und **Nach unten verschieben**. Verschiebt die ausgewählte Zeile in der Liste nach oben oder unten. Die Reihenfolge kann von Bedeutung sein, da Änderungen, die in nachfolgenden Zeilen angegeben werden, Änderungen überschreiben können, die in vorherigen Zeilen angegeben wurden.

Bericht der Eigenschaftsänderungen erstellen. Zeigt eine Tabelle an, in der die Änderungen im Viewer zusammengefasst sind.

Objekteigenschaften

Über den Abschnitt "Auswahlen und Eigenschaften" des Abschnitts "Objekteigenschaften" geben Sie die Änderungen an, die Sie für jede Auswahl vornehmen möchten. Die verfügbaren Eigenschaften werden durch die im Abschnitt "Auswahlen und Eigenschaften" ausgewählte Zeile bestimmt.

Befehl. Der Name der Prozedur, wenn die Auswahl auf eine einzelne Prozedur verweist. Die Auswahl kann mehrere Instanzen derselben Prozedur umfassen.

Typ. Der Objekttyp.

Untertyp. Wenn die Auswahl auf einen einzelnen Tabellentyp verweist, wird der Name des Tabellenuntertyps angezeigt.

Gliederungsbeschriftung. Die Beschriftung im Gliederungsfenster, die der Auswahl zugeordnet ist. Sie können den Beschriftungstext ersetzen oder der Beschriftung Informationen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Beschriftungen und Text".

Indexierungsformat. Fügt den Objekten in der Auswahl eine fortlaufende Zahl, einen fortlaufenden Buchstaben oder eine fortlaufende römische Ziffer hinzu. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Indexierung".

Tabellentitel. Der Titel der Tabelle(n). Sie können den Titel ersetzen oder dem Titel Informationen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Beschriftungen und Text".

Tabellenvorlage. Die für Tabellen verwendete Tabellenvorlage. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Tabellenvorlagen".

Transponieren. Transponiert Zeilen und Spalten in Tabellen.

Oberste Schicht. Bei Tabellen mit Schichten ist dies die Kategorie, die für jede Schicht angezeigt wird.

Bedingter Stil. Bedingte Stiländerungen für Tabellen. Weitere Informationen finden Sie im Thema "Tabel­lenstil".

Sortieren. Sortiert Tabelleninhalt nach den Werten der ausgewählten Spaltenbeschriftung. Die verfügbaren Spaltenbeschriftungen werden in einer Dropdown-Liste angezeigt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Auswahl einen einzelnen Tabellenuntertyp enthält.

Sortierrichtung. Gibt die Sortierrichtung für Tabellen an.

Kommentartext. Sie können jeder Tabelle einen Kommentartext hinzufügen.

- Kommentartext wird in einer QuickInfo angezeigt, wenn Sie sich über eine Tabelle im Viewer bewegen.
- Sprachausgabeprogramme lesen den Kommentartext, wenn der Fokus auf die Tabelle verschoben wurde.
- In der QuickInfo im Viewer werden nur die ersten 200 Zeichen des Kommentars angezeigt. Sprachausgabeprogramme lesen jedoch den gesamten Text.
- Wenn Sie eine Ausgabe in eine HTML-Datei exportieren, wird der Kommentartext als alternativer Text verwendet.

Inhalt. Der Text von Protokollen, Titeln und Textobjekten. Sie können den Text ersetzen oder dem Text Informationen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Beschriftungen und Text".

Schriftart. Die Schriftart für Protokolle, Titel und Textobjekte.

Schriftgröße. Die Schriftgröße für Protokolle, Titel und Textobjekte.

Textfarbe. Die Textfarbe für Protokolle, Titel und Textobjekte.

Diagrammvorlage. Die Diagrammvorlage, die für Diagramme verwendet wird, mit Ausnahme von Diagrammen, die mit der Auswahlfunktion für Diagrammtafelvorlagen erstellt werden.

Style-Sheet für Diagrammtafel. Das Style-Sheet für Diagramme, die mit der Auswahlfunktion für Diagrammtafelvorlagen erstellt werden.

Größe. Die Größe von Diagrammen und Baumdiagrammen.

Spezielle Variablen in Kommentartexten

Sie können spezielle Variablen einschließen, um in das Feld **Komentartext** das Datum, die Uhrzeit und andere Werte einzufügen.

)DATUM

Aktuelles Datum im Format tt-mmm-jjjj.

)ADATE

Aktuelles Datum im Format mm/tt/jjjj.

)SDATE

Aktuelles Datum im Format jjjj/mm/tt.

)EDATE

Aktuelles Datum im Format tt.mm.jjjj.

)ZEIT

Aktuelle 12-Stunden-Zeiteinteilung im Format hh:mm:ss.

)ETIME

Aktuelle 24-Stunden-Zeiteinteilung im Format hh:mm:ss.

)INDEX

Der definierte Indexwert. Weitere Informationen finden Sie in "Ausgabestil: Indexierung".

)TITLE

Der Text der Gliederungsbeschriftung für die Tabelle.

)PROCEDURE

Der Name der Prozedur, durch die die Tabelle erstellt wurde.

)DATASET

Der Name des Datasets, das zum Erstellen der Tabelle verwendet wurde.

\n

Fügt einen Zeilenumbruch ein.

Ausgabestil: Beschriftungen und Text

Im Dialogfeld "Ausgabestil: Beschriftungen und Text" wird Text ersetzt oder zu Gliederungsbeschriftungen, Textobjekten und Tabellentiteln hinzugefügt. Es werden außerdem der Einschluss und die Platzierung von Indexwerten für Gliederungsbeschriftungen, Textobjekte und Tabellentitel angegeben.

Text zur Beschriftung oder zum Textobjekt hinzufügen.. Sie können den Text vor oder nach dem vorhandenen Text hinzufügen oder den vorhandenen Text ersetzen.

Indexierung hinzufügen. Fügt einen sequenziellen Buchstaben, eine sequenzielle Zahl oder eine sequenzielle römische Ziffer hinzu. Sie können den Index vor oder nach dem Text anordnen. Sie können auch ein Zeichen oder mehrere Zeichen zur Verwendung als Trennzeichen zwischen dem Text und dem Index angeben. Informationen zur Indexformatierung finden Sie im Thema "Ausgabestil: Indexierung".

Ausgabestil: Indexierung

Im Dialogfeld "Ausgabestil: Indexierung" werden das Indexformat und der Anfangswert angegeben.

Typ: Die sequenziellen Indexwerte können die folgenden Typen umfassen: Zahlen, Klein- oder Großbuchstaben, klein- oder großgeschriebene römische Ziffern.

Anfangswert. Der Anfangswert kann ein beliebiger Wert sein, der für den ausgewählten Typ gültig ist.

Zum Anzeigen von Indexwerten in der Ausgabe müssen Sie **Indexierung hinzufügen** im Dialogfeld "Ausgabestil: Beschriftungen und Text" für den ausgewählten Objekttyp auswählen.

- Wählen Sie bei Gliederungsbeschriftungen **Gliederungsbeschriftung** in der Spalte "Eigenschaften" im Dialogfeld "Ausgabestil" aus.
- Wählen Sie bei Tabellentiteln **Tabellentitel** in der Spalte "Eigenschaften" im Dialogfeld "Ausgabestil" aus.
- Wählen Sie bei Textobjekten **Inhalt** in der Spalte "Eigenschaften" im Dialogfeld "Ausgabestil" aus.

Ausgabestil: Tabellenvorlagen

Eine Tabellenvorlage umfasst ein Set von Eigenschaften, welche die äußere Form einer Tabelle definieren. Sie können eine vordefinierte Tabellenvorlage auswählen oder eine eigene Tabellenvorlage erstellen.

- Vor und nach dem Zuweisen von Tabellenvorlagen können Sie mithilfe der Zelleigenschaften die Zellenformate einzelner Zellen oder Gruppen von Zellen ändern. Die bearbeiteten Zellenformate bleiben auch nach dem Zuweisen einer neuen Tabellenvorlage erhalten.
- Wahlweise können Sie alle Zellen auf die Zellenformate zurücksetzen, die durch die aktuelle Tabellenvorlage definiert sind. Diese Option setzt die Formate der Zellen zurück, die zuvor bearbeitet wurden. Wenn in der Dateiliste für Tabellenvorlagen **Wie angezeigt** ausgewählt ist, werden alle bearbeiteten Zellen auf die aktuellen Tabelleneigenschaften zurückgesetzt.
- Nur Tabelleneigenschaften, die im Dialogfeld "Tabelleneigenschaften" definiert sind, werden in Table-Looks gespeichert. Tabellenvorlagen enthalten keine Änderungen an einzelnen Zellen.

Ausgabestil: Größe

Das Dialogfeld "Ausgabestil: Größe" steuert die Größe von Diagrammen und Baumdiagrammen. Sie können die Höhe und Breite in Zentimetern, Zoll oder Punkten angeben.

Tabellenstil

Im Dialogfeld "Tabellenstil" werden die Bedingungen zum automatischen Ändern der Eigenschaften von Pivot-Tabellen basierend auf bestimmten Bedingungen angegeben. Sie können beispielsweise für alle Signifikanzwerte roten Fettdruck mit einer Breite kleiner als 0,05 festlegen. Auf das Dialogfeld "Tabellenstil" können Sie über das Dialogfeld "Ausgabestil" oder über die Dialogfelder für bestimmte statistische Prozeduren zugreifen.

- Auf das Dialogfeld "Tabellenstil" können Sie über das Dialogfeld "Ausgabestil" oder über die Dialogfelder für bestimmte statistische Prozeduren zugreifen.
- Die folgenden Dialogfelder zählen zu den Dialogfeldern für statistische Prozeduren, die das Dialogfeld "Tabellenstil" unterstützen: "Bivariate Korrelationen", "Kreuztabellen", "Benutzerdefinierte Tabellen", "Deskriptive Statistik", "Häufigkeiten", "Logistische Regression", "Lineare Regression" und "Mittelwert".

Tabelle. Die Tabelle(n), für die die Bedingungen gelten. Wenn Sie über das Dialogfeld "Ausgabestil" auf dieses Dialogfeld zugreifen, steht nur die Option "Alle zutreffenden Tabellen" zur Verfügung. Wenn Sie über ein Dialogfeld für statistische Prozeduren auf dieses Dialogfeld zugreifen, können Sie den Tabellentyp aus der Liste der prozedurspezifischen Tabellen auswählen.

Wert. Der Wert für die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung, der den Bereich der Tabelle definiert, der nach Werten durchsucht werden soll, die die Bedingungen erfüllen. Sie können einen Wert aus der Liste auswählen oder einen Wert eingeben. Die Werte in der Liste sind unabhängig von der Ausgabesprache und gelten für zahlreiche Variationen des Werts. Die in der Liste verfügbaren Werte hängen vom Tabellentyp ab.

- **Anzahl.** Zeilen oder Spalten mit einer dieser Beschriftungen oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache: "Häufigkeit", "Anzahl", "N".

- **Mittelwert.** Zeilen oder Spalten mit der Beschriftung "Mittelwert" oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache.
- **Median** Zeilen oder Spalten mit der Beschriftung "Median" oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache.
- **Prozent.** Zeilen oder Spalten mit der Beschriftung "Prozent" oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache.
- **Residuum.** Zeilen oder Spalten mit einem dieser Beschriftungen oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache: "Resid", "Residuum", "Std. Residuum".
- **Korrelation.** Zeilen oder Spalten mit einer der folgenden Beschriftungen oder dem Äquivalent in der aktuellen Ausgabesprache: "Angepasstes R-Quadrat", "Korrelationskoeffizient", "Korrelationen", "Pearson-Korrelation" bzw. "R-Quadrat".
- **Signifikanz.** Zeilen oder Spalten mit einer dieser Beschriftungen oder den Entsprechungen in der aktuellen Ausgabesprache: "Approx Sig.", "Asymp. Sig (2-seitig)", "Exakte Sig.", "Exakte Sig. (1-seitig)", "Exakte Sig. (2-seitig)", "Sig.", "Sig. (1-seitig)", "Sig. (2-seitig)"
- **Alle Datenzellen.** Alle Datenzellen werden einbezogen.

Dimension. Gibt an, ob Zeilen, Spalten oder beides nach einer Beschriftung mit dem angegebenen Wert durchsucht werden sollen.

Bedingung. Gibt die zu suchende Bedingung an. Weitere Informationen finden Sie in "Tabellenstil: Bedingung".

Format. Gibt die Formatierung an, die für die Tabellenzellen oder Bereiche angewendet werden soll, die die Bedingung erfüllen. Weitere Informationen finden Sie in "Tabellenstil: Format".

Hinzufügen. Fügt einer Liste eine Zeile hinzu.

Duplizieren. Dupliziert die ausgewählte Zeile.

Nach oben verschieben und **Nach unten verschieben.** Verschiebt die ausgewählte Zeile in der Liste nach oben oder unten. Die Reihenfolge kann von Bedeutung sein, da Änderungen, die in nachfolgenden Zeilen angegeben werden, Änderungen überschreiben können, die in vorherigen Zeilen angegeben wurden.

Bericht des bedingten Stils erstellen. Zeigt eine Tabelle an, in der die Änderungen im Viewer zusammengefasst sind. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie über ein Dialogfeld für statistische Prozeduren auf das Dialogfeld "Tabellenstil" zugreifen. Das Dialogfeld "Ausgabestil" verfügt über eine separate Option zum Erstellen eines Berichts.

Tabellenstil: Bedingung

Im Dialogfeld "Tabellenstil: Bedingung" werden die Bedingungen angegeben, unter denen die Änderungen angewendet werden. Zwei Optionen stehen zur Verfügung.

- **Auf alle Werte dieses Typs.** Die einzige Bedingung ist der in der Spalte "Wert" im Dialogfeld "Tabellenstil" angegebene Wert. Dies ist die Standardoption.
- **Basierend auf folgenden Bedingungen.** Suchen Sie innerhalb des Tabellenbereichs, der durch die Spalten "Wert" und "Dimension" im Dialogfeld "Tabellenstil" angegeben ist, Werte, die die angegebenen Bedingungen erfüllen.

Werte. Die Liste enthält Vergleichsausdrücke wie **Exakt**, **Kleiner als**, **Größer als** und **zwischen**.

- Die Option **Absoluter Wert** steht für Vergleichsausdrücke zur Verfügung, für die nur ein einzelner Wert erforderlich ist. Sie könnten beispielsweise Korrelationen mit einem absoluten Wert größer als 0,5 suchen.
- **Oben** und **Unten** sind die höchsten und niedrigsten n -Werte im angegebenen Tabellenbereich. Der Wert für **Nummer** muss eine ganze Zahl sein.
- **Systemdefiniert fehlend.** Sucht im angegebenen Tabellenbereich Werte, die im System als fehlend definiert sind.

Tabellenstil: Format

Im Dialogfeld "Tabellenstil: Format" werden Änderungen angegeben, die basierend auf den im Dialogfeld "Tabellenstil: Bedingungen" angegebenen Bedingungen angewendet werden sollen.

Standardwerte für Tabellenvorlagen verwenden. Wenn zuvor weder manuell noch durch die automatisierte Ausgabeänderung Formatänderungen vorgenommen wurden, werden bei Verwendung dieser Option keine Formatänderungen vorgenommen. Wenn zuvor Änderungen vorgenommen wurden, entfernt diese Option diese Änderungen und stellt die betroffenen Bereiche der Tabelle im entsprechenden Standardformat wieder her.

Neue Formatierung anwenden. Wendet die angegebenen Formatänderungen an. Zu den Formatänderungen zählen Änderungen des Schriftstils und der Farbe, der Hintergrundfarbe, des Formats für numerische Werte (einschließlich Datum und Uhrzeit) sowie der Anzahl der angezeigten Dezimalstellen.

Anwenden auf. Gibt den Bereich der Tabelle an, auf den die Änderungen angewendet werden sollen.

- **Nur Zellen.** Wendet Änderungen nur auf Tabellenzellen an, die die Bedingung erfüllen.
- **Gesamte Spalte.** Wendet Änderungen auf die gesamte Spalte an, die eine Zelle enthält, die die Bedingung erfüllt. Diese Option umfasst die Spaltenbeschriftung.
- **Gesamte Zeile.** Wendet Änderungen auf die gesamte Zeile an, die eine Zelle enthält, die die Bedingung erfüllt. Diese Option umfasst die Zeilenbeschriftung.

Wert ersetzen. Ersetzt Werte durch den angegebenen neuen Wert. Bei der Option **Nur Zellen** ersetzt diese Option einzelne Zellenwerte, die die Bedingung erfüllen. Bei den Optionen **Gesamte Zeile** und **Gesamte Spalte** ersetzt diese Option alle Werte in der Zeile oder Spalte.

Kapitel 14. Arbeiten mit der Befehlssyntax

Mit der leistungsfähigen Befehlssprache können Sie viele häufig durchzuführende Aufgaben speichern und automatisieren. Sie bietet außerdem einige Funktionen, die nicht über die Menüs und Dialogfelder zur Verfügung stehen.

Die meisten Befehle können über die Menüs und Dialogfelder aufgerufen werden. Einige Befehle und Optionen stehen jedoch ausschließlich über die Befehlssprache zur Verfügung. Mit der Befehlssprache verfügen Sie außerdem über die Möglichkeit, Jobs in einer Syntaxdatei zu speichern. Sie können eine Analyse dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen oder diese automatisch über einen Produktionsjob ausführen lassen.

Eine Syntaxdatei ist einfach eine Textdatei, die Befehle enthält. Es ist zwar möglich, ein Syntaxfenster zu öffnen und Befehle einzugeben, es ist jedoch häufig einfacher, wenn Sie sich von der Software bei der Erstellung Ihrer Syntaxdatei durch eine der folgenden Methoden unterstützen lassen:

- Einfügen der Befehlssyntax aus Dialogfeldern
- Kopieren der Syntax aus dem Ausgabeprotokoll
- Kopieren der Syntax aus der Journaldatei

Detaillierte Informationen zur Befehlssyntax finden Sie in zwei Formularen: in das Hilfesystem insgesamt und als separate PDF-Datei integriert, die auch im Menü "Hilfe" als *Befehlssyntaxreferenz* bezeichnet wird. Sie können auf kontextbezogene Hilfe für den aktuellen Befehl in einem Syntaxfenster zugreifen, indem Sie die Taste F1 drücken.

Syntaxregeln

Wenn Sie während einer Sitzung Befehle in einem Befehlssyntaxfenster ausführen, werden diese Befehle im **interaktiven** Modus ausgeführt.

Die folgenden Regeln gelten für die Angaben von Befehlen im interaktiven Modus:

- Jeder Befehl muss auf einer neuen Zeile beginnen. Befehle können in jeder Spalte einer Zeile beginnen und für beliebig viele Zeilen fortgesetzt werden. Die einzige Ausnahme ist der Befehl `END DATA`, der in der ersten Spalte der ersten Zeile nach dem Ende der Daten beginnen muss.
- Jeder Befehl muss mit einem Punkt abgeschlossen werden. Es empfiehlt sich jedoch, den Befehlsabschluss bei `BEGIN DATA` wegzulassen, sodass in der Zeile enthaltene Daten als eine einzige, fortlaufende Angabe behandelt werden.
- Der Befehlsabschluss muss das letzte nicht leere Zeichen in einem Befehl sein.
- Wenn kein Punkt als Befehlsabschluss vorhanden ist, wird eine leere Zeile als Befehlsabschluss interpretiert.

Hinweis: Um die Kompatibilität mit anderen Modi für die Ausführung von Befehlen (einschließlich Befehlsdateien, die mit den Befehlen `INSERT` oder `INCLUDE` in einer aktiven Sitzung ausgeführt werden) zu wahren, darf keine Zeile der Befehlssyntax mehr als 256 Zeichen umfassen.

- Die meisten Unterbefehle werden durch Schrägstriche (/) getrennt. Der Schrägstrich vor dem ersten Unterbefehl für einen Befehl ist in der Regel optional.
- Variablennamen müssen vollständig ausgeschrieben werden.
- Text in Apostrophen oder Anführungszeichen muss sich auf einer Zeile befinden.
- Zum Kennzeichnen der Dezimalstellen muss unabhängig von den regionalen oder Ländereinstellungen der Punkt (.) verwendet werden.
- Variablennamen, die mit einem Punkt enden, können bei Befehlen, die aus einem Dialogfeld übernommen wurden, Fehler hervorrufen. Sie dürfen solche Variablennamen nicht in Dialogfeldern verwenden und sollten sie auch generell vermeiden.

Bei der Befehlssyntax wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt und für viele Befehlsspezifikationen können Abkürzungen aus drei oder vier Buchstaben verwendet werden. Sie können beliebig viele Zeilen zur Angabe eines einzelnen Befehls verwenden. An fast jedem Punkt, an dem ein Leerzeichen zulässig ist, können Sie beliebig viele Leerzeilen oder Zeilenumbrüche einfügen, beispielsweise bei Schrägstrichen, runden Klammern, arithmetischen Operatoren oder zwischen Variablennamen. Beispielsweise

```
FREQUENCIES  
VARIABLES=JOB CAT GENDER  
/PERCENTILES=25 50 75  
/BARCHART.
```

und

```
freq var=jobcat gender /percent=25 50 75 /bar.
```

Mit beiden Formen wird dasselbe Ergebnis erzielt.

INCLUDE-Dateien

Befehlsdateien, die mit dem Befehl INCLUDE ausgeführt werden, unterliegen den Syntaxregeln für den Stapelverarbeitungsmodus.

Die folgenden Regeln gelten für die Angaben von Befehlen im Stapelmodus:

- Alle Befehle in der Befehlsdatei müssen in Spalte 1 beginnen. In der ersten Spalte können Sie Pluszeichen (+) oder Minuszeichen (-) verwenden, wenn Sie die Befehlsspezifikation einrücken möchten, damit die Befehlsdatei besser lesbar wird.
- Wenn für einen Befehl mehrere Zeilen verwendet werden, muss Spalte 1 jeder folgenden Zeile leer sein.
- Befehlsabschlüsse sind optional.
- Zeilen dürfen 256 Zeichen nicht überschreiten. Jedes zusätzliche Zeichen wird abgeschnitten.

Wenn noch keine Befehlsdateien vorliegen, in denen der Befehl INCLUDE bereits verwendet wird, sollten Sie stattdessen eher den Befehl INSERT verwenden, weil hiermit Befehlsdateien berücksichtigt werden, die beiden Regelsets entsprechen. Wenn Sie die Befehlssyntax mit der Schaltfläche "Einfügen" aus einem Dialogfeld in das Syntaxfenster übernehmen, ist das Format für alle Betriebsmodi geeignet. Weitere Informationen finden Sie in der *Befehlssyntaxreferenz* (im PDF-Format über das Menü "Hilfe").

Übernehmen der Befehlssyntax aus Dialogfeldern

Die einfachste Methode zur Erstellung einer Befehlssyntaxdatei besteht darin, die gewünschte Auswahl in Dialogfeldern vorzunehmen und die Syntax für die betreffenden Angaben in ein Syntaxfenster einzufügen. Durch das Einfügen der Syntax bei jedem Schritt einer längeren Analyse können Sie eine Jobdatei erstellen, mit der Sie die Analyse zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen oder im Produktionsmodus als automatischen Job ausführen lassen können.

In einem Syntaxfenster können Sie die übernommene Syntax ausführen, bearbeiten und in einer Syntaxdatei speichern.

Einfügen von Befehlssyntax aus Dialogfeldern

1. Öffnen Sie das Dialogfeld und treffen Sie die gewünschte Auswahl.
2. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Die Befehlssyntax wird in das Hauptsyntaxfenster eingefügt. Wenn noch kein Syntaxfenster geöffnet ist, wird automatisch ein neues Syntaxfenster geöffnet und die Syntax wird in diesem Fenster eingefügt. Standardmäßig wird die Syntax nach dem letzten Befehl eingefügt. Sie können auswählen, ob die Syntax an der Cursorposition eingefügt oder die ausgewählte Syntax überschrieben werden soll. Die Einstellung wird über die Registerkarte "Syntaxeditor" im Dialogfeld "Optionen" angegeben.

Kopieren von Syntax aus dem Ausgabeprotokoll

Sie können eine Syntaxdatei erstellen, indem Sie die Befehlsyntax aus dem im Viewer angezeigten Protokoll kopieren. Dazu müssen Sie in den Viewer-Einstellungen (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Viewer") die Option **Befehle im Protokoll anzeigen** auswählen, bevor Sie die Analyse ausführen. Jeder Befehl wird dann zusammen mit der Ausgabe der Analyse im Viewer angezeigt.

In einem Syntaxfenster können Sie die übernommene Syntax ausführen, bearbeiten und in einer Syntaxdatei speichern.

Kopieren von Syntax aus dem Ausgabeprotokoll

1. Bevor Sie die Analyse ausführen, wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Optionen...

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Viewer" die Option **Befehle im Protokoll anzeigen** aus.

Bei der Ausführung von Analysen werden die Befehle für Ihre Dialogfeldauswahl im Protokoll aufgezeichnet.

3. Öffnen Sie eine vorher gespeicherte Syntaxdatei oder erstellen Sie eine neue Syntaxdatei. Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Syntaxdatei in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Neu > Syntax

4. Doppelklicken Sie im Viewer auf einen Log-Eintrag, um diesen zu aktivieren.

5. Wählen Sie den Text aus, der kopiert werden soll.

6. Wählen Sie in den Menüs des Viewers Folgendes aus:

Bearbeiten > Kopieren

7. Wählen Sie in den Menüs in einem Syntaxfenster Folgendes aus:

Bearbeiten > Einfügen

Verwenden des Syntaxeditors

Der Syntaxeditor stellt eine Umgebung speziell für die Erstellung, Bearbeitung und Ausführung von Befehlsyntax bereit. Der Syntaxeditor bietet folgende Funktionen:

- **Automatische Vervollständigung.** Bei der Eingabe können Sie Befehle, Unterbefehle, Schlüsselwörter und Schlüsselwortwerte aus einer kontextsensitiven Liste auswählen. Sie können festlegen, ob die Liste automatisch oder nur auf Anforderung angezeigt wird.
- **Farbcodierung.** Erkannte Elemente der Befehlsyntax (Befehle, Unterbefehle, Schlüsselwörter und Schlüsselwortwerte) werden mit einer Farbcodierung versehen. So können Sie nicht erkannte Terme auf Anhieb erkennen. Zudem werden einige häufige Syntaxfehler wie fehlende Anführungszeichen zur schnellen Identifizierung mit Farben codiert.
- **Haltepunkte.** Sie können die Ausführung von Befehlsyntax an angegebenen Punkten unterbrechen, um die Daten oder Ausgaben zu untersuchen, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.
- **Lesezeichen.** Sie können Lesezeichen setzen, die die Navigation durch große Befehlsyntaxdateien erleichtern.
- **Automatische Einrückung.** Sie können Ihre Syntax automatisch mit Einrückung formatieren, sodass sie der aus einem Dialogfeld eingefügten Syntax ähnelt.
- **Schrittweises Durchlaufen.** Sie können die Befehlsyntax mit nur einem Mausklick Befehl für Befehl durchlaufen.

Hinweis: Beim Arbeiten mit Sprachen mit Rechts-nach-links-Schreibrichtung sollten Sie das Kontrollkästchen "Für Rechts-nach-links-Sprachen optimieren" auf der Registerkarte "Syntaxeditor" im Dialogfeld "Optionen" aktivieren.

Fenster "Syntaxeditor"

Das Fenster "Syntaxeditor" ist in vier Bereiche unterteilt:

- Der Editorbereich bildet den Hauptteil des Fensters "Syntaxeditor". Hier können Sie Befehlssyntax eingeben und bearbeiten.
- Neben dem Editorbereich befindet sich der Infobereich. Hier werden Informationen wie Zeilennummern und Haltepunktpositionen angegeben.
- Der Navigationsbereich befindet sich links neben dem Infobereich und dem Editorbereich und zeigt eine Liste aller Befehle im Fenster "Syntaxeditor" an. Mit einem einzigen Mausklick springen Sie zu einem beliebigen Befehl.
- Der Fehlerbereich befindet sich unterhalb des Editorbereichs. Hier werden Laufzeitfehler angezeigt.

Inhalte des Infobereichs

Zeilennummern, Haltepunkte, Lesezeichen, Befehlsspannen und ein Fortschrittsbalken werden im Infobereich links neben dem Editorbereich im Syntaxfenster angezeigt.

- Bei den Zeilennummern werden keinerlei externe Dateien berücksichtigt, die in INSERT- und INCLUDE-Befehlen referenziert werden. Sie können Zeilennummern anzeigen oder ausblenden, indem Sie in den Menüs "Ansicht > Zeilennummern anzeigen" auswählen.
- Haltepunkte unterbrechen die Ausführung an definierten Punkten und werden durch einen roten Kreis neben dem Befehl dargestellt, an dem der Haltepunkt gesetzt ist.
- Lesezeichen markieren bestimmte Zeilen in einer Befehlssyntaxdatei und werden mit einem Quadrat und der zugehörigen Nummer (1-9) des Lesezeichens gekennzeichnet. Wenn Sie mit der Maus über ein Lesezeichensymbol fahren, werden die Nummer des Lesezeichens und sein Name (falls vorhanden) angezeigt.
- Befehlsspannen sind Symbole, die visuelle Indikatoren für den Start und das Ende eines Befehlsbereitstellen. Sie können Befehlsspannen anzeigen oder ausblenden, indem Sie in den Menüs "Ansicht > Befehlsspannen anzeigen" auswählen.
- Der Fortschritt einer Syntaxausführung wird über einen nach unten zeigenden Pfeil im Infobereich angezeigt, der vom ersten bis zum letzten ausgeführten Befehl reicht. Das ist besonders bei der Ausführung von Befehlssyntax mit Haltepunkten und beim schrittweisen Durchlaufen der Befehlssyntax hilfreich. Weitere Informationen finden Sie in [„Ausführen der Befehlssyntax“](#) auf Seite 191.

Navigationsbereich

Der Navigationsbereich enthält eine Liste aller erkannten Befehle im Syntaxfenster in der Reihenfolge, in der sie im Fenster auftreten. Wenn Sie im Navigationsbereich auf einen Befehl klicken, wird der Cursor an den Anfang dieses Befehls gesetzt.

- Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten bzw. durch Klicken auf einen Befehl können Sie durch die Liste der Befehle navigieren. Mit einem Doppelklick wählen Sie einen bestimmten Befehl aus.
- Die Namen von Befehlen mit bestimmten Syntaxfehlern wie fehlenden Anführungszeichen werden standardmäßig in roter Fettschrift angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in [„Farbcodierung“](#) auf Seite 188.
- Das erste Wort jeder Zeile mit nicht erkanntem Text wird grau markiert.
- Sie können das Navigationsfenster anzeigen oder ausblenden, indem Sie in den Menüs "Ansicht > Navigationsteilfenster anzeigen" auswählen.

Fehlerbereich

Im Fehlerbereich werden Laufzeitfehler aus der letzten Ausführung angezeigt.

- Die Information für die einzelnen Fehler enthält die Startzeilennummer des Befehls, der den Fehler enthält.
- Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Liste der Fehler navigieren.
- Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, wird der Cursor in die erste Zeile des Befehls gesetzt, der den Fehler verursacht hat.

- Sie können den Fehlerbereich anzeigen oder ausblenden, indem Sie in den Menüs "Ansicht > Fehlerbereich" anzeigen auswählen.

Verwenden mehrerer Ansichten

Sie können den Editorbereich in zwei übereinander angeordnete Bereiche aufteilen.

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Fenster > Aufteilen

Aktionen im Navigations- und Fehlerbereich, wie beispielsweise das Klicken auf einen Fehler, gelten für den Bereich, in dem der Cursor positioniert ist.

Sie können die Aufteilung entfernen, indem Sie darauf doppelklicken oder "Fenster > Aufteilung entfernen" auswählen.

Terminologie

Befehle. Befehle bilden die Grundbausteine der Syntax. Jeder Befehl beginnt mit dem Befehlsnamen, der aus ein bis drei Wörtern besteht, beispielsweise DESCRIPTIVES, SORT CASES oder ADD VALUE LABELS.

Unterbefehle. Die meisten Befehle enthalten Unterbefehle. Unterbefehle liefern zusätzliche Spezifikationen und beginnen mit einem normalen Schrägstrich gefolgt vom Namen des Unterbefehls.

Schlüsselwörter. Schlüsselwörter sind festgelegte Terme, die üblicherweise in einem Unterbefehl verwendet werden, um Optionen für den Unterbefehl festzulegen.

Schlüsselwortwerte. Schlüsselwörter können Werte einnehmen, beispielsweise einen festgelegten Begriff, der eine Option oder einen numerischen Wert angibt.

Beispiel

```
CODEBOOK gender jobcat salary
/VARINFO VALUELABELS MISSING
/OPTIONS VARORDER=MEASURE.
```

- Der Name des Befehls ist CODEBOOK.
- VARINFO und OPTIONS sind Unterbefehle.
- VALUELABELS, MISSING und VARORDER sind Schlüsselwörter.
- MEASURE ist ein Schlüsselwortwert für VARORDER.

Automatische Vervollständigung

Der Syntaxeditor bietet für Befehle, Unterbefehle, Schlüsselwörter und Schlüsselwortwerte mit der automatischen Vervollständigung eine praktische Hilfestellung. Standardmäßig wird während der Dateneingabe eine kontextsensitive Liste aller verfügbaren Terme angezeigt. Durch Drücken der Eingabe- oder Tabulatortaste wird das aktuell hervorgehobene Element in der Liste an der Cursorposition eingefügt. Sie können die Liste nach Bedarf aufrufen, indem Sie Strg + Leertaste drücken, und Sie können die Liste schließen, indem Sie die Taste "Esc" drücken.

Mit der Menüoption "Automatisch vervollständigen" im Menü "Tools" können Sie die automatische Anzeige der Liste für die automatische Vervollständigung aktivieren und inaktivieren. Die automatische Anzeige der Liste kann auch im Dialogfeld "Optionen" auf der Registerkarte "Syntaxeditor" aktiviert und inaktiviert werden. Die Einstellung über die Menüoption "Automatisch vervollständigen" hat Vorrang vor der Einstellung im Dialogfeld "Optionen", wird jedoch nicht für die nächste Sitzung beibehalten.

Hinweis: Die Liste für die automatische Vervollständigung wird geschlossen, wenn Sie ein Leerzeichen eingeben. Für Befehle wie ADD FILES, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen, wählen Sie den Befehl aus, bevor Sie Leerzeichen eingeben.

Farbcodierung

Der Syntaxeditor codiert erkannte Elemente der Befehlssyntax wie Befehle und Unterbefehle sowie zahlreiche Syntaxfehler wie fehlende Anführungszeichen oder Klammern mit bestimmten Farben. Nicht erkannter Text wird nicht farblich codiert.

Befehle. Standardmäßig werden erkannte Befehle in blauer Fettschrift angezeigt. Wenn jedoch ein Syntaxfehler wie fehlende Klammern im Befehl erkannt wird, wird der Befehlsname standardmäßig in roter Fettschrift angezeigt.

Hinweis: Abkürzungen von Befehlsnamen - wie `FREQ` für `FREQUENCIES` - werden nicht farblich angezeigt, bleiben aber gültig.

Unterbefehle. Erkannte Unterbefehle werden standardmäßig in grüner Schrift angezeigt. Wenn jedoch ein erforderliches Gleichheitszeichen im Unterbefehl fehlt oder ein ungültiges Gleichheitszeichen auf den Unterbefehl folgt, wird der Unterbefehlsname standardmäßig in roter Schrift angezeigt.

Schlüsselwörter. Erkannte Schlüsselwörter werden standardmäßig in dunkelroter Schrift angezeigt. Wenn jedoch ein erforderliches Gleichheitszeichen im Schlüsselwort fehlt oder ein ungültiges Gleichheitszeichen auf das Schlüsselwort folgt, wird das Schlüsselwort standardmäßig in roter Schrift angezeigt.

Schlüsselwortwerte. Erkannte Schlüsselwortwerte werden standardmäßig in orangefarbener Schrift angezeigt. Benutzerdefinierte Werte von Schlüsselwörtern wie Ganzzahlen, reelle Zahlen und Zeichenfolgen in Anführungszeichen werden nicht farbcodiert.

Kommentare. Text innerhalb eines Kommentars wird standardmäßig in grauer Schrift angezeigt.

Anführungszeichen. Anführungszeichen und Text in Anführungszeichen werden standardmäßig in schwarzer Schrift angezeigt.

Syntaxfehler. Text mit folgenden Syntaxfehlern wird standardmäßig in roter Schrift angezeigt.

- **Fehlende Klammern, eckige Klammern und Anführungszeichen.** Fehlende Klammern und eckige Klammern innerhalb von Kommentaren und Zeichenfolgen in Anführungszeichen werden nicht erkannt. Fehlende Hochkommas und Anführungszeichen innerhalb von Zeichenfolgen in Anführungszeichen sind syntaktisch gültig.

Bestimmte Befehle enthalten Textabschnitte, bei denen es sich nicht um Befehlssyntax handelt, beispielsweise `BEGIN DATA-END DATA`, `BEGIN GPL-END GPL` und `BEGIN PROGRAM-END PROGRAM`. Fehlende Werte innerhalb derartiger Abschnitte werden nicht erkannt.

- **Lange Zeilen.** Zeilen mit mehr als 251 Zeichen sind lange Zeilen.
- **Endanweisungen.** Für bestimmte Befehle ist entweder eine END-Anweisung vor dem Befehlsabschluss (zum Beispiel `BEGIN DATA-END DATA`) oder ein entsprechender END-Befehl irgendwo an einem späteren Punkt im Befehlsstrom erforderlich (zum Beispiel `LOOP-END LOOP`). In beiden Fällen wird der Befehl standardmäßig in roter Schrift angezeigt, bis die erforderliche END-Anweisung eingefügt wird.

Hinweis: Sie können zum nächsten oder vorherigen Fehler wechseln, indem Sie im Menü "Tools" im Untermenü "Validierungsfehler" die Option "Nächster Fehler" bzw. "Vorheriger Fehler" auswählen.

Auf der Registerkarte "Syntaxeditor" im Dialogfeld "Optionen" können Sie die Standardfarben und -schriftstile ändern bzw. die Farbcodierung aktivieren und inaktivieren. Sie können auch die Farbcodierung von Befehlen, Unterbefehlen, Schlüsselwörtern und Schlüsselwortwerten inaktivieren, indem Sie `Tools > Farbcodierung` aus den Menüs auswählen. Sie können die Farbcodierung von syntaktischen Fehlern inaktivieren, indem Sie `Tools > Validierung` auswählen. Die Einstellungen über das Menü "Tools" haben Vorrang vor den Einstellungen im Dialogfeld "Optionen", werden jedoch nicht für die nächste Sitzung beibehalten.

Hinweis: Die Farbcodierung der Befehlssyntax in Makros wird nicht unterstützt.

Haltepunkte

Mit Haltepunkten können Sie die Ausführung der Befehlssyntax an angegebenen Punkten im Syntaxfenster unterbrechen und die Ausführung fortsetzen, wenn Sie bereit sind.

- Haltepunkte werden auf Befehlsebene gesetzt und unterbrechen die Ausführung vor der Ausführung des Befehls.
- Innerhalb der Blöcke LOOP-END LOOP, DO IF-END IF, DO REPEAT-END REPEAT, INPUT PROGRAM-END INPUT PROGRAM und MATRIX-END MATRIX können keine Haltepunkte gesetzt werden. Sie können jedoch an den Anfang derartiger Blöcke gesetzt werden und unterbrechen dann die Ausführung vor der Ausführung des Blocks.
- Breakpoints cannot be set on lines containing non-IBM SPSS Statistics command syntax, such as occur within BEGIN PROGRAM-END PROGRAM, BEGIN DATA-END DATA, and BEGIN GPL-END GPL blocks.
- Haltepunkte werden nicht mit der Befehlssyntaxdatei gespeichert und sind nicht im kopierten Text enthalten.
- Standardmäßig werden Haltepunkte bei der Ausführung berücksichtigt. Mit Tools > Haltepunkte berücksichtigen können Sie umschalten, gleich ob Haltepunkte berücksichtigt werden oder nicht.

Einfügen von Haltepunkten

1. Klicken Sie mit der Maus an eine beliebigen Stelle im Infobereich links neben dem Befehlstext.
oder
2. Stellen Sie den Cursor in den Befehl.
3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Haltepunkt wechseln

Der Haltepunkt wird im Bundsteg links neben dem Befehlstext und in der Zeile des Befehlsnamens durch einen roten Kreis dargestellt.

Löschen von Haltepunkten

So löschen Sie einzelne Haltepunkte:

1. Klicken Sie im Bundsteg links neben dem Befehlstext auf das Symbol für den Haltepunkt.
oder
2. Stellen Sie den Cursor in den Befehl.
3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Haltepunkt wechseln

So löschen Sie alle Haltepunkte:

4. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Alle Haltepunkte löschen

Weitere Informationen zum Laufzeitverhalten bei Haltepunkten finden Sie in [„Ausführen der Befehlssyntax“](#) auf Seite 191.

Lesezeichen

Mit Lesezeichen können Sie in Befehlssyntaxdateien schnell zu bestimmten Positionen navigieren. Eine Datei kann mit bis zu neun Lesezeichen versehen werden. Lesezeichen werden mit der Datei gespeichert, jedoch beim Kopieren von Text nicht berücksichtigt.

Einfügen von Lesezeichen

1. Positionieren Sie den Cursor auf der Linie, an der das Lesezeichen eingefügt werden soll.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Lesezeichen wechseln

Dem neuen Lesezeichen wird die nächste verfügbare Zahl von 1 bis 9 zugewiesen. Es wird als ein Quadrat dargestellt, das die zugewiesene Zahl umschließt und im Infobereich links neben dem Befehlstext angezeigt wird.

Löschen von Lesezeichen

So löschen Sie einzelne Lesezeichen:

1. Setzen Sie den Cursor in die Zeile, die das Lesezeichen enthält.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Lesezeichen wechseln

So löschen Sie alle Lesezeichen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Alle Lesezeichen löschen

Umbenennen eines Lesezeichens

Sie können Lesezeichen Namen zuweisen. Der Name wird zusätzlich zur zugewiesenen Nummer (1-9) für das Lesezeichen erstellt.

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Lesezeichen umbenennen

2. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein und klicken Sie auf **OK**.

Der angegebene Name ersetzt den bestehenden Namen des Lesezeichens.

Navigieren über Lesezeichen

So navigieren Sie zum nächsten oder vorherigen Lesezeichen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Nächstes Lesezeichen

oder

Tools > Vorheriges Lesezeichen

So navigieren Sie zu einem bestimmten Lesezeichen:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Gehe zu Lesezeichen

2. Wählen Sie das Lesezeichen aus.

Auskommentieren von Text bzw. Aufheben der Auskommentierung

Sie können ganze Befehle sowie Texte, die nicht als Befehlssyntax erkannt werden, auskommentieren und Sie können die Auskommentierung von zuvor auskommentiertem Text wieder aufheben.

So kommentieren Sie Text aus:

1. Wählen Sie den Text aus. Beachten Sie: Ein Befehl wird auskommentiert, wenn ein beliebiger Teil des Befehls ausgewählt ist.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > "Auswahl kommentieren" ein-/ausschalten

Sie können einen einzelnen Befehl kommentieren, indem Sie den Cursor an einer beliebigen Stelle innerhalb des Befehls positionieren und die Option Tools > "Auswahl kommentieren ein-/ausschalten" auswählen.

So heben Sie die Auskommentierung von Text auf:

1. Wählen Sie den Text aus, dessen Auskommentierung aufgehoben werden soll. Beachten Sie: Die Auskommentierung eines Befehls wird aufgehoben, wenn ein beliebiger Teil des Befehls ausgewählt ist.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > "Auswahl kommentieren" ein-/ausschalten

Sie können die Kommentarzeichen für einen einzelnen Befehl entfernen, indem Sie den Cursor an einer beliebigen Stelle innerhalb des Befehls positionieren und die Option Tools > "Auswahl kommentieren ein-/ausschalten" auswählen. Beachten Sie, dass mit dieser Funktion keine Kommentare innerhalb von Befehlen (durch /* und */ abgegrenzter Text) oder Befehle, die mit dem Schlüsselwort COMMENT erstellt wurden, entfernt werden.

Formatieren von Syntax

Sie können ausgewählte Syntaxzeilen ein- bzw. ausrücken und automatisch ausgewählte Bereiche einrücken, sodass die Syntax ähnlich formatiert ist wie Syntax, die aus einem Dialogfeld eingefügt wurde.

- Die Standardeinrückung beträgt vier Leerzeichen und gilt für die Einrückung ausgewählter Syntaxzeilen sowie für die automatische Einrückung. Sie können die Einrückungsgröße über die Registerkarte "Syntaxeditor" im Dialogfeld "Optionen" ändern.
- Beachten Sie, dass durch die Betätigung der Tabulatortaste im Syntaxeditor kein Tabulatorzeichen eingefügt wird. Es wird ein Leerzeichen eingefügt.

So rücken Sie Text ein:

1. Wählen Sie den Text aus oder positionieren Sie den Cursor in einer einzelnen Zeile, die eingerückt werden soll.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Syntax einrücken > Einrücken

Sie können eine Auswahl oder eine Zeile auch durch Drücken der Tabulatortaste einrücken.

So rücken Sie Text aus:

1. Wählen Sie den Text aus oder positionieren Sie den Cursor in einer einzelnen Zeile, die ausgerückt werden soll.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Syntax ausrücken > Ausrücken

So rücken Sie Text automatisch ein:

1. Wählen Sie den Text aus.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Tools > Syntax einrücken > Automatisch einrücken

Wenn Sie Text automatisch einrücken, wird eine etwaige bestehende Einrückung entfernt und durch die automatisch generierten Einrückungen ersetzt. Beachten Sie, dass bei der automatischen Einrückung von Code innerhalb eines BEGIN PROGRAM-Blocks der Code beschädigt werden kann, wenn sein Funktionieren von einer bestimmten Einrückung abhängt, wie dies beispielsweise bei Python-Code der Fall ist, der Schleifen und bedingte Blöcke ("conditional") enthält.

Syntax, die mit der Funktion zur automatischen Einrückung formatiert wurde, kann nicht im Stapelmodus ausgeführt werden. Die automatische Einrückung der Blöcke INPUT PROGRAM-END INPUT PROGRAM, LOOP-END LOOP, DO IF-END IF oder DO REPEAT-END REPEAT führt beispielsweise dazu, dass die Syntax im Stapelmodus fehlschlägt, da Befehle im Block eingerückt und nicht in Spalte 1 starten werden, wie es im Stapelmodus erforderlich ist. Sie können allerdings den Schalter "-i" im Stapelmodus verwenden, um zu erzwingen, dass durch die Batch Facility interaktive Syntaxregeln verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in „Syntaxregeln“ auf Seite 183.

Ausführen der Befehlssyntax

1. Markieren Sie die Befehle, die Sie im Syntaxfenster ausführen möchten.

2. Klicken Sie auf das Schaltfeld "Ausführen" (das nach rechts zeigende Dreieck) auf der Symbolleiste des Syntaxeditors. Damit werden die gewählten Befehle oder, wenn keine Auswahl getroffen wurde, der Befehl, an dem sich der Cursor befindet, ausgeführt.

oder

3. Wählen Sie einen der Befehle aus dem Menü "Ausführen" aus.

- **Alles.** Führt alle Befehle im Syntaxfenster unter Berücksichtigung der Haltepunkte aus.
- **Auswahl.** Führt die aktuell ausgewählten Befehle unter Berücksichtigung der Haltepunkte aus. Dies umfasst alle auch nur teilweise hervorgehobenen Befehle. Wenn keine Befehle ausgewählt sind, wird der Befehl ausgeführt, an dem sich der Cursor befindet.
- **Bis Ende.** Führt alle Befehle beginnend mit dem ersten Befehl in der aktuellen Auswahl bis zum letzten Befehl im Syntaxfenster aus und berücksichtigt dabei Haltepunkte. Wenn keine Befehle ausgewählt sind, beginnt die Ausführung mit dem Befehl, an dem sich der Cursor befindet.
- **Schrittweises Durchlaufen.** Führt die Befehlssyntax Befehl für Befehl schrittweise und beginnend mit dem ersten Befehl im Syntaxfenster (Schrittweises Durchlaufen ab dem Start) oder ab dem Befehl, an dem der Cursor positioniert ist (Schrittweises Durchlaufen ab Aktuell) aus. Wenn Text ausgewählt ist, beginnt die Ausführung ab dem ersten Befehl in der Auswahl. Nach der Ausführung eines Befehls springt der Cursor zum nächsten Befehl und Sie können den schrittweisen Durchlauf fortsetzen, indem Sie auf die Schaltfläche "Weiter" klicken.

Die Blöcke LOOP-END LOOP, DO IF-END IF, DO REPEAT-END REPEAT, INPUT PROGRAM-END INPUT PROGRAM und MATRIX-END MATRIX werden bei der schrittweisen Ausführung als Einzelbefehle behandelt. Sie können Schritte nicht innerhalb dieser Blöcke starten.

- **Weiter** Setzt eine Ausführung fort, die durch einen Haltepunkt oder eine schrittweise Ausführung unterbrochen wurde.

Fortschrittsbalken

Der Fortschritt eines bestimmten Syntaxlaufs wird durch einen nach unten zeigenden Pfeil im Bundsteg, der das letzte Set von Befehlsausführungen umspannt, angezeigt.. Nehmen wir etwa an, Sie wählen aus, dass alle Befehle in einem Syntaxfenster ausgeführt werden sollen, das Haltepunkte enthält. Am ersten Haltepunkt reicht der Pfeil vom ersten Befehl im Fenster bis zu dem Befehl vor dem Befehl, der den Haltepunkt enthält. Am zweiten Haltepunkt erstreckt sich der Pfeil von dem Befehl, der den ersten Haltepunkt enthält, bis zu dem Befehl vor dem, der den zweiten Haltepunkt enthält.

Laufzeitverhalten bei Haltepunkten

- Wenn Sie eine Befehlssyntax mit Haltepunkten ausführen, wird die Ausführung an jedem Haltepunkt unterbrochen. Insbesondere wird der Block der Befehlssyntax von einem bestimmten Unterbrechungspunkt (oder Anfang der Ausführung) zum nächsten Unterbrechungspunkt (oder Ende der Ausführung) zur Ausführung übergeben, genau so, als ob Sie diese Syntax ausgewählt und die Option Ausführen > Auswahl ausgewählt haben.
- Sie können mit mehreren Syntaxfenstern mit jeweils eigenen Haltepunkten arbeiten, es gibt jedoch nur eine Warteschlange für die Ausführung der Befehlssyntax. Wenn ein Block von Befehlssyntax (beispielsweise ein Befehlssyntaxblock bis zum ersten Haltepunkt) für die Ausführung ausgewählt wurde, wird unabhängig davon, ob sich die Blöcke im selben oder in unterschiedlichen Syntaxfenstern befinden, kein anderer Befehlssyntaxblock ausgeführt, bis der vorherige Block abgeschlossen wurde.
- Wenn die Ausführung an einem Haltepunkt gestoppt wurde, können Sie die Befehlssyntax in anderen Syntaxfenstern ausführen und die Daten im Dateneditor oder im Viewer untersuchen. Wenn Sie jedoch die Inhalte eines Syntaxfensters ändern, das den Haltepunkt enthält, oder die Cursorposition in diesem Fenster ändern, wird die Ausführung abgebrochen.

Zeichensatzcodierung in Syntaxdateien

Die Zeichensatzcodierung einer Syntaxdatei kann Unicode- oder Codepagecodierung sein. Eine Unicode-Datei kann Zeichen aus vielen unterschiedlichen Zeichensätzen enthalten. Codepage-dateien sind auf Zeichen beschränkt, die in einer bestimmten Sprache oder Ländereinstellung unterstützt werden. Beispiels-

weise kann eine Codepage-Datei in westeuropäischer Codierung keine japanischen oder chinesischen Zeichen enthalten.

Lesen von Syntaxdateien

Damit der Syntaxeditor Syntaxdateien korrekt lesen kann, muss er die Zeichencodierung der Datei kennen.

- Dateien mit einer Unicode UTF-8-Byteanordnungsmarkierung werden unabhängig von Ihren Codierungsauswahlen als Unicode UTF-8 gelesen. Diese Byteanordnungsmarkierung steht am Anfang der Datei, wird jedoch nicht angezeigt.
- Standardmäßig werden Dateien ohne Codierungsinformationen im Unicode-Modus als Unicode UTF-8 und im Codepage-Modus in der Zeichencodierung der aktuellen Ländereinstellung gelesen. Wenn Sie das Standardverhalten außer Kraft setzen wollen, wählen Sie **Unicode (UTF-8)** oder **Lokale Codierung** aus.
- **Wie deklariert** wird aktiviert, wenn die Syntaxdatei am Anfang eine ID für die Codepagecodierung enthält. Ab Release 23 wird in Syntaxdateien, die in Codepagecodierung gespeichert sind, automatisch ein Kommentar eingefügt. Die erste Zeile könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

```
* Encoding: en_US.windows-1252.
```

Wenn Sie **Wie deklariert** auswählen, wird diese Codierung zum Lesen der Datei verwendet.

Speichern von Syntaxdateien

Standardmäßig werden Syntaxdateien im Unicode-Modus als Unicode UTF-8 und im Codepage-Modus in der Zeichencodierung der aktuellen Ländereinstellung gespeichert. Um das Standardverhalten zu überschreiben, wählen Sie **Unicode (UTF-8)** oder **Lokale Codierung** im Dialogfeld "Syntax speichern unter" aus.

- Wenn Sie eine neue Syntaxdatei speichern oder eine Datei in einer anderen Codierung speichern, wird ein Kommentar am Anfang der Datei eingefügt, der die Codierung angibt. Wenn bereits ein Kommentar vorhanden ist, wird dieser ersetzt.
- Wenn Sie eine Syntaxdatei speichern und sie dann erneut speichern, ohne sie zu schließen, wird sie in derselben Codierung gespeichert.

Mehrere Execute-Befehle

Syntax, die aus Dialogfeldern eingefügt bzw. aus dem Protokoll oder Journal kopiert wird, kann Befehle EXECUTE enthalten. Wenn Sie mehrere Befehle über ein Syntaxfenster ausführen, sind die EXECUTE-Befehle im Allgemeinen überflüssig und können die Leistung herabsetzen, insbesondere bei größeren Datendateien, da bei jedem EXECUTE-Befehl die gesamte Datendatei gelesen wird. und . Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl EXECUTE in der *Befehlssyntaxreferenz* (verfügbar über das Menü "Hilfe" in jedem IBM SPSS Statistics-Fenster).

Lagfunktionen

Eine wichtige Ausnahme stellen Transformationsbefehle dar, die Lagfunktionen beinhalten. Bei einer Reihe von Transformationsbefehlen ohne trennenden Befehl EXECUTE oder andere Befehle, die die Daten auslesen, werden die Lagfunktionen unabhängig von der Befehlsreihenfolge nach allen anderen Transformationen berechnet. Beispielsweise

```
COMPUTE lagvar=LAG(var1).  
COMPUTE var1=var1*2.
```

und

```
COMPUTE lagvar=LAG(var1).  
EXECUTE.  
COMPUTE var1=var1*2.
```

Diese Befehle führen zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen für den Wert von *lagvar*, da bei ersterem der transformierte Wert von *var1* verwendet wird und bei letzterem der ursprüngliche Wert.

Zeichensatzcodierung in Syntaxdateien

Die Zeichensatzcodierung einer Syntaxdatei kann Unicode- oder Codepagecodierung sein. Eine Unicode-Datei kann Zeichen aus vielen unterschiedlichen Zeichensätzen enthalten. Codepage-dateien sind auf Zeichen beschränkt, die in einer bestimmten Sprache oder Ländereinstellung unterstützt werden. Beispielsweise kann eine Codepage-datei in westeuropäischer Codierung keine japanischen oder chinesischen Zeichen enthalten.

Lesen von Syntaxdateien

Damit der Syntaxeditor Syntaxdateien korrekt lesen kann, muss er die Zeichencodierung der Datei kennen.

- Dateien mit einer Unicode UTF-8-Byteanordnungsmarkierung werden unabhängig von Ihren Codierungsauswahlen als Unicode UTF-8 gelesen. Diese Byteanordnungsmarkierung steht am Anfang der Datei, wird jedoch nicht angezeigt.
- Standardmäßig werden Dateien ohne Codierungsinformationen im Unicode-Modus als Unicode UTF-8 und im Codepagemodus in der Zeichencodierung der aktuellen Ländereinstellung gelesen. Wenn Sie das Standardverhalten außer Kraft setzen wollen, wählen Sie **Unicode (UTF-8)** oder **Lokale Codierung** aus.
- **Wie deklariert** wird aktiviert, wenn die Syntaxdatei am Anfang eine ID für die Codepagecodierung enthält. Ab Release 23 wird in Syntaxdateien, die in Codepagecodierung gespeichert sind, automatisch ein Kommentar eingefügt. Die erste Zeile könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

```
* Encoding: en_US.windows-1252.
```

Wenn Sie **Wie deklariert** auswählen, wird diese Codierung zum Lesen der Datei verwendet.

Speichern von Syntaxdateien

Standardmäßig werden Syntaxdateien im Unicode-Modus als Unicode UTF-8 und im Codepagemodus in der Zeichencodierung der aktuellen Ländereinstellung gespeichert. Um das Standardverhalten zu überschreiben, wählen Sie **Unicode (UTF-8)** oder **Lokale Codierung** im Dialogfeld "Syntax speichern unter" aus.

- Wenn Sie eine neue Syntaxdatei speichern oder eine Datei in einer anderen Codierung speichern, wird ein Kommentar am Anfang der Datei eingefügt, der die Codierung angibt. Wenn bereits ein Kommentar vorhanden ist, wird dieser ersetzt.
- Wenn Sie eine Syntaxdatei speichern und sie dann erneut speichern, ohne sie zu schließen, wird sie in derselben Codierung gespeichert.

Mehrere Execute-Befehle

Syntax, die aus Dialogfeldern eingefügt bzw. aus dem Protokoll oder Journal kopiert wird, kann Befehle EXECUTE enthalten. Wenn Sie mehrere Befehle über ein Syntaxfenster ausführen, sind die EXECUTE-Befehle im Allgemeinen überflüssig und können die Leistung herabsetzen, insbesondere bei größeren Datendateien, da bei jedem EXECUTE-Befehl die gesamte Datendatei gelesen wird. und . Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl EXECUTE in der *Befehlssyntaxreferenz* (verfügbar über das Menü "Hilfe" in jedem IBM SPSS Statistics-Fenster).

Lagfunktionen

Eine wichtige Ausnahme stellen Transformationsbefehle dar, die Lagfunktionen beinhalten. Bei einer Reihe von Transformationsbefehlen ohne trennenden Befehl EXECUTE oder andere Befehle, die die Daten

auslesen, werden die Lagfunktionen unabhängig von der Befehlsreihenfolge nach allen anderen Transformationen berechnet. Beispielsweise

```
COMPUTE lagvar=LAG(var1).  
COMPUTE var1=var1*2.
```

und

```
COMPUTE lagvar=LAG(var1).  
EXECUTE.  
COMPUTE var1=var1*2.
```

Diese Befehle führen zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen für den Wert von *lagvar*, da bei ersterem der transformierte Wert von *var1* verwendet wird und bei letzterem der ursprüngliche Wert.

Verschlüsseln von Syntaxdateien

Sie können Ihre Syntaxdateien schützen, indem Sie sie mit einem Kennwort verschlüsseln. Verschlüsselte Dateien können nur durch Angabe des Kennworts geöffnet werden.

Anmerkung: Verschlüsselte Syntaxdateien können weder in Produktionsjobs noch mit IBM SPSS Statistics Batch Facility (verfügbar mit dem IBM SPSS Statistics-Server) verwendet werden.

So speichern Sie den Inhalt des Syntaxeditors als verschlüsselte Syntaxdatei:

1. Aktivieren Sie den Syntaxeditor. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle des entsprechenden Fensters.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:
Datei > Speichern unter...
3. Wählen Sie **Verschlüsselte Syntax** aus der Dropdown-Liste "Speichern als Typ" aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein Kennwort an und wiederholen Sie es im Textfeld "Kennwort bestätigen". Kennwörter dürfen maximal 10 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Warnung: Verloren gegangene Kennwörter können nicht wiederhergestellt werden. Wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist, kann die Datei nicht geöffnet werden.

Erstellen starker Kennwörter

- Verwenden Sie mindestens acht Zeichen.
- Verwenden Sie auch Zahlen, Symbole und Interpunktionszeichen in Ihrem Kennwort.
- Vermeiden Sie Abfolgen von Zahlen und Zeichen, wie beispielsweise "123" und "abc", und vermeiden Sie Wiederholungen, wie "111aaa".
- Erstellen Sie keine Kennwörter mit persönlichen Daten wie Geburtstage oder Spitznamen.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Abständen.

Hinweis: Das Speichern verschlüsselter Dateien in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services wird nicht unterstützt.

Bearbeiten von verschlüsselten Dateien

- Wenn Sie eine verschlüsselte Datei öffnen, Änderungen daran vornehmen und Datei > Speichern auswählen, wird die geänderte Datei mit dem gleichen Kennwort gespeichert.
- Sie können das Kennwort einer verschlüsselten Datei ändern, indem Sie die Datei öffnen, die Schritte für die Verschlüsselung wiederholen und im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein anderes Kennwort angeben.

- Sie können eine unverschlüsselte Version einer verschlüsselten Datei speichern, indem Sie die Datei öffnen, Datei > Speichern unter auswählen und **Syntax** in der Dropdown-Liste "Speichern als Typ" auswählen.

Anmerkung: Verschlüsselte Syntaxdateien können nicht in IBM SPSS Statistics-Versionen vor Version 22 geöffnet werden.

Kapitel 15. Übersicht über die Diagrammfunktion

Diagramme mit hoher Auflösung können mit den Verfahren im Menü "Grafik" und mit etlichen der Verfahren im Menü "Analysieren" erstellt werden. In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über die Diagrammfunktion.

Erstellen und Ändern von Diagrammen

Bevor Sie ein Diagramm erstellen können, müssen Sie über Daten in Ihrem Dateneditor verfügen. Sie können die Daten direkt in den Dateneditor eingeben, eine bereits gespeicherte Datendatei öffnen oder ein Arbeitsblatt, eine durch Tabulatoren getrennte Datendatei oder eine Datenbankdatei einlesen. In der Menüauswahl "Lernprogramm" im Menü "Hilfe" finden Sie Online-Beispiele zum Erstellen und Ändern von Diagrammen, und das Onlinehilfesystem bietet Informationen darüber, wie alle Diagrammtypen erstellt und geändert werden können.

Erstellen von Diagrammen

In der Diagrammerstellung können Sie aus vordefinierten Galeriediagrammen oder aus einzelnen Bestandteilen (z. B. Achsen und Balken) Diagramme erstellen. Sie erstellen ein Diagramm, indem Sie die Galeriediagramme bzw. die Grundelemente in den **Erstellungsbereich** ziehen. Dies ist die große Fläche rechts neben der Liste "Variablen" im Dialogfeld "Diagrammerstellung". finden Sie eine Darstellung des Dialogfelds "Diagrammerstellung".

Während Sie das Diagramm erstellen, wird im Erstellungsbereich eine Vorschau des Diagramms angezeigt. Obwohl die Vorschau vordefinierte Variablenbeschriftungen und Messniveaus verwendet, werden nicht die tatsächlichen Daten angezeigt. Stattdessen werden Zufallsdaten verwendet, um einen Rohentwurf des Diagramms anzufertigen. .

Für neue Benutzer bietet sich die Verwendung der Galerie an. Informationen zur Verwendung der Galerie finden Sie in „[Erstellen eines Diagramms aus der Galerie](#)“ auf Seite 197.

So starten Sie die Diagrammerstellung:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Grafik > Diagrammerstellung

Erstellen eines Diagramms aus der Galerie

Die einfachste Methode, ein Diagramm zu erstellen, ist die Verwendung der Galerie. Im Folgenden finden Sie allgemeine Schritte zum Erstellen eines Diagramms aus der Galerie. finden Sie spezifische Informationen zu den verschiedenen Diagrammtypen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Galerie**, falls diese nicht bereits angezeigt wird.
2. Wählen Sie in der Liste "Auswählen aus" eine Diagrammkategorie aus. Jede Kategorie enthält mehrere Typen.
3. Ziehen Sie das Bild des gewünschten Diagramms in den Erstellungsbereich. Sie können auch auf das Bild doppelklicken. Wenn im Erstellungsbereich bereits ein Diagramm angezeigt wird, ersetzt das Galeriediagramm das Achsenset und die Grafikelemente im Diagramm.
 - a. Sie können Variablen aus der Liste "Variablen" in die Achsenablegebereiche und, sofern verfügbar, in den Gruppierungsablegebereich ziehen. Wenn in einem Achsenablegebereich bereits eine Statistik angezeigt wird und Sie die Statistik verwenden möchten, müssen Sie keine Variable in den Ablegebereich ziehen. Sie müssen der Zone nur dann eine Variable hinzufügen, wenn der Text in der Zone blau ist. Wenn der Text schwarz ist, enthält die Zone bereits eine Variable oder eine Statistik. finden Sie Informationen zu den verfügbaren Statistiken.

Hinweis: Das Messniveau der Variablen ist wichtig. Während Sie das Diagramm erstellen, werden in der Diagrammerstellung Standardeinstellungen auf der Grundlage des Messniveaus festgelegt. Darüber hinaus kann das resultierende Diagramm für verschiedene Messniveaus durchaus unterschiedlich aussehen. Sie können das Messniveau einer Variablen vorübergehend ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Variable klicken und eine Option auswählen. .

- b. Wenn Sie die Statistiken oder die Attribute für die Achsen oder Legenden ändern möchten (z. B. den Skalenbereich), klicken Sie auf die Registerkarte **Elementeigenschaften** in der Seitenleiste der Diagrammerstellung. (Wird die Seitenleiste nicht angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke der Diagrammerstellung, um die Seitenleiste anzuzeigen.)
 - c. Wählen Sie in der Liste "Eigenschaften bearbeiten von" das Element aus, das Sie bearbeiten möchten. (Wenn Sie Informationen zu den einzelnen Eigenschaften benötigen, klicken Sie auf **Hilfe**.)
 - d. Wenn Sie mehrere Variablen zu dem Diagramm hinzufügen müssen (beispielsweise für Clustering oder Feldeinteilung), klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen/Punkt-ID** im Dialogfeld "Diagrammerstellung" und wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus. Ziehen Sie anschließend kategoriale Variablen in die neuen Ablegebereiche, die im Erstellungsbereich angezeigt werden. .
4. Wenn Sie das Diagramm transponieren möchten (um beispielsweise die Balken horizontal auszurichten), klicken Sie auf die Registerkarte **Grundelemente** und anschließend auf **Transponieren**.
 5. Klicken Sie auf **OK**, um das Diagramm zu erstellen. Das Diagramm wird im Viewer angezeigt.

Diagramme bearbeiten

Der Diagrammeditor bietet eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Umgebung, in der Sie Ihre Diagramme anpassen und eine explorative Datenanalyse an Ihren Daten vornehmen können. Der Diagrammeditor bietet folgende Funktionen:

- **Einfache und intuitive Benutzerschnittstelle.** Mithilfe von Menüs und Symbolleisten können Sie schnell und einfach Teile des Diagramms auswählen und bearbeiten. Sie können Texte auch direkt in Diagramme eingeben.
- **Große Bandbreite an Formatierungs- und Statistikoptionen.** Sie können aus einer Vielzahl von Stilen und Statistikoptionen auswählen.
- **Leistungsstarke Untersuchungstools.** Sie können an Ihren Daten auf verschiedene Weise eine explorative Datenanalyse durchführen, beispielsweise durch Beschriften, Ändern der Reihenfolge und durch Drehen. Sie können den Diagrammtyp und die Rollen der Variablen im Diagramm ändern. Außerdem können Sie Verteilungskurven sowie Anpassungs-, Interpolations- und Bezugslinien einfügen.
- **Flexible Vorlagen für konsistentes Erscheinungsbild und Verhalten.** Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und damit spielend Diagramme anfertigen, die das von Ihnen gewünschte Erscheinungsbild und die gewünschten Optionen enthalten. Beispiel: Wenn die Achsenbeschriftungen immer eine bestimmte Ausrichtung haben sollen, können Sie die Ausrichtung in einer Vorlage festlegen und die Vorlage auf andere Diagramme anwenden.

So lassen Sie den Diagrammeditor anzeigen:

1. Doppelklicken Sie im Viewer auf ein Diagramm.

Grundlegende Funktionen des Diagrammeditors

Im Diagrammeditor stehen verschiedene Methoden zur Bearbeitung von Diagrammen zur Verfügung.

Menüs

Viele der Aktionen im Diagrammeditor werden über die Menüs durchgeführt, insbesondere beim Hinzufügen von Elementen zum Diagramm. Beispielsweise werden die Menüs verwendet, um eine Anpassungslinie zu einem Streudiagramm hinzuzufügen. Nach dem Hinzufügen von Elementen zum Diagramm wird häufig das Dialogfeld "Eigenschaften" verwendet, um Optionen für das hinzugefügte Element anzugeben.

Eigenschaften, Dialogfeld

Optionen für das Diagramm und seine Elemente finden Sie im Dialogfeld "Eigenschaften".

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Dialogfeld "Eigenschaften" aufzurufen:

1. Doppelklicken Sie auf ein Diagrammelement.

oder

2. Wählen Sie ein Diagrammelement aus und wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Eigenschaften

Außerdem wird das Dialogfeld "Eigenschaften" automatisch angezeigt, wenn Sie ein Element zum Diagramm hinzufügen.

Das Dialogfeld "Eigenschaften" enthält Registerkarten, mit denen Sie die Optionen festlegen und andere Änderungen an einem Diagramm vornehmen können. Welche Registerkarten im Dialogfeld "Eigenschaften" angezeigt werden, hängt von Ihrer jeweiligen Auswahl ab.

Zu einigen Registerkarten gehört eine Vorschau, die Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, wie sich die Änderungen bei ihrer Anwendung auf die ausgewählten Elemente auswirken. Im Diagramm selbst werden die Änderungen jedoch erst berücksichtigt, nachdem Sie auf **Zuweisen** geklickt haben. Sie können Änderungen in mehreren Registerkarten vornehmen und erst dann auf **Zuweisen** klicken. Wenn Sie die Auswahl ändern müssen, um ein anderes Element im Diagramm zu bearbeiten, klicken Sie auf **Anwenden**, bevor Sie die Auswahl ändern. Wenn Sie nicht vor dem Ändern der Auswahl auf **Anwenden** klicken, werden die Änderungen beim Klicken auf **Anwenden** zu einem späteren Zeitpunkt nur auf das Element oder die Elemente angewendet, die zu diesem Zeitpunkt ausgewählt sind.

Je nach Ihrer Auswahl stehen möglicherweise nur bestimmte Einstellungen zur Verfügung. In der Hilfe für die einzelnen Registerkarten werden die Optionen angegeben, die Sie zur Anzeige der Registerkarten auswählen müssen. Wenn mehrere Elemente ausgewählt wurden, können Sie nur diejenigen Einstellungen ändern, die allen Elementen gemeinsam sind.

Symbolleisten

Über die Symbolleisten können einige der Funktionen im Dialogfeld "Eigenschaften" schneller aufgerufen werden. Beispiel: Anstatt die Registerkarte "Text" im Dialogfeld "Eigenschaften" zu verwenden, können Sie die Schriftart und den Schriftstil eines Texts auch über die Bearbeitungssymbolleiste ändern.

Speichern der Änderungen

Änderungen an Diagrammen werden beim Schließen des Diagrammeditors gespeichert. Das geänderte Diagramm wird anschließend im Viewer angezeigt.

Optionen für die Diagrammdefinition

Wenn Sie ein Diagramm in der Diagrammerstellung definieren, können Sie Titel hinzufügen und die Optionen für die Diagrammerstellung ändern.

Hinzufügen und Bearbeiten von Titeln und Fußnoten

Sie können Titel und Fußnoten zum Diagramm hinzufügen, um seine Interpretation zu erleichtern. Die Diagrammerstellung zeigt außerdem automatisch Fehlerbalkeninformationen in den Fußnoten an.

Hinzufügen oder Ändern von Titeln und Fußnoten

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Titel/Fußnoten** oder klicken Sie auf einen Titel oder eine Fußzeile, der/die in der Vorschau angezeigt wird.
2. Bearbeiten Sie den Text des Titels oder der Fußzeile über die Registerkarte **Elementeigenschaften**.

Für **Titel 1** wird ein Titel **automatisch** auf der Basis des Diagrammtyps und den im Diagramm verwendeten Variablen generiert. Dieser automatische Titel wird standardmäßig verwendet, sofern Sie nicht **Angepasst** oder **Ohne** auswählen.

So entfernen Sie einen Titel bzw. eine Fußnote:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Titel/Fußnoten**.

2. Heben Sie die Auswahl des Titels bzw. der Fußnote, den/die Sie entfernen möchten, auf.

So bearbeiten Sie den Titel- bzw. Fußnotentext:

Beim Hinzufügen von Titel und Fußnoten kann der zugehörige Text nicht direkt im Diagramm bearbeitet werden. Wie bei anderen Elementen in der Diagrammerstellung nehmen Sie die Bearbeitung auf der Registerkarte **Elementeigenschaften** vor.

1. Wählen Sie in der Liste "Eigenschaften bearbeiten von" einen Titel, einen Untertitel oder eine Fußnote aus (z. B. **Titel 1**).
2. Geben Sie im Inhaltsfeld den Text für den Titel, den Untertitel oder die Fußnote ein.

Festlegen von allgemeinen Optionen

Im Dialogfeld "Diagrammerstellung" sind allgemeine Optionen für das Diagramm verfügbar. Dies sind Optionen, nicht auf ein bestimmtes Element, sondern auf das gesamte Diagramm angewendet werden. Die allgemeinen Optionen schließen die Behandlung von fehlenden Werten, Diagrammgröße und Feldumbruch ein.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen** in der Seitenleiste der Diagrammerstellung. (Wird die Seitenleiste nicht angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke der Diagrammerstellung, um die Seitenleiste anzuzeigen.)
2. Ändern Sie die allgemeinen Optionen. Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten.

Benutzerdefiniert fehlende Werte

Breakvariablen. Wenn bei Variablen, die zum Definieren von Kategorien und Untergruppen verwendet werden, fehlende Werte auftreten, wählen Sie **Einschließen**, um die Kategorie bzw. Kategorien der benutzerdefiniert fehlenden Werte (Werte, die vom Benutzer als fehlend identifiziert wurden) in das Diagramm einzuschließen. Diese "fehlenden" Kategorien verhalten sich bei der Berechnung der Statistik auch als Breakvariablen. Die Kategorie oder die Kategorien für "Fehlend" werden in der Kategorieachse oder in der Legende angezeigt. Für diese Kategorien werden einem Diagramm beispielsweise zusätzliche Balken oder Kreisabschnitte hinzugefügt. Wenn keine fehlenden Werte vorhanden sind, werden die Kategorien für "Fehlend" nicht angezeigt.

Wenn Sie diese Option auswählen und die Anzeige nach dem Erstellen des Diagramms unterdrücken möchten, öffnen Sie das Diagramm im Diagrammeditor und wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option **Eigenschaften**. Mit der Registerkarte "Kategorien" können Sie die zu unterdrückenden Kategorien in die Liste "Ausgeschlossen" verschieben. Beachten Sie jedoch, dass die Statistik nicht erneut berechnet wird, wenn Sie die "fehlenden" Kategorien ausblenden. Deswegen werden die "fehlenden" Kategorien bei einer Prozentstatistik beispielsweise immer noch einbezogen.

Hinweis: Dieses Steuerelement hat keine Auswirkungen auf systemdefiniert fehlende Werte. Diese werden immer aus dem Diagramm ausgeschlossen.

Auswertungsstatistik und Fallwerte. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, um Fälle mit fehlenden Werten auszuschließen:

- **Listenweise ausschließen, um eine konsistente Fallbasis zu erhalten.** Wenn eine der Variablen im Diagramm einen fehlenden Wert für einen bestimmten Fall aufweist, wird der gesamte Fall aus dem Diagramm ausgenommen.
- **Variable für Variable ausschließen, um die Datennutzung zu maximieren.** Wenn eine ausgewählte Variable fehlende Werte aufweist, werden die Fälle mit diesen fehlenden Werten aus der Analyse der Variablen ausgeschlossen.

Diagrammgröße und Felder

Diagrammgröße. Geben Sie einen Prozentwert über 100 ein, um das Diagramm zu vergrößern, bzw. einen Wert unter 100, um es zu verkleinern. Der Prozentwert bezieht sich auf die Standarddiagrammgröße.

Felder. Wenn viele Feldspalten vorliegen, können Sie mithilfe von **Felder umbrechen** zulassen, dass die Felder durch Umbrüche auf mehrere Zeilen verteilt werden und nicht in eine Zeile passen müssen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Felder soweit verkleinert, bis sie in eine Zeile passen.

Kapitel 16. Scoring von Daten mit Vorhersagemodel- len

Der Prozess der Anwendung eines Vorhersagemodells auf einen Datensatz wird als **Scoring** der Daten bezeichnet. IBM SPSS Statistics verfügt über Verfahren zur Erstellung von Vorhersagemodellen wie Regressions-, Clustering-, Baum- und neuronale Netzmodelle. Sobald ein Modell erstellt wurde, können die Modellspezifikationen in einer Datei gespeichert werden, die alle für die Rekonstruktion des Modells erforderlichen Informationen enthält. Anschließend können Sie mit dieser Modelldatei Vorhersagescores in anderen Datensets generieren. *Hinweis:* Einige Prozeduren erstellen eine XML-Modelldatei und einige ein komprimiertes Dateiarchiv (ZIP-Datei).

Beispiel. Die Direktmarketing-Abteilung eines Unternehmens verwendet die Ergebnisse einer Testsendung, um den übrigen Kontakten in ihrer Datenbank Propensity-Scores zuzuweisen, wobei verschiedene demografische Merkmale eingesetzt werden, um Kontakte zu ermitteln, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Antwort und eines Kaufs am größten ist.

Die Bewertung (Scoring) wird als Datentransformation behandelt. Das Modell wird intern als Set numerischer Transformationen ausgedrückt, die auf ein vorgegebenes Set von Feldern (Variablen) - die im Modell festgelegten Prädiktoren - angewendet werden, um ein vorhergesagtes Ergebnis zu erzielen. In diesem Sinne ist der Vorgang des Scorings von Daten mithilfe eines bestimmten Modells im Grunde dasselbe wie die Anwendung jeder anderen Funktion, wie beispielsweise der Funktion "Quadratwurzel", auf ein Dataset.

Der Scoring-Prozess besteht aus zwei grundlegenden Schritten:

1. Erstellen des Modells und Speichern der Modelldatei. Sie erstellen das Modell mithilfe eines Datensets, für das das relevante Ergebnis (oft als **Ziel**) bezeichnet) bekannt ist. Wenn Sie beispielsweise ein Modell erstellen möchten, mit dem vorhergesagt wird, welche Personen vermutlich auf eine Direktmailing-Aktion reagieren, müssen Sie mit einem Dataset beginnen, das bereits Informationen zu den Personen enthält, die reagierten und die nicht reagierten. Dabei kann es sich beispielsweise um die Ergebnisse einer Testsendung an eine kleine Gruppe von Kunden oder um Informationen zu Reaktionen auf eine ähnliche Kampagne in der Vergangenheit handeln.

Hinweis: Bei einigen Modelltypen gibt es kein relevantes Zielereignis. So haben beispielsweise Clustermodelle kein Ziel und einige Nächste-Nachbarn-Modelle ebenfalls nicht.

2. Anwenden des Modells auf ein anderes Dataset (für das das relevante Ergebnis nicht bekannt ist), um die vorhergesagten Ergebnisse zu ermitteln.

Scoring-Assistent

Mit dem Scoring-Assistenten können Sie ein Modell, das mit einem Dataset erstellt wurde, auf ein anderes Dataset anwenden und **Werte (Scores)** erzeugen, beispielsweise den vorhergesagten Wert und/oder die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit eines relevanten Ergebnisses.

So führen Sie ein Scoring für ein Dataset mit einem Vorhersagemodell durch:

1. Öffnen Sie das zu bewertende Dataset.
2. Öffnen Sie den Scoring-Assistenten. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Dienstprogramme > Scoring-Assistent.

3. Wählen Sie eine XML-Modelldatei oder ein komprimiertes Dateiarchiv (ZIP-Datei) aus. Navigieren Sie mithilfe der Schaltfläche **Durchsuchen** zu einem anderen Verzeichnis, um eine Modelldatei auszuwählen.
4. Gleichen Sie die Felder im aktiven Dataset mit den im Modell verwendeten Feldern ab. Weitere Informationen finden Sie in „Abgleich zwischen Modellfeldern und Datasetfeldern“ auf Seite 202.

5. Wählen Sie die gewünschten Scoring-Funktionen aus. Weitere Informationen finden Sie in [„Auswahl der Scoring-Funktionen“](#) auf Seite 204.

Scoring-Modell auswählen. Bei der Modelldatei kann es sich um eine XML-Datei handeln oder um ein komprimiertes Dateiarchiv (ZIP-Datei), das Modell-PMML enthält. In der Liste werden nur Dateien mit der Erweiterung "zip" oder "xml" angezeigt; die Dateierweiterungen sind nicht in der Liste zu sehen. Sie können jede beliebige Modelldatei verwenden, die von IBM SPSS Statistics erstellt wurde. Außerdem können Sie einige Modelldateien verwenden, die von anderen Anwendungen erstellt wurden, beispielsweise von IBM SPSS Modeler, aber einige Modelldateien, die von anderen Anwendungen stammen, können nicht von IBM SPSS Statistics gelesen werden, darunter alle Modelle, die mehrere Zielfelder (Variablen) aufweisen.

Modelldetails. In diesem Bereich werden grundlegende Informationen zum ausgewählten Modell angezeigt, beispielsweise der Modelltyp, das Ziel (sofern vorhanden) und die zur Erstellung des Modells verwendeten Prädiktoren. Da die Modelldatei gelesen werden muss, um diese Informationen abzurufen, kann es zu einer Verzögerung kommen, bis diese Informationen für das ausgewählte Modell angezeigt werden. Wenn die XML-Datei bzw. die ZIP-Datei nicht als Modell erkannt werden, das von IBM SPSS Statistics gelesen werden kann, wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass das Modell nicht gelesen werden kann.

Abgleich zwischen Modellfeldern und Datasetfeldern

Für das Scoring des aktiven Datasets muss das Dataset Felder (Variablen) enthalten, die allen Prädiktoren im Modell entsprechen. Wenn das Modell auch Aufteilungsfelder enthält, muss das Dataset auch Felder enthalten, die allen Aufteilungsfeldern im Modell entsprechen.

- Standardmäßig werden alle Felder im aktiven Dataset, die denselben Namen und Typ aufweisen wie Felder im Modell, automatisch abgeglichen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um Datasetfelder mit Modellfeldern abzugleichen. Der Datentyp für die einzelnen Felder muss im Modell und im Dataset gleich sein, damit die Felder abgeglichen werden können.
- Sie können erst dann mit dem Assistenten fortfahren oder das aktive Dataset im Scoring bewerten, wenn alle Prädiktoren (und Aufteilungsfelder, sofern vorhanden) im Modell mit Feldern im aktiven Dataset abgeglichen wurden.

Datasetfelder. Die Dropdown-Liste enthält die Namen aller Felder im aktiven Dataset. Felder, die nicht mit dem Datentyp des entsprechenden Modellfelds übereinstimmen, können nicht ausgewählt werden.

Modellfelder. Die im Modell verwendeten Felder.

Rolle. Folgende Rollen können angezeigt werden:

- **Prädiktor.** Das Feld wird als Prädiktor im Modell verwendet. Die Werte der Prädiktoren dienen dazu, die Werte des relevanten Zielergebnisses vorherzusagen.
- **Aufteilen.** Die Werte der Aufteilungsfelder dienen zur Definition von Untergruppen, die jeweils separat gescorert werden. Für jede unterschiedliche Kombination von Aufteilungsfeldwerten gibt es eine separate Untergruppe. (*Hinweis:* Aufteilungen stehen nur bei einigen Modellen zur Verfügung.)
- **Datensatz-ID.** Datensatz- bzw. Fall-ID.

Maß. Messniveau für das Feld (laut Definition im Modell). Bei Modellen, bei denen sich das Messniveau auf die Scores auswirken kann, wird das im Modell definierte Messniveau verwendet, nicht das im aktiven Dataset definierte Messniveau. Weitere Informationen zum Messniveau finden Sie in [„Messniveau einer Variablen“](#) auf Seite 55.

Typ. Der im Modell definierte Datentyp. Der Datentyp im aktiven Dataset muss mit dem Datentyp im Modell übereinstimmen. Folgende Datentypen sind möglich:

- **Zeichenfolge.** Die Felder mit dem Datentyp "Zeichenfolge" im aktiven Dataset stimmen mit dem Datentyp "Zeichenfolge" im Modell überein.
- **Numerisch.** Numerische Felder mit anderen Anzeigeformaten als Datums- oder Zeitformaten im aktiven Dataset stimmen mit dem Datentyp "Numerisch" im Modell überein. Dazu gehören "F" (numerisch),

"Dollar", "Dot" (Punkt), "Comma" (Komma), E (wissenschaftliche Notation) und benutzerdefinierte Währungsformate. Felder mit den Formaten "Wkday" (Tag der Woche) und "Month" (Monat des Jahres) werden ebenfalls als numerische Felder, nicht als Datumsfelder betrachtet. Bei einigen Modelltypen werden Datums- und Zeitfelder im aktiven Dataset als Übereinstimmung mit dem numerischen Datentyp im Modell betrachtet.

- **Datum.** Numerische Felder mit Anzeigeformaten, die das Datum, nicht jedoch die Uhrzeit im aktiven Dataset enthalten, stimmen mit dem Typ "Datum" im Modell überein. Dazu gehören "Date" (tt-mm-jjjj), "Adate" (mm/tt/jjjj), "Edate" (tt.mm.jjjj), "Sdate" (jjjj/mm/tt) und "Jdate" (tttjjjj).
- **Uhrzeit.** Numerische Felder mit Anzeigeformaten, die die Uhrzeit, nicht jedoch das Datum im aktiven Dataset enthalten, stimmen mit dem Datentyp "Uhrzeit" im Modell überein. Dazu gehören "Time" (hh:mm:ss) und "Dtime" (dd hh:mm:ss).
- **Zeitmarke.** Numerische Felder mit Anzeigeformaten, die sowohl das Datum als auch die Uhrzeit im aktiven Dataset enthalten, stimmen mit dem Datentyp "Zeitmarke" im Modell überein. Dies entspricht dem Format "Datetime" (dd-mm-yyyy hh:mm:ss) im aktiven Dataset.

Hinweis: Neben Feldname und Feldtyp müssen Sie sicherstellen, dass die aktuellen Datenwerte, die im Dataset bewertet werden, auf dieselbe Art erfasst werden wie die Datenwerte im Dataset, die zum Aufbauen des Modells verwendet werden. Beispiel: Wenn das Modell mit einem Feld *Einkommen* erstellt wurde, in dem das Einkommen in vier Kategorien unterteilt wurde und das Feld *IncomeCategory* im aktiven Dataset Einkommen enthält, das in sechs Kategorien oder vier verschiedene Kategorien eingeteilt wurde, können diese Felder nicht miteinander abgeglichen werden, somit sind die Ergebnisscores nicht zuverlässig.

Fehlende Werte

In diesem Gruppenfeld legen Sie die Behandlung von fehlenden Werten für die im Modell definierten Prädiktorvariablen fest, die während des Scoring-Prozesses auftreten. Beim Scoring liegt in den folgenden Fällen ein fehlender Wert vor:

- Ein Prädiktor enthält keinen Wert. Bei numerischen Feldern (Variablen) entspricht dies dem systemdefiniert fehlenden Wert. Bei Zeichenfolgefeldern entspricht dies einer Nullzeichenfolge.
- Der Wert für den vorliegenden Prädiktor wurde im Modell als benutzerdefiniert fehlend definiert. Werte, die im aktiven Dataset, aber nicht im Modell, als benutzerdefiniert fehlend definiert sind, werden im Scoring-Prozess nicht als fehlende Werte behandelt.
- Der Prädiktor ist kategorial und der Wert entspricht keiner der im Modell definierten Kategorien.

Werte ersetzen. Hierbei wird versucht, fehlende Werte beim Scoring von Fällen zu ersetzen. Die Methode für das Bestimmen eines Werts, der einen fehlenden Wert ersetzen soll, hängt von der Art des Vorhersagemodells ab.

- **Lineare Regressionsmodelle und Diskriminanzmodelle.** Wenn beim Erstellen und Speichern eines linearen Regressionsmodells oder eines Diskriminanzmodells für die unabhängigen Variablen festgelegt wurde, dass fehlende Werte durch den Mittelwert ersetzt werden sollen, wird bei der Berechnung des Scorings dieser Mittelwert anstelle des fehlenden Werts verwendet. Wenn der Mittelwert nicht verfügbar ist, wird der systemdefiniert fehlende Wert zurückgegeben.
- **Entscheidungsbaummodelle.** Bei CHAID- und Exhaustive CHAID-Modellen wird für eine fehlende Teilungsvariable der größte untergeordnete Knoten ausgewählt. Der größte untergeordnete Knoten ist der Knoten mit der größten Grundgesamtheit unter den untergeordneten Knoten auf der Grundlage einer Stichprobe von Lernfällen. Für C&RT- und QUEST-Modelle werden (wenn überhaupt) zuerst Ersatzteilungsvariablen verwendet. (Ersatzteilungsvariablen sind Teilungsvariablen, mit denen versucht wird, anhand von anderen Prädiktoren eine möglichst starke Übereinstimmung mit der ursprünglichen Teilung zu erzielen.) Wenn keine Ersatzteilungsvariablen angegeben werden oder alle Ersatzteilungsvariablen fehlen, wird der größte untergeordnete Knoten verwendet.
- **Logistische Regressionsmodelle.** Wenn bei Kovariaten in logistischen Regressionsmodellen ein Mittelwert der Prädiktoren als Teil des gespeicherten Modells aufgenommen wurde, wird bei der Berechnung des Scorings dieser Mittelwert anstelle des fehlenden Werts verwendet. Wenn der Prädiktor kategorial ist (z. B. ein Faktor in einem logistischen Regressionsmodell) oder wenn der Mittelwert nicht verfügbar ist, wird der systemdefiniert fehlende Wert zurückgegeben.

Systemdefiniert fehlende Werte verwenden. Beim Scoring eines Falls mit einem fehlenden Wert wird der systemdefiniert fehlende Wert zurückgegeben.

Auswahl der Scoring-Funktionen

Die Scoring-Funktionen sind die Arten von "Scores", die für das ausgewählte Modell zur Verfügung stehen. Beispiele sind der vorhergesagte Wert des Ziels, die Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Werts oder die Wahrscheinlichkeit eines ausgewählten Zielwerts.

Scoring-Funktion. Die verfügbaren Scoring-Funktionen hängen vom Modell ab. Eine oder mehrere der folgenden Funktionen stehen in der Liste zur Verfügung:

- **Vorhergesagter Wert.** Der vorhergesagte Wert des relevanten Zielergebnisses. Diese Option steht für alle Modelle zur Verfügung, ausgenommen diejenigen, die kein Ziel aufweisen.
- **Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Werts.** Die Wahrscheinlichkeit, dass der vorhergesagte Wert der richtige Wert ist, ausgedrückt als Anteil. Diese Option steht für die meisten Modelle mit kategorialen Ziel zur Verfügung.
- **Wahrscheinlichkeit des ausgewählten Werts.** Die Wahrscheinlichkeit, dass der ausgewählte Wert der richtige Wert ist, ausgedrückt als Anteil. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste in der Spalte "Wert" einen Wert aus. Die verfügbaren Werte werden durch das Modell festgelegt. Diese Option steht für die meisten Modelle mit kategorialem Ziel zur Verfügung.
- **Konfidenz.** Ein Wahrscheinlichkeitsmaß für den vorhergesagten Wert eines kategorialen Ziels. Bei Modellen mit binärer logistischer Regression, multinomialer logistischer Regression und Naive Bayes ist das Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Werts identisch. Bei Baum- und Regelsetmodellen kann die Konfidenz als angepasste Wahrscheinlichkeit der vorhergesagten Kategorie interpretiert werden und ist stets geringer als die Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Werts. Bei diesen Modellen ist der Konfidenzwert zuverlässiger als die Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Werts.
- **Knotennummer.** Die Nummer des vorhergesagten Endknotens für Baummodelle.
- **Standardfehler.** Der Standardfehler des vorhergesagten Werts. Verfügbar für lineare Regressionsmodelle, allgemeine lineare Modelle und verallgemeinerte lineare Modelle mit metrischem Ziel. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Kovarianzmatrix in der Modelldatei gespeichert ist.
- *Kumulative Hazardrate.* Die geschätzte kumulative Hazardfunktion. Der Wert gibt die Wahrscheinlichkeit für die Beobachtung des Ereignisses vor oder bis zum angegebenen Zeitpunkt an, wenn die Werte der Prädiktoren gegeben sind.
- **Nächstgelegener Nachbar.** Die ID des nächstgelegenen Nachbarn. Die ID ist der Wert der Fallbeschriftungsvariablen, sofern bereitgestellt, andernfalls handelt es sich um die Fallnummer. Gilt nur für Nächste-Nachbarn-Modelle.
- **k-nächster Nachbar.** Die ID des k-nächsten Nachbarn. Geben Sie in der Spalte "Wert" eine ganze Zahl als Wert für k ein. Die ID ist der Wert der Fallbeschriftungsvariablen, sofern bereitgestellt, andernfalls handelt es sich um die Fallnummer. Gilt nur für Nächste-Nachbarn-Modelle.
- **Abstand zum nächsten Nachbar.** Der Abstand zum nächstgelegenen Nachbar. Je nach Modell wird entweder die euklidische Distanz oder der City-Block-(Stadtblock-)Abstand verwendet. Gilt nur für Nächste-Nachbarn-Modelle.
- **Abstand zum k-nächsten Nachbar.** Der Abstand zum knächsten Nachbar. Geben Sie in der Spalte "Wert" eine ganze Zahl als Wert für k ein. Je nach Modell wird entweder die euklidische Distanz oder der City-Block-(Stadtblock-)Abstand verwendet. Gilt nur für Nächste-Nachbarn-Modelle.

Feldname. Jede ausgewählte Scoring-Funktion speichert ein neues Feld (Variable) im aktiven Dataset. Sie können die Standardnamen verwenden oder neue Namen eingeben. Wenn Felder mit diesen Namen bereits im aktiven Dataset vorhanden sind, werden sie ersetzt. Informationen zu den Regeln für Feldnamen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Wert. Beschreibungen von Funktionen mit einer Werteinstellung finden Sie in den Beschreibungen der Scoring-Funktionen.

Scoring des aktiven Datasets

Im letzten Schritt des Assistenten, können Sie das aktive Dataset im Scoring bewerten oder die generierte Befehlssyntax in ein Syntaxfenster eingeben. Anschließend können Sie die generierte Befehlssyntax ändern und/oder speichern.

Zusammenführen von Modelldateien und Transformations-XML-Dateien

Einige Vorhersagemodelle werden mit Daten erstellt, die auf verschiedene Weise geändert oder transformiert wurden. Um diese Modelle auf sinnvolle Weise auf andere Datasets anwenden zu können, müssen dieselben Transformationen auch für das im Scoring zu bewertende Dataset angewendet werden oder die Transformationen müssen auch in der Modelldatei berücksichtigt werden. Das Einschließen von Transformationen in die Modelldatei besteht aus zwei Schritten:

1. Speichern Sie die Transformationen in einer Transformations-XML-Datei. Dies ist nur mithilfe von TMS BEGIN und TMS END in der Befehlssyntax möglich. .
2. Kombinieren Sie die Modelldatei (XML-Datei oder ZIP-Datei) und die Transformations-XML-Datei zu einer neuen zusammengeführten Modell-XML-Datei.

So kombinieren Sie die Modelldatei und die Transformations-XML-Datei zu einer neuen zusammengeführten Modelldatei:

3. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Modell-XML zusammenführen

4. Wählen Sie die Modell-XML-Datei aus.
5. Wählen Sie die Transformations-XML-Datei aus.
6. Geben Sie einen Pfad und einen Namen für die neue zusammengeführte Modell-XML-Datei ein, oder wählen Sie Speicherort und Name mithilfe von **Durchsuchen** aus.

Hinweis: Die Zusammenführung von Modell-ZIP-Dateien für Modelle, die Aufteilungen (gesonderte Modellinformationen für jede Aufteilungsgruppe) enthalten, oder für Ensemblemodelle mit Transformations-XML-Dateien ist nicht möglich.

Kapitel 17. Extras

Dienstprogramme

In diesem Kapitel werden die Funktionen aus dem Menü "Extras" und das Umsortieren von Listen mit Zielvariablen behandelt.

- Informationen zum Scoring-Assistenten finden Sie in Kapitel 16, „Scoring von Daten mit Vorhersagemodellen“, auf Seite 201.
- Informationen zum Zusammenführen des Modells und zu Transformations-XML-Dateien finden Sie in „Zusammenführen von Modelldateien und Transformations-XML-Dateien“ auf Seite 205.

Variablenbeschreibung

Im Dialogfeld "Variablen" werden die folgenden Informationen zur Definition der aktuell ausgewählten Variablen angezeigt:

- Variablenbeschriftung
- Datenformat
- Fehlende Benutzerwerte
- Wertbeschriftungen
- Messniveau

Sichtbar. Die Spalte "Sichtbar" in der Variablenliste zeigt an, ob die Variable aktuell im Dateneditor und in den Variablenlisten der Dialogfelder sichtbar ist.

Gehe zu. Hiermit können Sie im Fenster des Dateneditors zur ausgewählten Variable wechseln.

Einfügen. Hiermit können Sie die ausgewählten Variablen im Hauptsyntaxfenster an der Cursorposition einfügen.

Verwenden Sie die Variablenansicht des Dateneditors zum Ändern der Definitionen von Variablen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Dialogfeld "Variablen" zu öffnen.

- Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus: **Extras > Variablen...**
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Variablennamen im Dateneditor und wählen Sie **Variablenbeschreibung...** aus dem Kontextmenü aus.

Datendateikommentare

Sie können beschreibende Kommentare in die Datendateien aufnehmen. Bei IBM SPSS Statistics-Datendateien werden diese Kommentare zusammen mit den Datendateien gespeichert.

So fügen Sie Kommentare zu Datendateien hinzu, löschen Kommentare und zeigen Kommentare an:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Dienstprogramme > Datendateikommentare...

2. Um die Kommentare im Viewer anzuzeigen, wählen Sie die Option **Kommentare in Ausgabe anzeigen**.

Kommentare können beliebig lang sein, sind jedoch auf 80 Byte (bei Single-Byte-Sprachen entspricht dies normalerweise 80 Zeichen) pro Zeile begrenzt; die Zeilen brechen automatisch nach 80 Zeichen um. Kommentare werden in derselben Schriftart wie die Textausgabe angezeigt, um genau zu reflektieren, wie diese angezeigt werden, wenn sie im Viewer angezeigt werden.

Immer, wenn Sie Kommentare hinzufügen oder bearbeiten, wird automatisch eine Datumsmarke (das aktuelle Datum in Klammern) an das Ende der Kommentarliste angehängt. Dies kann zu Unklarheiten hin-

sichtlich des den Kommentaren zuzuordnenden Datums führen, wenn Sie einen bestehenden Kommentar bearbeiten oder einen neuen Kommentar zwischen bestehenden Kommentaren einfügen.

Variablensets

Durch Definieren und Verwenden von Variablensets können Sie einschränken, welche Variablen im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern angezeigt werden. Dies ist insbesondere bei Datendateien mit einer großen Anzahl an Variablen nützlich. Kleine Variablensets erleichtern das Auffinden und Auswählen von Variablen für die Analysen.

Definieren von Variablensets

Mit "Variablensets definieren" können Sie Subsets von Variablen erstellen, die im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern angezeigt werden sollen. Die definierten Variablensets werden zusammen mit IBM SPSS Statistics-Datendateien gespeichert.

Setname. Setnamen können bis zu 64 Byte umfassen. Es können alle Zeichen, einschließlich Leerzeichen, verwendet werden.

Variablen im Set. Ein Set kann eine beliebige Kombination aus numerischen Variablen und Zeichenfolgevariablen enthalten. Die Reihenfolge der Variablen im Set hat keine Auswirkung auf die Anzeigereihenfolge der Variablen im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern. Eine Variable kann in verschiedenen Sets enthalten sein.

So definieren Sie Variablensets:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:
Dienstprogramme > Variablensets definieren...
2. Wählen Sie die Variablen aus, die Sie in das Set aufnehmen möchten.
3. Geben Sie einen Namen für das Set ein (bis zu 64 Byte).
4. Klicken Sie auf **Set hinzufügen**.

Verwenden von Variablensets zum Anzeigen und Ausblenden von Variablen

Mit "Variablensets verwenden" können Sie festlegen, dass im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern nur die Variablen aus den ausgewählten (aktivierten) Sets angezeigt werden.

- Das im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern angezeigte Variablenset ist die Vereinigungsmenge aller ausgewählten Sets.
- Eine Variable kann in mehreren ausgewählten Sets enthalten sein.
- Die Reihenfolge der Variablen in den ausgewählten Sets und die Reihenfolge der Sets haben keine Auswirkung auf die Anzeigereihenfolge der Variablen im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern.
- Die definierten Variablensets werden zwar zusammen mit IBM SPSS Statistics-Datendateien gespeichert, die Liste der aktuell ausgewählten Sets wird jedoch bei jedem Öffnen der Datendatei auf die standardmäßig integrierten Sets zurückgesetzt.

Die Liste der verfügbaren Variablensets beinhaltet alle Variablensets, die für das aktive Dataset definiert wurden, zuzüglich zweier integrierter Sets:

- **ALLVARIABLES.** Dieses Set enthält alle Variablen in der Datendatei sowie die neuen Variablen, die in einer Sitzung erstellt werden.
- **NEVVARIABLES.** Dieses Set enthält nur die in einer Sitzung erstellten Variablen.

Hinweis: Selbst wenn Sie die Datendatei nach dem Erstellen neuer Variablen speichern, bleiben diese neuen Variablen weiterhin im Set **NEVVARIABLES** enthalten, bis Sie die Datendatei schließen und erneut öffnen.

Es muss mindestens ein Variablenset ausgewählt werden. Wenn *ALLVARIABLES* ausgewählt wurde, haben alle anderen ausgewählten Sets keine sichtbare Wirkung, da dieses Set alle Variablen enthält.

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Variablensets verwenden...

2. Wählen Sie die Variablensets aus, die die Variablen enthalten, die im Dateneditor und in den Variablenlisten in den Dialogfeldern angezeigt werden sollen.

So zeigen Sie alle Variablen an:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Extras > Alle Variablen anzeigen

Umsortieren von Listen mit Zielvariablen

Die Variablen in den Listen der Zielvariablen in Dialogfeldern werden in der Reihenfolge angezeigt, in der diese aus der Liste der Quellenvariablen ausgewählt wurden. Wenn Sie die Reihenfolge der Variablen in der Liste der Zielvariablen ändern, aber nicht die Auswahl aller Variablen aufheben und dann alle Variablen erneut und in anderer Reihenfolge auswählen möchten, können Sie die Variablen mit der Steuertaste (Macintosh: Befehlstaste) in der Liste der Zielvariablen nach oben oder nach unten verschieben. Sie können mehrere Variablen auf einmal verschieben, wenn die Variablen in der Liste direkt aufeinander folgen. Sie können keine Gruppen von Variablen verschieben, wenn die Variablen in der Liste nicht direkt aufeinander folgen.

Kapitel 18. Optionen

Optionen

Optionen steuern eine Vielzahl von Einstellungen:

- Das Sitzungsjournal, in dem alle in einer Sitzung verwendeten Befehle aufgezeichnet werden
- Die Reihenfolge der Anzeige von Variablen in den Quellenlisten von Dialogfeldern
- Angezeigte und ausgeblendete Elemente in neu ausgegebenen Ergebnissen
- Tabellenvorlage für neue Pivot-Tabellen
- Angepasste Währungsformate

Optionen steuern verschiedene Einstellungen.

So ändern Sie die Einstellungen für die Optionen

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Optionen...

2. Klicken Sie zum Ändern der Einstellungen auf die entsprechende Registerkarte.

3. Ändern Sie die Einstellungen.

4. Klicken Sie auf **'OK'** oder auf **'Anwenden'**.

Allgemeine Optionen

Anwendungsmodus

Enthält Einstellungen, die bestimmen, wie die Ausgabe dargestellt wird.

Klassisch (Syntax & Ausgabe)

In der Standardeinstellung wird die Ausgabe im klassischen Viewer-Format angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [„Viewer - Klassisch“](#) auf Seite 133.

Arbeitsmappe

Die Option **Arbeitsmappe** verbindet die Back-End-Funktionalität in SPSS Statistics mit einem Notizbuch-Ansatz als interaktive Methode für die Ausführung von Syntax und die Anzeige der entsprechenden Ausgabe. Arbeitsmappen (*.spwb) bestehen aus einzelnen Absätzen. Die Absätze enthalten die einzelnen Ausgabeelemente (Syntax, Prozeduren, Diagramme usw.). Syntaxabschnitte bieten umfassende Möglichkeiten zum Bearbeiten und Ausführen der Syntax. Absätze, die keine Syntaxabschnitte sind, bieten sämtliche Funktionen für die Rich-Text-Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter [„Viewer - Arbeitsmappe“](#) auf Seite 146.

Variablenlisten

Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, wie Variablen in den Listen der Dialogfelder angezeigt werden sollen. Sie können Variablennamen oder Variablenbeschriftungen anzeigen lassen. Namen bzw. Beschriftungen können in alphabetischer Reihenfolge, in Dateireihenfolge oder nach Messniveau gruppiert angezeigt werden. Die Reihenfolge der Anzeige wirkt sich nur auf Listen von Quellenvariablen aus. Listen von Zielvariablen geben immer die Reihenfolge wieder, in welcher die Variablen ausgewählt wurden.

Rollen

Einige Dialogfelder unterstützen die Vorauswahl von Variablen für Analysen basierend auf definierten Rollen. Weitere Informationen finden Sie in [„Rollen“](#) auf Seite 59.

Vordefinierte Rollen verwenden

Es werden standardmäßig Variablen anhand definierter Rollen vorausgewählt.

Benutzerdefinierte Zuweisungen verwenden

Es werden standardmäßig *keine* Rollen zur Vorauswahl von Variablen verwendet.

Sie können auch innerhalb des Dialogfelds zwischen vordefinierten Rollen und benutzerdefinierten Zuweisungen wechseln, wenn diese die Funktion unterstützt. Diese Einstellung kontrolliert nur das anfänglich wirksame Standardverhalten für jedes Dataset.

Maximale Anzahl von Threads

Die maximale Anzahl von Threads, die Multithread-Prozeduren bei der Berechnung von Ergebnissen verwenden. Die Einstellung **Automatisch** beruht auf der Anzahl der verfügbaren Verarbeitungskerne. Geben Sie einen niedrigeren Wert an, wenn Sie während der Ausführung von Multithread-Prozeduren anderen Anwendungen Verarbeitungsressourcen zur Verfügung stellen wollen. Diese Option ist im Modus für verteilte Analysen inaktiviert.

OUTPUT

Keine wissenschaftliche Notation für kleine Zahlen in Tabellen

Hiermit wird die wissenschaftliche Notation bei kleinen Dezimalwerten in der Ausgabe unterdrückt. Sehr kleine Dezimalwerte werden als 0 (oder 0,000) angezeigt. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Ausgaben mit dem allgemeinen Format aus, was von der Anwendung bestimmt wird. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Anzeige von Signifikanzniveaus oder andere Statistikdaten mit einem Standardwertebereich aus. Das Format vieler numerischer Werte in Pivot-Tabellen basiert auf dem Format der Variablen, die dem numerischen Wert zugeordnet ist.

Anzeige "<0,001", wenn der Signifikanzwert kleiner ist als 0,001 (der beobachtete Wert wird beobachtet)

Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, werden kleine Signifikanzwerte in der Tabellenausgabe als "<0,001" dargestellt.

Zifferngruppierungsformat der Ländereinstellung auf numerische Werte anwenden

Wendet das Zifferngruppierungsformat der aktuellen Ländereinstellung auf numerische Werte in Pivot-Tabellen und auf Diagramme sowie im Dateneditor an. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird beispielsweise in einer französischen Ländereinstellung der Wert 34419,57 als 34 419,57 angezeigt.

Das Gruppierungsformat gilt nicht für Bäume, Modellansichtselemente, numerische Werte mit dem Format DOT (Punkt) oder COMMA (Komma) oder numerische Werte mit dem Format DOLLAR oder "Benutzerdefinierte Währung". Es gilt jedoch für die Anzeige des Tageswerts für numerische Werte mit dem Format DTIME, beispielsweise für den Wert von "ttt" im Format "ttt hh:mm".

Führende Null für Dezimalwerte anzeigen

Zeigt führende Nullen für numerische Werte an, die nur aus einem Dezimalteil bestehen. Wenn führende Nullen angezeigt werden, wird der Wert ",123" beispielsweise als "0,123" angezeigt. Diese Einstellung gilt nicht für numerische Werte, die ein Währungs- oder Prozentformat aufweisen. Wenn Daten in einer externen Datei gespeichert werden, werden führende Nullen, mit Ausnahme von festen ASCII-Dateien (*.dat), nicht übernommen.

Maßeinheitensystem

Die Maßeinheit (Punkt, Zoll oder Zentimeter), in der Attribute, wie zum Beispiel die Zellenränder von Pivot-Tabellen, Zellenbreiten und Abstand zwischen Tabellen für den Druck angegeben werden.

Benachrichtigung

Hiermit können Sie festlegen, wie das Programm Sie über den Abschluss einer Prozedur und die Anzeige der Ergebnisse im Viewer benachrichtigen soll.

Windows

Erscheinungsbild

Dient zur Festlegung des grundlegenden Erscheinungsbilds von Fenstern und Dialogfeldern. Wenn Sie nach einem Wechsel des Erscheinungsbilds Anzeigeprobleme bemerken, schließen Sie die Anwendungen und starten Sie sie neu.

Syntaxfenster beim Start öffnen

Syntaxfenster sind Fenster für Textdateien zum Eingeben, Bearbeiten und Ausführen von Befehlen. Wenn Sie häufig mit Befehlssyntax arbeiten, wählen Sie diese Option aus, damit zu Beginn jeder Sitzung ein Syntaxfenster geöffnet wird. Dies bietet sich in erster Linie für erfahrene Anwender an, die lieber mit der Befehlssprache als mit Dialogfeldern arbeiten.

Jeweils nur ein Dataset öffnen

Schließt die aktuell geöffnete Datenquelle jedes Mal, wenn über die Menüs und Dialogfelder eine andere Datenquelle geöffnet wird. Standardmäßig gilt: Jedes Mal, wenn Sie über die Menüs und Dialogfelder eine andere Datenquelle öffnen, wird die betreffende Datenquelle in einem neuen Dateneditorfenster angezeigt und alle anderen Datenquellen, die in anderen Fenstern des Dateneditors geöffnet sind, bleiben während der Sitzung solange geöffnet und verfügbar, bis sie explizit geschlossen werden.

Diese Option wird nach ihrer Auswahl sofort wirksam, schließt jedoch keine Datasets, die zu dem Zeitpunkt geöffnet waren, als die Einstellung geändert wurde. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Datenquellen, die mit einer Befehlssyntax geöffnet werden, die auf DATASET-Befehlen zum Steuern mehrerer Datensätze beruht. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 6, „Arbeiten mit mehreren Datenquellen“](#), auf Seite 71.

Native macOS-Dateidialoge anzeigen

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Dateiauswahldialoge in der macOS-Version von SPSS Statistics im nativen macOS-Format angezeigt. In der Vergangenheit wurden Dateiauswahldialoge zur Berücksichtigung bestimmter SPSS Statistics-Dateifunktionen stark angepasst. Mit diesen Einstellungen können Sie festlegen, dass Dateiauswahldialoge standardmäßig das native macOS-Format aufweisen.

Anmerkung: Diese Funktion ist nur in macOS-Umgebungen verfügbar.

Automatische Wiederherstellung

Diese Einstellungen steuern die automatische Wiederherstellungsfunktion von IBM SPSS Statistics. Die automatische Wiederherstellung ist so konzipiert, dass nicht gespeicherte Dateien und Inhalte in den Fällen wiederhergestellt werden, in denen die Anwendung unerwartet beendet wird. Sie können die automatische Wiederherstellungsfunktion aktivieren/inaktivieren (die Funktion ist standardmäßig aktiviert), ein Zeitintervall (in Minuten) zwischen dem Speichern von Dateien auswählen, die maximale Anzahl an zu speichernden Restorepunkten festlegen und die Position der Datei für die automatische Wiederherstellung anzeigen oder ändern.

Anmerkung: Wenn Sie ein Zeitintervall auswählen, bei dem die Dateien zu häufig gespeichert werden (z. B. alle 2 Minuten), kann dies zu einer verminderten Systemleistung führen.

Wird SPSS Statistics nach einer unerwarteten Beendigung neu gestartet, erhalten Sie einen IBM SPSS Statistics-Fehlerbericht, der es Ihnen ermöglicht, Informationen zu der Sitzung vor der unerwarteten Beendigung einzugeben. Nach dem Schließen des Exitberichts wird das Dialogfeld "Dokumentwiederherstellung" aufgerufen, das Optionen für die Wiederherstellung von Sitzungsdaten vor dem Beenden oder die Löschung der gespeicherten Sitzungsdaten bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [„Automatische Wiederherstellung“](#) auf Seite 3.

Sprache

Ausgabesprache. Steuert die in der Ausgabe verwendete Sprache. Gilt nicht für einfache Textausgaben, Es hängt von den installierten Sprachdateien ab, welche Sprachen verfügbar sind. (Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Sprache der Benutzerschnittstelle aus.) Je nach Sprache müssen Sie möglicherweise auch die Unicode-Zeichencodierung verwenden, damit die Zeichen korrekt gerendert werden.

Hinweis: Benutzerdefinierte Scripts, die auf sprachspezifische Textzeichenfolgen in der Ausgabe angewiesen sind, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wenn Sie die Ausgabesprache ändern. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Scriptoptionen](#)“ auf Seite 223.

Benutzerschnittstelle. Diese Einstellung steuert die Sprache, die in Menüs, Dialogfeldern und anderen Funktionen der Benutzerschnittstelle verwendet wird. (Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Ausgabesprache aus.)

Zeichencodierung und Ländereinstellung

Dadurch wird das Standardverhalten zur Festlegung der Codierung zum Lesen und Schreiben von Daten- und Syntaxdateien gesteuert. Sie können diese Einstellungen nur ändern, wenn keine Datenquellen geöffnet sind. Die Einstellungen bleiben bei nachfolgenden Sitzungen wirksam, bis sie explizit geändert werden.

Unicode (Universalzeichensatz). Unicode-Codierung (UTF-8) wird zum Lesen und Schreiben von Dateien verwendet. Dieser Modus wird als Unicode-Modus bezeichnet.

Schreibsystem der Ländereinstellung. Verwenden Sie die aktuelle Auswahl für die Ländereinstellung, um die Codierung zum Lesen und Schreiben von Dateien zu bestimmen. Dieser Modus wird als Codepage-modus bezeichnet.

Ländereinstellung. Sie können eine Ländereinstellung aus der Liste auswählen oder einen beliebigen gültigen Wert für die Ländereinstellung eingeben. Das Betriebssystemschreibsystem legt die Ländereinstellung auf das Schreibsystem des Betriebssystems fest. Die Anwendung ruft diese Informationen vom Betriebssystem bei jedem Start der Anwendung ab. Die Ländereinstellung ist vor allem im Codepagemodus relevant. Sie kann sich aber auch auf das Rendern einiger Zeichen im Unicode-Modus auswirken.

Es gibt eine Reihe von wichtigen Auswirkungen bei Unicode-Modus und Unicode-Dateien:

- IBM SPSS Statistics data files and syntax files that are saved in Unicode encoding should not be used in releases of IBM SPSS Statistics before 16.0. Bei Syntaxdateien können Sie beim Speichern der Datei die gewünschte Codierung angeben. Bei Datendateien müssen Sie die Datendatei im Codepagemodus öffnen und anschließend erneut speichern, wenn die Datei mit früheren Versionen gelesen werden soll.
- Wenn Codepage-Datendateien im Unicode-Modus gelesen werden, wird die definierte Länge aller Zeichenfolgevariablen verdreifacht. Um als Länge der einzelnen Zeichenfolgevariablen automatisch den längsten beobachteten Wert für die betreffende Variable festzulegen, wählen Sie im Dialogfeld "Daten öffnen" die Option **Zeichenfolgelängen anhand beobachteter Werte minimieren**).

Bidirektionaler Text

Wenn Sie eine Kombination von Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links (beispielsweise Arabisch oder Hebräisch) und mit Schreibrichtung von links nach rechts (beispielsweise Englisch) verwenden, wählen Sie die Richtung für den Textfluss aus. Einzelne Worte werden weiterhin in der für ihre Sprache richtigen Schreibrichtung dargestellt. Diese Option steuert nur den Textfluss für vollständige Textblöcke (beispielsweise der gesamte Text, der in einem Bearbeitungsfeld eingegeben wird).

- **Automatisch.** Der Textfluss wird durch Zeichen bestimmt, die in jedem Wort verwendet werden. Dies ist die Standardoption.
- **Von rechts nach links.** Die Schreibrichtung verläuft von rechts nach links.

- **Von links nach rechts.** Die Schreibrichtung verläuft von links nach rechts.

Viewer-Optionen

Die Optionen für die Anzeige der Viewer-Ausgabe wirken sich nur auf die neuen Ausgaben aus, die nach dem Ändern der Einstellungen erzeugt werden. Änderungen dieser Einstellungen wirken sich nicht auf die bereits im Viewer angezeigte Ausgabe aus.

Anfänglicher Ausgabestatus

Hiermit legen Sie fest, welche Elemente bei jeder Ausführung einer Prozedur automatisch angezeigt oder ausgeblendet werden und wie die Elemente ausgerichtet sind. Sie können die Anzeige der folgenden Elemente steuern: Protokoll, Warnungen, Notizen, Titel, Pivot-Tabellen, Diagramme, Baumdiagramme und Textausgabe. Sie können auch die Anzeige von Befehlen im Protokoll ein- oder ausschalten. Sie können Syntaxbefehle aus dem Protokoll kopieren und in einer Syntaxdatei speichern.

Anmerkung: Im Viewer werden alle Ausgabeelemente linksbündig angezeigt. Die Einstellungen für die Ausrichtung wirken sich nur auf gedruckte Ausgaben aus. Zentrierte und rechtsbündige Elemente werden durch ein kleines Symbol gekennzeichnet.

Titel

Hiermit können Sie die Schriftart, Schriftgröße und die Farbe für die Titel neuer Ausgaben festlegen. Die Liste **Schriftgröße** enthält eine Reihe von vordefinierten Größen. Andere unterstützte Größenwerte können jedoch auch manuell eingegeben werden.

Seitenüberschrift

Steuert die Schriftart, Größe und Farbe für neue Seitentitel sowie von Seitentiteln, die durch die Befehlsyntax TITLE und SUBTITLE erstellt wurden, oder von Seitentiteln, die durch die Option **Neuer Seitentitel** im Menü **Einfügen** erstellt wurden. Die Liste **Schriftgröße** enthält eine Reihe von vordefinierten Größen. Andere unterstützte Größenwerte können jedoch auch manuell eingegeben werden.

Textausgabe

Die für die Textausgabe verwendete Schriftart. Für die Textausgabe sollte ein Zeichensatz mit festem Abstand verwendet werden. Bei Einsatz von Proportionalschriften werden Tabellenausgaben fehlerhaft ausgerichtet. Die Liste **Schriftgröße** enthält eine Reihe von vordefinierten Größen. Andere unterstützte Größenwerte können jedoch auch manuell eingegeben werden.

Standardseiteneinrichtung

Steuert die Standardoptionen für Ausrichtung und Randeinstellungen beim Drucken.

Datenoptionen

Optionen für Transformieren und Zusammenfügen. Bei jeder Ausführung eines Befehls wird die Datendatei gelesen. Einige Datentransformationen (wie "Berechnen" und "Umcodieren") und Dateitransformationen (wie "Variablen hinzufügen" und "Fälle hinzufügen") erfordern keinen separaten Datenarbeitsgang und die Ausführung dieser Befehle kann verzögert werden, bis das Programm die Daten liest, um einen anderen Befehl auszuführen, beispielsweise eine statistische Prozedur oder Diagrammprozedur.

- Bei großen Datendateien, bei denen das Einlesen der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollten Sie die Option **Werte vor Verwendung berechnen** auswählen, um die Ausführung zu verzögern und Verarbeitungszeit einzusparen. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Ergebnisse von Transformationen, die Sie über Dialogfelder wie z. B. "Variable berechnen" vornehmen, nicht sofort im Dateneditor angezeigt. Neue Variablen, die durch Transformationen erstellt werden, werden ohne Datenwerte angezeigt und Datenwerte im Dateneditor können nicht geändert werden, während Transformation anstehen. Jeder Befehl, der die Daten liest, z. B. eine statistische Prozedur oder Diagrammprozedur, führt die anstehenden Transformationen aus und aktualisiert die im Dateneditor angezeigten Daten. Alternativ können Sie die Option **Anstehende Transformationen ausführen** im Menü "Transformieren" verwenden.
- Wenn Sie bei der Standardeinstellung **Werte sofort berechnen** Befehlsyntax aus Dialogfeldern einfügen, wird nach jedem Transformationsbefehl der Befehl EXECUTE eingefügt. Weitere Informationen finden Sie in „Mehrere Execute-Befehle“ auf Seite 193.

Anzeigeformat für neue numerische Variablen. Hiermit können Sie die Standardbreite und Anzahl der Dezimalstellen bei der Anzeige neuer numerischer Variablen festlegen. Es gibt kein Standardanzei-geformat für neue Zeichenfolgevariablen. Wenn ein Wert für das angegebene Anzeigeformat zu groß ist, werden die ersten Dezimalstellen gerundet und dann werden Werte in wissenschaftliche Notation umgewandelt. Anzeigeformate wirken sich nicht auf interne Datenwerte aus. Beispielsweise kann der Wert 123456,78 für die Anzeige auf 123457 gerundet werden, der ursprüngliche nicht gerundete Wert wird jedoch in allen Berechnungen verwendet.

Jahrhundertbereich für zweistellige Jahreszahlen. Definiert den Jahresbereich für mit einer zweistel-igen Jahresangabe (z. B. 10/28/86, 29-OKT-87) eingegebene und/oder angezeigte Datumsformatvariab-len. Die Einstellung für einen automatischen Bereich basiert auf dem laufenden Jahr. Sie fängt 69 Jahre vor dem aktuellen Jahr an und hört 30 Jahre nach dem laufenden Jahr auf. (Durch das Hinzufügen des laufenden Jahrs ergibt sich ein Gesamtbereich von 100 Jahren.) Bei einem angepassten Bereich wird das Endjahr basierend auf dem für das Anfangsjahr eingegebenen Wert automatisch ermittelt.

Zufallszahlengenerator. Zwei verschiedene Zufallszahlengeneratoren stehen zur Verfügung:

- *Kompatibel mit Version 12.* Der in Version 12 und früheren Releases verwendete Zufallszahlengene-rator. Wenn Sie randomisierte Ergebnisse reproduzieren möchten, die in früheren Versionen auf der Grundlage eines angegebenen Startwerts generiert wurden, müssen Sie diesen Zufallszahlengenerator verwenden.
- *Mersenne Twister.* Ein neuerer Zufallszahlengenerator, der für Simulationszwecke zuverlässiger ist. Sofern es nicht darum geht, zufallsbestimmte Ergebnisse aus Version 12 oder älteren Versionen zu reproduzieren, sollte dieser Zufallszahlengenerator verwendet werden.

Zuweisen des Messniveaus. Bei aus externen Dateiformaten gelesenen Daten, älteren IBM SPSS Statis-tics-Datendateien (vor Version 8.0) und neuen Dateien, die in einer Sitzung erstellt werden, wird das Messniveau für numerische Felder durch eine Reihe von Regeln bestimmt, zu denen auch die Anzahl an eindeutigen Werten gehört. Sie können die minimale Anzahl Datenwerte für eine numerische Variable angeben, mit der die Variable als stetig (skalar) oder nominal klassifiziert wird. Variablen mit einer gerin-geren als der angegebenen Anzahl von eindeutigen Werten werden als nominal klassifiziert.

Bei der Ermittlung, ob das stetige (kontinuierliche, metrische) Messniveau oder das nominale Messniveau angewendet werden soll, gibt es eine Reihe weiterer Bedingungen, die ausgewertet werden, bevor die Regel für die Mindestanzahl an Datenwerten angewendet wird. Die Bedingungen werden in der in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Reihenfolge ausgewertet. Das Messniveau für die erste Bedingung, die mit den Daten übereinstimmt, wird angewendet.

Bedingung	Messniveau
Als Format ist "Dollar" oder "Benutzerdefinierte Währung" fest-gelegt.	Fortlaufend
Das Format ist "Datum" oder "Uhrzeit" (ausgenommen "Monat" und "Wkday").	Fortlaufend
Alle Werte einer Variablen fehlen.	Nominal
Die Variable enthält mindestens einen nicht ganzzahligen Wert.	Fortlaufend
Die Variable enthält mindestens einen negativen Wert.	Fortlaufend
Die Variable enthält keine gültigen Werte unter 10.000.	Fortlaufend
Die Variable weist mindestens <i>N</i> gültige, eindeutige Werte auf.*	Fortlaufend
Die Variable weist keine gültigen Werte unter 10 auf.	Fortlaufend
Die Variable weist weniger als <i>N</i> gültige, eindeutige Werte auf.*	Nominal

* *N* ist der vom Benutzer angegebene Trennwert. Der Standardwert ist 24.

Runden und Kürzen von numerischen Werten. Für die Funktionen RND und TRUNC steuert diese Einstellung den voreingestellten Schwellenwert für das Runden von Werten, die sehr nahe an eine Rundungsgrenze liegen. Die Einstellung wird als Anzahl Bit angegeben und während der Installation auf 6 gesetzt, was für die meisten Anwendungen ausreichen müsste. Wenn Sie die Anzahl Bit auf 0 setzen, werden dieselben Ergebnisse erzeugt wie in Release 10. Wenn Sie die Anzahl Bit auf 10 setzen, werden dieselben Ergebnisse erzeugt wie in den Releases 11 und 12.

- Bei der Funktion RND gibt diese Einstellung die Anzahl Bit mit geringster Signifikanz an, die der zu rundende Wert unter dem Schwellenwert für Aufrundung liegen kann, um dennoch aufgerundet werden zu können. Wenn Sie z. B. einen Wert zwischen 1,0 und 2,0 auf die nächste ganze Zahl runden, gibt diese Einstellung an, wie weit der Wert unter 1,5 (Schwellenwert für Aufrundung auf 2,0) fallen kann und dennoch auf 2,0 aufgerundet wird.
- Bei der Funktion TRUNC gibt diese Einstellung die Anzahl Bit mit geringster Signifikanz an, die der abzuschneidende Wert unter der nächsten Aufrundungsgrenze liegen kann, um vor dem Abschneiden dennoch aufgerundet werden zu können. Wenn Sie zum Beispiel einen Wert zwischen 1,0 und 2,0 auf die nächste Ganzzahl kürzen, gibt diese Einstellung an, wie viel der Wert unter 2,0 liegen kann, um dennoch auf 2,0 gerundet zu werden.

Variablenansicht anpassen. Steuert die Standardanzeige und -reihenfolge von Attributen in der Variablenansicht. Weitere Informationen finden Sie in „Ändern der Standardvariablenansicht“ auf Seite 217.

Wörterbuch wechseln. Dient zur Festlegung der Sprachversion des Wörterbuchs, das für die Rechtschreibprüfung der Elemente in der Variablenansicht verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie in „Rechtschreibprüfung“ auf Seite 62.

Ändern der Standardvariablenansicht

Mit "Variablenansicht anpassen" können Sie festlegen, welche Attribute standardmäßig in der Variablenansicht angezeigt werden (z. B. Name, Typ, Variablenbeschriftung) und in welcher Reihenfolge diese Attribute angezeigt werden.

Klicken Sie auf **Variablenansicht anpassen**.

1. Aktivieren Sie die Variablenattribute, die angezeigt werden sollen.
2. Die Anzeigereihenfolge der Attribute können Sie mit der Schaltfläche mit dem Aufwärts- bzw. Abwärtspeil ändern.

Währungsoptionen

Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Anzeigeformate für Währungen erstellen, die über jeweils ein spezielles Präfix und Suffix verfügen und eine spezielle Behandlung negativer Werte beinhalten können.

Die fünf Namen der benutzerdefinierten Währungsformate lauten CCA, CCB, CCC, CCD und CCE. Sie können die Namen der Formate nicht ändern und keine neuen hinzufügen. Sie können ein Währungsformat ändern, indem Sie den Formatnamen aus der Quellenliste auswählen und die gewünschten Änderungen vornehmen.

Für angepasste Währungsformate definierte Präfixe, Suffixe und Dezimaltrennzeichen dienen nur Anzeigezwecken. Sie können im Dateneditor keine Werte mit Zeichen für benutzerdefinierte Währungen eingeben.

Erstellen benutzerdefinierter Währungsformate

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Währung**.
2. Wählen Sie eines der Währungsformate (**CCA**, **CCB**, **CCC**, **CCD** oder **CCE**) aus der Liste aus.
3. Geben Sie das Präfix, das Suffix und ein Dezimaltrennzeichen ein.
4. Klicken Sie auf **OK** oder **Zuweisen**.

Ausgabeoptionen

Ausgabeoptionen steuern die Standardeinstellung für verschiedene Ausgabetypen.

Gliederungsbeschriftung. Steuert die Anzeige von Variablennamen, Variablenbeschriftungen, Datenbeschriftungen und Wertbeschriftungen im Gliederungsfenster des Viewers.

Beschriftung für Pivot-Tabellen. Steuert die Anzeige von Variablennamen, Variablenbeschriftungen, Datenbeschriftungen und Wertbeschriftungen in Pivot-Tabellen.

Aussagekräftige Variablen- und Wertbeschriftungen (Variablenansicht im Dateneditor, Spalten *Variablenbeschriftung* und *Wertbeschriftungen*) können die Interpretation der Ergebnisse häufig erleichtern. In manchen Tabellen können lange Beschriftungen jedoch eher stören. Hier vorgenommene Änderungen an den Beschriftungsoptionen betreffen nur die Standardanzeige für neue Ausgaben.

Deskriptive Statistik mit einem Klick. Steuerungsoptionen für deskriptive Statistiken, die für ausgewählte Variablen im Dateneditor generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [„Abrufen deskriptiver Statistiken für ausgewählte Variablen“](#) auf Seite 69.

- **Tabellen mit vielen Kategorien unterdrücken.** Bei Variablen mit mehr als der angegebenen Anzahl eindeutiger Werte werden keine Häufigkeitstabellen angezeigt.
- **Diagramm in Ausgabe aufnehmen.** Für nominale und ordinale Variablen und Variablen mit einem unbekanntem Messniveau wird ein Balkendiagramm angezeigt. Bei stetigen (metrischen) Variablen wird ein Histogramm angezeigt.

Anzeige von Ausgaben. Legt fest, welche Art von Ausgabe für Prozeduren generiert wird, die entweder Model Viewer-Ausgaben oder Pivot-Tabellen- und Diagrammausgaben generieren können. Bei Version 29 gilt diese Einstellung ausschließlich für die Prozedur "Verallgemeinerte lineare gemischte Modelle".

Behindertengerechte Bedienung mit Sprachausgabeprogramm. Steuert, wie Zeilen- und Spaltenbeschriftungen von Pivot-Tabellen von Sprachausgabeprogrammen gelesen werden. Sie können für jede Datenzelle die vollständige Zeilen- und Spaltenbeschriftung lesen oder nur die Beschriftungen lesen, die sich ändern, wenn Sie sich zwischen Datenzellen in der Tabelle bewegen.

Diagrammoptionen

Diagrammvorlage

Sie können für neue Diagramme entweder die hier ausgewählten Einstellungen oder die Einstellungen aus einer Diagrammvorlagendatei auswählen. In der Dropdown-Liste werden verfügbare Diagrammvorlagen bereitgestellt. Die **Beispiele** -Abschnitte werden aktualisiert, um den Stil der ausgewählten Diagrammvorlage widerzuspiegeln.

Wenn **Benutzerdefiniert** in der Dropdown-Liste ausgewählt wird, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Diagrammvorlagendatei auszuwählen. Sie erstellen eine Diagrammvorlagendatei, indem Sie ein Diagramm mit den gewünschten Attributen erstellen und als Vorlage speichern (wählen Sie **Diagrammvorlage speichern** im Menü "Datei" aus).

Aktuelle Einstellungen

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Schriftart

Schriftart, die für den gesamten Text in neuen Diagrammen verwendet wird.

Bevorzugte Stilauswahlmethode

Hiermit geben Sie die Anfangswerte für Farben und/oder Muster für neue Diagramme ein. Bei **Nur Farben durchlaufen** werden zum Unterscheiden verschiedener Diagrammelemente keine Muster, sondern nur Farben verwendet. Bei **Nur Muster durchlaufen** werden zum Unterscheiden verschiedener Diagrammelemente keine Farben, sondern nur Linienstile, Markierungssymbole und Füllmuster verwendet.

Rahmen

Hiermit können Sie festlegen, ob neue Diagramme mit inneren bzw. äußeren Rahmen erstellt werden sollen.

Rasterlinien

Hiermit können Sie festlegen, ob neue Diagramme mit Rasterlinien für die Skalen- und Kategorieachse angezeigt werden sollen.

Stilauswahlmethoden

Passt die Farben, Linienstile, Markierungssymbole und Füllmuster für neue Diagramme an. Sie können die Anordnung der Farben und Muster ändern, die beim Erstellen eines neuen Diagramms verwendet werden.

Seitenverhältnis für Diagramm

Das Verhältnis von Breite zu Höhe des äußeren Rahmens von neuen Diagrammen. Sie können ein Verhältnis von Breite zu Höhe zwischen 0,1 und 10,0 angeben. Werte kleiner als 1 erzeugen Diagramme, die höher sind, als sie breit sind. Werte größer als 1 ergeben Diagramme im Querformat. Der Wert 1 erzeugt ein rechteckiges Diagramm. Bei bereits erstellten Diagrammen kann das Seitenverhältnis nicht mehr geändert werden.

Beispieleinstellungen

Die verfügbaren Einstellungen bieten Optionen zum Anzeigen von Beispieldiagrammen als Balkendiagramme oder als Streudiagramme.

Farben der Datenelemente

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Farben im neuen Diagramm für die Datenelemente (z. B. Balken und Markierungen) verwendet werden sollen. Farben werden immer dann verwendet, wenn Sie eine Auswahl treffen, zu der im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" in der Gruppe "Bevorzugte Stilauswahlmethode" die Option *Farbe* gehört.

Wenn Sie beispielsweise ein gruppiertes Balkendiagramm mit zwei Gruppen erstellen und im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" die Option **Erst Farbpalette, dann Muster durchlaufen** auswählen, werden die ersten beiden Farben in der Liste der gruppierten Diagramme im neuen Diagramm als Balkenfarben verwendet.

So ändern Sie die Reihenfolge, in der die Farben verwendet werden:

1. Wählen Sie die Option **Einfache Diagramme** und wählen Sie dann eine Farbe aus, die für Diagramme ohne Kategorien verwendet werden soll.
2. Wählen Sie die Option **Gruppierte Diagramme**, um die Farbauswahlmethode für Diagramme mit Kategorien zu ändern. Wenn Sie die Farbe einer Kategorie ändern möchten, wählen Sie die Kategorie und anschließend eine Farbe für diese Kategorie aus der Farbpalette aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Fügen Sie vor der jeweils ausgewählten Kategorie eine neue Kategorie ein.
- Verschieben Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Entfernen Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Setzen Sie die Sequenz auf den Standardwert zurück.
- Bearbeiten Sie eine Farbe, indem Sie ihre Quelle auswählen und auf **Bearbeiten** klicken.

Linien von Datenelementen

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die verschiedenen Stile für linienförmige Datenelemente in Ihrem neuen Diagramm verwendet werden sollen. Linienstile werden immer dann verwendet, wenn das Diagramm linienförmige Datenelemente enthält und Sie eine Auswahl treffen, zu der im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" in der Gruppe "Bevorzugte Stilauswahlmethode" die Option *Muster* gehört.

Wenn Sie beispielsweise ein Liniendiagramm mit zwei Gruppen erstellen und im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" die Option **Nur Muster durchlaufen** auswählen, werden die ersten beiden Stile in der Liste der gruppierten Diagramme im neuen Diagramm als Linienmuster verwendet.

So ändern Sie die Reihenfolge, in der die Linienmuster verwendet werden:

1. Wählen Sie die Option **Einfache Diagramme** und wählen Sie dann einen Linienstil aus, der für Liniendiagramme ohne Kategorien verwendet werden soll.
2. Wählen Sie die Option **Gruppierte Diagramme**, um die Musterauswahlmethode für Diagramme mit Kategorien zu ändern. Wenn Sie den Linienstil einer Kategorie ändern möchten, wählen Sie die Kategorie und anschließend einen Linienstil für diese Kategorie aus der Palette aus.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Fügen Sie vor der jeweils ausgewählten Kategorie eine neue Kategorie ein.
- Verschieben Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Entfernen Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Setzen Sie die Sequenz auf den Standardwert zurück.

Markierungen für Datenelemente

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die verschiedenen Symbole für Markierungsdatenelemente in Ihrem neuen Diagramm verwendet werden sollen. Markierungsstile werden immer dann verwendet, wenn das Diagramm Markierungsdatenelemente enthält und Sie eine Auswahl treffen, zu der im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" in der Gruppe "Bevorzugte Stilauswahlmethode" die Option *Muster* gehört.

Wenn Sie beispielsweise ein Streudiagramm mit zwei Gruppen erstellen und im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" die Option **Nur Muster durchlaufen** auswählen, werden die ersten beiden Symbole in der Liste der gruppierten Diagramme im neuen Diagramm als Markierungen verwendet.

So ändern Sie die Reihenfolge, in der die Markierungsstile verwendet werden:

1. Wählen Sie die Option **Einfache Diagramme** und wählen Sie dann ein Symbol aus, das für Diagramme ohne Kategorien verwendet werden soll.
2. Wählen Sie die Option **Gruppierte Diagramme**, um die Musterauswahlmethode für Diagramme mit Kategorien zu ändern. Wenn Sie das Markierungssymbol einer Kategorie ändern möchten, wählen Sie die Kategorie und anschließend ein Symbol für diese Kategorie aus der Palette aus.

Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Fügen Sie vor der jeweils ausgewählten Kategorie eine neue Kategorie ein.
- Verschieben Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Entfernen Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Setzen Sie die Sequenz auf den Standardwert zurück.

Füllmuster für Datenelemente

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die verschiedenen Füllstile für Balken- und Flächendatenelemente in Ihrem neuen Diagramm verwendet werden sollen. Füllstile werden immer dann verwendet, wenn das Diagramm Balken- oder Flächendatenelemente enthält und Sie eine Auswahl treffen, zu der im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" in der Gruppe "Bevorzugte Stilauswahlmethode" die Option *Muster* gehört.

Wenn Sie beispielsweise ein gruppiertes Balkendiagramm mit zwei Gruppen erstellen und im Hauptdialogfeld "Diagrammoptionen" die Option **Nur Muster durchlaufen** auswählen, werden die ersten beiden Stile in der Liste der gruppierten Diagramme im neuen Diagramm als Füllmuster für die Balken verwendet.

So ändern Sie die Reihenfolge, in der die Füllstile verwendet werden:

1. Wählen Sie die Option **Einfache Diagramme** und wählen Sie dann ein Füllmuster aus, das für Diagramme ohne Kategorien verwendet werden soll.
2. Wählen Sie die Option **Gruppierte Diagramme**, um die Musterauswahlmethode für Diagramme mit Kategorien zu ändern. Wenn Sie das Füllmuster einer Kategorie ändern möchten, wählen Sie die Kategorie und anschließend ein Füllmuster für diese Kategorie aus der Palette aus.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Fügen Sie vor der jeweils ausgewählten Kategorie eine neue Kategorie ein.

- Verschieben Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Entfernen Sie eine ausgewählte Kategorie.
- Setzen Sie die Sequenz auf den Standardwert zurück.

Optionen für Pivot-Tabellen

Mit den Optionen für Pivot-Tabellen werden verschiedene Optionen zum Anzeigen von Pivot-Tabellen festgelegt.

Tabellenvorlage

Wählen Sie eine Tabellenvorlage aus der Dateiliste aus und klicken Sie auf **OK** oder **Übernehmen**. Sie können eine der mit IBM SPSS Statistics gelieferten Tabellenvorlagen verwenden oder im Pivot-Tabelleneditor Ihre eigene Tabellenvorlage erstellen. Wählen Sie dazu im Menü "Format" die Option **Tabellenvorlagen**.

Durchsuchen

Hiermit können Sie eine Tabellenvorlage aus einem anderen Verzeichnis auswählen.

Verzeichnis für Tabellenvorlagen

Hiermit können Sie ein anderes Standardverzeichnis für Tabellenvorlagen angeben. Wechseln Sie mit **Durchsuchen** in das gewünschte Verzeichnis, wählen Sie dort eine Tabellenvorlage aus und wählen Sie anschließend **Verzeichnis für Tabellenvorlagen**.

Anmerkung: Tabellenvorlagen, die in früheren Versionen von IBM SPSS Statistics erstellt wurden, können nicht in Version 16.0 oder später verwendet werden.

Spaltenbreiten

Mit diesen Optionen können Sie die automatische Anpassung von Spaltenbreiten in Pivot-Tabellen steuern.

Nur an Beschriftungen anpassen

Hiermit passen Sie die Spaltenbreite an die Breite der Spaltenbeschriftung an. Das erzeugt kompaktere Tabellen, Datenwerte, die breiter als die Beschriftung sind, werden aber abgeschnitten.

Bei allen Tabellen für Beschriftung und Daten anpassen

Hiermit passen Sie die Spaltenbreite an die Spaltenbeschriftung oder den größten Datenwert an, je nachdem, welcher der beiden länger ist. Dadurch werden zwar breitere Tabellen erzeugt, aber die Anzeige aller Werte wird sichergestellt.

Tabellenkommentar

Bei jeder Tabelle können Sie automatisch Kommentare einschließen.

- Kommentartext wird in einer QuickInfo angezeigt, wenn Sie sich über eine Tabelle im Viewer bewegen.
- Sprachausgabeprogramme lesen den Kommentartext, wenn der Fokus auf die Tabelle verschoben wurde.
- In der QuickInfo im Viewer werden nur die ersten 200 Zeichen des Kommentars angezeigt. Sprachausgabeprogramme lesen jedoch den gesamten Text.
- Wenn Sie eine Ausgabe in eine HTML-Datei exportieren, wird der Kommentartext als alternativer Text verwendet.

Titel

Schließt den Tabellentitel in den Kommentar ein.

Prozedur

Schließt den Namen der Prozedur ein, durch die die Tabelle erstellt wurde.

Datum

Schließt das Datum ein, an dem die Tabelle erstellt wurde.

Dataset

Schließt den Namen des Datasets ein, das zum Erstellen der Tabelle verwendet wurde.

Beispiel

Der Beispielabschnitt stellt eine visuelle Darstellung der ausgewählten Tabellenvorlage bereit.

Kopieren breiter Tabellen im Rich Text FormAT in die Zwischenablage

Wenn Pivot-Tabellen im Word-Format eingefügt werden, werden Tabellen, die für das Dokumentformat zu breit sind, entweder umgebrochen, verkleinert, um in das Dokument zu passen, oder sie werden unverändert gelassen.

Fußnoten und Bildunterschriften in Tabellen anzeigen

Verwenden Sie diese Einstellung, um Fußnoten und Bildunterschriften in Tabellen anzuzeigen oder auszublenzen.

Optionen für Dateispeicherorte

Mit den Optionen auf der Registerkarte "Dateispeicherorte" können Sie den Standardspeicherort, den die Anwendung zu Beginn jeder Sitzung zum Öffnen und Speichern von Dateien verwendet, den Speicherort der Journaldatei, den Speicherort des temporären Ordners, die Anzahl der Dateien, die in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien angezeigt werden, und die Installation von Python 3,10 steuern, die von IBM SPSS Statistics-Integrations-Plug-in für Python verwendet wird.

Startordner für die Dialogfelder "Öffnen" und "Speichern"

Angegebener Ordner

Der angegebene Ordner dient als Standardspeicherort zu Beginn jeder Sitzung. Sie können unterschiedliche Standardspeicherorte für Datendateien und sonstige Dateien angeben.

Zuletzt verwendeter Ordner

Der in der vorangegangenen Sitzung zuletzt zum Öffnen bzw. Speichern von Dateien verwendete Ordner wird standardmäßig beim Start der nächsten Sitzung verwendet. Dies gilt sowohl für Datendateien als auch für sonstige Dateien.

Diese Einstellungen gelten nur für Dialogfelder zum Öffnen und Speichern von Dateien und der zuletzt verwendete Ordner wird aus dem letzten Dialogfeld ermittelt, das zum Öffnen bzw. Speichern einer Datei verwendet wurde. Dateien, die über Befehlssyntax geöffnet bzw. gespeichert wurden, haben keine Auswirkungen auf diese Einstellungen und sind auch nicht von ihnen betroffen. Diese Einstellungen sind nur im Modus für lokale Analysen verfügbar. Im Modus für verteilte Analysen mit Verbindung zu einem fernen Server (erfordert IBM SPSS Statistics Server) können Sie die Speicherorte der Startordner nicht steuern.

Sitzungsjournal

Mit dem Sitzungsjournal können Sie automatisch die in einer Sitzung ausgeführten Befehle aufzeichnen. Dazu gehören Befehle, die in Syntaxfenstern eingegeben und von dort ausgeführt wurden, und aus Dialogfeldern aufgerufene Befehle. Sie können die Journaldatei bearbeiten und die Befehle erneut in anderen Sitzungen verwenden. Sie können das Führen der Journaldatei aktivieren und inaktivieren, etwas an die Journaldatei anhängen oder die Datei überschreiben sowie Namen und Speicherort der Journaldatei auswählen. Sie können Syntaxbefehle aus der Journaldatei kopieren und in einer Syntaxdatei speichern.

Temporärer Ordner

Dient zur Festlegung des Speicherorts für die temporären Dateien, die in einer Sitzung erstellt werden. Der Speicherort für temporäre Datendateien im Modus für verteilte Analysen (verfügbar mit der Serverversion) wird hierdurch nicht beeinflusst. Im Modus für verteilte Analysen wird der Speicherort für

temporäre Dateien durch die Umgebungsvariable *SPSSTMPDIR* festgelegt. Diese Variable kann nur auf dem Computer gesetzt werden, auf dem die Serverversion der Software ausgeführt wird. Wenn Sie den Speicherort für temporäre Dateien ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Anzahl der aufgelisteten zuletzt verwendeten Dateien

Hiermit legen Sie die Anzahl der im Menü "Datei" angezeigten zuletzt verwendeten Dateien fest.

Python 3-Speicherort

Diese Einstellungen geben die Installation von Python Version 3.10.4 an, die von der IBM SPSS Statistics-Integrations-Plug-in für Python-Instanz verwendet wird, wenn Sie Python über SPSS Statistics ausführen. Standardmäßig wird die Python Verteilung Version 3.10.4 verwendet, die mit SPSS Statistics installiert wird. Die Verteilung befindet sich im Verzeichnis Python3 unter dem Verzeichnis, in dem SPSS Statistics installiert ist. Zur Verwendung einer anderen Installation von Python auf Ihrem Computer geben Sie den Pfad zum Stammverzeichnis dieser Installation von Python an. Die Einstellung wird in der aktuellen Sitzung wirksam. Dies gilt nicht, wenn Python bereits durch Ausführen eines Python-Programms, -Scripts oder eines in Python implementierten Erweiterungsbefehls gestartet wurde. In diesem Fall wird die Einstellung in der nächsten Sitzung wirksam. Diese Einstellung ist nur im Modus für lokale Analyse verfügbar. Im Modus für verteilte Analysen (erfordert IBM SPSS Statistics Server) wird die Python-Position auf dem fernen Server über IBM SPSS Statistics Administration Console festgelegt. Bitte Sie Ihren Systemadministrator um Unterstützung.

R-Speicherort

Diese Einstellungen geben die Installation von R 4.2 an, die verwendet wird, wenn Sie R-Code über SPSS Statistics ausführen. Standardmäßig wird die mit SPSS Statistics installierte R 4.2 -Distribution verwendet. Um eine andere Installation von R auf Ihrem Computer zu verwenden, geben Sie das **R-Basisverzeichnis** im bereitgestellten Feld an. Diese Einstellung wird in der aktuellen Sitzung wirksam, wenn R nicht bereits durch Ausführen eines R-Erweiterungsbefehls gestartet wurde. In diesem Fall wird die Einstellung in der nächsten Sitzung wirksam.

Wichtig:

- Unter MacOS kann die interne R-Installation nicht verwendet werden, wenn eine externe R-Installation vorhanden ist.
- Bei macOS müssen Sie zuerst den vorhandenen Ordner `/Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.0` löschen, bevor Sie eine andere R-Version installieren.
- Wenn Sie eine Version von R verwenden möchten, die sich von der standardmäßig installierten Version unterscheidet, müssen Sie die 64-Bit-Version von R installieren und konfigurieren. SPSS Statistics unterstützt die 32-Bit-Version von R nicht.

Scriptoptionen

Auf der Registerkarte "Scripts" können Sie die Standardscriptsprache und alle etwaigen Autoscripts angeben, die Sie verwenden möchten. Sie können Scripts zum Automatisieren vieler Funktionen verwenden, beispielsweise zum Anpassen von Pivot-Tabellen.

Anmerkung: Benutzer, die die veraltete Sax Basic-Sprache verwenden, müssen etwaige benutzerdefinierte Autoscripts manuell umwandeln. Die mit Versionen vor 16.0 installierten Autoscripts sind als Set separater Scriptdateien verfügbar und befinden sich im Unterverzeichnis *Samples* des Installationsverzeichnisses von IBM SPSS Statistics. Standardmäßig sind Autoscripts keinerlei Ausgabeelemente zugeordnet. Sie müssen alle Autoscripts wie unten beschrieben manuell mit den Ausgabeelementen verknüpfen. Informationen zur Umwandlung von aus früheren Versionen übernommenen Autoscripts finden Sie im Thema „Kompatibilität mit Versionen vor 16.0“ auf Seite 303.

Standardscriptsprache

Die Standardscriptsprache bestimmt den Scripteditor, der gestartet wird, wenn neue Scripts erstellt werden. Außerdem gibt sie die Standardsprache an, deren ausführbares Element zur Ausführung

von Autoscripts verwendet wird. Welche Scriptsprachen verfügbar sind, hängt von der verwendeten Plattform ab. Unter Windows sind als Scriptsprachen die Sprache "Basic", die zusammen mit dem Core-System installiert wird, und die Programmiersprache "Python" verfügbar. Bei allen anderen Plattformen steht für Scripts die Programmiersprache Python zur Verfügung. Für die Python-Programmierung können Sie "Python 3" als Standardscriptsprache auswählen.

Wenn Sie Scripting mit der Programmiersprache Python verwenden möchten, benötigen Sie die Funktionalität Python, die Teil des Produkts IBM SPSS Statistics ist.

Autoscripting aktivieren

Mit diesem Kontrollkästchen können Sie die Autoscript-Ausführung aktivieren bzw. inaktivieren. Standardmäßig ist die Autoscript-Ausführung aktiviert.

Basis-Autoscript

Ein optionales Script, das vor allen anderen Autoscripts auf alle neuen Viewer-Objekte angewendet wird. Geben Sie die Scriptdatei an, die als Basis-Autoscript verwendet werden soll, sowie die Sprache deren ausführbares Element zur Ausführung des Scripts verwendet werden sollen.

Anwenden von Autoscripts auf Ausgabeelemente

1. Wählen Sie im Befehls-ID-Raster einen Befehl aus, der Ausgabeelemente generiert, auf die Autoscripts angewendet werden.

In der Spalte *Objekte* im Raster "Objekte und Scripts" wird eine Liste der Objekte angezeigt, die mit dem ausgewählten Befehl verknüpft sind. In der Spalte *Script* werden etwaige bestehende Scripts für den ausgewählten Befehl angezeigt.

2. Geben Sie ein Script für alle Elemente an, die in der Spalte *Objekte* angezeigt werden. Klicken Sie auf die entsprechende *Script*-Zelle. Geben Sie den Pfad zu dem Script ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungszeichen (...), um nach dem Script zu suchen.
3. Geben Sie die Sprache an, deren ausführbares Element zur Scriptausführung verwendet werden soll.

Anmerkung: Eine Änderung der Standardscriptsprache hat keine Auswirkungen auf die ausgewählte Sprache.

4. Klicken Sie auf **Zuweisen** oder **OK**.

Entfernen von Autoscript-Zuordnungen

1. Klicken Sie im Raster "Objekte und Scripts" auf die Zelle in der Spalte "Script", die zu dem Script gehört, dessen Zuordnung Sie aufheben möchten.
2. Löschen Sie den Pfad zu dem Script und klicken Sie dann auf eine andere Zelle im Raster "Objekte und Scripts".
3. Klicken Sie auf **Zuweisen** oder **OK**.

Optionen für multiple Imputationen

Die Registerkarte "Multiple Imputationen" steuert zwei Arten von Voreinstellungen für multiple Imputationen:

Markierung imputierter Daten. Standardmäßig werden Zellen mit imputierten Daten mit einer anderen Hintergrundfarbe als Zellen mit nicht imputierten Daten angezeigt. Das Erscheinungsbild der imputierten Daten sollte es Ihnen erleichtern, durch ein Dataset zu blättern und diese Zellen zu finden. Sie können die Standardhintergrundfarbe für die Zellen und die Schriftfamilie ändern und imputierte Daten fett darstellen.

Analyseausgabe. Diese Gruppe steuert die Art der Viewer-Ausgabe, die erzeugt wird, wenn ein Dataset aus multipler Imputation analysiert wird. Standardmäßig wird die Ausgabe für das Originaldataset (vor der Imputation) und für jedes der imputierten Datasets erzeugt. Zusätzlich werden finale zusammengefasste Ergebnisse für die Verfahren erzeugt, die das Pooling von imputierten Daten unterstützen. Bei

univariatem Pooling wird auch die Pooling-Diagnose angezeigt. Sie können die Ausgaben, die Sie nicht sehen möchten, jedoch unterdrücken.

So stellen Sie die Optionen für multiple Imputation ein:

Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Bearbeiten > Optionen

Klicken Sie auf die Registerkarte "Multiple Imputation".

Syntaxeditoroptionen

Syntaxfarbcodierung

Sie können die Farbcodierung von Befehlen, Unterbefehlen, Schlüsselwörtern, Schlüsselwortwerten und Kommentaren aktivieren und inaktivieren und Sie können die jeweilige Schriftart und -farbe festlegen.

Fehlerfarbcodierung

Sie können die Farbcodierung für bestimmte syntaktische Fehler aktivieren und inaktivieren und die jeweilige Schriftart und -farbe festlegen. Sowohl der Befehlsname als auch der Befehltext (innerhalb des Befehls) innerhalb des Fehlers werden farbcodiert und Sie können jeweils unterschiedliche Stile festlegen. Weitere Informationen finden Sie in „Farbcodierung“ auf Seite 188.

Einstellungen automatisch vervollständigen

Sie können die automatische Anzeige der Steuerung für die automatische Vervollständigung aktivieren und inaktivieren. Die Steuerung kann immer über die Tastenkombination Strg + Leertaste aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Automatische Vervollständigung“ auf Seite 187.

Einrückungsgröße

Gibt die Anzahl der Leerzeichen in einer Einrückung an. Diese Einstellung gilt für die Einrückung ausgewählter Syntaxzeilen sowie für die automatische Einrückung.

Infobereich

Mit diesen Optionen geben Sie das Standardverhalten für das Ein- und Ausblenden von Zeilennummern und Befehlsspannen im Infobereich des Syntaxeditors an (der Bereich links neben dem Textbereich ist für Zeilennummern, Lesezeichen, Haltepunkte und Befehlsspannen reserviert). Befehlsspannen sind Symbole, die den Start und das Ende eines Befehls visuell markieren.

Fenster

Navigationsbereich anzeigen. Damit legen Sie fest, ob der Navigationsbereich standardmäßig ein- oder ausgeblendet wird. Der Navigationsbereich enthält eine Liste aller erkannten Befehle im Syntaxfenster in der Reihenfolge, in der sie auftreten. Wenn Sie im Navigationsbereich auf einen Befehl klicken, wird der Cursor an den Anfang dieses Befehls gesetzt.

Bei Fehlern automatisch Fehlerverfolgungsbereich öffnen. Damit legen Sie fest, ob der Fehlerverfolgungsbereich automatisch ein- oder ausgeblendet wird, wenn bei der Ausführung Fehler auftreten.

Optimieren für Rechts-nach-links-Schreibrichtung. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie mit Sprachen arbeiten, die von rechts nach links geschrieben werden.

Syntax aus Dialogfeldern einfügen. Gibt die Position an, an der beim Einfügen von Syntax aus einem Dialogfeld die Syntax im festgelegten Syntaxfenster platziert werden soll. Mit **Nach dem letzten Befehl** wird die eingefügte Syntax nach dem letzten Befehl platziert. Mit **An Cursorposition bzw. Auswahl** wird die eingefügte Syntax an der Cursorposition platziert. Bei Auswahl eines Syntaxblocks wird die Auswahl durch die eingefügte Syntax ersetzt.

Optionen für den Datenschutz

Die Registerkarte "Datenschutz" enthält die folgenden Optionen:

Zulassen, dass SPSS Statistics Ihre Informationen mit IBM gemeinsam nutzt

Wenn diese Option aktiviert ist, gibt SPSS Statistics Ihre Nutzungs- und Leistungsdaten für IBM frei.

Diese Einstellung hilft bei der Verbesserung von SPSS Statistics. Alle gesammelten Daten werden sicher übertragen.

Senden von Fehlerberichten an IBM für SPSS Statistics inaktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, sendet SPSS Statistics nicht automatisch Fehlerberichte an IBM.

Festlegen von Optionen für den Datenschutz

1. Wählen Sie in den Menüs **Bearbeiten > Optionen...** aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Datenschutz".

Kapitel 19. Anpassen von Menüs und Symbolleisten

Anpassen von Menüs und Symbolleisten

Menüeditor

Mit dem Menüeditor können Sie Ihre Menüs anpassen. Mit dem Menüeditor stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Fügen Sie Menüeinträge hinzu, mit denen angepasste Scripts ausgeführt werden.
- Fügen Sie Menüeinträge hinzu, mit denen Befehlssyntaxdateien ausgeführt werden.
- Fügen Sie Menüeinträge hinzu, mit denen andere Anwendungen gestartet und Daten automatisch an andere Anwendungen übergeben werden.

Sie können Daten in den folgenden Formaten an andere Anwendungen versenden: IBM SPSS Statistics, Excel, Lotus 1-2-3, tabstoppgetrennt und dBASE IV.

So fügen Sie Einträge zu Menüs hinzu:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Anzeige > Menüeditor...

2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld "Menüeditor" auf das Menü, dem Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten (oder klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen).
3. Wählen Sie den Menüeintrag aus, über dem der neue Eintrag eingefügt werden soll.
4. Klicken Sie zum Einfügen des neuen Menüeintrags auf **Eintrag einfügen**.
5. Geben Sie den Text für den neuen Eintrag ein. Bei Windows-Betriebssystemen wird durch ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) vor einem Buchstaben angegeben, dass der betreffende Buchstabe als unterstrichenes mnemonisches Zeichen verwendet werden soll.
6. Wählen Sie den Dateityp für den neuen Eintrag aus. Hierbei haben Sie die Auswahl aus Scriptdatei, Befehlssyntaxdatei und externer Anwendung.
7. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die Datei aus, die dem Menüeintrag zugewiesen werden soll.

Sie können außerdem vollständig neue Menüs erstellen und Trennlinien zwischen Menüeinträgen einfügen. Wahlweise können Sie festlegen, dass der Inhalt des Dateneditors automatisch an eine andere Anwendung gesendet wird, wenn Sie diese Anwendung aus dem Menü auswählen.

Anpassen von Symbolleisten

Sie können Symbolleisten anpassen und neue Symbolleisten erstellen. Symbolleisten können Symbole für alle verfügbaren Funktionen enthalten, einschließlich Symbole für alle über Menüs verfügbaren Aktionen. Außerdem können Symbole enthalten sein, mit denen andere Anwendungen gestartet sowie Befehlssyntaxdateien und Scriptdateien ausgeführt werden.

Symbolleisten anzeigen

Im Dialogfeld "Symbolleisten anzeigen" können Symbolleisten ein- bzw. ausgeblendet und angepasst sowie neue Symbolleisten erstellt werden. Symbolleisten können Symbole für alle verfügbaren Funktionen enthalten, einschließlich Symbole für alle über Menüs verfügbaren Aktionen. Außerdem können Symbole enthalten sein, mit denen andere Anwendungen gestartet sowie Befehlssyntaxdateien und Scriptdateien ausgeführt werden.

Anpassen von Symbolleisten

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Anzeigen > Symbolleisten > Anpassen

2. Wählen Sie die Symbolleiste aus, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Zum Erstellen einer neuen Symbolleiste klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie bei einer neuen Symbolleiste einen Namen für die Symbolleiste ein, wählen Sie die Fenster aus, in denen die Symbolleiste angezeigt werden soll, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Wenn Sie aus der Liste "Kategorien" eine Kategorie auswählen, werden die in dieser Kategorie verfügbaren Symbole angezeigt.
5. Ziehen Sie die gewünschten Symbole auf die im Dialogfeld angezeigte Symbolleiste.
6. Zum Entfernen eines Symbols aus einer Symbolleiste ziehen Sie das Symbol aus der im Dialogfeld angezeigten Symbolleiste.

So erstellen Sie ein Symbol zum Öffnen einer Datei oder zum Ausführen einer Befehlssyntaxdatei bzw. eines Scripts:
7. Klicken Sie im Dialogfeld "Symbolleiste bearbeiten" auf **Neues Symbol**.
8. Geben Sie eine aussagekräftige Beschriftung für das Symbol ein.
9. Wählen Sie die gewünschte Aktion für das Symbol aus, also das Öffnen einer Datei oder das Ausführen einer Befehlssyntaxdatei bzw. eines Scripts.
10. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die Datei oder die Anwendung aus, die dem Symbol zugeordnet werden soll.

Neue Symbole werden in der Kategorie "Benutzerdefiniert" angezeigt. Hier finden Sie außerdem die benutzerdefinierten Menüeinträge.

Eigenschaften der Symbolleiste

Verwenden Sie das Dialogfeld "Symbolleiste: Eigenschaften", um auszuwählen, in welchen Fenstern die ausgewählte Symbolleiste angezeigt werden soll. In diesem Dialogfeld können außerdem Namen für neue Symbolleisten eingegeben werden.

So legen Sie die Eigenschaften von Symbolleisten fest:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Anzeigen > Symbolleisten > Anpassen

2. Klicken Sie bei vorhandenen Symbolleisten zuerst auf **Bearbeiten** und dann im Dialogfeld "Symbolleiste bearbeiten" auf **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie bei einer neuen Symbolleiste auf **Neues Symbol**.
4. Wählen Sie die Fenster aus, in denen die Symbolleiste angezeigt werden soll. Geben Sie für eine neue Symbolleiste außerdem einen Namen ein.

Symbolleisten bearbeiten

Verwenden Sie das Dialogfeld "Symbolleisten bearbeiten" zum Anpassen von vorhandenen Symbolleisten und zum Erstellen von neuen Symbolleisten. Symbolleisten können Symbole für alle verfügbaren Funktionen enthalten, einschließlich Symbole für alle über Menüs verfügbaren Aktionen. Außerdem können Symbole enthalten sein, mit denen andere Anwendungen gestartet sowie Befehlssyntaxdateien und Scriptdateien ausgeführt werden.

So ändern Sie Symbole in der Symbolleiste:

1. Wählen Sie das Tool, dessen Symbol Sie in der Symbolleiste ändern möchten.
2. Klicken Sie auf **Bild ändern**.

3. Wählen Sie die Bilddatei aus, die Sie für das Tool verwenden möchten. Die folgenden Bildformate werden unterstützt: BMP, PNG, GIF, JPG.

- Die Bilder sollten quadratisch sein. Bilder, die nicht quadratisch sind, werden auf ein quadratisches Format zugeschnitten.
- Die Größe der Bilder wird automatisch angepasst. Für eine optimale Darstellung sollten Sie Bilder mit 16x16 Pixel für kleine Symbole bzw. Bilder mit 32x32 Pixel für große Symbole in der Symbolleiste verwenden.

Neues Symbol erstellen

Verwenden Sie das Dialogfeld "Neues Symbol erstellen" zum Erstellen von Symbolen, mit denen Sie andere Anwendungen starten und Befehlssyntaxdateien sowie Scriptdateien ausführen können.

Kapitel 20. Erweiterungen

Erweiterungen sind angepasste Komponenten, die die Leistungsmerkmale von IBM SPSS Statistics erweitern. Erweiterungen werden in Erweiterungsbundles (*.spe oder *.spxt -Dateien) gepackt und in IBM SPSS Statistics installiert. Erweiterungen können von allen Benutzern erstellt und mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden, indem das zugehörige Erweiterungsbundle gemeinsam genutzt wird.

Die folgenden Dienstprogramme werden für die Verwendung von Erweiterungen bereitgestellt:

- Der „[Erweiterungshub](#)“ auf Seite 231, auf den über **Erweiterungen > Erweiterungshub** zugegriffen werden kann, ist eine Schnittstelle zum Suchen, Herunterladen und Installieren von Erweiterungen über die IBM SPSS Vorhersageanalyse-Zusammenstellung für GitHub. Im Dialogfeld "Erweiterungs-Hub" können Sie auch Details zu den Erweiterungen anzeigen, die auf Ihrem Computer installiert sind, Aktualisierungen für installierte Erweiterungen abrufen und Erweiterungen entfernen.
- Sie können ein auf Ihrem lokalen Computer gespeichertes Erweiterungsbundle über **Erweiterungen > Lokales Erweiterungsbundle installieren** installieren.
- Mit der [Dialogfelderstellung für Erweiterungen](#) können Sie eine Erweiterung erstellen, die eine Benutzerschnittstelle enthält, die als benutzerdefiniertes Dialogfeld bezeichnet wird. Benutzerdefinierte Dialogfelder generieren SPSS Statistics eine Befehlssyntax, die die Aufgaben für die Erweiterung ausführt. Sie können die generierte Syntax als Teil des Entwurfs des benutzerdefinierten Dialogfelds entwerfen.
- Sie können die Dialogfelder "Erweiterungsbundle erstellen" und "Erweiterungsbundle bearbeiten" für Fälle verwenden, in denen Sie die Dialogfelderstellung für Erweiterungen nicht verwenden können. Weitere Informationen finden Sie in „[Erstellen und Bearbeiten von Erweiterungsbundles](#)“ auf Seite 276.

Erweiterungshub

Im Dialog "Erweiterungshub" können Sie die folgenden Tasks ausführen:

- Durchsuchen Sie die Erweiterungen, die in der IBM SPSS Vorhersageanalyse-Sammlung verfügbar auf [GitHub](#) verfügbar sind. Sie können Erweiterungen auswählen, die sofort installiert werden sollen, oder ausgewählte Erweiterungen herunterladen und diese zu einem späteren Zeitpunkt installieren.
- Sie können aktualisierte Versionen von Erweiterungen abrufen, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind.
- Sie können Details zu den Erweiterungen abrufen, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind.
- Sie können Erweiterungen entfernen, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind.

So laden Sie Erweiterungen herunter oder entfernen diese:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus: **Erweiterungen > Erweiterungshub**
2. Wählen Sie die Erweiterungen aus, die Sie herunterladen oder entfernen wollen, und klicken Sie dann auf **OK**. Alle Auswahlen, die auf den Registerkarten "Durchsuchen" und "Installiert" vorgenommen werden, werden verarbeitet, wenn Sie auf **OK** klicken.

Standardmäßig werden die von Ihnen für den Download ausgewählten Erweiterungen heruntergeladen und auf Ihrem Computer installiert. Auf der Registerkarte "Einstellungen" können Sie auswählen, ob die ausgewählten Erweiterungen auf einen angegebene Speicherposition heruntergeladen werden sollen, ohne sie zu installieren. Sie können sie dann zu einem späteren Zeitpunkt installieren, indem Sie **Erweiterungen > Lokales Erweiterungsbundle installieren** auswählen. Unter Windows und Mac können Sie eine Erweiterung installieren, indem Sie auf die Erweiterungsbundledatei doppelklicken.

Wichtig:

- Wenn bei der Verbindung mit dem Erweiterungshub in der Anwendung Probleme auftreten, können Sie manuell auf den Erweiterungshub auf GitHub (<https://github.com/IBMPredictiveAnalytics>) zugreifen.

- Erweiterungen werden stets auf Ihrem lokalen Computer installiert oder dorthin heruntergeladen. Wenn Sie im Modus für verteilte Analysen arbeiten, lesen Sie den Abschnitt „Installation lokaler Erweiterungsbundles“ auf Seite 234 für weitere Details.
- Unter Windows 7 und späteren Windows-Versionen muss IBM SPSS Statistics zum Installieren einer aktualisierten Version eines vorhandenen Erweiterungsbundles möglicherweise mit Administratorrechten ausgeführt werden. Sie können IBM SPSS Statistics mit Administratorrechten starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für IBM SPSS Statistics klicken und **Als Administrator ausführen** auswählen. Insbesondere, wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass mindestens ein Erweiterungsbundle nicht installiert werden konnte, sollten Sie die Installation mit Administratorrechten wiederholen.

Anmerkung: Die Lizenz, der Sie zustimmen, wenn Sie eine Erweiterung installieren, kann zu jedem späteren Zeitpunkt angezeigt werden, indem Sie auf **Weitere Informationen...** für die Erweiterung auf der Registerkarte "Installiert" klicken.

Registerkarte "Untersuchen"

Auf der Registerkarte "Durchsuchen" werden alle Erweiterungen angezeigt, die über die Sammlung IBM SPSS Vorhersageanalyse auf GitHub (<https://ibmpredictiveanalytics.github.io/>) verfügbar sind. Auf der Registerkarte "Durchsuchen" können Sie neue Erweiterungen zum Herunterladen und Installieren auswählen, und Sie können Aktualisierungen für Erweiterungen auswählen, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind. Für die Registerkarte "Durchsuchen" ist eine Internetverbindung erforderlich.

- Für jede Erweiterung wird die Nummer der letzten Version und das entsprechende Datum dieser Version angezeigt. Außerdem wird eine kurze Zusammenfassung der Erweiterung bereitgestellt. Für bereits auf Ihrem Computer installierte Erweiterungen wird zudem die Nummer der installierten Version angezeigt.
- Sie können detailliertere Informationen zu einer Erweiterung anzeigen, indem Sie auf **Weitere Informationen** klicken. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden über **Weitere Informationen** Informationen zu der Aktualisierung angezeigt.
- Sie können die Voraussetzungen zum Ausführen einer Erweiterung anzeigen, beispielsweise ob IBM SPSS Statistics-Integrations-Plug-in für R erforderlich ist, indem Sie auf **Voraussetzungen** klicken. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden über **Voraussetzungen** Informationen zu der Aktualisierung angezeigt.

Optimieren nach

Sie können das Set der angezeigten Erweiterungen optimieren. Sie können nach allgemeinen Kategorien von Erweiterungen optimieren, nach der Sprache, in der die Erweiterung implementiert ist, nach dem Typ des Unternehmens, das die Erweiterung bereitgestellt hat oder nach dem Status der Erweiterung. Für jede Gruppe, beispielsweise für "Kategorie", können Sie mehrere Elemente auswählen, nach denen die angezeigte Liste mit Erweiterungen optimiert werden soll. Sie können auch nach Suchbegriffen optimieren. Bei Suchen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet und der Stern (*) wird als normales Zeichen behandelt und gibt keine Platzhaltersuche an.

- Klicken Sie auf **Anwenden**, um die angezeigte Liste mit Erweiterungen zu optimieren. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, während der Cursor im Feld **Suchen** steht, hat dies die gleiche Wirkung wie das Klicken auf **Anwenden**.
- Wenn Sie die Liste zurücksetzen wollen, sodass wieder alle verfügbaren Erweiterungen angezeigt werden, löschen Sie im Feld **Suchen** vorhandenen Text, heben Sie die Auswahl aller Elemente auf und klicken Sie auf **Anwenden**.

Registerkarte "Installiert"

Auf der Registerkarte "Installiert" werden alle Erweiterungen angezeigt, die auf Ihrem Computer installiert sind. Auf der Registerkarte "Installiert" können Sie Aktualisierungen für installierte Erweiterungen auswählen, die über die Sammlung IBM SPSS Vorhersageanalyse auf GitHub verfügbar sind, und Sie

können Erweiterungen entfernen. Zum Abrufen von Aktualisierungen für installierte Erweiterungen ist eine Internetverbindung erforderlich.

- Für jede Erweiterung wird die Nummer der installierten Version angezeigt. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, wird die Nummer der letzten Version sowie das entsprechende Datum dieser Version angezeigt. Außerdem wird eine kurze Zusammenfassung der Erweiterung bereitgestellt.
- Sie können detailliertere Informationen zu einer Erweiterung anzeigen, indem Sie auf **Weitere Informationen** klicken. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden über **Weitere Informationen** Informationen zu der Aktualisierung angezeigt.
- Sie können die Voraussetzungen zum Ausführen einer Erweiterung anzeigen, beispielsweise ob IBM SPSS Statistics-Integrations-Plug-in für R erforderlich ist, indem Sie auf **Voraussetzungen** klicken. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden über **Voraussetzungen** Informationen zu der Aktualisierung angezeigt.

Optimieren nach

Sie können das Set der angezeigten Erweiterungen optimieren. Sie können nach allgemeinen Kategorien von Erweiterungen optimieren, nach der Sprache, in der die Erweiterung implementiert ist, nach dem Typ des Unternehmens, das die Erweiterung bereitgestellt hat oder nach dem Status der Erweiterung. Für jede Gruppe, beispielsweise für "Kategorie", können Sie mehrere Elemente auswählen, nach denen die angezeigte Liste mit Erweiterungen optimiert werden soll. Sie können auch nach Suchbegriffen optimieren. Bei Suchen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet und der Stern (*) wird als normales Zeichen behandelt und gibt keine Platzhaltersuche an.

- Klicken Sie auf **Anwenden**, um die angezeigte Liste mit Erweiterungen zu optimieren. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, während der Cursor im Feld **Suchen** steht, hat dies die gleiche Wirkung wie das Klicken auf **Anwenden**.
- Wenn Sie die Liste zurücksetzen wollen, sodass wieder alle verfügbaren Erweiterungen angezeigt werden, löschen Sie im Feld **Suchen** vorhandenen Text, heben Sie die Auswahl aller Elemente auf und klicken Sie auf **Anwenden**.

Private Erweiterungen

Private Erweiterungen sind Erweiterungen, die auf Ihrem Computer installiert sind, aber nicht über die IBM SPSS Vorhersageanalyse-Zusammenstellung für GitHub verfügbar sind. Die Funktionen zur Optimierung des Sets angezeigter Erweiterungen und zur Anzeige der Voraussetzungen für die Ausführung einer Erweiterung sind für private Erweiterungen nicht verfügbar.

Anmerkung: Wenn Sie den Erweiterungs-Hub ohne Internetverbindung verwenden, sind einige Funktionen der Registerkarte "Installiert" möglicherweise nicht verfügbar.

Einstellungen

Die Registerkarte "Einstellungen" gibt an, ob Erweiterungen, die zum Herunterladen ausgewählt wurden, heruntergeladen und dann installiert oder heruntergeladen, aber nicht installiert werden. Diese Einstellung gilt für neue Erweiterungen und Aktualisierungen vorhandener Erweiterungen. Sie könnten zum Beispiel auswählen, dass Erweiterungen zwar heruntergeladen, aber nicht installiert werden sollen, wenn Sie Erweiterungen zur Verteilung an andere Benutzer in Ihrem Unternehmen herunterladen. Oder Sie könnten die Option zum Herunterladen ohne Installieren wählen, wenn die Voraussetzungen zum Ausführen der Erweiterungen derzeit noch nicht erfüllt sind, dies aber für die Zukunft geplant ist.

Wenn Sie Erweiterungen herunterladen, ohne sie zu installieren, können Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt installieren, indem Sie **Erweiterungen > Lokales Erweiterungsbundle installieren** auswählen. Unter Windows und Mac können Sie eine Erweiterung installieren, indem Sie auf die Erweiterungsbundle-datei doppelklicken.

Erweiterungsdetails

Im Dialogfeld "Erweiterungsdetails" werden die vom Autor der Erweiterung zur Verfügung gestellten Informationen angezeigt. Neben erforderlichen Informationen wie Zusammenfassung und Version hat der Autor unter Umständen URLs zu wichtigen Websites wie der Homepage des Autors eingefügt. Wenn die Erweiterung über den Erweiterungshub heruntergeladen wurde, enthält sie eine Lizenz, die Sie durch Klicken auf **Lizenz anzeigen** anzeigen können.

Komponenten. In der Gruppe "Komponenten" werden die angepassten Dialoge, sofern vorhanden, und die Namen aller Erweiterungsbefehle aufgelistet, die in der Erweiterung enthalten sind. Erweiterungsbefehle können auf die gleiche Weise im Syntaxeditor ausgeführt werden wie integrierte IBM SPSS Statistics-Befehle. Sie erhalten möglicherweise Hilfe für einen Erweiterungsbefehl, indem Sie den Cursor in den Befehl (in einem Syntaxfenster) setzen und die Taste F1 drücken. Durch Ausführen von `Befehlname /HELP` im Syntaxeditor erhalten Sie gegebenenfalls ebenfalls Hilfe.

Anmerkung: Bei der Installation einer Erweiterung, die ein benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, kann ein Neustart von IBM SPSS Statistics erforderlich sein, damit der Eintrag für das Dialogfeld in der Tabelle Komponenten angezeigt wird.

Abhängigkeiten. Die Gruppe "Abhängigkeiten" listet Add-ons auf, die für die Ausführung der in der Erweiterung enthaltenen Komponenten erforderlich sind.

- **Integration Plug-Ins für Python und R.** Für die Komponenten für eine Erweiterung sind möglicherweise Integration Plug-in for Python oder die Integrations-Plug-in für Roder beide erforderlich. Das Integration Plug-in for Java™ wird mit dem Core-System installiert und erfordert keine separate Installation.
- **R-Pakete.** Führt alle für die Erweiterung erforderlichen R-Pakete auf. Das Installationsprogramm versucht bei der Installation der Erweiterung die erforderlichen Pakete auf Ihr System herunterzuladen und zu installieren. Wenn dieser Versuch fehlschlägt, erhalten Sie einen Alert und müssen die Pakete dann manuell installieren. Weitere Informationen finden Sie in „Erforderliche R-Pakete“ auf Seite 236.
- **Python-Module.** Führt alle für die Erweiterung erforderlichen Python-Module auf. Diese Module sind möglicherweise in der IBM SPSS Vorhersageanalyse-Community unter <https://www.ibm.com/community/spss-statistics> verfügbar. Kopieren Sie die Module an einen für Erweiterungsbefehle angegebenen Speicherort, wie in der Ausgabe des Befehls `SHOW EXTPATHS` dargestellt. Alternativ können Sie die Module auch an einen Speicherort im Python-Suchpfad kopieren, zum Beispiel in das Python-Verzeichnis `site-packages`.
- **Erweiterungen.** Listet die Namen aller Erweiterungen auf, die für die aktuelle Erweiterung erforderlich sind. Diese Erweiterungen können möglicherweise über den Erweiterungshub heruntergeladen werden.

Installation lokaler Erweiterungsbundles

So installieren Sie ein auf Ihrem lokalen Computer gespeichertes Erweiterungsbundle:

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Erweiterungen > Lokales Erweiterungsbundle installieren...

2. Wählen Sie das Erweiterungsbundle aus. Erweiterungsbundles haben den Dateityp `*.spe` oder `*.spxt`.

Sie können Erweiterungsbundles auch mithilfe eines Befehlszeilenprogramms installieren, das Ihnen ermöglicht, mehrere Bundles gleichzeitig zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in „[Stapelinstallation von Erweiterungsbundles](#)“ auf Seite 236.

Installation von Erweiterungsbundles im verteilten Modus

Wenn Sie im verteilten Modus arbeiten, müssen Sie das Erweiterungsbundle mithilfe des Befehlszeilenprogramms auf dem zugehörigen IBM SPSS Statistics Server installieren. Wenn das Erweiterungsbundle ein benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, müssen Sie das Erweiterungsbundle auch auf Ihrem lokalen System installieren (über die Menüs, wie zuvor beschrieben). Wenn Sie nicht wissen, ob das Erweiterungsbundle ein benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, ist es am besten, das Erweiterungsbundle auf Ihrem lokalen System und auf dem IBM SPSS Statistics Server-Computer zu installieren. Informationen

zur Verwendung des Befehlszeilenprogramms finden Sie in „Stapelinstallation von Erweiterungsbundles“ auf Seite 236.

Wichtig: Benutzer von Windows 7 und späteren Windows-Versionen müssen IBM SPSS Statistics zum Installieren einer aktualisierten Version eines vorhandenen Erweiterungsbundles möglicherweise mit Administratorrechten ausführen. Sie können IBM SPSS Statistics mit Administratorrechten starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für IBM SPSS Statistics klicken und **Als Administrator ausführen** auswählen. Insbesondere, wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass mindestens ein Erweiterungsbundle nicht installiert werden konnte, sollten Sie die Installation mit Administratorrechten wiederholen.

Installationsverzeichnisse für Erweiterungen

Standardmäßig werden Erweiterungen an einem allgemeinen Speicherort Ihres Betriebssystems installiert, auf den die Benutzer Schreibzugriff haben. Wenn Sie den Speicherort anzeigen wollen, führen Sie den Syntaxbefehl `SHOW EXTPATHS` aus. In der Ausgabe wird eine Liste der Positionen angezeigt, die unter der Überschrift "Speicherorte für Erweiterungsbefehle" für die Installation von Erweiterungen aufgeführt sind. Erweiterungen werden am ersten beschreibbaren Speicherort in der Liste installiert.

Sie können die Standardposition überschreiben, indem Sie einen Pfad mit der Umgebungsvariablen `SPSS_EXTENSIONS_PATH` definieren. Trennen Sie mehrere Speicherorte in Windows durch ein Semikolon und bei Linux und Mac durch einen Doppelpunkt. Der angegebene Speicherort muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein. Nachdem Sie den Pfad `SPSS_EXTENSIONS_PATH` festgelegt haben, müssen Sie IBM SPSS Statistics erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Angepasste Dialogfelder, die in Erweiterungsbundles enthalten sind, werden in der Liste unter der Überschrift "Speicherpositionen für angepasste Dialoge" in der Ausgabe des Syntaxbefehls `SHOW EXTPATHS` an der ersten beschreibbaren Position in der Liste installiert. Sie können die Standardposition überschreiben, indem Sie einen Pfad mit der Umgebungsvariablen `SPSS_CDIALOGS_PATH` mit denselben Spezifikationen wie für die Umgebungsvariable `SPSS_EXTENSIONS_PATH` definieren.

Anmerkung: Für eine in Python 3 implementierte Erweiterung können Sie mithilfe der Umgebungsvariablen `SPSSEX_EXTENSIONS_PATH` und `SPSSEX_CDIALOGS_PATH` alternative Installationspositionen angeben. Die Variablen `SPSSEX_EXTENSIONS_PATH` und `SPSSEX_CDIALOGS_PATH` weisen dieselben Spezifikationen wie `SPSS_EXTENSIONS_PATH` und `SPSS_CDIALOGS_PATH` auf und haben Vorrang vor der Standardinstallationsposition für Erweiterungen. Die Umgebungsvariablen `SPSSEX_EXTENSIONS_PATH` und `SPSSEX_CDIALOGS_PATH` werden nur in dem Fall angewendet, dass Python 3 als Python-Version für die Erweiterung angegeben ist. Sie können die Python-Version über den Dialog "Erweiterungsdetails" anzeigen, auf den Sie zugreifen können, indem Sie im Dialog "Erweiterungshub" auf **Weitere Informationen** für die zugehörige Erweiterung klicken.

So erstellen Sie eine Umgebungsvariable über die Systemsteuerung von Windows:

Windows 7

1. Wählen Sie "Benutzerkonten" aus.
2. Wählen Sie **Umgebungsvariablen ändern** aus.
3. Klicken Sie auf **Neu**, geben Sie den Namen der Umgebungsvariablen (z. B. `SPSS_EXTENSIONS_PATH`) in das Feld **Variablenname** ein, und geben Sie den Pfad oder die Pfade im Feld "Variablenwert" ein.

Windows 8

1. Wählen Sie "System" aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Erweitert" und klicken Sie auf **Umgebungsvariablen**. Auf die Registerkarte "Erweitert" wird über die erweiterten Systemeinstellungen zugegriffen.
3. Klicken Sie im Abschnitt "Benutzervariablen" auf **Neu**, geben Sie den Namen der Umgebungsvariablen (z. B. `SPSS_EXTENSIONS_PATH`) in das Feld **Name der Variablen** ein und geben Sie den Pfad oder die Pfade in das Feld **Wert der Variablen** ein.

Windows 10

1. Geben Sie Umgebungsvariable in das Feld für die Windows-Suche ein und klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Eintrag **Systemumgebungsvariablen bearbeiten**. Das Dialogfeld "Systemeigenschaften" mit der Registerkarte "Erweitert" und der Schaltfläche **Umgebungsvariablen...** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Umgebungsvariablen...**, um das Dialogfeld "Umgebungsvariablen" zu öffnen.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Benutzervariablen für <username>** auf **Neu**, geben Sie den Namen der Umgebungsvariablen (z. B. SPSS_EXTENSIONS_PATH) in das Feld **Variablenname** ein und geben Sie den Pfad oder die Pfade im Feld **Variablenwert** ein.

Wichtig: Benutzer von Windows 7 und späteren Windows-Versionen müssen IBM SPSS Statistics zum Installieren einer aktualisierten Version eines vorhandenen Erweiterungsbundles möglicherweise mit Administratorrechten ausführen. Sie können IBM SPSS Statistics mit Administratorrechten starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für IBM SPSS Statistics klicken und **Als Administrator ausführen** auswählen. Insbesondere, wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass mindestens ein Erweiterungsbundle nicht installiert werden konnte, sollten Sie die Installation mit Administratorrechten wiederholen.

Erforderliche R-Pakete

Das Installationsprogramm für Erweiterungen versucht, alle R-Pakete herunterzuladen und zu installieren, die von der Erweiterung benötigt werden und auf Ihrem Computer nicht gefunden wurden. Wenn Sie über keinen Internetzugang verfügen, müssen Sie die erforderlichen Pakete von einem Computer mit Internetzugang beziehen. Wenn die Installation der Pakete fehlschlägt, erhalten Sie einen Alert mit der Liste der erforderlichen Pakete. Sie können die Liste auch über das Dialogfenster 'Erweiterungsdetails' anzeigen, sobald die Erweiterung installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Thema „[Erweiterungsdetails](#)“ auf Seite 234. Pakete können von <http://www.r-project.org/> heruntergeladen und dann von R aus installiert werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *R Installation und Verwaltung*, verteilt mit R.

Anmerkung: Für Benutzer von UNIX (einschließlich Linux) werden die Pakete im Quellenformat heruntergeladen und anschließend zusammengestellt. Dazu müssen die passenden Tools auf Ihrem System installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *R Installation and Administration*. Insbesondere Benutzer von Debian sollten das `r-base-dev`-Paket von `apt-get install r-base-dev` installieren.

Berechtigungen

Standardmäßig werden erforderliche R-Pakete im Ordner `library` im Installationsverzeichnis von R installiert, zum Beispiel `C:\Program Files\R\R-Version 4.2.0\library` unter Windows. Wenn Sie keine Schreibberechtigung für diese Position haben oder R-Pakete, die für Erweiterungen installiert sind, speichern möchten, können Sie eine oder mehrere alternative Positionen angeben, indem Sie die Umgebungsvariable `SPSS_RPACKAGES_PATH` definieren. Falls vorhanden, werden die in `SPSS_RPACKAGES_PATH` definierten Pfade zum Suchpfad für die R-Bibliothek hinzugefügt und haben Vorrang vor dem Standardspeicherort. R-Pakete werden am ersten beschreibbaren Speicherort installiert. Trennen Sie mehrere Speicherorte in Windows durch ein Semikolon und bei Linux und Mac durch einen Doppelpunkt. Die angegebenen Verzeichnisse müssen auf dem Zielsystem vorhanden sein. Nach der Festlegung von `SPSS_RPACKAGES_PATH` müssen Sie einen Neustart von IBM SPSS Statistics durchführen, damit die Änderungen wirksam werden. Weitere Informationen zum Einstellen einer Umgebungsvariablen unter Windows finden Sie in „[Installationsverzeichnisse für Erweiterungen](#)“ auf Seite 235.

Stapelinstallation von Erweiterungsbundles

Sie können mithilfe des Stapeldienstprogramms `installxtbundles.bat` (`installxtbundles.sh` für Mac- und UNIX-Systeme) im IBM SPSS Statistics-Installationsverzeichnis mehrere Erweiterungsbundles gleichzeitig installieren. Unter Windows und Mac befindet sich das Programm im Stammordner des Installationsverzeichnisses. Unter Linux und IBM SPSS Statistics Server für UNIX befindet sich das Pro-

gramm im Unterverzeichnis bin des Installationsverzeichnisses. Das Programm wurde so konzipiert, dass es in einer Eingabeaufforderung ausgeführt werden kann, und muss von seiner Installationsposition aus ausgeführt werden. Das Format der Befehlszeile lautet:

```
installextbundles [-statssrv] [--download no|yes ] -source <folder> | <filename>...
```

-statssrv. Gibt an, dass Sie das Programm auf einem IBM SPSS Statistics-Server ausführen. Sie sollten außerdem die gleichen Erweiterungsbundles auf Clientsystemen installieren, die mit dem Server verbunden sind.

-download no|yes. Legt fest, ob das Programm auf das Internet zugreifen darf, um R-Pakete herunterzuladen, die für die angegebenen Erweiterungsbundles erforderlich sind. Der Standardwert ist `Nein`. Wenn Sie den Standardwert beibehalten oder keinen Internetzugang haben, müssen Sie alle erforderlichen R-Pakete manuell installieren. Weitere Informationen finden Sie in „Erforderliche R-Pakete“ auf Seite 236.

-Quelle<folder>|<filename>... Gibt die zu installierenden Erweiterungsbundles an. Sie können den Pfad zu einem Ordner mit Erweiterungsbundles oder eine Liste mit Dateinamen von Erweiterungsbundles angeben. Wenn Sie einen Ordner angeben, werden alle Erweiterungsbundles (Dateien vom Typ `*.spe` oder `*.spxt`), die im Ordner gefunden werden, installiert. Trennen Sie mehrere Dateinamen mit einem oder mehreren Leerzeichen ab. Schließen Sie die Pfade in doppelte Anführungszeichen ein, wenn sie Leerzeichen enthalten.

Anmerkung: Bei Ausführung von `installextbundles.sh` auf IBM SPSS Statistics Server for UNIX, muss die Bash-Shell auf dem Server-Computer vorhanden sein.

Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Dialogfelder

Die Dialogfelderstellung erstellt benutzerdefinierte Dialogfelder zur Erzeugung von Befehlssyntax.

Die Dialogfelderstellung bietet folgende Möglichkeiten:

- Sie können eine eigene Version eines Dialogfelds für eine integrierte IBM SPSS Statistics-Prozedur erstellen. Sie können beispielsweise ein Dialogfeld für die Prozedur "Häufigkeiten" erstellen, die dem Benutzer nur das Auswählen des Variablensets ermöglicht und anschließend Befehlssyntax mit den zuvor festgelegten Optionen generiert, die die Ausgabe standardisieren.
- Eine Benutzerschnittstelle erstellen, die Befehlssyntax für einen Erweiterungsbefehl generiert. Erweiterungsbefehle sind benutzerdefinierte IBM SPSS Statistics-Befehle, die in Python, R oder Java implementiert sind. Weitere Informationen finden Sie in „Benutzerdefinierte Dialogfelder für Erweiterungsbefehle“ auf Seite 274.
- Sie können eine Datei mit der Spezifikation für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld öffnen, das beispielsweise von einem anderen Benutzer erstellt wurde, und das Dialogfeld Ihrer Installation von IBM SPSS Statistics hinzufügen und optional auch Änderungen vornehmen.
- Sie können die Spezifikation für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld speichern, damit auch andere Benutzer sie ihrer Installation von IBM SPSS Statistics hinzufügen können.

Die Dialogfelderstellung unterstützt zwei Betriebsmodi:

Dialogfelderstellung für Erweiterungen

In diesem Modus können benutzerdefinierte Dialogfelder in neuen oder vorhandenen Erweiterungen erstellt und geändert werden. Wenn Sie die Dialogfelderstellung in diesem Modus öffnen, wird eine neue Erweiterung erstellt, die ein leeres benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält. Wenn Sie benutzerdefinierte Dialogfelder in diesem Modus speichern oder installieren, werden diese als Teil einer Erweiterung gespeichert bzw. installiert.

Dialogfelder, die Sie in diesem Modus erstellen, werden als *erweiterte* benutzerdefinierte Dialogfelder bezeichnet. Erweiterte benutzerdefinierte Dialogfelder bieten viele neue Funktionen, die in den Releases von IBM SPSS Statistics vor Release 24 nicht verfügbar waren. In dieser Hinsicht sind erweiterte Dialogfelder nicht mit Releases vor Release 24 kompatibel.

Wählen Sie zum Öffnen der Dialogfelderstellung in diesem Modus in den Menüs Folgendes aus:

Erweiterungen > Benutzerdefinierte Dialogfelderstellung für Erweiterungen

Dialogfelderstellung - Kompatibilitätsmodus

In diesem Modus können benutzerdefinierte Dialogfelder erstellt und geändert werden, die mit allen Releases von IBM SPSS Statistics kompatibel sind. Diese werden als *kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder* bezeichnet. In kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern stehen die hinzugefügten Funktionen, die in erweiterten Dialogfeldern verfügbar sind, nicht zur Verfügung.

- Die im Kompatibilitätsmodus unterstützten Steuerelemente und ihre Eigenschaften sind mit den Steuerelementen und Eigenschaften identisch, die in der Dialogfelderstellung in Releases vor Release 24 unterstützt werden.
- Wenn Sie ein Dialogfeld im Kompatibilitätsmodus speichern, wird es als Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) gespeichert, die Sie dann einer Erweiterung hinzufügen können.
- Ab IBM SPSS Statistics 26 können Sie mit der Dialogfelderstellung für Erweiterungen * .spe -oder * .spxt -Dateien erstellen (anstelle von * .spd -Dateien).

Wählen Sie zum Öffnen der Dialogfelderstellung im Kompatibilitätsmodus in den Menüs Folgendes aus:

Erweiterungen > Dienstprogramme > Dialogfelderstellung (Kompatibilitätsmodus)...

Benutzerdefiniertes Layout der Dialogfelderstellung

Erstellungsbereich

Der Erstellungsbereich ist der Bereich der Dialogfelderstellung, in dem Sie das Layout Ihres Dialogfelds erstellen.

Eigenschaftsfenster

Das Eigenschaftsfenster ist der Bereich in der Dialogfelderstellung, in dem Sie die Eigenschaften der Steuerelemente, aus denen das Dialogfeld aufgebaut ist, sowie die Eigenschaften des Dialogfelds selbst wie beispielsweise die Position der Menüs angeben.

Toolpalette

Die Toolpalette stellt die Steuerelemente bereit, die in ein benutzerdefiniertes Dialogfeld integriert werden können. Sie können die Toolpalette anzeigen oder ausblenden, indem Sie "Toolpalette" im Menü **Anzeigen** auswählen.

Syntaxvorlage

Die Syntaxvorlage gibt die Befehlssyntax an, die vom benutzerdefinierten Dialogfeld generiert wird. Sie können das Vorlagenfenster "Syntax" in ein separates Fenster verschieben, indem Sie auf **In neues Fenster verschieben** klicken. Klicken Sie auf **In Hauptfenster wiederherstellen**, um ein separates Syntax-Vorlagenfenster zurück in das Erstellungsprogramm für angepasste Dialoge zu verschieben.

Erstellen eines benutzerdefinierten Dialogs

Die grundlegenden Schritte, die beim Erstellen eines benutzerdefinierten Dialogs erforderlich sind, sind:

Anmerkung: Für die Verwendung des Kompatibilitätsmodus müssen einige besondere Überlegungen getroffen werden, die im Folgenden aufgeführt werden.

1. Geben Sie die Eigenschaften des Dialogs selbst an, z. B. den Titel, der beim Start des Dialogs angezeigt wird, und die Position des neuen Menüelements für den Dialog in den IBM SPSS Statistics-Menüs. Weitere Informationen finden Sie im Thema [„Dialogfeldeigenschaften“](#) auf Seite 239.

2. Legen Sie die Steuerelemente wie die Liste der Quellen- und Zielvariablen fest, aus denen das Dialogfeld und mögliche Unterdialogfelder aufgebaut sind. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Steuerelementtypen“ auf Seite 244.
3. Erstellen Sie die Syntaxvorlage, die die Befehlssyntax festlegt, die vom Dialogfeld generiert werden soll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Syntaxvorlage erstellen".
4. Geben Sie die Eigenschaften der Erweiterung an, die Ihren Dialog enthält. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Erweiterungseigenschaften“ auf Seite 267.

Anmerkung: Dieser Schritt kann nicht im Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden.

5. Installieren Sie die Erweiterung, die den Dialog enthält, in IBM SPSS Statistics und/oder speichern Sie die Erweiterung in einer Erweiterungsbundle-Datei (* . spe oder * . spxt). Weitere Informationen finden Sie in „Verwalten von benutzerdefinierten Dialogfeldern“ auf Seite 270.

Anmerkung: Im Kompatibilitätsmodus installieren Sie das Dialogfeld in IBM SPSS Statistics und/oder speichern die Spezifikation für das Dialogfeld in einer kompatiblen Paketdatei mit benutzerdefinierten Dialogfeldern (. spd). Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzerdefinierte Dialogfelder im Kompatibilitätsmodus verwalten".

Sie können die Vorschau Ihres Dialogs anzeigen, während Sie ihn erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Anzeigen der Vorschau eines benutzerdefinierten Dialogfelds“ auf Seite 243.

Dialogfeldeigenschaften

So zeigen Sie Dialogfeldeigenschaften an und legen sie fest:

1. Klicken Sie außerhalb der Steuerelemente in den Erstellungsbereich. Wenn keine Steuerelemente im Erstellungsbereich enthalten sind, werden die Dialogfeldeigenschaften immer angezeigt.

Dialogfeldname Die Eigenschaft "Dialogfeldname" ist erforderlich und gibt einen eindeutigen Namen an, der dem Dialogfeld zugeordnet wird. Um mögliche Namenskonflikte zu vermeiden, können Sie den Namen des Dialogfelds mit einem Präfix wie dem Namen Ihres Unternehmens oder einem URL versehen.

Menüposition Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Menüposition zu öffnen, in dem Sie den Speicherort für die Menüelemente des benutzerdefinierten Dialogfelds angeben können.

Titel. Die Eigenschaft "Titel" gibt den Text an, der in der Titelleiste des Dialogfelds angezeigt werden soll.

Hilfdatei Die Eigenschaft "Hilfdatei" ist optional und gibt den Pfad zu einer Hilfdatei für das Dialogfeld an. Diese Datei wird gestartet, wenn der Benutzer im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Hilfe** klickt. Bei Hilfdateien muss es sich um HTML-Dateien handeln. Eine Kopie der angegebenen Hilfdatei ist in den Spezifikationen für das Dialogfeld enthalten, wenn das Dialogfeld installiert oder gespeichert wird. Die Hilfeschaltfläche wird im Dialogfeld ausgeblendet, wenn keine Hilfdatei angegeben wird.

- Lokalisierte Versionen der Hilfdatei, die sich in demselben Verzeichnis wie die Hilfdatei befinden, werden dem Dialogfeld automatisch hinzugefügt, wenn Sie die Hilfdatei hinzufügen. Lokalisierte Versionen der Hilfdatei werden als <Help File>_<language identifier>.htm bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie in „Erstellen von lokalisierten Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern“ auf Seite 275.
- Begleitende Dateien wie Bilddateien und Style-Sheets können dem Dialogfeld hinzugefügt werden, indem zuerst das Dialogfeld gespeichert wird. Anschließend fügen Sie die Unterstützungsdateien manuell zur -Dialogdatei hinzu (. cfe oder . spd). Informationen zum Zugriff auf Dateien mit benutzerdefinierten Dialogfeldern sowie zu ihrer Änderung finden Sie im Abschnitt "Lokalisieren von Zeichenfolgen in Dialogfeldern" im Thema „Erstellen von lokalisierten Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern“ auf Seite 275.

Eigenschaften der Webbereitstellung. Hiermit können Sie eine properties-Datei mit diesem Dialogfeld verknüpfen, die für die Erstellung von Thin-Client-Anwendungen verwendet wird, die über das Web bereitgestellt werden.

Ohne Modus. Legt fest, ob das Dialogfeld modal oder ohne Modus ist. Wenn ein Dialogfeld modal ist, muss es geschlossen werden, bevor der Benutzer mit den Hauptanwendungsfenstern (Daten, Ausgabe

und Syntax) oder anderen geöffneten Dialogfeldern arbeiten kann. Für Dialogfelder ohne Modus gibt es keine Einschränkungen. Standardmäßig ist "Ohne Modus" ausgewählt.

Datenquelle. Gibt die Quelle der Felder an, die in den Steuerelementen Quellenliste, Zielliste und Feldauswahl angezeigt werden. Standardmäßig wird das aktive Dataset als Datenquelle verwendet. Sie können ein Steuerelement für Datasetselektoren als Datenquelle angeben. Während der Ausführung wird das im Steuerelement ausgewählte Dataset als Datenquelle verwendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen, und geben Sie die Datenquelle an.

Erforderliche Add-ons Gibt ein oder mehrere Add-ons an, beispielsweise das Integration Plug-in for Python oder das Integrations-Plug-in für R, die erforderlich sind, um die vom Dialogfeld generierte Befehlssyntax ausführen zu können. Wenn das Dialogfeld beispielsweise eine Befehlssyntax für einen in R implementierten Erweiterungsbefehl generiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Integrations-Plug-in für R. Die Benutzer werden mit Blick auf erforderliche Add-ons gewarnt, die fehlen, wenn die Benutzer versuchen, das Dialogfeld zu installieren oder auszuführen.

Anmerkung: Die erforderliche Eigenschaft "Add-Ons" gilt nur im Kompatibilitätsmodus. Wenn Sie die Dialogfelderstellung für Erweiterungen verwenden, werden alle Add-ons als Teil der Erweiterungseigenschaften angegeben.

Angeben der Datenquelle für ein Dialogfeld

Das Dialogfeld "Datenquelle" gibt die Quelle der Felder an, die in den Steuerelementen "Quellenliste", "Zielliste" und "Feldauswahlfunktion" angezeigt werden. Standardmäßig wird das aktive Dataset als Datenquelle verwendet. Sie können ein Steuerelement für Datasetselektoren als Datenquelle angeben. Während der Ausführung wird das im Steuerelement ausgewählte Dataset als Datenquelle verwendet.

Festlegen der Menüposition für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld

Das Dialogfeld "Menüposition" wird verwendet, um den Namen und die Position des Menüpunkts für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld anzugeben. Menüeinträge für benutzerdefinierte Dialogfelder werden in IBM SPSS Statistics nicht im Menüeditor angezeigt. Wenn Sie im Kompatibilitätsmodus arbeiten, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Kompatibilitätsmodus".

1. Doppelklicken Sie auf das Menü, dem Sie für das neue Dialogfeld einen neuen Eintrag hinzufügen möchten (oder klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen). Standardmäßig wird das Dialogfeld für alle Fenstertypen (Dateneditor-, Syntax- und Viewer-Fenster) installiert und die allen Fenstertypen gemeinsamen Menüs werden angezeigt. Sie können den Dialog in einem bestimmten Fenstertyp installieren und die Menüs für diesen Fenstertyp anzeigen, indem Sie den Fenstertyp in der Liste **Installieren auf** auswählen.
2. Wählen Sie den Menüeintrag aus, über dem der Eintrag für das neue Dialogfeld eingefügt werden soll, und klicken Sie auf **Hinzufügen**. Nachdem Sie den Eintrag eingefügt haben, können Sie ihn über **Nach oben** und **Nach unten** neu anordnen. Sie können den Eintrag auch in ein neues Untermenü verschieben, indem Sie auf **In neues Menü verschieben** klicken. Wenn das Dialogfeld installiert ist, wird das Untermenü dem IBM SPSS Statistics-Menüsystem hinzugefügt, falls es noch nicht vorhanden ist.
3. Geben Sie den Namen des neuen Menüeintrags ein. Namen in einem bestimmten Menü oder Untermenü müssen eindeutig sein.

Kompatibilitätsmodus

1. Doppelklicken Sie auf das Menü, dem Sie für das neue Dialogfeld einen neuen Eintrag hinzufügen möchten (oder klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen).

Wenn Sie benutzerdefinierte Menüs oder Untermenüs erstellen möchten, verwenden Sie den Menüeditor. Weitere Informationen finden Sie in „Menüeditor“ auf Seite 227 und auch in der entsprechenden Anmerkung unter "Anmerkung".

2. Wählen Sie den Menüeintrag aus, über dem der Eintrag für das neue Dialogfeld eingefügt werden soll. Nachdem Sie den Eintrag eingefügt haben, können Sie ihn über die Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** neu anordnen.
3. Geben Sie einen Titel für den Menüeintrag ein. Titel in einem bestimmten Menü oder Untermenü müssen eindeutig sein.
4. Klicken Sie auf **Add**.

Optionen

- Fügen Sie ein Trennzeichen über oder unter dem neuen Menüeintrag ein.
- Geben Sie den Pfad zu einem Bild an, das neben dem Menüeintrag für das benutzerdefinierte Dialogfeld angezeigt wird. Folgende Bildformate werden unterstützt: gif und png. Das Bild darf höchstens 16 x 16 Pixel groß sein.

Anmerkung:

- Im Dialogfeld "Menüposition" werden Menüs für alle Add-on-Module angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Menüeintrag für Ihr benutzerdefiniertes Dialogfeld einem Menü hinzufügen, das Ihnen bzw. den anderen Benutzern Ihres Dialogfelds zur Verfügung steht.
- Wenn Sie Ihren Dialog zu einem Menü hinzufügen, das aus dem Menüeditor (**Ansicht > Menüeditor**) erstellt wurde, müssen Benutzer des Dialogfelds das gleiche Menü manuell aus ihrem Menüeditor erstellen. Andernfalls wird das Dialogfeld deren Menü **Anpassen** hinzugefügt.

Anordnung der Steuerelemente im Erstellungsbereich

Sie fügen einem benutzerdefinierten Dialogfeld Steuerelemente hinzu, indem Sie sie von der Toolpalette in den Erstellungsbereich ziehen. Der Erstellungsbereich wird in vier funktionale Spalten unterteilt, in denen Steuerelemente platziert werden können. Es gelten die folgenden Aspekte:

- Die erste (links) Spalte ist in erster Linie für eine Quellenliste -Steuerung bestimmt. Die Steuerelemente der Quellenliste müssen sich tatsächlich in der ersten Spalte befinden.
- Steuerelemente "Zielliste" müssen sich in der zweiten Spalte befinden.
- Schaltflächen für Unterdialogfelder müssen sich in der Spalte rechts außen befinden (beispielsweise in der dritten Spalte, wenn nur drei Spalten verwendet werden) und in derselben Spalte können sich außer den Schaltflächen für Unterdialogfelder keine anderen Steuerelemente befinden. Daher kann die vierte Spalte nur Schaltflächen für Unterdialogfelder enthalten.

Anmerkung: Im Kompatibilitätsmodus sind nur drei Spalten für die Anordnung von Steuerelementen verfügbar.

Obwohl sie nicht im Erstellungsbereich angezeigt werden, sind unten im Dialogfeld die Schaltflächen **OK**, **Einfügen**, **Abbrechen** und **Hilfe** angeordnet. Diese Schaltflächen sind automatisch vorhanden und werden automatisch gespeichert. Die Schaltfläche **Hilfe** ist jedoch ausgeblendet, wenn dem Dialogfeld keine Hilfedatei zugeordnet ist (wie in den Dialogfeldeigenschaften durch die Eigenschaft "Hilfedatei" angegeben ist).

Sie können die vertikale Reihenfolge der Steuerelemente in einer Spalte ändern, indem Sie sie nach oben oder unten ziehen. Die exakte Position der Steuerelemente wird jedoch automatisch für Sie bestimmt. Während der Ausführung werden die Steuerelemente auf angemessene Art in der Größe geändert, wenn die Größe des Dialogfelds selbst geändert wird. Steuerelemente wie Quellen- und Ziellisten werden automatisch an die verfügbare Größe angepasst.

Erstellen der Syntaxvorlage

Die Syntaxvorlage legt die Befehlssyntax fest, die vom benutzerdefinierten Dialogfeld generiert werden soll. Mit einem einzigen benutzerdefinierten Dialogfeld können Sie die Befehlssyntax für eine beliebige Anzahl an integrierten IBM SPSS Statistics-Befehlen oder Erweiterungsbefehlen generieren.

Die Syntaxvorlage kann aus statischem Text, der immer generiert wird, und Steuerelement-IDs bestehen, die während der Ausführung durch Werte aus den zugehörigen Steuerelementen des benutzerdefinierten Dialogfelds ersetzt werden. Bei Namen von Befehlen und Angaben für Unterbefehle, die unabhängig von der Eingabe des Benutzers sind, handelt es sich beispielsweise um statischen Text. Die Variablensets, die in einer Zielliste angegeben sind, werden jedoch durch eine Steuerelement-ID für das Steuerelement für Ziellisten wiedergegeben.

Erstellen der Syntaxvorlage

1. Für statische Befehlssyntax, die nicht von benutzerdefinierten Werten abhängt, geben Sie die Syntax so ein wie im Syntaxeditor. Die Syntaxvorlage unterstützt die Funktionen des Syntaxeditors zur automatischen Vervollständigung und zur Farbcodierung. Weitere Informationen finden Sie in [„Verwenden des Syntaxeditors“](#) auf Seite 185.
2. Fügen Sie die Steuerkennungen des Formulars %%ID%% an den Positionen hinzu, an denen Sie die Befehlssyntax einfügen möchten, die durch Steuerelemente generiert wird, wobei ID für den Wert der Eigenschaft "ID" für die Steuerung steht.
 - Sie können eine Steuerelement-ID einfügen, indem Sie eine Zeile in der Tabelle der IDs auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Zur Syntaxvorlage hinzufügen** auswählen. Sie können eine Steuerelement-ID auch einfügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Steuerelement im Erstellungsbereich klicken und **>Zur Syntaxvorlage hinzufügen** auswählen.
 - Sie können Ihre Auswahl auch aus einer Liste der verfügbaren Steuerelement-IDs treffen, indem Sie Strg + Leertaste drücken. Die Liste enthält die Steuerelement-IDs, gefolgt von den Elementen, die in der Funktion für die automatische Syntaxvervollständigung zur Verfügung stehen.

Wenn Sie IDs manuell eingeben, übernehmen Sie auch Leerzeichen, da sie in den IDs berücksichtigt werden.

Während der Ausführung wird für alle Steuerelemente, außer Kontrollkästchen und Gruppen von Kontrollkästchen, jede ID durch den aktuellen Wert der Syntaxeigenschaft des zugehörigen Steuerelements ersetzt. Für Kontrollkästchen und Gruppen von Kontrollkästchen werden die IDs je nach Status des zugehörigen Steuerelements - aktiviert oder inaktiviert - durch den aktuellen Wert der Eigenschaft "Aktivierte Syntax" oder "Inaktivierte Syntax" des zugehörigen Steuerelements ersetzt. Weitere Informationen finden Sie in [„Steuerelementtypen“](#) auf Seite 244.

Anmerkung: Die während der Ausführung generierte Syntax enthält automatisch einen Befehlsabschluss (Punkt) als letztes Zeichen, falls keiner vorhanden ist.

Beispiel: Integrieren von Laufzeitwerten in die Syntaxvorlage

Ziehen Sie eine vereinfachte Version des Dialogfelds "Häufigkeiten" in Betracht, die nur ein Steuerelement für die Quellenliste und eine Ziellistensteuerung enthält und die die Befehlssyntax des folgenden Formulars generiert:

```
FREQUENCIES VARIABLES=var1 var2...  
/FORMAT = NOTABLE  
/BARCHART.
```

Die Syntaxvorlage zum Generieren dieser Syntax könnte wie folgt aussehen:

```
FREQUENCIES VARIABLES=%%target_list%%  
/FORMAT = NOTABLE  
/BARCHART.
```

- %%Zielliste%% ist der Wert der ID-Eigenschaft für das Steuerelement der Zielliste. Während der Ausführung wird er durch den aktuellen Wert der Syntaxeigenschaft des Steuerelements ersetzt.
- Die Definition der Syntaxeigenschaft des Steuerelements für die Zielliste als %%DieserWert%% legt fest, dass der aktuelle Wert der Eigenschaft während der Ausführung der Wert des Steuerelements sein wird, bei dem es sich um das Variablenset in der Zielliste handelt.

Beispiel: Integrieren der Befehlssyntax über Containersteuerelemente

Aufbauend auf dem vorherigen Beispiel wird ein Unterdialogfeld "Statistik" hinzugefügt, das eine Gruppe von Kontrollkästchen enthält, über die der Benutzer den Mittelwert, die Standardabweichung, das Minimum und das Maximum festlegen kann. Es wird angenommen, dass die Kontrollkästchen in einem Steuerelement für Elementgruppen enthalten sind.

Ein Beispiel für die erzeugte Befehlssyntax wäre:

```
FREQUENCIES VARIABLES=var1 var2...  
/FORMAT = NOTABLE  
/STATISTICS MEAN STDDEV  
/BARCHART.
```

Die Syntaxvorlage zum Generieren dieser Syntax könnte wie folgt aussehen:

```
FREQUENCIES VARIABLES=%target_list%  
/FORMAT = NOTABLE  
%stats_group%  
/BARCHART.
```

- %%Zielliste%% ist der Wert der ID-Eigenschaft des Steuerelements der Zielliste und %%Statistikgruppe%% ist der Wert der ID-Eigenschaft für das Steuerelement der Elementgruppe.

Die folgenden Definitionen veranschaulichen eine Möglichkeit, wie die Syntaxeigenschaften der Elementgruppe und der darin enthaltenen Kontrollkästchen angegeben werden können, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Die Syntaxeigenschaft der Zielliste würde wie im obigen Beispiel auf %%DieserWert%% gesetzt.

Syntaxeigenschaft der Elementgruppe: /STATISTICS %%DieserWert%%

Aktivierte Syntaxeigenschaft des Kontrollkästchens für den Mittelwert: MEAN

Aktivierte Syntaxeigenschaft des Kontrollkästchens für die Standardabweichung: STDDEV

Aktivierte Syntaxeigenschaft des Kontrollkästchens für das Minimum: MINIMUM

Aktivierte Syntaxeigenschaft des Kontrollkästchens für das Maximum: MAXIMUM

Während der Ausführung wird %%Statistikgruppe%% durch den aktuellen Wert der Syntaxeigenschaft des Steuerelements der Elementgruppe ersetzt. In diesem Fall wird %%DieserWert%% durch eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Werte der aktivierten oder inaktivierten Syntaxeigenschaften der einzelnen Kontrollkästchen ersetzt (je nach Status der einzelnen Kontrollkästchen, aktiviert oder inaktiviert). Da wir nur Werte für die Eigenschaft 'Aktivierte Syntax' angegeben haben, tragen nur aktivierte Kontrollkästchen zu %%ThisValue%% bei. Wenn der Benutzer beispielsweise die Kontrollkästchen für den Mittelwert und die Standardabweichung aktiviert, ist der Laufzeitwert der Syntaxeigenschaft für die Elementgruppe / STATISTICS MEAN STDDEV.

Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, bleibt die Syntaxeigenschaft für das Steuerelement der Elementgruppe leer und die generierte Befehlssyntax enthält keinen Verweis auf %%Statistikgruppe%%. Das kann wünschenswert sein, muss aber nicht. Es kann beispielsweise durchaus wünschenswert sein, dass der Unterbefehl STATISTICS auch dann generiert wird, wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind. Das wird erreicht, indem Sie direkt in der Syntaxvorlage auf die IDs für die Kontrollkästchen verweisen:

```
FREQUENCIES VARIABLES=%target_list%  
/FORMAT = NOTABLE  
/STATISTICS %stats_mean% %stats_stddev% %stats_min% %stats_max%  
/BARCHART.
```

Anzeigen der Vorschau eines benutzerdefinierten Dialogfelds

Sie können eine Vorschau des Dialogfelds anzeigen, das derzeit in der Dialogfelderstellung geöffnet ist. Die Anzeige und die Funktionen des Dialogfelds entsprechen denen bei der Ausführung über die Menüs in IBM SPSS Statistics.

- Quellenvariablenlisten werden mit Dummy-Variablen gefüllt, die in Ziellisten verschoben werden können.
- Die Schaltfläche **Einfügen** fügt Befehlssyntax in das entsprechende Syntaxfenster ein.

- Die Schaltfläche **OK** schließt die Vorschau.
- Wenn eine Hilfedatei angegeben ist, ist die Schaltfläche **Hilfe** aktiviert und öffnet die angegebene Datei. Wenn keine Hilfedatei angegeben ist, ist die Schaltfläche "Hilfe" bei der Vorschau inaktiviert und bei der tatsächlichen Ausführung des Dialogfelds ausgeblendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorschau von einem benutzerdefinierten Dialogfeld anzuzeigen:

1. Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus:

Datei > Dialogfeldvorschau

Steuerelementtypen

Die Toolpalette stellt die Steuerelemente bereit, die in benutzerdefinierte Dialogfelder integriert werden können.

Quellenliste

Eine Liste der Quellenvariablen aus dem aktiven Dataset. Weitere Informationen finden Sie unter ["Quellenliste"](#).

Zielliste

Ein Ziel für Variablen, die aus der Quellenliste übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Zielliste"](#).

Feldauswahl

Eine Liste aller Felder aus dem aktiven Dataset. Weitere Informationen finden Sie unter [„Feldauswahl“](#) auf Seite 247.

Datasetselektor

Eine Liste der Datasets, die derzeit geöffnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter ["Datasetselektor"](#).

Kontrollkästchen

Ein einzelnes Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Kontrollkästchen“](#) auf Seite 249.

Kombinationsfeld

Ein Kombinationsfeld zum Erstellen von Dropdown-Listen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Kombinationsfeld“](#) auf Seite 250.

Listenfeld

Ein Listenfeld zum Erstellen von Einzelauswahl- oder Mehrfachauswahllisten. Weitere Informationen finden Sie unter [„Listenfeld“](#) auf Seite 252.

Textsteuerelement

Ein Textfeld, das beliebigen Text als Eingabe akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie unter [„Textsteuerelement“](#) auf Seite 253.

Zahlensteuerelement

Ein Textfeld, das auf numerische Werte als Eingabe beschränkt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [„Steuerelement "Zahlen"“](#) auf Seite 254.

Steuerelement für Datum

Ein Drehfeld zum Angeben von Datums-/Uhrzeitwerten, zu denen Datumsangaben, Uhrzeiten und Datums-/Uhrzeitwerte gehören. Weitere Informationen finden Sie unter [„Steuerelement für Datum“](#) auf Seite 255.

Geschützter Text

Ein Textfeld, in dem der Benutzereintrag mit Sternen maskiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter [„Geschützter Text“](#) auf Seite 256.

Statische Textsteuerung

Ein Steuerelement für die Anzeige von statischem Text. Weitere Informationen finden Sie unter [„Steuerelement "Statischer Text"“](#) auf Seite 258.

Farbauswahl

Ein Steuerelement zum Angeben einer Farbe und zum Generieren des zugeordneten RGB-Werts. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farbauswahl“](#) auf Seite 258.

Steuerelement für Tabelle

Eine Tabelle mit einer festen Anzahl von Spalten und einer variablen Anzahl von Zeilen, die zur Laufzeit hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Tabellensteuerelement“](#) auf Seite 259.

Elementgruppe

Ein Container zum Gruppieren eines Satzes mit Steuerelementen, wie z. B. einer Gruppe von Markierungsfeldern. Weitere Informationen finden Sie unter [„Elementgruppe“](#) auf Seite 261.

Optionsgruppe

Eine Gruppe von Optionsfeldern. Weitere Informationen finden Sie unter [„Optionsgruppe“](#) auf Seite 261.

Kontrollkästchengruppe

Ein Container für eine Gruppe von Steuerelementen, die von einem einzigen Kontrollkästchen aus als Gruppe aktiviert oder inaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Kontrollkästchengruppe“](#) auf Seite 263.

Dateisuche

Ein Steuerelement zum Durchsuchen des Dateisystems, um eine Datei zu öffnen oder zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter [„Dateisuche“](#) auf Seite 264.

Tabulator

Eine einzelne Registerkarte. Weitere Informationen finden Sie unter [„Tab“](#) auf Seite 265.

Unterdialofeldschaltfläche

Eine Schaltfläche zum Starten eines Unterdialogfelds. Weitere Informationen finden Sie unter [„Unterdialofeldschaltfläche“](#) auf Seite 265.

Quellenliste

Das Steuerelement "Quellenvariablenliste" zeigt die Liste der Variablen aus dem aktiven Dataset an, die dem Benutzer des Dialogfelds zur Verfügung stehen. Sie können alle Variablen aus dem aktiven Dataset anzeigen (Standardeinstellung) oder die Liste nach Typ und Messniveau (zum Beispiel numerische Variablen, die ein metrisches Messniveau aufweisen) filtern. Die Verwendung des Steuerelements "Quellenliste" hat zur Folge, dass mindestens ein Steuerelement für Ziellisten verwendet wird. Das Steuerelement "Quellenliste" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt. Der angegebene Text wird nur angezeigt, wenn Sie die Maus über den Titelbereich des Steuerelements bewegen. Wenn Sie die Maus über eine der aufgeführten Variablen bewegen, werden der Name und die Beschriftung der Variable angezeigt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Die Eigenschaft "Mnemonicisches Zeichen" wird für Mac nicht unterstützt.

Variablenübertragungen. Legt fest, ob Variablen, die aus einer Quellenliste in eine Zielliste übertragen werden, in der Quellenliste bleiben (Variablen kopieren) oder aus der Quellenliste entfernt werden (Variablen verschieben).

Variablenfilter. Ermöglicht die Filterung des Variablensets, das im Steuerelement angezeigt wird. Sie können nach Variablentyp und Messniveau filtern und festlegen, dass Mehrfachantwortsets in die Variablenliste aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das

Dialogfeld "Filter" zu öffnen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch öffnen, indem Sie auf das Steuerelement "Quellenliste" im Erstellungsbereich doppelklicken. Weitere Informationen finden Sie in „[Filtern von Variablenlisten](#)“ auf Seite 248.

Anmerkung: Das Steuerelement "Quellenliste" kann nicht in Unterdialogfelder integriert werden.

Zielliste

Das Steuerelement "Zielliste" legt ein Ziel für Variablen fest, die aus der Quellenliste übernommen werden. Voraussetzung für die Verwendung des Steuerelements für Ziellisten ist das Steuerelement für Quellenlisten. Sie können festlegen, dass nur eine einzige Variable in das Steuerelement übernommen wird oder mehrere Variablen übertragen werden können. Sie können die Variablentypen einschränken, die in das Steuerelement übertragen werden, beispielsweise auf numerische Variablen mit nominalem oder ordinalem Messniveau. Das Steuerelement "Quellenliste" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt. Der angegebene Text wird nur angezeigt, wenn Sie die Maus über den Titelbereich des Steuerelements bewegen. Wenn Sie die Maus über eine der aufgeführten Variablen bewegen, werden der Name und die Beschriftung der Variable angezeigt.

Ziellistentyp. Legt fest, ob mehrere Variablen oder nur eine einzelne Variable in das Steuerelement übertragen werden können.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Die Eigenschaft "Mnemonicisches Zeichen" wird für Mac nicht unterstützt.

Separatortyp. Gibt den Begrenzer zwischen den ausgewählten Feldern in der generierten Syntax an. Die zulässigen Trennzeichen sind ein Leerzeichen, ein Komma und ein Pluszeichen (+). Sie können auch ein beliebiges einzelnes Zeichen eingeben, das als Trennzeichen verwendet werden soll.

Minimale Feldzahl. Die minimale Anzahl Felder, die für ein Steuerelement, falls vorhanden, angegeben sein muss.

Maximale Feldzahl. Die maximale Anzahl Felder, die für ein Steuerelement, falls vorhanden, angegeben sein kann.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Der Standardwert ist **Wahr**.

Variablenfilter. Mit diesem Element können Sie die Variablentypen einschränken, die in das Steuerelement übernommen werden können. Sie können nach Variablentypen oder Messniveau einschränken und Sie können festlegen, ob Mehrfachantwortsets in das Steuerelement übertragen werden können. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld "Filter" zu öffnen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch öffnen, indem Sie auf das Steuerelement "Zielliste" im Erstellungsbereich doppelklicken. Weitere Informationen finden Sie in „[Filtern von Variablenlisten](#)“ auf Seite 248.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntaxvorlage integriert werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

- Der Wert %%DieserWert%% gibt den Laufzeitwert des Steuerelements an. Dabei handelt es sich um die Liste der Variablen, die in das Steuerelement übertragen werden. Dies ist der Standardwert.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Zielliste" kann nicht in Unterdialogfelder integriert werden.

Feldauswahl

Im Steuerelement "Feldauswahlfunktion" wird die Liste der Felder angezeigt, die für den Endbenutzer des Dialogfelds verfügbar sind. Sie können die Liste auf der Basis von Typ- und Messniveau filtern, z. B. numerische Felder, die einen Messniveau-Maßstab haben. Sie können auch alle anderen Feldauswahlfelder oder Ziellistensteuerung für Felder für die aktuelle Feldauswahlfunktion angeben. Das Steuerelement "Feldauswahl" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist. Diese Eigenschaft wird nur angewendet, wenn der Auswahltyp auf die Auswahl eines einzelnen Felds gesetzt ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt. Der angegebene Text wird nur angezeigt, wenn Sie die Maus über den Titelbereich des Steuerelements bewegen. Wenn Sie den Mauszeiger über eines der aufgelisteten Felder bewegen, werden der Name und die Beschriftung des Felds angezeigt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert.

Auswahltyp. Gibt an, ob die Feldauswahl im benutzerdefinierten Dialogfeld zur Auswahl eines einzelnen Felds oder mehrerer Felder aus der Feldliste verwendet werden kann.

Trennzeichentyp. Gibt den Begrenzer zwischen den ausgewählten Feldern in der generierten Syntax an. Die zulässigen Trennzeichen sind ein Leerzeichen, ein Komma und ein Pluszeichen (+). Sie können auch ein beliebiges einzelnes Zeichen eingeben, das als Trennzeichen verwendet werden soll.

Mindestfelder. Die minimale Anzahl Felder, die für ein Steuerelement, falls vorhanden, angegeben sein muss.

Maximale Felder. Die maximale Anzahl Felder, die für ein Steuerelement, falls vorhanden, angegeben sein kann.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus.

Variablenfilter. Ermöglicht die Filterung des Sets von Feldern, die im Steuerelement angezeigt werden. Sie können nach Feldtyp und Messniveau filtern und festlegen, dass Mehrfachantwortsets in die Feldliste aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld "Filter" zu öffnen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch öffnen, indem Sie im Erstellungsbereich auf das Steuerelement "Feldauswahl" doppelklicken. Weitere Informationen finden Sie in „[Filtern von Variablenlisten](#)“ auf Seite 248.

Feldquelle. Gibt an, dass eine andere Feldauswahl oder ein anderes Steuerelement "Zielliste" als Quelle der Felder für die aktuelle Feldauswahl dient. Wenn die Eigenschaft "Feldquelle" nicht festgelegt ist,

ist die Quelle der Felder der Aktuelle Datenquelle, die durch die Eigenschaft Datenquelle des Dialogs bestimmt wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Feldquelle anzugeben.

Syntax. Gibt den Befehlssyntax an, der von dieser Steuerung zur Laufzeit generiert und ausgeführt wird und in die Vorlage Syntax eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um die Liste der Felder. Dies ist der Standardwert.

Aktivierungsregel. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Feldauswahl" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Angeben der Feldquelle für eine Feldauswahl

Das Dialogfenster Feldquelle (Field Source) gibt die Quelle der Felder an, die in der Feldauswahlfunktion (Field Chooser) angezeigt werden und überschreibt die Einstellung der Eigenschaft 'Datenquelle' für den Dialog. Bei der Quelle kann es sich um eine beliebige andere Feldauswahlfunktion oder Ziellistensteuerung handeln. Sie können auswählen, dass die im ausgewählten Steuerelement enthaltenen Felder oder die Felder aus der aktuellen Datenquelle angezeigt werden sollen, die nicht im ausgewählten Steuerelement enthalten sind. Die Datenquelle wird durch die Eigenschaft 'Datenquelle' im Dialog bestimmt.

Filtern von Variablenlisten

Das Dialogfenster 'Filter' (Filter), das den Steuerelementen für die Auswahl des Quellenliste, Zielliste und-Felds zugeordnet ist, ermöglicht es Ihnen, die Typen von Variablen aus dem aktiven Dataset zu filtern, das in den Listen angezeigt werden kann. Sie können festlegen, ob Mehrfachantwortsets, die mit dem aktiven Dataset verknüpft sind, aufgenommen werden. Numerische Variablen umfassen alle numerischen Formate, mit Ausnahme von Datums- und Zeitformaten.

Datasetselektor

Das Steuerelement "Datasetselektor" zeigt eine Liste der derzeit geöffneten Datasets an. Mit dem Steuerelement "Datasetselektor" können Sie den Namen des ausgewählten Datasets erfassen. Sie können sie auch mit der Eigenschaft "Datenquelle des Dialogs" verwenden, um die Datenquelle festzulegen, die von den Steuerelementen "Quellenliste" und "Feldauswahlfunktion" verwendet wird.

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben

ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Standardmäßig ist dieser Wert **False**.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntaxvorlage integriert werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich den Namen des ausgewählten Datasets. Dies ist der Standardwert.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Datasetselektor" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Kontrollkästchen

Das Steuerelement "Kontrollkästchen" ist ein simples Kontrollkästchen, das unterschiedliche Befehlssyntax im ausgewählten versus inaktivierten Status generieren kann. Das Steuerelement "Kontrollkästchen" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination für das Steuerelement verwendet werden kann. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Die Tastenkombination wird aktiviert, indem Sie Alt + [mnemonisches Zeichen] drücken. Das mnemonische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Standardwert. Der standardmäßige Status des Kontrollkästchens, aktiviert oder inaktiviert.

Aktivierte/Inaktivierte -Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die generiert wird, wenn das Steuerelement aktiviert bzw. inaktiviert ist. Wenn Sie Befehlssyntax in die Vorlage Syntax aufnehmen möchten, verwenden Sie den Wert der Eigenschaft "ID". Die generierte Syntax wird aus der Eigenschaft "Syntax für Aktivierung" bzw. aus der Eigenschaft "Syntax für Inaktivierung" an den angegebenen Positionen der ID eingefügt. Ist beispielsweise *Kontrollkästchen1* die Kennung, werden in der Laufzeit Instanzen von %%checkbox1%% in der Syntax-Vorlage mit dem Wert der ausgewählten Syntax -Eigenschaft ersetzt, wenn das Kästchen ausgewählt ist und mit dem Wert der inaktivierten Syntax -Eigenschaft, wenn das Kästchen inaktiviert wurde.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Kombinationsfeld

Das Steuerelement "Kombinationsfeld" ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Dropdown-Liste, die die Befehlssyntax je nach ausgewähltem Listenelement erzeugen kann. Sie ist auf eine Einzelauswahl beschränkt. Das Steuerelement "Kombinationsfeld" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Listenelemente. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Elementeigenschaften auflisten zu öffnen, in dem Sie die Listenelemente der Steuerung angeben können. Sie können auch den Dialog "Elementeigenschaften auflisten" öffnen, indem Sie auf das Steuerelement "Kombinationsfeld" im Erstellungsbereich doppelklicken.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Die Eigenschaft "Mnemonicisches Zeichen" wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Bearbeitbar. Gibt an, ob das Steuerelement "Kombinationsfeld" bearbeitbar ist. Wenn das Steuerelement bearbeitbar ist, kann während der Ausführung ein benutzerdefinierter Wert eingegeben werden.

Syntax. Gibt den Befehlssyntax an, der von dieser Steuerung während der Ausführung generiert wird und in die Syntax -Vorlage eingefügt werden kann.

- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um den Standardwert. Wenn die Listenelemente manuell definiert werden, ist der Laufzeitwert der Wert der Eigenschaft Syntax für das ausgewählte Listenelement. Wenn die Listenelemente auf einem Steuerelement für Ziellisten basieren, ist der Laufzeitwert der Wert des ausgewählten Listenelements. Bei Steuerelementen für Listenfelder mit Mehrfachauswahl ist der Laufzeitwert eine durch Leerzeichen getrennte Liste der ausgewählten Elemente. Weitere Informationen finden Sie in [„Angaben von Listenelementen für Kombinationsfelder und Listenfelder“](#) auf Seite 251.
- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

Handhabung von Anführungszeichen. Gibt die Handhabung von Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%% an, wenn die Syntax-Eigenschaft %%DieserWert%% als Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen enthält. In diesem Kontext ist eine Zeichenfolge in Anführungszeichen eine Zeichenfolge, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist. Die Handhabung von Anführungszeichen gilt nur für Anführungszeichen desselben Typs wie die Anführungszeichen, die %%DieserWert%% einschließen. Die folgenden Typen der Handhabung von Anführungszeichen sind verfügbar.

Syntax

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen verdoppelt. Wenn die Syntaxeigenschaft beispielsweise '%%DieserWert%%' ist und der Laufzeitwert des Kombinationsfelds `Combo box ' s value` ist, lautet die generierte Syntax `'Combo box ' ' s value`.

Python

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen (\) mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Kom-

binationsfelds der Wert des Kombinationsfelds ist, dann ist das generierte Syntax der "Wert des Kombinationfelds". Beachten Sie, dass die Handhabung von Anführungszeichen nicht wirksam wird, wenn %%DieserWert%% in dreifache Anführungszeichen eingeschlossen ist.

R

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen () mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Kombinationsfelds der Wert des Kombinationsfelds ist, dann ist das generierte Syntax der "Wert des Kombinationfelds".

Ohne

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen unverändert beibehalten.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Angeben von Listenelementen für Kombinationsfelder und Listenfelder

Im Dialogfeld "Listenfeldeigenschaften" können Sie die Listenelemente für das Steuerelement für Kombinations- oder Listenfelder festlegen.

Manuell definierte Werte Ermöglicht das explizite Angeben der einzelnen Listenelemente.

- **ID.** Eine eindeutige ID für das Listenelement.
- **Name.** Der Name, der in der Liste für dieses Element angezeigt wird. Das Feld "Name" ist ein Pflichtfeld.
- **Standard.** Legt für ein Kombinationsfeld fest, ob das Listenelement das im Kombinationsfeld angezeigte Standardelement ist. Legt für ein Listenfeld fest, ob das Listenelement standardmäßig ausgewählt ist.
- **Syntax.** Gibt die Befehlssyntax an, die generiert wird, wenn das Listenelement ausgewählt wird.
- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

Anmerkung: Sie können ein neues Listenelement in die leere Zeile unten in der bestehenden Liste einfügen. Wenn Sie eine andere Eigenschaft als die ID eingeben, wird eine eindeutige ID generiert, die Sie übernehmen oder bearbeiten können. Sie können Listenelemente löschen, indem Sie auf die Zelle *ID* des Elements klicken und die Taste "Entf" drücken.

Werte basierend auf dem Inhalt eines Steuerelements für die Listen- oder Feldauswahl. Legt fest, dass die Listenelemente dynamisch mit Werten ausgefüllt werden, die mit den Variablen in einem ausgewählten Steuerelement für Zielliste oder Feldauswahl zusammenhängen. Wählen Sie ein bestehendes Steuerelement für Ziellisten oder Feldauswahl als Quelle der Listenelemente aus oder geben Sie den Wert der Eigenschaft "ID" für ein Ziellisten- oder Feldauswahlsteuerelement in das Eingabefeld des Kombinationsfelds "Zielliste" oder "Feldauswahl" ein. Letztere Vorgehensweise ermöglicht die Eingabe der ID für ein Ziellisten- oder Feldauswahlsteuerelement, das Sie eventuell später hinzufügen möchten.

- **Variablenamen** Füllen Sie die Listenelemente mit den Namen der Variablen im angegebenen Ziellisten- oder Feldauswahlsteuerelement auf.
- **Wertbeschriftungen** Füllen Sie die Listenelemente mit der Vereinigungsmenge der mit den Variablen im angegebenen Steuerelement für Ziellisten verbundenen Wertbeschriftungen auf. Sie können außerdem wählen, ob die vom zugehörigen Steuerelement für Kombinations- oder Listenfelder generierte Befehlssyntax die ausgewählte Wertbeschriftung oder den zugehörigen Wert enthält. Die Option **Wertbeschriftungen** ist für Feldauswahlen nicht verfügbar.
- **Benutzerdefiniertes Attribut** Füllen Sie die Listenelemente mit der Vereinigungsmenge der mit den Variablen im Steuerelement für Ziellisten verbundenen Attributwerte auf, die das angegebene benutzerdefinierte Attribut enthalten. Die Option **Benutzerdefiniertes Attribut** ist für Feldauswahlen nicht verfügbar.

- **Syntax.** Zeigt die Eigenschaft "Syntax" des zugeordneten Steuerelements "Kombinationsfeld" oder "Listenfeld" an und ermöglicht Ihnen, die Eigenschaft zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in „[Kombinationsfeld](#)“ auf Seite 250.

Listenfeld

Das Steuerelement "Listenfeld" ermöglicht Ihnen die Anzeige einer Liste mit Elementen, die eine Einzel- oder Mehrfachauswahl unterstützen, und das Generieren von Befehlssyntax speziell für die ausgewählten Elemente. Das Steuerelement "Listenfeld" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Listenelemente. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Elementeigenschaften auflisten zu öffnen, in dem Sie die Listenelemente der Steuerung angeben können. Sie können auch den Dialog "Elementeigenschaften auflisten" öffnen, indem Sie auf das Steuerelement "Listenfenster" im Erstellungsbereich doppelklicken.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Die Eigenschaft "Mnemonicisches Zeichen" wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Listenfeldtyp. Legt fest, ob das Listenfeld ausschließlich eine Einzelauswahl oder die Mehrfachauswahl unterstützt. Sie können auch festlegen, dass Elemente als eine Liste von Kontrollkästchen angezeigt werden.

Trennzeichentyp. Gibt das Trennzeichen zwischen den ausgewählten Listenelementen in der generierten Syntax an. Die zulässigen Trennzeichen sind ein Leerzeichen, ein Komma und ein Pluszeichen (+). Sie können auch ein beliebiges einzelnes Zeichen eingeben, das als Trennzeichen verwendet werden soll.

Minimale Auswahl. Die minimale Anzahl Elemente, die im Steuerelement, falls vorhanden, ausgewählt sein muss.

Maximale Auswahl. Die maximale Anzahl Elemente, die im Steuerelement, falls vorhanden, ausgewählt sein kann.

Syntax. Gibt den Befehlssyntax an, der von dieser Steuerung während der Ausführung generiert wird und in die Syntax -Vorlage eingefügt werden kann.

- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um den Standardwert. Wenn die Listenelemente manuell definiert werden, ist der Laufzeitwert der Wert der Eigenschaft Syntax für das ausgewählte Listenelement. Wenn die Listenelemente auf einem Steuerelement für Ziellisten basieren, ist der Laufzeitwert der Wert des ausgewählten Listenelements. Bei Steuerelementen für Listenfelder mit Mehrfachauswahl ist der Laufzeitwert eine durch den angegebenen Trennzeichentyp getrennte Liste der ausgewählten Elemente (der Standardwert ist eine durch Leerzeichen getrennte Liste). Weitere Informationen finden Sie in „[Angaben von Listenelementen für Kombinationsfelder und Listenfelder](#)“ auf Seite 251.
- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

Handhabung von Anführungszeichen. Gibt die Handhabung von Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%% an, wenn die Syntax-Eigenschaft %%DieserWert%% als Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen enthält. In diesem Kontext ist eine Zeichenfolge in Anführungszeichen eine Zeichenfolge, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist. Die Handhabung von Anführungszei-

chen gilt nur für Anführungszeichen desselben Typs wie die Anführungszeichen, die %%DieserWert%% einschließen. Die folgenden Typen der Handhabung von Anführungszeichen sind verfügbar.

Syntax

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen verdoppelt. Wenn beispielsweise die Syntaxeigenschaft '%%DieserWert%%' und das ausgewählte Listenelement `List item's value` ist, lautet die generierte Syntax `'List item' 's value'`.

Python

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen () mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Kombinationsfelds der Wert des Kombinationsfelds ist, dann ist das generierte Syntax der "Wert des Kombinationfelds". Beachten Sie, dass die Handhabung von Anführungszeichen nicht wirksam wird, wenn %%DieserWert%% in dreifache Anführungszeichen eingeschlossen ist.

R

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen () mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Kombinationsfelds der Wert des Kombinationsfelds ist, dann ist das generierte Syntax der "Wert des Kombinationfelds".

Ohne

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen unverändert beibehalten.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Textsteuerelement

Das Textsteuerelement ist ein einfaches Textfeld, in das beliebiger Text eingegeben werden kann und das folgende Eigenschaften besitzt:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination für das Steuerelement verwendet werden kann. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Die Tastenkombination wird aktiviert, indem Sie Alt + [mnemonicisches Zeichen] drücken. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Textinhalt. Gibt den zulässigen Inhalt an. Der Wert **Beliebig** gibt an, dass ein beliebiger Inhalt eingegeben werden kann. Der Wert **Variablenname** gibt an, dass das Textfeld eine Zeichenfolge enthalten muss, die den Regeln für IBM SPSS Statistics-Variablenamen folgt. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Variablenamen“ auf Seite 55. Der Wert **Name für neues Dataset** gibt an, dass das Textfeld einen gültigen IBM SPSS Statistics-Datasetnamen enthalten muss und nicht der Name eines zurzeit geöffneten Datasets sein darf.

Standardwert. Der Standardinhalt des Textfelds.

Breite. Gibt die Breite des Textbereichs des Steuerelements in Zeichen an. Als Werte sind positive Ganzzahlen zulässig. Ein leerer Wert bedeutet, dass die Breite automatisch festgelegt wird.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Standardmäßig ist dieser Wert **False**.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um den Inhalt des Textfelds. Dies ist die Standardeinstellung.
- Wenn die Syntax-Eigenschaft %%DieserWert%% enthält und der Laufzeitwert des Textfelds leer ist, generiert das Textfeldstauerelement keine Befehlssyntax.

Handhabung von Anführungszeichen. Gibt die Handhabung von Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%% an, wenn die Syntax-Eigenschaft %%DieserWert%% als Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen enthält. In diesem Kontext ist eine Zeichenfolge in Anführungszeichen eine Zeichenfolge, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist. Die Handhabung von Anführungszeichen gilt nur für Anführungszeichen desselben Typs wie die Anführungszeichen, die %%DieserWert%% einschließen. Die folgenden Typen der Handhabung von Anführungszeichen sind verfügbar.

Syntax

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen verdoppelt. Wenn beispielsweise die Syntaxeigenschaft '%%DieserWert%%' und der Laufzeitwert des Textstauerelements `Text box's value` ist, lautet die generierte Syntax `'Text box's value'`.

Python

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%%, die den einschließenden Anführungszeichen entsprechen, werden mit dem Backslash-Zeichen (\) als Escapezeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%DieserWert%%' und der Laufzeitwert der Textsteuerung `Text box's value` lautet, ist die generierte Syntax `'Text box\'s value'`. Die Handhabung von Anführungszeichen wird nicht wirksam, wenn %%DieserWert%% in dreifache Anführungszeichen eingeschlossen ist.

R

Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%%, die den einschließenden Anführungszeichen entsprechen, werden mit dem Backslash-Zeichen (\) als Escapezeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%%DieserWert%%' und der Laufzeitwert der Textsteuerung `Text box's value` lautet, ist die generierte Syntax `'Text box\'s value'`.

Ohne

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen unverändert beibehalten.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Steuerelement "Zahlen"

Das Steuerelement "Zahlen" ist ein Textfeld zum Eingeben eines numerischen Werts. Es verfügt über die folgenden Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Numerischer Typ. Gibt Einschränkungen für die Eingabeoptionen an. Der Wert "Reell" legt fest, dass es keine Einschränkungen für die Eingabe gibt, außer dass es sich um einen numerischen Wert handeln muss. Der Wert "Ganze Zahl" gibt an, dass der Wert eine ganze Zahl sein muss.

Drehfeldeingabe. Gibt an, ob das Steuerelement als Drehfeld angezeigt wird. Der Standardwert ist Falsch.

Inkrement. Das Inkrement, wenn das Steuerelement als Drehfeld angezeigt wird.

Standardwert. Der Standardwert (falls vorhanden).

Mindestwert. Der Mindestwert (falls vorhanden).

Maximum. Der Höchstwert (falls vorhanden).

Breite. Gibt die Breite des Textbereichs des Steuerelements in Zeichen an. Als Werte sind positive Ganzzahlen zulässig. Ein leerer Wert bedeutet, dass die Breite automatisch festgelegt wird.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Standardmäßig ist dieser Wert **False**.

Syntax. Gibt die Befehlsyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlsyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% gibt den Laufzeitwert des Steuerelements an. Dabei handelt es sich um den numerischen Wert. Dies ist der Standardwert.
- Wenn die Syntaxeigenschaft %%DieserWert%% enthält und der Laufzeitwert des Zahlensteuerelements leer ist, generiert das Zahlensteuerelement keine Befehlsyntax.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Steuerelement für Datum

Das Steuerelement für Datum ist ein Drehfeld für die Angabe von Datums-/Zeitwerten, beispielsweise Datum, Uhrzeit und Datum/Uhrzeit. Das Steuerelement für Datum besitzt die folgenden Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination für das Steuerelement verwendet werden kann. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Die Tastenkombination wird aktiviert, indem Sie Alt + [mnemonicisches Zeichen] drücken. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Typ. Gibt an, ob das Steuerelement für Datums-, Uhrzeit- oder Datums-/Zeitangaben dient.

Datum

Das Steuerelement gibt ein Kalenderdatum im Format jjjj-mm-tt an. Der Standardwert für die Ausführungszeit wird durch die Eigenschaft "Standardwert" angegeben.

Zeit

Das Steuerelement gibt die Uhrzeit im Format hh:mm:ss an. Der Standardlaufzeitwert ist die aktuelle Uhrzeit.

Datum/Uhrzeit

Das Steuerelement gibt ein Datum und eine Uhrzeit im Format jjjj-mm-tt hh:mm:ss an. Der Standardlaufzeitwert ist das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit.

Standardwert. Die Standardlaufzeitwert des Steuerelements, wenn der Typ "Datum" lautet. Sie können angeben, dass das aktuelle Datum oder ein bestimmtes Datum angezeigt werden soll.

Syntax. Gibt die Befehlsyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlsyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% gibt den Laufzeitwert des Steuerelements an. Dies ist der Standardwert.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Datum" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Geschützter Text

Das Steuerelement "Geschützter Text" ist ein Textfeld, das den Benutzereintrag durch Sterne maskiert.

Kennung. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination für das Steuerelement verwendet werden kann. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Die Tastenkombination wird

aktiviert, indem Sie Alt + [mnemonisches Zeichen] drücken. Das mnemonische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Übergebenen Wert verschlüsseln. Gibt an, ob der Wert in der generierten Befehlssyntax verschlüsselt wird. "True" gibt an, dass der Wert verschlüsselt ist. Der Standardwert ist "False" und gibt an, dass der Wert nicht verschlüsselt ist. Verschlüsselte Werte können nur über IBM SPSS Statistics-Befehle entschlüsselt werden, die verschlüsselte Kennwörter verarbeiten können, beispielsweise über die Befehle GET und SAVE.

Breite. Gibt die Breite des Textbereichs des Steuerelements in Zeichen an. Als Werte sind positive Ganzzahlen zulässig. Ein leerer Wert bedeutet, dass die Breite automatisch festgelegt wird.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Standardmäßig ist dieser Wert **False**.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um den Inhalt des Textfelds. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
- Wenn die Syntax-Eigenschaft %%ThisValue%% enthält und der Laufzeitwert des gesicherten Textsteuerelements leer ist, generiert das gesicherte Textsteuerelement die Befehlssyntax nicht.

Handhabung von Anführungszeichen. Gibt die Handhabung von Anführungszeichen im Laufzeitwert von %%DieserWert%% an, wenn die Syntaxeigenschaft %%DieserWert%% als Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen enthält. In diesem Kontext ist eine Zeichenfolge in Anführungszeichen eine Zeichenfolge, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist. Die Handhabung von Anführungszeichen gilt nur für Anführungszeichen desselben Typs wie die Anführungszeichen, die %%DieserWert%% einschließen, und nur wenn Übergebenen Wert verschlüsseln=False gesetzt ist. Die folgenden Typen der Handhabung von Anführungszeichen sind verfügbar.

Syntax

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen verdoppelt. Wenn beispielsweise die Syntaxeigenschaft '%%DieserWert%%' und der Laufzeitwert des Steuerelements Secured Text 's value ist, lautet die generierte Syntax 'Secured Text ' 's value'.

Python

Bei Anführungszeichen im Laufzeitwert von %% ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen (\) mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%% ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Steuerelements der Wert des gesicherten Texts ist, dann ist die generierte Syntax "Wert des gesicherten Texts\ ". Die Handhabung von Anführungszeichen wird nicht wirksam, wenn %%DieserWert%% in dreifache Anführungszeichen eingeschlossen ist.

R

Bei Anführungszeichen im Laufzeitwert von %% ThisValue%%, die mit den umschließenden Anführungszeichen übereinstimmen, wird das Backslash-Zeichen (\) mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel die Syntax-Eigenschaft '%% ThisValue%%' ist und der Laufzeitwert des Steuerelements der Wert des gesicherten Texts ist, dann ist die generierte Syntax "Wert des gesicherten Texts\ ".

Ohne

Enthält der Laufzeitwert von %%DieserWert%% Anführungszeichen, die auch als einschließende Anführungszeichen verwendet werden, werden die Anführungszeichen unverändert beibehalten.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Geschützter Text" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Steuerelement "Statischer Text"

Mit dem Steuerelement "Statischer Text" können Sie einen Textblock zu Ihrem Dialogfeld hinzufügen. Es verfügt über die folgenden Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement.

Titel. Der Inhalt des Textblocks. Klicken Sie für mehrere Zeilen oder lange Textzeilen auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Text in das Dialogfeld "Titeleigenschaft" ein.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Farbauswahl

Das Steuerelement "Farbauswahl" ist eine Benutzerschnittstelle für die Angabe einer Farbe und für die Generierung des zugehörigen RGB-Werts. Das Steuerelement "Farbauswahl" besitzt die folgenden Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Syntax. Gibt die Befehlsyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlsyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% gibt den Laufzeitwert des Steuerelements an. Dabei handelt es sich um den RGB-Wert der ausgewählten Farbe. Der RGB-Wert wird als eine durch Leerzeichen getrennte Liste mit ganzen Zahlen in der folgenden Reihenfolge dargestellt: R-Wert, G-Wert, B-Wert.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Farbauswahl" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Tabellensteuerelement

Das Tabellensteuerelement erstellt eine Tabelle mit einer festen Anzahl Spalten und einer variablen Anzahl Zeilen, die während der Ausführung eingefügt wurden. Das Tabellensteuerelement besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Die Eigenschaft "Mnemonicisches Zeichen" wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Umordnungsschaltflächen. Gibt an, ob der Tabelle die Schaltflächen zum Verschieben nach oben und nach unten hinzugefügt werden. Mit diesen Schaltflächen kann die Reihenfolge der Tabellenzeilen während der Ausführung geändert werden.

Tabellenspalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Tabellenspalten zu öffnen, in dem Sie die Spalten der Tabelle angeben können.

Minimale Zeilenzahl. Die minimale Anzahl Zeilen, die die Tabelle enthalten muss.

Maximale Zeilenzahl. Die maximale Anzahl Zeilen, die die Tabelle enthalten kann.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus.

Syntax. Gibt den Befehlssyntax an, der von dieser Steuerung während der Ausführung generiert wird und in die Syntax -Vorlage eingefügt werden kann.

- Der Wert %%DieserWert%% legt den Laufzeitwert des Steuerelements fest. Dabei handelt es sich um den Standardwert. Der Laufzeitwert ist eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Syntax, die von jeder Spalte in der Tabelle ab der Spalte links außen generiert wird. Wenn die Syntaxeigenschaft %%DieserWert%% enthält und von keiner der Spalten Syntax generiert wird, generiert die Tabelle als Ganzes keine Syntax.
- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Tabelle" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Angeben von Spalten für Tabellensteuerelemente

Im Dialogfeld "Tabellenspalten" werden die Eigenschaften der Spalten der Tabellensteuerung angegeben.

ID. Eine eindeutige ID für die Spalte.

Spaltenname. Der Name der Spalte, wie er in der Tabelle angezeigt wird.

Inhalt. Gibt den Datentyp für die Spalte an. Der Wert **Reelle Zahl** gibt an, dass es keine Einschränkungen für den eingegebenen Wert gibt, außer dass es sich um einen numerischen Wert handeln muss. Der Wert **Ganze Zahl** gibt an, dass der Wert eine ganze Zahl sein muss. Der Wert **Beliebig** gibt an, dass es keine Einschränkungen für den eingegebenen Wert gibt. Der Wert **Variablenname** gibt an, dass der Wert die Anforderungen für einen gültigen Variablennamen in IBM SPSS Statistics erfüllen muss.

Standardwert. Der Standardwert für diese Spalte, falls vorhanden, wenn der Tabelle während der Ausführung neue Zeilen hinzugefügt werden.

Trennzeichentyp. Gibt das Trennzeichen zwischen den Werten der Spalte in der generierten Syntax an. Die zulässigen Trennzeichen sind ein Leerzeichen, ein Komma und ein Pluszeichen (+). Sie können auch ein beliebiges einzelnes Zeichen eingeben, das als Trennzeichen verwendet werden soll.

In Anführungszeichen. Gibt an, ob jeder Wert in der Spalte in der generierten Syntax in Anführungszeichen eingeschlossen ist.

Handhabung von Anführungszeichen. Gibt die Handhabung von Anführungszeichen in Zelleneinträgen für die Spalte an, wenn die Eigenschaft "In Anführungszeichen" auf "true" gesetzt ist. Die Handhabung von Anführungszeichen gilt nur für Anführungszeichen in Zellenwerten. Die folgenden Typen der Handhabung von Anführungszeichen sind verfügbar.

Syntax

Anführungszeichen in Zellenwerten werden verdoppelt. Lautet der Zellenwert beispielsweise `Dieser Wert in "Anführungszeichen"`, lautet die generierte Syntax `"Dieser Wert in "Anführungszeichen" "`.

Python

Bei doppelten Anführungszeichen in Zellwerten wird das Backslash-Zeichen (\) mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel der Zellwert `Dieser Wert "in Anführungszeichen"` lautet, dann lautet das generierte Syntax `"Dieser Wert \"in Anführungszeichen"`.

R

Bei doppelten Anführungszeichen in Zellwerten wird das Backslash-Zeichen (\) mit Escape-Zeichen versehen. Wenn zum Beispiel der Zellwert `Dieser Wert "in Anführungszeichen"` lautet, dann lautet das generierte Syntax `"Dieser Wert \"in Anführungszeichen"`.

Ohne

Anführungszeichen in Zellenwerten werden unverändert beibehalten.

Breite (Zeichen). Gibt die Breite der Spalte in Zeichen an. Als Werte sind positive Ganzzahlen zulässig.

Syntax. Gibt den Befehlssyntax an, der von dieser Spalte während der Ausführung generiert wird. Die generierte Syntax für die ganze Tabelle ist eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Syntax, die von jeder Spalte in der Tabelle ab der Spalte links außen generiert wird.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld `Syntaxeigenschaft` ein.
- Der Wert `%%DieserWert%%` legt den Laufzeitwert der Spalte fest. Dabei handelt es sich um eine Liste der Werte in der Spalte, die durch das angegebene Trennzeichen getrennt werden.
- Wenn die `Syntaxeigenschaft` für die Spalte `%%DieserWert%%` enthält und der Laufzeitwert der Spalte leer ist, generiert die Spalte keine Syntax.

Anmerkung: Sie können eine Zeile für eine neue Tabellenspalte in der Leerzeile am unteren Rand der vorhandenen Liste im Dialogfeld "Tabellenspalten" hinzufügen. Wenn Sie andere Eigenschaften als die ID eingeben, wird eine eindeutige ID generiert, die Sie übernehmen oder bearbeiten können. Sie können eine Tabellenspalte löschen, indem Sie auf die Zellen-ID für die Tabellenspalte klicken und die Löschtaste drücken.

Link zu Steuerelement

Sie können ein Tabellensteuerelement mit einem Steuerelement "Feldauswahl" verknüpfen. Wenn ein Tabellensteuerelement mit einer Feldauswahl verknüpft ist, gibt es für jedes Feld in der Feldauswahl eine

Zeile in der Tabelle. Der Tabelle werden Zeilen hinzugefügt, indem der Feldauswahl Felder hinzugefügt werden. Zeilen werden aus der Tabelle gelöscht, indem Felder aus der Feldauswahl entfernt werden. Mit einem verknüpften Tabellensteuerelement können zum Beispiel Eigenschaften von Feldern angegeben werden, die in einer Feldauswahl ausgewählt sind.

Wenn Sie die Verknüpfung aktivieren wollen, muss die Tabelle eine Spalte enthalten, die als Inhaltseigenschaft einen Variablennamen aufweist und im Erstellungsbereich muss mindestens ein Steuerelement "Feldauswahl" vorhanden sein.

Um ein Tabellensteuerelement mit einer Feldauswahlfunktion zu verknüpfen, geben Sie die Feldauswahlfunktion in der Liste "Verfügbare Steuerelemente" in der Verknüpfung zur Gruppe "Steuerelemente" im Dialogfeld "Tabellenspalten" an. Wählen Sie dann die Tabellenspalte aus, die die Verknüpfung definiert. Diese Spalte wird auch als **verlinkte Spalte** bezeichnet. Beim Rendern der Tabelle zeigt die verlinkte Spalte die aktuellen Felder in der Feldauswahl an. Sie können nur Verknüpfungen zu Feldauswahlen mit mehreren Feldern erstellen.

Elementgruppe

Das Steuerelement "Elementgruppe" ist ein Container für andere Steuerelemente, mit dem Sie die Syntax, die aus mehreren Steuerelementen generiert wird, in Gruppen zusammenfassen und steuern. Gehen wir beispielsweise von einer Gruppe von Kontrollkästchen aus, die optionale Einstellungen für einen Unterbefehl festlegen. Die Syntax für den Unterbefehl soll jedoch nur erstellt werden, wenn mindestens ein Kontrollkästchen aktiviert ist. Das erreichen Sie, indem Sie das Steuerelement "Elementgruppe" als Container für die Steuerelemente der Kontrollkästchen verwenden. Die folgenden Arten von Steuerelementen können in einer Elementgruppe enthalten sein: Feldauswahlfunktion, Datensatzauswahl, -Kontrollkästchen, Kombinationsfeld, Listenfeld, Textsteuerung, Nummernsteuerung, Datumssteuerung, gesicherter Text, statischer Text, Farbauswahl, Tabellensteuerung, Optionsgruppe und Dateibrowser. Das Steuerelement für Elementgruppen besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel für die Gruppe. Klicken Sie bei mehrzeiligen oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihren Titel im Titeleigenschaftsdialog ein.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Sie können IDs für alle in der Elementgruppe enthaltenen Steuerelemente einschließen. Während der Ausführung werden die IDs durch die Syntax ersetzt, die von den Steuerelementen generiert werden.
- Der Wert `%%DieserWert%%` generiert eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Syntax, die durch die einzelnen Steuerelemente in der Elementgruppe generiert werden, in der Reihenfolge, in der sie in der Gruppe angezeigt werden (von oben nach unten). Dies ist der Standardwert. Wenn die Eigenschaft "Syntax" `%%DieserWert%%` enthält und keines der Steuerelemente in der Elementgruppe eine Syntax generiert, generiert die Elementgruppe insgesamt keine Befehlssyntax.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Optionsgruppe

Das Steuerelement "Optionsgruppe" ist ein Container für eine Gruppe von Optionsfeldern, von denen jedes eine Gruppe von verschachtelten Steuerelementen enthalten kann. Das Steuerelement "Optionsgruppe" besitzt folgende Eigenschaften:

Kennung. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel für die Gruppe. Klicken Sie bei mehrzeiligen oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfeld "Titel" ein.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Optionsfelder. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Optionsgruppeneigenschaften zu öffnen, in dem Sie die Eigenschaften der Optionsfelder angeben können sowie Schaltflächen aus der Gruppe hinzufügen oder entfernen können. Die Möglichkeit, Steuerelemente unter einem bestimmten Optionsfeld zu verschachteln, ist eine Eigenschaft des Optionsfelds, die im Dialogfeld "Optionsgruppeneigenschaften" eingestellt wird. Sie können das Dialogfeld "Optionsgruppeneigenschaften" auch öffnen, indem Sie im Erstellungsbereich auf das Steuerelement "Optionsgruppe" doppelklicken.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieserWert%% gibt den Laufzeitwert der Optionsfeldgruppe an. Dabei handelt es sich um den Wert der Syntaxeigenschaft für das gewählte Optionsfeld. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung. Wenn die Eigenschaft "Syntax" %%DieserWert%% enthält und keine Syntax durch das ausgewählte Optionsfeld generiert wird, generiert die Optionsfeldgruppe keine Befehlssyntax.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Definieren von Optionsfeldern

Über das Dialogfeld "Optionsfeldgruppen - Eigenschaften" können Sie eine Gruppe von Optionsfeldern festlegen.

ID. Eine eindeutige ID für das Optionsfeld.

Spaltenname. Der Name, der neben dem Optionsfeld angezeigt wird. Das Feld "Name" ist ein Pflichtfeld.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Namen, das als mnemonisches Zeichen verwendet wird. Das angegebene Zeichen muss im Namen vorhanden sein.

Verschachtelte Gruppe. Gibt an, ob andere Steuerelemente unter diesem Optionsfeld verschachtelt werden können. Der Standardwert ist false. Wenn der Wert für die Eigenschaft "Verschachtelte Gruppe" auf "True" eingestellt ist, wird unter dem zugehörigen Optionsfeld ein rechteckiger Ablegebereich angezeigt, und zwar verschachtelt und eingerückt. Die folgenden Steuerelemente können unter einem Optionsfeld verschachtelt werden: Feldauswahlfunktion, Datensatzauswahl, -Kontrollkästchen, Kombinationsfeld, Listenfeld, Textsteuerung, Nummernsteuerung, Datumssteuerung, gesicherter Text, statischer Text, Farbauswahl, Tabellensteuerung und Dateibrowser.

Standard. Legt fest, ob es sich beim Optionsfeld um die Standardauswahl handelt.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die generiert wird, wenn das Optionsfeld ausgewählt wird.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Für Optionsfelder mit verschachtelten Steuerelementen generiert der Wert %%DieserWert%% eine durch Leerzeichen getrennte Liste mit der von den einzelnen verschachtelten Steuerelementen generierten Syntax und zwar in der Reihenfolge, in der sie unter dem Optionsfeld auftreten (von oben nach unten).

Sie können ein neues Optionsfeld in die leere Zeile unten in der bestehenden Liste einfügen. Wenn Sie eine andere Eigenschaft als die ID eingeben, wird eine eindeutige ID generiert, die Sie übernehmen oder bearbeiten können. Sie können Optionsfelder löschen, indem Sie auf die Zelle *ID* des Felds klicken und die Taste "Entf" drücken.

Kontrollkästchengruppe

Das Steuerelement "Kontrollkästchengruppe" ist ein Container für ein Set von Steuerelementen, die über ein einzelnes Kontrollkästchen als Gruppe aktiviert oder inaktiviert werden. Die folgenden Steuerelementtypen können in einer Kontrollkästchengruppe vorhanden sein: Feldauswahlfunktion, Datensatzauswahl, -Kontrollkästchen, Kombinationsfeld, Listenfeld, Textsteuerung, Nummernsteuerung, Datumssteuerung, gesicherter Text, statischer Text, Farbauswahl, Tabellensteuerung, Optionsgruppe und Dateibrowser. Das Steuerelement "Kontrollkästchengruppe" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel für die Gruppe. Klicken Sie bei mehrzeiligen oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihren Titel im Titeleigenschaftsdialog ein.

Kontrollkästchentitel. Die optionale Beschriftung, die mit dem Kontrollkästchen angezeigt wird. Für Zeilenumbrüche kann \n verwendet werden.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Standardwert. Die Standardeinstellung des Kontrollkästchens (aktiviert oder inaktiviert).

Geprüfte/Ungeprüfte Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die generiert wird, wenn das Steuerelement aktiviert bzw. inaktiviert ist. Um die Befehlssyntax in die Syntaxvorlage einzuschließen, verwenden Sie den Wert der Eigenschaft "ID". Die generierte Syntax wird aus Eigenschaft "Syntax für Aktivierung" oder aus der Eigenschaft "Syntax für Inaktivierung" an den angegebenen Positionen der ID eingefügt. Wenn die ID beispielsweise *checkboxgroup1* lautet, werden zur Laufzeit Instanzen von %%checkboxgroup1%% in der Syntax-Vorlage durch den Wert der Eigenschaft "Syntax für Aktivierung" ersetzt, wenn das Kästchen aktiviert ist, und durch den Wert der Eigenschaft "Syntax für Inaktivierung", wenn das Kästchen inaktiviert ist.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Sie können zudem IDs für alle in der Kontrollkästchengruppe enthaltenen Steuerelemente einschließen. Zur Laufzeit werden die IDs ersetzt durch die von den Steuerelementen generierte Syntax.
- Der Wert %%DieserWert%% kann entweder in der Eigenschaft "Syntax für Aktivierung" oder in der Eigenschaft "Syntax für Inaktivierung" verwendet werden. Er generiert eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Syntax, die von den einzelnen Steuerelementen in der Kontrollkästchengruppe generiert wird, und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Gruppe angezeigt werden (von oben nach unten).
- Standardmäßig weist die Eigenschaft "Syntax für Aktivierung" einen Wert von %%DieserWert%% auf und die Eigenschaft "Syntax für Inaktivierung" ist leer.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Dateisuche

Das Steuerelement "Dateibrowser" besteht aus einem Textfeld für einen Dateipfad und einer Suchschaltfläche, die ein Standarddialogfeld von IBM SPSS Statistics öffnet, in dem Sie eine Datei öffnen oder speichern können. Das Steuerelement "Dateisuche" besitzt folgende Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement. Dies ist die ID, die verwendet werden soll, wenn auf das Steuerelement in der Syntax -Vorlage verwiesen wird.

Titel. Ein optionaler Titel, der mit der Steuerung angezeigt wird. Klicken Sie bei mehrzeiligen Titeln oder langen Titeln auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), und geben Sie Ihren Titel im Dialogfenster "Titel" ein.

Titelposition. Legt die Position des Titels relativ zum Steuerelement fest. Die Werte sind "Oben" und "Links", wobei "Oben" die standardmäßige Einstellung ist.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Mnemonisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination für das Steuerelement verwendet werden kann. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Die Tastenkombination wird aktiviert, indem Sie Alt + [mnemonisches Zeichen] drücken. Das mnemonische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Dateisystemoperation. Legt fest, ob das über die Schaltfläche "Durchsuchen" geöffnete Dialogfeld zum Öffnen oder Speichern von Dateien geeignet ist. Der Wert "Öffnen" gibt an, dass über das Dialogfeld die Existenz einer angegebenen Datei überprüft wird. Der Wert "Speichern" gibt an, dass über das Dialogfeld die Existenz einer angegebenen Datei nicht überprüft wird.

Suchtyp. Legt fest, ob das Dialogfeld verwendet wird, um eine Datei (Datei suchen) oder einen Ordner (Ordner suchen) auszuwählen.

Dateifilter. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld Dateifilter zu öffnen, in dem Sie die verfügbaren Dateitypen für den Dialog "Öffnen" oder "Speichern" angeben können. Standardmäßig sind alle Dateitypen verfügbar. Sie können das Dialogfeld "Dateifilter" auch öffnen, indem Sie im Erstellungsbereich auf das Steuerelement "Dateibrowser" doppelklicken.

Dateisystemtyp. Im Modus für verteilte Analysen gibt der Dateisystemtyp an, ob das Dialogfeld "Öffnen" oder "Speichern" das Dateisystem durchsucht, auf dem der IBM SPSS Statistics-Server ausgeführt wird, oder das Dateisystem Ihres lokalen Computers. Wählen Sie **Server**, um das Dateisystem des Servers zu durchsuchen, oder **Client**, um das Dateisystem Ihres lokalen Computers zu durchsuchen. Im Modus für lokale Analysen hat diese Eigenschaft keinerlei Auswirkungen.

Erforderlich für Ausführung. Gibt an, ob in diesem Steuerelement ein Wert erforderlich ist, damit die Ausführung fortgesetzt werden kann. Wenn **True** angegeben ist, werden die Schaltflächen **OK** und **Einfügen** erst aktiviert, wenn für dieses Steuerelement ein Wert angegeben wird. Wenn **False** angegeben ist, wirkt sich das Nichtvorhandensein eines Werts in diesem Steuerelement nicht auf den Status der Schaltflächen **OK** und **Einfügen** aus. Standardmäßig ist dieser Wert **False**.

Standard. Der Standardwert des Steuerelements.

Syntax. Gibt die Befehlssyntax an, die von diesem Steuerelement während der Ausführung generiert wird und in die Syntax-Vorlage eingefügt werden kann.

- Sie können eine beliebige gültige Befehlssyntax angeben. Klicken Sie bei einer mehrzeiligen Syntax oder einer langen Syntax auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) und geben Sie Ihre Syntax in das Dialogfeld Syntaxeigenschaft ein.
- Der Wert %%DieseID%% legt den Laufzeitwert des Textfelds fest, also den Dateipfad. Dieser Pfad wird entweder manuell oder über das Suchdialogfeld festgelegt. Dies ist der Standardwert.

- Wenn die Syntaxeigenschaft %%DieserWert%% enthält und der Laufzeitwert des Textfelds leer ist, generiert das Steuerelement für die Dateisuche keine Befehlssyntax.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Dateitypfilter

Im Dialogfeld "Dateifilter" können Sie die Dateitypen festlegen, die in den Dropdown-Listen "Dateityp" und "Speichern als Typ" für Dialogfelder zum Öffnen und Speichern von Dateien angezeigt werden, die über ein Steuerelement des Dateisystembrowsers geöffnet werden. Standardmäßig sind alle Dateitypen verfügbar.

So wählen Sie Dateitypen aus, die nicht ausdrücklich im Dialogfeld angegeben werden:

1. Wählen Sie "Andere" aus.
2. Geben Sie einen Namen für den Dateityp ein.
3. Geben Sie einen Dateityp in der Form * . Suffix ein, beispielsweise * . x1s. Sie können mehrere Dateitypen durch ein Semikolon getrennt angeben.

Tab

Das Steuerelement "Registerkarte" fügt dem Dialogfeld eine Registerkarte hinzu. Der neuen Registerkarte kann ein anderes Steuerelement hinzugefügt werden. Das Steuerelement "Registerkarte" besitzt die folgenden Eigenschaften:

Kennung. Die eindeutige ID für das Steuerelement.

Titel. Der Titel der Registerkarte.

Position. Gibt die Position der Registerkarte im Dialogfeld "" relativ zu den anderen Registerkarten im Dialogfeld "" an.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Registerkarte" ist im Kompatibilitätsmodus nicht verfügbar.

Unterdialogfeldschaltfläche

Das Steuerelement "Unterdialogfeldschaltfläche" definiert eine Schaltfläche, über die ein Unterdialogfeld geöffnet wird, und bietet Zugriff auf die Dialogfelderstellung für das Unterdialogfeld. Die Unterdialogfeldschaltfläche verfügt über die folgenden Eigenschaften:

ID. Die eindeutige ID für das Steuerelement.

Titel. Der Text, der auf der Schaltfläche angezeigt wird.

QuickInfo. Optionaler QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Steuerelement bewegt.

Unterdialogfeld Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um die Dialogfelderstellung für das Unterdialogfeld zu öffnen. Sie können den Builder auch öffnen, indem Sie auf die Unterdialogfeldschaltfläche doppelklicken.

Mnemonicisches Zeichen. Ein optionales Zeichen im Titel, das als Tastenkombination zum direkten Aufrufen des Steuerelements verwendet wird. Das Zeichen wird im Titel unterstrichen. Der Direktaufruf wird durch Drücken der Taste Alt und der Taste mit dem mnemonicischen Zeichen aktiviert. Das mnemonicische Zeichen wird auf einem Mac nicht unterstützt.

Regel aktivieren. Gibt eine Regel an, die festlegt, wann das aktuelle Steuerelement aktiviert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...), um das Dialogfeld zu öffnen und die Regel anzugeben. Die Eigenschaft "Regel aktivieren" ist nur sichtbar, wenn andere Steuerelemente, die zur Angabe einer Aktivierungsregel verwendet werden können, im Erstellungsbereich vorhanden sind.

Anmerkung: Das Steuerelement "Unterdialofeldschaltfläche" kann nicht in Unterdialofelder integriert werden.

Eigenschaften für Unterdialofelder

So zeigen Sie Eigenschaften für Unterdialofelder an und definieren diese Eigenschaften:

1. Öffnen Sie das Unterdialofeld, indem Sie im Hauptdialogfeld auf die Schaltfläche für das Unterdialofeld doppelklicken oder einmal auf die Unterdialofeldschaltfläche und anschließend auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten (...) für die Unterdialofeldeigenschaft klicken.
2. Klicken Sie im Unterdialofeld außerhalb der Steuerelemente in den Erstellungsbereich. Wenn keine Steuerelemente im Erstellungsbereich enthalten sind, werden die Unterdialofeldeigenschaften immer angezeigt.

Name des Unterdialofelds. Die eindeutige ID für das Unterdialofeld. Die Eigenschaft "Unterdialofeldname" ist ein Pflichtfeld.

Anmerkung: Wenn Sie den Unterdialofeldnamen als ID in der Syntax Vorlage wie in %%MySub-dialogName%%-angeben, wird er zur Laufzeit durch eine durch Leerzeichen getrennte Liste der Syntax ersetzt, die von jeder Steuerung im Unterdialofeld generiert wird, in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden (von oben nach unten und von links nach rechts).

Titel. Legt den Text fest, der in der Titelleiste des Unterdialofelds angezeigt wird. Die Eigenschaft "Titel" ist optional, es wird jedoch empfohlen, sie einzurichten.

Hilfdatei. Legt den Pfad zu einer optionalen Hilfdatei für das Unterdialofeld fest. Es handelt sich um die Datei, die gestartet wird, sobald der Benutzer im Unterdialofeld auf die Schaltfläche **Hilfe** klickt. Diese Datei kann der für das Hauptdialogfeld angegebenen Hilfdatei entsprechen. Bei Hilfdateien muss es sich um HTML-Dateien handeln. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung für die Eigenschaft "Hilfdatei" für [Dialogfeldeigenschaften](#).

Angaben einer Aktivierungsregel für ein Steuerelement

Sie können eine Regel angeben, die festlegt, wann ein Steuerelement aktiviert wird. Sie können beispielsweise angeben, dass eine Optionsgruppe aktiviert wird, wenn eine Zielliste gefüllt ist. Die verfügbaren Optionen für die Angabe der Aktivierungsregel hängen vom Typ des Steuerelements ab, das die Regel definiert.

Zielliste oder Feldauswahl

Sie können angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn eine Zielliste oder eine Feldauswahl mit mindestens einem (nicht leeren) Feld gefüllt ist. Alternativ können Sie angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn eine Zielliste oder eine Feldauswahl nicht gefüllt (leer) ist.

Kontrollkästchen oder Kontrollkästchengruppe

Sie können angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein Kontrollkästchen oder eine Kontrollkästchengruppe aktiviert ist. Alternativ können Sie angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein Kontrollkästchen oder eine Kontrollkästchengruppe nicht aktiviert ist.

Kombinationsfeld oder Listenfeld mit Einzelauswahl

Sie können angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmter Wert in einem Kombinationsfeld oder in einem Listenfeld mit Einzelauswahl ausgewählt ist. Alternativ können Sie angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmter Wert in einem Kombinationsfeld oder in einem Listenfeld mit Einzelauswahl nicht ausgewählt ist.

Listenfeld mit Mehrfachauswahl

Sie können angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmter Wert in den ausgewählten Werten in einem Listenfeld mit Mehrfachauswahl enthalten ist. Alternativ können

Sie angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmter Wert nicht in den ausgewählten Werten in einem Listenfeld mit Mehrfachauswahl enthalten ist.

Optionsgruppe

Sie können angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmtes Optionsfeld ausgewählt ist. Alternativ können Sie angeben, dass das aktuelle Steuerelement aktiviert wird, wenn ein bestimmtes Optionsfeld nicht ausgewählt ist.

Steuerelemente, für die eine Aktivierungsregel angegeben werden kann, verfügen über eine zugeordnete Aktivierungsregel.

Anmerkung:

- Aktivierungsregeln werden angewendet, unabhängig davon, ob das Steuerelement, das die Regel angibt, aktiviert ist. Betrachten Sie beispielsweise eine Regel, die angibt, dass eine Optionsgruppe aktiviert wird, wenn eine Zielliste gefüllt ist. Die Optionsgruppe wird immer aktiviert, wenn die Zielliste gefüllt ist, unabhängig davon, ob die Zielliste aktiviert ist.
- Wenn ein Steuerelement "Registerkarte" inaktiviert wird, werden alle Steuerelemente auf der Registerkarte inaktiviert, unabhängig davon, ob diese Steuerelemente eine Aktivierungsregel aufweisen, die erfüllt wird.
- Wenn eine Kontrollkästchengruppe inaktiviert wird, werden alle Steuerelemente in der Gruppe inaktiviert, unabhängig davon, ob das Kontrollkästchen aktiviert ist.

Erweiterungseigenschaften

Das Dialogfeld "Erweiterungseigenschaften" gibt Informationen zur aktuellen Erweiterung in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen an, wie z. B. den Namen der Erweiterung und die Dateien in der Erweiterung.

Anmerkung: Das Dialogfeld "Erweiterungseigenschaften" wird im Kompatibilitätsmodus nicht angewendet.

- Alle benutzerdefinierten Dialogfelder, die in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen erstellt werden, sind Teil einer Erweiterung.
- Felder auf der Registerkarte "Erforderlich" des Dialogs "Erweiterungseigenschaften" müssen angegeben werden, bevor Sie eine Erweiterung und die angepassten -Dialoge installieren können, die in diesem Dialog enthalten sind.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus, um die Eigenschaften für eine Erweiterung anzugeben:

Erweiterung > Eigenschaften

Erforderliche Eigenschaften von Erweiterungen

Name

Ein eindeutiger, der Erweiterung zugeordneter Name. Dieser kann aus bis zu drei Wörtern bestehen und es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Der Name muss aus Zeichen im 7-Bit-ASCII-Code bestehen. Um mögliche Namenskonflikte zu vermeiden, können Sie einen aus mehreren Wörtern bestehenden Namen verwenden, wobei das erste Wort dem Namen Ihres Unternehmens entspricht oder aus einer URL besteht.

Zusammenfassung

Eine kurze Beschreibung der Erweiterung, die in einer Zeile angezeigt werden soll.

Version

Eine Versions-ID des Formulars x.x.x, wobei jede Komponente der ID eine ganze Zahl (wie in 1.0.0) sein muss. Nullen werden impliziert, wenn keine Angabe gemacht wird. Die Versions-ID 3.1 impliziert beispielsweise 3.1.0. Die Versions-ID ist unabhängig von der IBM SPSS Statistics-Version.

Mindestversion von SPSS Statistics

Die Mindestversion von SPSS Statistics, die erforderlich ist, um die Erweiterung auszuführen.

Dateien

In der Liste "Dateien" werden die Dateien angezeigt, die derzeit in der Erweiterung enthalten sind. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Dateien zu der Erweiterung hinzuzufügen. Sie können auch Dateien von der Erweiterung entfernen und Dateien in einen angegebenen Ordner extrahieren.

- Erweiterte benutzerdefinierte Dialogfelder haben den Dateityp `.cfe` und kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder haben den Dateityp `.spd`. Eine Erweiterung kann mehrere `.cfe`-Dateien, aber nur eine `.spd`-Datei enthalten.
- Eine Erweiterung muss mindestens eine Datei (`.cfe` oder `.spd`) mit benutzerdefinierten Dialogfeldspezifikationen oder eine XML-Spezifikationsdatei für einen Erweiterungsbefehl enthalten. Wenn eine XML-Spezifikationsdatei enthalten ist, muss die Erweiterung mindestens eine Python-, R- oder Java-Codedatei enthalten, d. h. eine Datei vom Typ `.py`, `.pyc`, `.pyo`, `.R`, `.class` oder `.jar`.
- Übersetzungsdateien für Komponenten der Erweiterung werden auf der Registerkarte "Optional" aus den Einstellungen für die Lokalisierungsfunktion hinzugefügt.
- Sie können eine Readme-Datei zu der Erweiterung hinzufügen. Geben Sie den Dateinamen als `ReadMe.txt` an. Die Benutzer können über das Dialogfeld, in dem die Details für die Erweiterung angezeigt werden, auf die Readme-Datei zugreifen. Sie können lokalisierte Versionen der Readme-Datei angeben, die als `ReadMe_ <language identifizier>.txt` angegeben werden, wie in `ReadMe_fr.txt` für eine französische Version.

Optionale Eigenschaften von Erweiterungen

Allgemeine Eigenschaften

Beschreibung

Eine etwas detailliertere als die im Feld **Zusammenfassung** gegebene Beschreibung der Erweiterung. Sie können beispielsweise die wichtigsten Funktionen auflisten, die in der Erweiterung verfügbar sind.

Datum

Ein optionales Datum für die aktuelle Version der Erweiterung. Es wird keine Formatierung gestellt.

Autor

Der Autor der Erweiterung. Sie können hier eine E-Mail-Adresse angeben.

Verknüpfungen

Zur Erweiterung gehörende URLs, z. B. die Homepage des Autors. Das Format dieses Felds ist willkürlich, grenzen Sie daher mehrere URLs mit Leerzeichen, Kommas oder anderen sinnvollen Trennzeichen voneinander ab.

Schlüsselwörter

Schlüsselwörter, denen die Erweiterung zugeordnet wird.

Plattform

Informationen zu Einschränkungen, die für die Verwendung der Erweiterung auf bestimmten Betriebssystemplattformen gelten.

Abhängigkeiten

Maximale Version von SPSS Statistics

Die maximale Version von IBM SPSS Statistics, unter der die Erweiterung ausgeführt werden kann.

Integration Plug-in for Python erforderlich

Gibt an, ob Integration Plug-in for Python erforderlich ist.

- Wenn der Python-Implementierungscode für die Ausführung in Python 3 angegeben ist, wählen Sie **Python 3** als Python-Version aus.
- Wenn für die Erweiterung Python-Module erforderlich sind, die nicht explizit in der Erweiterung enthalten sind, geben Sie die Namen in das Steuerelement "Erforderliche Python-Module" ein. Solche Module sollten die IBM SPSS Vorhersageanalyse-Community (<https://www.ibm.com/community/spss-statistics>) ergänzen. Wenn Sie das erste Modul hinzufügen möchten, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Steuerelement "Erforderliche Python-Module", um das Eingabefeld hervorzuheben.

ben. Wenn sich der Cursor in einer bestimmten Zeile befindet und Sie die **Eingabetaste** drücken, wird eine neue Zeile erstellt. Sie können eine Zeile löschen, indem Sie sie auswählen und die Löschtaste drücken.

Der Benutzer der Erweiterung muss alle erforderlichen Python-Module herunterladen und sie an einen für Erweiterungsbefehle angegebenen Speicherort kopieren, wie in der Ausgabe des Befehls `SHOW EXTPATHS` dargestellt. Alternativ können die Module auch an einen Speicherort im Python-Suchpfad kopiert werden, zum Beispiel in das Python-Verzeichnis `site-packages`.

Integrations-Plug-in für R erforderlich

Gibt an, ob Integrations-Plug-in für R erforderlich ist.

Wenn für die Erweiterung R-Pakete aus dem CRAN-Paket-Repository erforderlich sind, geben Sie die Namen dieser Pakete in das Steuerelement "Erforderliche R-Pakete" ein. Bei den Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Um das erste Paket hinzuzufügen, klicken Sie auf einen beliebigen Punkt im Steuerelement "Erforderliche R-Pakete", um das Eingabefeld zu markieren. Wenn sich der Cursor in einer bestimmten Zeile befindet und Sie die **Eingabetaste** drücken, wird eine neue Zeile erstellt. Sie können eine Zeile löschen, indem Sie sie auswählen und die Löschtaste drücken. Wenn die Erweiterung installiert ist, prüft IBM SPSS Statistics, ob die erforderlichen R-Pakete installiert sind, und versucht, alle fehlenden Pakete herunterzuladen und zu installieren.

Erforderliche Erweiterungen

Geben Sie die Namen aller Erweiterungen ein, die für die aktuelle Erweiterung erforderlich sind. Zum Hinzufügen der ersten Erweiterung klicken Sie auf einen beliebigen Punkt im Steuerelement "Erforderliche Erweiterungen", um das Eingabefeld zu markieren. Wenn sich der Cursor in einer bestimmten Zeile befindet und Sie die **Eingabetaste** drücken, wird eine neue Zeile erstellt. Sie können eine Zeile löschen, indem Sie sie auswählen und die Löschtaste drücken. Der Benutzer der Erweiterungen muss alle erforderlichen Erweiterungen installieren.

Anmerkung: Es gibt keine Option zur Angabe von Integration Plug-in for Java, da dieses Plug-in immer mit IBM SPSS Statistics installiert wird.

Lokalisierung

Benutzerdefinierte Dialogfelder

Sie können übersetzte Versionen der properties-Datei (gibt alle im Dialogfeld vorkommenden Zeichenfolgen an) für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld in der Erweiterung hinzufügen. Zum Hinzufügen von Übersetzungen für ein bestimmtes Dialogfeld, wählen Sie das Dialogfeld aus, klicken Sie auf **Übersetzungen hinzufügen** und wählen Sie den Ordner aus, der die übersetzten Versionen enthält. Alle übersetzten Dateien für ein bestimmtes Dialogfeld müssen sich in demselben Ordner befinden. Anweisungen zur Erstellung der Übersetzungsdateien finden Sie in [„Erstellen von lokalisierten Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern“](#) auf Seite 275.

Ordner für Übersetzungskataloge

Sie können einen Ordner einschließen, der Übersetzungskataloge enthält. Dadurch können Sie lokalisierte Nachrichten und lokalisierte Ausgaben aus Python- oder R-Programmen angeben, die einen in der Erweiterung enthaltenen Erweiterungsbefehl implementieren. Sie können auch lokalisierte Versionen der Felder **Übersicht** und **Beschreibung** für die Erweiterung angeben, die angezeigt werden, wenn Endbenutzer die Details der Erweiterung über den Erweiterungshub anzeigen. Das Set aller lokalisierten Dateien für eine Erweiterung sollte sich im Ordner `lang` befinden. Navigieren Sie zum Ordner `lang`, der die lokalisierten Dateien enthält, und wählen Sie diesen Ordner aus.

Weitere Informationen zum Lokalisieren von Ausgaben aus Python- und R-Programmen finden Sie in den Themen "Integration Plug-in for Python" und "Integrations-Plug-in für R" im Hilfesystem.

Wenn Sie lokalisierte Versionen der Felder **Zusammenfassung** und **Beschreibung** bereitstellen möchten, erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `<extension name>_<language-identifizier>.properties` für jede Sprache, für die eine Übersetzung bereitgestellt wird. Wenn die `.properties`-Datei für die aktuelle Benutzerschnittstellensprache nicht gefunden werden kann, werden während der Ausführung die Werte der Felder **Zusammenfassung** und **Beschreibung** verwendet, die auf den Registerkarten "Erforderlich" und "Optional" angegeben sind.

- <extension name> ist der Wert des Felds **Name** für die Erweiterung, wobei alle Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt werden.
- <language-identifizier> ist die Kennung für eine bestimmte Sprache. IDs für die von IBM SPSS Statistics unterstützten Sprachen werden im Folgenden angezeigt.

Die französischen Übersetzungen für die Erweiterung MYORG MYSTAT werden beispielsweise in der Datei MYORG_MYSTAT_fr.properties gespeichert.

Die Datei .properties muss die folgenden zwei Zeilen enthalten, die den lokalisierten Text für die zwei Felder angeben:

```
Summary=<localized text for Summary field>
Description=<localized text for Description field>
```

- Die Schlüsselwörter Summary und Description müssen in Englisch angegeben werden und der lokalisierte Text muss sich in derselben Zeile wie das Schlüsselwort befinden. Es dürfen keine Zeilenumbrüche verwendet werden.
- Die Datei muss die Codierung ISO 8859-1 aufweisen. Zeichen, die nicht direkt in dieser Codierung dargestellt werden können, müssen durch Unicode-Escapezeichen ("\u") entwertet werden.

Der Ordner Lang, der die lokalisierten Dateien enthält, muss über einen Unterordner mit dem Namen <language-identifizier> verfügen, der die lokalisierte .properties -Datei für eine bestimmte Sprache enthält. Die französische Datei .properties muss sich beispielsweise im Ordner lang/fr befinden.

Sprach-IDs

de. Deutsch

en. Englisch

es. Spanisch

fr. Französisch

it. Italienisch

ja. Japanisch

ko. Koreanisch

pl. Polnisch

pt_BR. Brasilianisches Portugiesisch

ru. Russisch

zh_CN. Vereinfachtes Chinesisch

zh_TW. Traditionelles Chinesisch

Verwalten von benutzerdefinierten Dialogfeldern

Mit der Dialogfelderstellung für Erweiterungen können Sie benutzerdefinierte Dialogfelder verwalten, die von Ihnen oder anderen Benutzern erstellt wurden. Angepasste -Dialoge müssen installiert sein, bevor sie verwendet werden können.

Anmerkung: Weitere Informationen zur Verwendung des Kompatibilitätsmodus finden Sie in „[Verwalten von benutzerdefinierten Dialogfeldern im Kompatibilitätsmodus](#)“ auf Seite 272.

Öffnen einer Erweiterung, die benutzerdefinierte Dialogfelder enthält

Sie können eine Erweiterungsbundledatei (*.spe oder *.spxt) öffnen, die die Spezifikationen für einen oder mehrere angepasste -Dialoge enthält, oder Sie können eine installierte Erweiterung öffnen. Sie können eines der erweiterten Dialogfelder in der Erweiterung ändern und die Erweiterung speichern oder installieren. Wenn Sie die Erweiterung installieren, werden auch die Dialogfelder installiert, die in der Er-

weiterung enthalten sind. Wenn Sie die Erweiterung speichern, werden auch die Änderungen gespeichert, die an einem der Dialogfelder in der Erweiterung vorgenommen wurden.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus, um eine Erweiterungsbundledatei zu öffnen:

Datei > Öffnen

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus, um eine installierte Erweiterung zu öffnen:

Datei > Installiert öffnen

Anmerkung: Wenn Sie eine installierte Erweiterung öffnen und ändern, wird sie durch die Auswahl von **Datei > Installieren** erneut installiert, d. h., die vorhandene Version wird ersetzt.

Speichern in einer Erweiterungsbundledatei

Wenn die in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen geöffnete Erweiterung gespeichert wird, werden auch die benutzerdefinierten Dialogfelder gespeichert, die in der Erweiterung enthalten sind. Erweiterungen werden in einer Erweiterungsbundledatei gespeichert (*.spe oder *.spxt).

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus:

Datei > Speichern

Installieren einer Erweiterung

Wenn Sie die in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen geöffnete Erweiterung installieren, werden auch die benutzerdefinierten Dialogfelder installiert, die in der Erweiterung enthalten sind. Bei der Installation einer vorhandenen Erweiterung wird die vorhandene Version ersetzt. Hierbei werden alle benutzerdefinierten Dialogfelder in der Erweiterung ersetzt, die bereits installiert sind.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus, um die derzeit geöffnete Erweiterung zu installieren:

Datei > Installieren

Standardmäßig werden Erweiterungen an einem allgemeinen Speicherort Ihres Betriebssystems installiert, auf den die Benutzer Schreibzugriff haben. Weitere Informationen finden Sie in [„Installationsverzeichnisse für Erweiterungen“](#) auf Seite 235.

Deinstallieren einer Erweiterung

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus:

Datei > Deinstallieren

Wenn Sie eine Erweiterung deinstallieren, werden auch die Dialogfelder deinstalliert, die in der Erweiterung enthalten sind. Sie können Erweiterungen auch über den Erweiterungshub deinstallieren.

Umwandeln eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds in ein erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld

Wenn die derzeit geöffnete Erweiterung eine Datei (.spd) mit einem kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeld enthält, können Sie das kompatible Dialogfeld in ein erweitertes Dialogfeld umwandeln. Die ursprüngliche kompatible Version des benutzerdefinierten Dialogfelds wird in der Erweiterung beibehalten.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus:

Erweiterung > Kompatiblen Dialog konvertieren

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Dialogfelds zu einer Erweiterung

Sie können ein neues erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld zu einer Erweiterung hinzufügen.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus:

Erweiterung > Neuer Dialog

Wechseln zwischen mehreren benutzerdefinierten Dialogfeldern in einer Erweiterung

Wenn die aktuelle Erweiterung mehrere benutzerdefinierte Dialogfelder enthält, können Sie zwischen diesen wechseln.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus:

Erweiterung > Dialog bearbeiten und wählen Sie den angepassten -Dialog aus, mit dem Sie arbeiten möchten.

Anmerkung: Sie können Dateien mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) nicht in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen bearbeiten. Sie müssen die Dialogfelderstellung im Kompatibilitätsmodus verwenden, um ein kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld zu ändern. Wenn Sie nicht über eine separate Kopie des kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds verfügen, können Sie sie mit dem Dialog 'Erweiterungseigenschaften' extrahieren, auf den über **Erweiterung > Eigenschaften** innerhalb des Dialogfelderstellungsprogramms für Erweiterungen zugegriffen wird.

Erstellen einer neuen Erweiterung

Wenn Sie in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen eine neue Erweiterung erstellen, wird der Erweiterung ein neues leeres benutzerdefiniertes Dialogfeld hinzugefügt.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung für Erweiterungen folgende Optionen aus, um eine neue Erweiterung zu erstellen:

Datei > Neu

Verwalten von benutzerdefinierten Dialogfeldern im Kompatibilitätsmodus

Im Kompatibilitätsmodus können Sie benutzerdefinierte Dialogfelder erstellen und ändern, die mit allen Releases von IBM SPSS Statistics kompatibel sind. Diese werden als *kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder* bezeichnet.

Wählen Sie zum Öffnen der Dialogfelderstellung im Kompatibilitätsmodus in den Menüs Folgendes aus:

Erweiterungen > Dienstprogramme > Dialogfelderstellung (Kompatibilitätsmodus)...

Öffnen eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds

Sie können eine Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) öffnen, die die Spezifikationen für ein kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, oder Sie können ein installiertes kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld öffnen.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus, um eine Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern zu öffnen:

Datei > Öffnen

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus, um ein installiertes kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld zu öffnen:

Datei > Installiert öffnen

Anmerkung: Wenn Sie ein installiertes Dialogfeld öffnen und ändern, wird es durch die Auswahl von **Datei > Installieren** erneut installiert, d. h., die vorhandene Version wird ersetzt.

Speichern in einer Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern

Sie können Spezifikationen für ein kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld in einer externen Datei speichern. Spezifikationen werden in einer Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) gespeichert.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus:

Datei > Speichern

Umwandeln eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds in ein erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld

Sie können ein im Kompatibilitätsmodus geöffnetes Dialogfeld in ein erweitertes Dialogfeld umwandeln, um die Funktionen zu nutzen, die für erweiterte Dialogfelder zur Verfügung stehen. Die erweiterte Version des Dialogfelds ist dann Teil einer neuen Erweiterung.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus:

Datei > In "erweitert" umwandeln

Anmerkung: Die Umwandlung in ein erweitertes Dialogfeld kann nicht rückgängig gemacht werden.

Installieren eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds

Sie können das in der Dialogfelderstellung geöffnete Dialogfeld installieren oder Sie können ein Dialogfeld über eine Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) installieren. Bei der erneuten Installation eines vorhandenen Dialogfelds wird die vorhandene Version ersetzt.

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus, um das derzeit geöffnete Dialogfeld zu installieren:

Datei > Installieren

Wählen Sie in den Menüs von IBM SPSS Statistics folgende Optionen aus, um eine Installation über eine Paketdatei mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern durchzuführen:

Erweiterungen > Dienstprogramme > Angepassten Dialog installieren (Kompatibilitätsmodus)...

Unter Windows 7 und höher und Mac werden Dialogfelder an einem allgemeinen Speicherort installiert, auf den die Benutzer Schreibzugriff haben. Führen Sie die folgende Befehlssyntax aus, um die aktuellen Installationsverzeichnisse für benutzerdefinierte Dialogfelder anzuzeigen: `SHOW EXTPATHS`.

Unter Linux ist für die Installation eines Dialogfelds standardmäßig Schreibzugriff auf das IBM SPSS Statistics-Installationsverzeichnis erforderlich.

Wenn Sie keinen Schreibzugriff für den erforderlichen Speicherort besitzen oder die installierten Dialogfelder an einer anderen Position speichern wollen, können Sie einen oder mehrere alternative Speicherorte angeben, indem Sie die Umgebungsvariable `SPSS_CDIALOGS_PATH` definieren. Falls vorhanden, haben die in `SPSS_CDIALOGS_PATH` definierten Pfade Vorrang vor dem Standardspeicherort. Benutzerdefinierte Dialogfelder werden am ersten beschreibbaren Speicherort installiert. Beachten Sie, dass Benutzer eines Mac die Umgebungsvariable `SPSS_CDIALOGS_PATH` ebenfalls verwenden können. Trennen Sie mehrere Speicherorte in Windows durch ein Semikolon und bei Linux und Mac durch einen Doppelpunkt. Die angegebenen Verzeichnisse müssen auf dem Zielsystem vorhanden sein. Nach der Festlegung von `SPSS_CDIALOGS_PATH` müssen Sie einen Neustart von IBM SPSS Statistics durchführen, damit die Änderungen wirksam werden.

So erstellen Sie die Umgebungsvariable `SPSS_CDIALOGS_PATH` unter Windows über die Systemsteuerung:

Windows 7

1. Wählen Sie "Benutzerkonten" aus.
2. Wählen Sie "Eigene Umgebungsvariablen ändern" aus.

3. Klicken Sie auf **Neu**, geben Sie `SPSS_CDIALOGS_PATH` in das Feld "Variablenname" und den Pfad/die Pfade im Feld "Variablenwert" ein.

Windows 8 und höher

1. Wählen Sie "System" aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Erweitert" aus, auf die über die erweiterten Systemeinstellungen zugegriffen wird, und klicken Sie auf **Umgebungsvariablen**.
3. Klicken Sie im Abschnitt "Benutzervariablen" auf **Neu**, geben Sie `SPSS_CDIALOGS_PATH` im Feld "Variablenname" und den Pfad (die Pfade) im Feld "Variablenwert" ein.

Gemeinsame Nutzung eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds als Erweiterung

Sie können eine Erweiterung erstellen, die ein kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, sodass Sie das Dialogfeld mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in [„Erstellen und Bearbeiten von Erweiterungsbundles“](#) auf Seite 276.

Deinstallieren eines kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus:

Datei > Deinstallieren

Erstellen eines neuen kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfelds

Wählen Sie in den Menüs zur Dialogfelderstellung folgende Optionen aus, um ein neues kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld zu erstellen:

Datei > Neu

Benutzerdefinierte Dialogfelder für Erweiterungsbefehle

Erweiterungsbefehle sind benutzerdefinierte IBM SPSS Statistics-Befehle, die in Python, R oder Java implementiert sind. Sobald er einmal für eine Instanz von IBM SPSS Statistics bereitgestellt wurde, wird ein Erweiterungsbefehl auf dieselbe Weise wie ein integrierter IBM SPSS Statistics-Befehl ausgeführt. Mithilfe der Dialogfelderstellung können Sie ein Dialogfeld für einen Erweiterungsbefehl erstellen. Geben Sie hierzu die Syntaxvorlage des Dialogfelds an, sodass es die Befehlssyntax für den Erweiterungsbefehl generiert.

Wenn Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Dialogfeld in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen erstellen, können Sie der Erweiterung, die Ihr Dialogfeld enthält, die Dateien für den Erweiterungsbefehl hinzufügen (die XML-Datei, die die Syntax des Erweiterungsbefehls angibt, sowie die in Python, R oder Java geschriebenen Implementierungsdateien). In der Dialogfelderstellung für Erweiterungen können Sie einer Erweiterung mithilfe des Dialogfelds "Erweiterungseigenschaften" über **Erweiterung > Eigenschaften** Dateien hinzufügen. Anschließend können Sie die Erweiterung installieren oder sie in einer Erweiterungsbundle-Datei (*.spe oder *.spxt) speichern, damit Sie sie mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen können.

Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus verwenden, müssen Sie zuerst das benutzerdefinierte Dialogfeld in einer mit kompatiblen Paketdatei mit benutzerdefinierten Dialogfeldern (.spd) speichern. Dann erstellen Sie ein neues Erweiterungsbundle und fügen dem Erweiterungsbundle die .spd-Datei sowie die Dateien für den Erweiterungsbefehl (die XML-Datei, die die Syntax des Erweiterungsbefehls angibt, sowie die in Python, R oder Java geschriebenen Implementierungsdateien) hinzu. Anschließend können Sie das Erweiterungsbundle installieren oder es mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen. Weitere Informationen finden Sie in [„Erstellen und Bearbeiten von Erweiterungsbundles“](#) auf Seite 276.

Erstellen von lokalisierten Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern

Sie können lokalisierte Versionen von benutzerdefinierten Dialogfeldern für alle von IBM SPSS Statistics unterstützten Sprachen erstellen. Sie können jede Zeichenfolge lokalisieren, die in einem benutzerdefinierten Dialogfeld enthalten ist. Auch die optionale Hilfedatei kann lokalisiert werden.

Lokalisieren von Zeichenfolgen in Dialogfeldern

Sie müssen eine Kopie der properties-Datei für das benutzerdefinierte Dialogfeld für jede Sprache erstellen, die Sie bereitstellen wollen. Die Eigenschaftendatei enthält alle lokalisierbaren Zeichenfolgen, die dem Dialogfeld zugeordnet sind.

Extrahieren Sie die benutzerdefinierte -Dialogdatei (.cfe) aus der Erweiterung, indem Sie die Datei im Dialogfeld "Erweiterungseigenschaften" (im Dialogfenster "Benutzerdefinierte Dialogfelderstellung für Erweiterungen") auswählen und auf **Extrahieren** klicken. Extrahieren Sie anschließend den Inhalt der .cfe-Datei. Eine .cfe-Datei ist nichts anderes als eine ZIP-Datei. Der extrahierte Inhalt einer .cfe-Datei enthält eine Eigenschaftendatei für jede unterstützte Sprache, wobei der Name der Datei für eine bestimmte Sprache von <Dialog Name>_<language identifier>.properties angegeben wird (siehe Sprachenkennungen in der nachfolgenden Tabelle).

Anmerkung: Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus verwenden, speichern Sie das benutzerdefinierte Dialogfeld in eine externe .spd-Datei und extrahieren den Inhalt der .spd-Datei. Eine .spd-Datei ist nichts anderes als eine ZIP-Datei. Erstellen Sie eine Kopie der <Dialog Name>.properties-Datei für jede Sprache, die Sie implementieren möchten, und benennen Sie sie in <Dialog Name>_<language identifier>.properties um. Verwenden Sie die in der Tabelle unten aufgeführten Sprach-IDs. Wenn der Name des Dialogfelds beispielsweise *mydialog* lautet und Sie eine japanische Version des Dialogfelds erstellen möchten, muss die lokalisierte Datei *mydialog_ja.properties* benannt werden.

1. Öffnen Sie jede properties-Datei, die Sie übersetzen wollen, mit einem Texteditor, der UTF-8 unterstützt, unter Windows beispielsweise in Notepad oder unter Mac in TextEdit. Ändern Sie die Werte für Eigenschaften, die lokalisiert werden müssen, jedoch nicht die Namen der Eigenschaften. Eigenschaften, die mit einem bestimmten Steuerelement verknüpft sind, erhalten ein Präfix mit der ID für das Steuerelement. Die Eigenschaft "QuickInfo" für ein Steuerelement mit der ID *options_button* lautet beispielsweise *options_button_quickinfo_LABEL*. Titeleigenschaften werden einfach *<identifier>_LABEL* genannt, wie in *options_button_LABEL*.
2. Fügen Sie die lokalisierten Versionen der Eigenschaftendateien von den Einstellungen für die Lokalisierung auf der Registerkarte "Optional" des Dialogs "Erweiterungseigenschaften" in die benutzerdefinierte -Dialogdatei (.cfe) ein. Weitere Informationen finden Sie unter „Optionale Eigenschaften von Erweiterungen“ auf Seite 268. Wenn Sie mit einer .spd -Datei arbeiten, müssen die lokalisierten Eigenschaftendateien manuell in die .spd-Datei zurückversetzt werden.

Wenn der Dialog "" gestartet wird, sucht IBM SPSS Statistics nach einer Eigenschaftendatei, deren Sprachenkennung mit der aktuellen Sprache übereinstimmt, wie in der Dropdown-Liste "Sprache" auf der Registerkarte "Allgemein" im Dialogfenster "Optionen" angegeben ist. Wenn keine solche Eigenschaftendatei gefunden wird, wird die Standarddatei <Dialog Name>.properties verwendet.

Lokalisieren der Hilfedatei

1. Erstellen Sie eine Kopie der Hilfedatei für das benutzerdefinierte Dialogfeld und lokalisieren Sie den Text in der gewünschten Sprache.
2. Verwenden Sie die Sprachenkennungen in der folgenden Tabelle, um die Kopie in <Help File>_<language identifier>.htm umzubenennen. Wenn die Hilfedatei beispielsweise *my-help.htm* heißt und Sie eine deutsche Version der Datei erstellen möchten, dann muss die lokalisierte Hilfedatei *myhelp_de.htm* benannt werden.

Speichern Sie alle lokalisierten Versionen der Hilfedatei in demselben Verzeichnis, in dem auch die nicht lokalisierte Version gespeichert wird. Wenn Sie die nicht lokalisierte Hilfedatei aus der Eigenschaft "Hilfedatei" des Dialogfelds "Eigenschaften" hinzufügen, werden die lokalisierten Versionen automatisch zum Dialogfeld "" hinzugefügt.

Falls auch Begleitdateien wie Bilddateien lokalisiert werden müssen, müssen Sie die entsprechenden Pfade zu den lokalisierten Versionen in der Haupthilfdatei manuell ändern. Zusätzliche Dateien, einschließlich der lokalisierten Versionen, müssen manuell in die benutzerdefinierte -Dialogdatei (.cfe oder .spd) eingefügt werden. Informationen über das Zugreifen auf und über das manuelle Ändern von benutzerdefinierten -Dialogdateien finden Sie im vorherigen Abschnitt mit dem Titel "Lokalisieren von Zeichenfolgen in Dialogfeldern".

Wenn der Dialog "" gestartet wird, sucht IBM SPSS Statistics nach einer Hilfdatei, deren Sprachenkennung mit der aktuellen Sprache übereinstimmt, wie in der Dropdown-Liste "Sprache" auf der Registerkarte "Allgemein" im Dialogfenster "Optionen" angegeben ist. Wenn keine entsprechende Hilfdatei gefunden wird, wird die für das Dialogfeld angegebene Hilfdatei (die in der Eigenschaft "Hilfdatei" der Dialogfeldeigenschaften angegebene Datei) verwendet.

Sprach-IDs

de. Deutsch

en. Englisch

es. Spanisch

fr. Französisch

it. Italienisch

ja. Japanisch

ko. Koreanisch

pl. Polnisch

pt_BR. Brasilianisches Portugiesisch

ru. Russisch

zh_CN. Vereinfachtes Chinesisch

zh_TW. Traditionelles Chinesisch

Hinweis: Texte in benutzerdefinierten Dialogfeldern und zugehörige Hilfdateien sind nicht auf die von IBM SPSS Statistics unterstützten Sprachen beschränkt. Sie können das Dialogfeld und den Hilfetext in einer beliebigen Sprache schreiben und müssen hierzu weder sprachspezifische Eigenschaften noch Hilfdateien erstellen. Allen Benutzern Ihres Dialogfelds wird der Text anschließend in dieser Sprache angezeigt.

Erstellen und Bearbeiten von Erweiterungsbundles

Sie können jedes Erweiterungsbundle aus dem Dialog "Erweiterungsbundle erstellen" oder "Erweiterungsbundle bearbeiten" erstellen oder bearbeiten.

- Wenn Sie ein Erweiterungsbundle erstellen oder bearbeiten, das ein erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, können Sie auch die Dialogfelderstellung für Erweiterungen verwenden. Mit der Dialogfelderstellung für Erweiterungen können Sie während der Erstellung oder Bearbeitung der Erweiterung, die das Dialogfeld enthält, ein erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld erstellen oder ändern. Darüber hinaus können Sie in der Dialogfelderstellung für Erweiterungen installierte Erweiterungen bearbeiten.
- Wenn Ihr Erweiterungsbundle kein erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld enthält, müssen Sie das Dialogfeld "Erweiterungsbundle erstellen" oder "Erweiterungsbundle bearbeiten" verwenden, um das Erweiterungsbundle zu erstellen oder zu bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise eine Erweiterung erstellen, die eine kompatible angepasste Dialogpaketdatei (.spd) und keine erweiterten Dialoge oder eine Erweiterung, die nur aus einem Erweiterungsbefehl besteht, enthält, müssen Sie den Dialog "Erweiterungsbundle erstellen" verwenden.

Erstellen eines Erweiterungsbundles

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Erweiterungen > Dienstprogramme > Erweiterungsbundle erstellen ...

2. Geben Sie auf der Registerkarte "Erforderlich" Werte für alle Felder an.
3. Geben Sie Werte für alle Felder auf der Registerkarte "Optional" ein, die für Ihre Erweiterung erforderlich sind.
4. Geben Sie eine Zielfeld für das Erweiterungsbundle an.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Erweiterungsbundle an der angegebenen Position zu speichern. Durch diese Aktion wird das Dialogfenster "Erweiterungsbundle erstellen" geschlossen.

Bearbeiten eines Erweiterungsbundles

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Erweiterungen > Dienstprogramme > Erweiterungsbundle bearbeiten ...

2. Öffnen Sie das Erweiterungsbundle.
3. Bearbeiten Sie die Werte der Felder auf der Registerkarte "Erforderlich".
4. Bearbeiten Sie die Werte der Felder auf der Registerkarte "Optional".
5. Geben Sie eine Zielfeld für das Erweiterungsbundle an.
6. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Erweiterungsbundle an der angegebenen Position zu speichern. Mit dieser Aktion wird das Dialogfeld "Erweiterungsbundle bearbeiten" geschlossen.

Ausführliche Informationen zu Feldern auf der Registerkarte "Erforderlich" und der Registerkarte "Optional" finden Sie in den Abschnitten „Erforderliche Eigenschaften von Erweiterungen“ auf Seite 267 und „Optionale Eigenschaften von Erweiterungen“ auf Seite 268.

Kapitel 21. Produktionsjobs

Produktionsjobs führen IBM SPSS Statistics automatisiert aus. Das Programm läuft dann bedienungsfrei ab und wird nach Ausführen des letzten Befehls beendet. Sie können auch die automatische Ausführung des Produktionsjobs zu festgesetzten Zeiten planen. Produktionsjobs bieten sich an, wenn Sie oft dieselben zeitaufwendigen Analysen durchführen müssen, beispielsweise für wöchentliche Berichte.

Sie können Produktionsjobs auf zwei verschiedene Weisen ausführen:

Interaktiv. Das Programm wird bedienungsfrei in einer separaten Sitzung auf Ihrem lokalen Computer oder auf einem fernen Server ausgeführt. Ihr lokaler Computer muss eingeschaltet (und mit dem fernen Server, sofern verwendet, verbunden bleiben), bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Im Hintergrund auf einem Server. Das Programm wird in einer separaten Sitzung auf einem fernen Server ausgeführt. Ihr lokaler Computer braucht nicht eingeschaltet und mit dem fernen Server verbunden zu bleiben. Sie können die Verbindung trennen und die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt abrufen.

Hinweis: Für die Ausführung eines Produktionsjobs auf einem fernen Server ist der Zugriff auf einen Server erforderlich, auf dem der IBM SPSS Statistics-Server ausgeführt wird.

Erstellen und Ausführen von Produktionsjobs

So erstellen Sie einen Produktionsjob und führen ihn aus:

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Dienstprogramme > Produktionsjob

2. Klicken Sie auf **Neu**, um einen neuen Produktionsjob zu erstellen.

oder

3. Wählen Sie einen Produktionsjob, den Sie ausführen oder ändern möchten, aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um das Verzeichnis für die Dateien zu ändern, die in der Liste angezeigt werden.

Hinweis: Die in Releases vor Release 16.0 erstellten Produktionsmodusjobdateien (.spp) werden nicht in Release 16.0 oder höher ausgeführt. Es ist ein Konvertierungsdienstprogramm verfügbar, mit dem Produktionsmodusjobdateien unter Windows und Macintosh in Produktionsjobs (.spj) umgewandelt werden können. Weitere Informationen finden Sie in [„Umwandeln von Produktionsmodusdateien“](#) auf Seite 286.

4. Geben Sie mindestens eine Befehlssyntaxdatei an, die in den Job aufgenommen werden soll. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Befehlssyntaxdateien auszuwählen.
5. Wählen Sie Namen, Speicherort und Format der Ausgabedatei aus.
6. Klicken Sie auf **Ausführen**, um den Produktionsjob interaktiv oder im Hintergrund auf einem Server auszuführen.

Standardcodierung

Standardmäßig wird IBM SPSS Statistics im Unicode-Modus ausgeführt. Produktionsjobs können im Unicode-Modus oder in der Codierung der aktuellen Ländereinstellung ausgeführt werden. Die Codierung wirkt sich darauf aus, wie Daten- und Syntaxdateien gelesen werden. Weitere Informationen finden Sie in [„Allgemeine Optionen“](#) auf Seite 211.

- **Unicode (UTF-8).** Der Produktionsjob wird im Unicode-Modus ausgeführt. Standardmäßig werden Textdatendateien und Befehlssyntaxdateien als Unicode UTF-8 gelesen. Eine Codepagecodierung für Textdatendateien können Sie mit dem Unterbefehl ENCODING des Befehls GET DATA angeben. Eine Codepage-Codierung für Syntaxdateien können Sie mit dem Unterbefehl ENCODING des Befehls INCLUDE oder INSERT angeben.

- **Lokale Codierung für Syntaxdateien.** Wenn eine Syntaxdatei keine UTF-8-Byteanordnungsmarkierung enthält, werden Syntaxdateien mit der Codierung der aktuellen Ländereinstellung gelesen. Diese Einstellung setzt jede Angabe von ENCODING für INCLUDE oder INSERT außer Kraft. Außerdem ignoriert sie jede Kennung für Codepages in der Datei.
- **Lokale Codierung.** Der Produktionsjob wird in der Codierung der aktuellen Ländereinstellung ausgeführt. Sofern nicht explizit eine andere Codierung in einem Befehl angegeben ist, der Textdaten liest (z. B. GET DATA), werden Textdatendateien in der Codierung der aktuellen Ländereinstellung gelesen. Syntaxdateien mit einer Unicode UTF-8-Byteanordnungsmarkierung werden als Unicode UTF-8 gelesen. Alle anderen Syntaxdateien werden in der Codierung der aktuellen Ländereinstellung gelesen.

Syntaxdateien

Produktionsjobs verwenden Befehlssyntaxdateien, um IBM SPSS Statistics zu informieren, was zu tun ist. Eine Befehlssyntaxdatei ist eine einfache Textdatei, die die Befehlssyntax enthält. Zum Erstellen der Datei können Sie den Syntaxeditor oder einen beliebigen Texteditor verwenden. Sie können auch Befehlssyntax generieren, indem Sie Angaben aus Dialogfeldern in ein Syntaxfenster einfügen. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 14, „Arbeiten mit der Befehlssyntax“](#), auf Seite 183.

Wenn Sie mehrere Befehlssyntaxdateien aufnehmen, werden die Dateien in der Reihenfolge ihres Vorkommens in der Liste miteinander verkettet und zusammen als ein einziger Job ausgeführt.

Syntaxformat. Steuert die Form der für den Job verwendeten Syntaxregeln.

- **Interaktiv.** Jeder Befehl muss mit einem Punkt enden. Punkte können an einer beliebigen Stelle im Befehl auftreten, und Befehle können sich über mehrere Zeilen erstrecken. Ein Punkt als letztes Zeichen in einer Zeile wird jedoch stets als Ende des Befehls interpretiert. Fortgesetzte Zeilen und neue Befehle können an einer beliebigen Position in einer neuen Zeile beginnen. Diese "interaktiven" Regeln sind in Kraft, wenn Sie Befehle in einem Syntaxfenster auswählen und ausführen.
- **Stapel.** Jeder Befehl muss am Anfang einer neuen Zeile beginnen (Leerzeichen vor dem Befehl sind nicht zulässig); fortgesetzte Zeilen müssen um mindestens ein Leerzeichen eingerückt sein. Sollen neue Befehle eingerückt werden, geben Sie ein Pluszeichen, einen Bindestrich oder einen Punkt als erstes Zeichen am Anfang der Zeile ein, und rücken Sie dann den eigentlichen Befehl nach Wunsch ein. Der Punkt am Ende des Befehls ist optional. Diese Einstellung ist kompatibel mit den Syntaxregeln für Befehlsdateien im Befehl INCLUDE.

Hinweis: Verwenden Sie die Option "Batch" *nicht*, wenn Ihre Syntaxdateien GGRAPH-Befehlssyntax mit GPL-Anweisungen enthalten. GPL-Anweisungen werden nur bei interaktiven Regeln ausgeführt.

Fehler bei der Verarbeitung. Steuert die Behandlung von Fehlerbedingungen im Job.

- **Nach Fehlern weiter bearbeiten.** Fehler im Job führen nicht automatisch dazu, dass die Befehlsverarbeitung abgebrochen wird. Die Befehle in den Produktionsjobdateien werden als Teil des normalen Befehlsstroms behandelt, und die Befehlsverarbeitung wird normal fortgesetzt.
- **Verarbeitung sofort anhalten.** Die Befehlsverarbeitung wird angehalten, sobald der erste Fehler in einer Produktionsjobdatei auftritt. Diese Einstellung ist kompatibel mit dem Verhalten von Befehlsdateien im Befehl INCLUDE.

Ausgabe

Diese Optionen dienen zur Festlegung von Name, Speicherort und Format der Ergebnisse von Produktionsjobs. Die folgenden Formatoptionen sind verfügbar:

- **Viewer-Datei (.spv).** Die Ergebnisse werden im IBM SPSS Statistics Viewer-Format am angegebenen Dateispeicherort gespeichert. Sie können auf einer Festplatte speichern oder in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services. Für das Speichern in einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services ist der Statistics-Adapter erforderlich.
- **Word (*docx).** Pivot-Tabellen werden mit sämtlichen Formatierungsattributen (wie Zellenrahmen, Schriftarten und Hintergrundfarben) als Word-Tabellen exportiert. Eine *.docx-Datei ist ein Archiv von XML-Dateien. Die Textausgabe erfolgt in XML. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten

werden als hochaufgelöste Bilder (*.eps für macOS und *.emf für Windows) aufgenommen. Besonders breite Tabellen werden von Microsoft Word möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

- **Excel.** Die Zeilen, Spalten und Zellen von Pivot-Tabellen werden mit sämtlichen Formatierungsattributen (z. B. Zellenrahmen, Schriftarten, Hintergrundfarben) als Excel-Zeilen, -Spalten und -Zellen exportiert. Textausgaben werden mit allen Schriftartattributen exportiert. Jede Zeile in der Textausgabe entspricht einer Zeile in der Excel-Datei, wobei der gesamte Inhalt der Zeile in einer einzelnen Zelle enthalten ist. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im PNG-Format aufgenommen. Die Ausgaben können als *Excel 97-2004* oder als *Excel 2007 und höher* exportiert werden.
- **HTML (*.htm).** Pivot-Tabellen werden als HTML-Tabellen exportiert. Textausgaben werden als vorformatierter HTML-Text exportiert. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im ausgewählten Grafikformat in das Dokument eingebettet. Zum Anzeigen von im HTML-Format exportierten Ausgabedaten ist ein Browser erforderlich, der mit HTML 5 kompatibel ist.
- **Portable Document Format (*.pdf).** Alle Ausgaben werden so exportiert, wie sie in der Druckvorschau/Seitenansicht angezeigt werden. Alle Formatierungsattribute bleiben erhalten.
- **Text.** Zu den Textausgabeformaten gehören einfacher Text, UTF-8 und UTF-16. Pivot-Tabellen können als durch Tabulatoren getrennter Text oder als durch Leerzeichen getrennter Text exportiert werden. Alle Textausgaben werden in durch Leerzeichen getrenntem Format exportiert. Für Tabellen, Baumdiagramme und Modellansichten wird für jede Grafik eine Zeile in die Textdatei eingefügt, in der der Name der Bilddatei angegeben wird.

Viewer-Datei bei Beendigung drucken. Sendet nach Abschluss des Produktionsjobs die endgültige Viewer-Ausgabedatei an den Drucker. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn ein Produktionsjob im Hintergrund auf einem fernen Server ausgeführt wird.

HTML-Optionen

Tabellenoptionen

Es sind keine Tabellenoptionen für das HTML-Format verfügbar. Alle Pivot-Tabellen werden in HTML-Tabellen umgewandelt.

Bildoptionen

Die folgenden Bildtypen stehen zur Verfügung: JPEG, PNG und BMP. Außerdem können Sie das Bild von 1 % bis 200 % skalieren.

PowerPoint-Optionen

Tabellenoptionen. Sie können die Einträge in der Viewer-Gliederung als Folientitel verwenden. Jede Folie enthält ein einzelnes Ausgabeelement. Der Titel wird aus dem Gliederungseintrag für das Element im Gliederungsfenster des Viewers gebildet.

Bildoptionen. Sie können das Bild von 1 % bis 200 % skalieren. (Alle Bilder werden im TIFF-Format nach PowerPoint exportiert.)

Hinweis: Das PowerPoint-Format steht nur auf Windows-Betriebssystemen zur Verfügung. Außerdem ist PowerPoint 97 oder höher erforderlich.

PDF-Optionen

Lesezeichen einbetten. Mit dieser Option werden Lesezeichen in das PDF-Dokument aufgenommen, die den Einträgen in der Viewer-Gliederung entsprechen. Wie das Viewer-Gliederungsfenster können auch Lesezeichen die Navigation in Dokumenten mit einer Vielzahl an Ausgabeobjekten erheblich erleichtern.

Schriftarten einbetten. Durch das Einbetten von Schriftarten wird sichergestellt, dass das PDF-Dokument auf allen Computern gleich dargestellt wird. Andernfalls kann es, wenn im Dokument verwendete Schriftarten auf dem Computer, der zur Anzeige (oder zum Drucken) des PDF-Dokuments verwendet wird, nicht zur Verfügung stehen, durch Schriftartenersetzung zu suboptimalen Ergebnissen kommen.

Textoptionen

Tabellenoptionen. Pivot-Tabellen können als durch Tabulatoren getrennter Text oder als durch Leerzeichen getrennter Text exportiert werden. Beim leerzeichengetrennten Format können Sie außerdem folgende Eigenschaften festlegen:

- **Spaltenbreite.** Mit **Automatisch anpassen** werden keine Spalteninhalte umgebrochen und jede Spalte ist so breit, wie die längste Beschriftung bzw. der längste Wert in der Spalte. Mit **Benutzerdefiniert** wird eine maximale Spaltenbreite festgelegt, die für alle Spalten in der Tabelle gilt. Bei Werten, die breiter sind, wird ein Zeilenumbruch durchgeführt, sodass sie sich auch auf die nächste Zeile in der betreffenden Spalte erstrecken.
- **Zeilen-/Spaltenbegrenzungszeichen.** Legt die Zeichen fest, die für Zeilen- und Spaltenrahmen verwendet werden. Um die Anzeige von Zeilen- und Spaltenrahmen zu unterdrücken, geben Sie als Werte Leerzeichen ein.

Bildoptionen. Die folgenden Bildtypen stehen zur Verfügung: EPS, JPEG, TIFF, PNG und BMP. Unter Windows-Betriebssystemen ist außerdem das Format EMF (Enhanced Metafile, erweiterte Metadatei) verfügbar. Außerdem können Sie das Bild von 1 % bis 200 % skalieren.

Produktionsjobs mit OUTPUT-Befehlen

Produktionsjobs berücksichtigen OUTPUT-Befehle, wie beispielsweise OUTPUT SAVE, OUTPUT ACTIVATE und OUTPUT NEW. Die im Verlauf eines Produktionsjobs ausgeführten OUTPUT SAVE-Befehle schreiben die Inhalte der angegebenen Ausgabedokumente in die angegebenen Speicherorte. Dies erfolgt zusätzlich zu der durch den Produktionsjob erstellten Ausgabedatei. Wenn Sie mithilfe von OUTPUT NEW ein neues Ausgabedokument erstellen, sollten Sie es explizit mit dem Befehl OUTPUT SAVE speichern.

Die Ausgabedatei eines Produktionsjobs besteht aus dem Inhalt des aktiven Ausgabedokuments zum Zeitpunkt der Beendigung des Jobs. Bei Jobs mit OUTPUT-Befehlen enthält die Ausgabedatei möglicherweise nicht die gesamte Ausgabe, die in der Sitzung erstellt wurde. Beispiel: Angenommen, der Produktionsjob besteht aus einer Reihe von Prozeduren, gefolgt von einem OUTPUT NEW-Befehl, gefolgt von weiteren Prozeduren, jedoch ohne weitere OUTPUT-Befehle. Der OUTPUT NEW-Befehl definiert ein neues aktives Ausgabedokument. Am Ende des Produktionsjobs enthält es nur Ausgaben aus den Prozeduren, die nach dem OUTPUT NEW-Befehl ausgeführt wurden.

Laufzeitwerte

Die in Produktionsjobdateien definierten und in Befehlssyntaxdateien verwendeten Laufzeitwerte vereinfachen Aufgaben, wie zum Beispiel das Durchführen derselben Analyse für verschiedene Datendateien oder das Ausführen derselben Befehle für verschiedene Variablensets. So können Sie beispielsweise den Laufzeitwert *@datafile* definieren, sodass bei jedem Ausführen von Produktionsjobs, die anstelle eines Namens für die Datendatei in der Befehlssyntaxdatei die Zeichenfolge *@datafile* enthalten, ein Name für die Datendatei abgefragt wird.

- Die Laufzeitwertsubstitution verwendet die Makrofunktion (DEFINE - !ENDDFINE) zum Erstellen von Zeichenfolgeersetzungswerten.
- Laufzeitwerte in Befehlssyntax werden ignoriert, wenn sie in Anführungszeichen eingeschlossen sind. Wenn der Laufzeitwert in Anführungszeichen eingeschlossen werden muss, wählen Sie **Wert zitieren** aus. Wenn der Laufzeitwert nur ein Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen ist, können Sie den Laufzeitwert in ein Makro mit dem aufnehmen !UNQUOTE und !EVAL -Parameter.

Symbol. Die Zeichenfolge in der Befehlssyntaxdatei, der den Produktionsjob auslöst, um den Benutzer zur Eingabe eines Werts aufzufordern. Der Name des Symbols muss mit einem @-Zeichen beginnen und den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in „Variablennamen“ auf Seite 55.

Standardwert. Dies ist der Wert, der vom Produktionsjob in der Standardeinstellung vorgegeben wird, falls Sie keinen anderen Wert eingeben. Dieser Wert wird angezeigt, wenn Sie beim Ausführen des Produktionsjobs zum Eingeben von Informationen aufgefordert werden. Sie können den Wert während der Ausführung des Programms ersetzen oder modifizieren. Wenn Sie keinen Standardwert angeben, dürfen

Sie das Schlüsselwort `silent` nicht verwenden, wenn Sie den Produktionsjob mit Befehlszeilenoptionen ausführen, es sei denn, sie verwenden auch die Option `-symbol` zur Angabe von Laufzeitwerten. Weitere Informationen finden Sie in „Ausführen von Produktionsjobs aus der Befehlszeile“ auf Seite 285.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen. Die Beschriftung, die angezeigt werden soll, wenn der Produktionsjob zur Eingabe von Informationen auffordert. Sie können zum Beispiel mit der Formulierung "Welche Datendatei möchten Sie verwenden?" ein Feld bezeichnen, in das der Name einer Datendatei eingegeben werden muss.

Wert zitieren. Schließt den Standardwert bzw. den vom Benutzer eingegebenen Wert in Anführungsstriche ein. Beispielsweise müssen Werte, die Leerzeichen enthalten, in Anführungszeichen gesetzt werden.

Befehlssyntaxdatei mit Symbolen für Benutzereingabeaufforderungen

```
GET FILE @datafile. /*check the Quote value option to quote file specifications.
FREQUENCIES VARIABLES=@varlist. /*do not check the Quote value option
```

Verwenden eines Makros zum Ersetzen eines Teils des Zeichenfolgewerts

Wenn die gesamte Ersetzungszeichenfolge in Anführungszeichen eingeschlossen ist, können Sie die Option **Wert zitieren** verwenden. Wenn die Ersatzzeichenfolge nur ein Teil einer Zeichenfolge in Anführungszeichen ist, können Sie den Laufzeitwert in ein Makro einfügen, indem Sie die verwenden `!UNQUOTE` und `!EVAL`-Funktionen.

```
DEFINE !LabelSub()
VARIABLE LABELS Var1
  !QUOTE(!concat(!UNQUOTE('First part of label - '), !UNQUOTE(!EVAL(@replace)), !UNQUOTE(' -
rest of label'))).
!ENDDFINTE.
!LabelSub.
```

Ausführungsoptionen

Sie können Produktionsjobs auf zwei verschiedene Weisen ausführen:

Interaktiv. Das Programm wird bedienungsfrei in einer separaten Sitzung auf Ihrem lokalen Computer oder auf einem fernen Server ausgeführt. Ihr lokaler Computer muss eingeschaltet (und mit dem fernen Server, sofern verwendet, verbunden bleiben), bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Im Hintergrund auf einem Server. Das Programm wird in einer separaten Sitzung auf einem fernen Server ausgeführt. Ihr lokaler Computer braucht nicht eingeschaltet und mit dem fernen Server verbunden zu bleiben. Sie können die Verbindung trennen und die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt abrufen.

Hinweis: Für die Ausführung eines Produktionsjobs auf einem fernen Server ist der Zugriff auf einen Server erforderlich, auf dem der IBM SPSS Statistics-Server ausgeführt wird.

Statistics-Server. Wenn Sie den Produktionsjob im Hintergrund auf einem fernen Server ausführen lassen, müssen Sie den Server angeben, auf dem er ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf **Server auswählen**, um den Server anzugeben. Dies gilt nur für Jobs, die im Hintergrund auf einem fernen Server ausgeführt werden, nicht für Jobs, die interaktiv auf einem fernen Server ausgeführt werden.

Serveranmeldung

Verwenden Sie das Dialogfeld "Anmelden beim Server", um ferne Server hinzuzufügen und zu ändern und den Server auszuwählen, der zur Ausführung des aktuellen Produktionsjobs verwendet werden soll. Für ferne Server ist in der Regel ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Möglicherweise müssen Sie außerdem einen Domännennamen angeben. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen zu verfügbaren Servern, Benutzernamen, Kennwörtern, Domännennamen und andere Verbindungsinformationen zu erhalten.

Wenn auf Ihrer Site IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 3.5 oder höher ausgeführt wird, können Sie durch Klicken auf **Suche...** eine Liste der Server anzeigen, die in Ihrem Netz verfügbar sind.

Wenn Sie nicht bei einem IBM SPSS Repository für Collaboration and Deployment Services angemeldet sind, werden Sie zur Eingabe von Verbindungsinformationen aufgefordert, bevor die Liste der Server angezeigt wird.

Hinzufügen und Bearbeiten von Einstellungen für die Serveranmeldung

Verwenden Sie das Dialogfeld "Einstellungen für Serveranmeldung", um Verbindungsinformationen für ferne Server im Modus für verteilte Analysen hinzuzufügen bzw. zu bearbeiten.

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen zu den verfügbaren Servern, Portnummern für diese Server und weitere Verbindungsinformationen zu erhalten. Verwenden Sie Secure Socket Layer nur, wenn Sie von Ihrem Administrator dazu angewiesen wurden.

Servername. Der Name des Servers kann ein dem Computer zugewiesener alphanumerischer Name (beispielsweise "Netzserver") oder eine dem Computer zugewiesene eindeutige IP-Adresse sein (beispielsweise 202.123.456.78).

Portnummer. Die Portnummer bezeichnet den Port, den die Serversoftware für die Kommunikation verwendet.

Beschreibung. Sie können eine optionale Beschreibung eingeben, die in der Serverliste angezeigt werden soll.

Stellen Sie eine Verbindung mit Secure Socket Layer her. Secure Socket Layer (SSL) verschlüsselt Anforderungen für verteilte Analysen, wenn diese an den fernen Server gesendet werden. Verwenden Sie SSL nicht, ohne zuvor mit Ihrem Administrator Rücksprache gehalten zu haben. SSL muss auf Ihrem Desktop-Computer und auf dem Server konfiguriert sein, damit diese Option aktiviert werden kann.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen

Sie werden zur Eingabe von Werten aufgefordert, wenn Sie einen Produktionsjob mit definierten Laufzeitsymbolen ausführen. Sie können die angezeigten Standardwerte ersetzen oder ändern. Diese Werte ersetzen dann die Laufzeitsymbole in allen zu dem Produktionsjob gehörenden Befehlssyntaxdateien.

Status des Hintergrundjobs

Auf der Registerkarte "Status des Hintergrundjobs" wird der Status von Produktionsjobs angezeigt, die zur Ausführung im Hintergrund auf einem fernen Server übergeben wurden.

Servername. Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten fernen Servers an. In der Liste werden nur Jobs angezeigt, die an den betreffenden Server übergeben wurden. Um Jobs anzuzeigen, die an einen anderen Server übermittelt wurden, klicken Sie auf **Server auswählen**.

Informationen zum Jobstatus. Beinhaltet den Namen des Produktionsjobs, den aktuellen Jobstatus sowie die Start- und die Endzeit.

Aktualisieren. Aktualisiert die Informationen zum Jobstatus.

Jobausgabe abrufen. Ruft die Ausgabe aus dem ausgewählten Produktionsjob ab. Die Ausgabe für die einzelnen Jobs befindet sich auf dem Server, auf dem der Job ausgeführt wurde. Daher müssen Sie auf den Status für den betreffenden Server umschalten, um den Job auszuwählen und die Ausgabe abzurufen. Diese Schaltfläche ist inaktiviert, wenn der Jobstatus *Ausführen* lautet.

Job abbrechen. Bricht den ausgewählten Produktionsjob ab. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn der Jobstatus *Ausführen* lautet.

Job entfernen. Entfernt den ausgewählten Produktionsjob. Dadurch wird der Job aus der Liste entfernt und die zugehörigen Dateien werden vom fernen Server entfernt. Diese Schaltfläche ist inaktiviert, wenn der Jobstatus *Ausführen* lautet.

Hinweis: Der Status des Hintergrundjobs gibt nicht den Status von Jobs an, die interaktiv auf einem fernen Server ausgeführt werden.

Ausführen von Produktionsjobs aus der Befehlszeile

Mit Befehlszeilenschaltern können Sie die automatische Ausführung von Produktionsjobs zu bestimmten Zeiten planen, indem Sie die auf Ihrem Betriebssystem verfügbaren Planungsdienstprogramme verwenden. Das Basisformat des Befehlszeilenarguments lautet:

Windows:

```
stats --production filename.spj
```

MacOS:

```
./stats --production filename.spj
```

Je nachdem, wie Sie den Produktionsjob aufrufen, müssen Sie möglicherweise Verzeichnispfade für die ausführbare Datei der Anwendung (in dem Verzeichnis, in dem die Anwendung installiert ist) und/oder die Produktionsjobdatei einschließen.

Anmerkung: Sie können keine Produktionsjobs für die Befehlszeile ausführen, während die Anwendung IBM SPSS Statistics Subscription ausgeführt wird.

Sie können Produktionsjobs aus einer Befehlszeile heraus mit den folgenden Schaltern ausführen:

-production [prompt|silent]. Startet die Anwendung im Produktionsmodus. Die Schlüsselwörter `prompt` und `silent` geben an, ob das Dialogfeld angezeigt werden soll, das zur Eingabe von Laufzeitwerten angibt, wenn diese im Job angegeben sind. Das Schlüsselwort "prompt" ist die Standardeinstellung. Mit diesem Schlüsselwort wird das Dialogfeld angezeigt. Mit dem Schlüsselwort "silent" wird das Dialogfeld unterdrückt. Wenn Sie das Schlüsselwort `silent` verwenden, können Sie die Laufzeitsymbole mit dem Schalter `-symbol` angeben. Ansonsten wird der Standardwert verwendet. Die Schalter `-switchserver` und `-singleseat` werden bei Verwendung des Schalters `-production` ignoriert.

-Symbol <values>. Liste der im Produktionsjob verwendeten Symbol-Wert-Paare. Jeder Symbolname beginnt mit `@`. Werte, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen gesetzt werden. Regeln für die Verwendung von Anführungszeichen oder Hochkommas in Zeichenfolgeliteralen variieren je nach Betriebssystem, aber das Einschließen einer Zeichenfolge, die einzelne Anführungszeichen oder Apostrophe enthält, in doppelte Anführungszeichen funktioniert normalerweise (Beispiel: `" ' ein Wert in Anführungszeichen ' "`). Die Symbole müssen über die Registerkarte "Laufzeitwerte" im Produktionsjob definiert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Laufzeitwerte“ auf Seite 282.

-background. Der Produktionsjob wird im Hintergrund auf einem fernen Server ausgeführt. Ihr lokaler Computer braucht nicht eingeschaltet und mit dem fernen Server verbunden zu bleiben. Sie können die Verbindung trennen und die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt abrufen. Sie müssen auch den Schalter `-production` einschließen und den Server mit dem Schalter `-server` angeben.

Zur Ausführung von Produktionsjobs auf einem fernen Server müssen Sie außerdem die Anmeldeinformationen für den Server angeben:

-server <inet:hostname:port> oder -server <ssl:hostname:port>. Name oder IP-Adresse oder Portnummer des Servers. Nur für Windows.

-user <name>. Ein gültiger Benutzername. Wenn ein Domänenname erforderlich ist, geben Sie vor dem Benutzernamen den Domännennamen und einen Backslash (`\`) ein. Nur für Windows.

-password <password>. Das Kennwort des Benutzers.

Beispiel

Windows:

```
stats --production /Users/Simon/job.spj silent --symbol @sex male
```

MacOS:

```
./stats --production /Users/Simon/job.spj silent --symbol @sex male
```

- Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie die Befehlszeile vom Installationsverzeichnis aus ausführen, sodass kein Pfad für die ausführbare IBM SPSS Statistics Subscription-Datei angegeben werden muss. Der Standardinstallationspfad lautet wie folgt:

Windows: \$InstalledPath\$

MacOS: /Anwendungen/IBM SPSS Statistics/SPSS Statistics.app/Contents/MacOS

- Für den Verzeichnispfad zum Speicherort des Produktionsjobs wird die Windows-Konvention mit umgekehrten Schrägstrichen verwendet. Unter Microsoft und Linux müssen Sie stattdessen normale Schrägstriche verwenden. Normale Schrägstriche und die Angabe der Dateinamen in Anführungsstrichen funktioniert unter allen Betriebssystemen, da diese in Anführungszeichen gesetzte Zeichenfolge in die Befehlszeilensyntax eingefügt wird und unter allen Betriebssystemen normale Schrägstriche in Befehlen zulässig sind, die Dateispezifikationen enthalten (z. B. GET FILE, GET DATA, SAVE)
- Das Schlüsselwort `silent` unterdrückt alle Benutzereingabeaufforderungen im Produktionsjob und der `--symbol`-Schalter fügt die bereitgestellte Zeichenfolge ('männlich ') ein, wenn das Laufzeitsymbol `@sex` in den Befehlssyntaxdateien angezeigt wird, die im Produktionsjob enthalten sind.

Umwandeln von Produktionsmodusdateien

Produktionsmodusjobdateien (.spp), die in Versionen vor 16.0 erstellt wurden, funktionieren in Version 16.0 und höher nicht. In früheren Versionen unter Windows bzw. Macintosh erstellte Jobdateien des Produktionsmodus können Sie mithilfe von *prodconvert* (im Installationsverzeichnis zu finden) in neue Produktionsjobdateien (.spj) umwandeln. Führen Sie *prodconvert* von einem Befehlsfenster aus mit folgenden Angaben aus:

```
[installpath]\prodconvert [filepath]\filename.spp
```

Dabei ist *[Installationspfad]* der Speicherort des Ordners, in dem IBM SPSS Statistics installiert ist, und *[Dateipfad]* ist der Ordner, in dem sich die ursprüngliche Produktionsjobdatei befindet. Eine neue Datei mit demselben Namen, jedoch mit der Erweiterung *.spj* wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei erstellt. (Hinweis: Wenn der Pfad Leerzeichen enthält, umgeben Sie jede Pfad- und Dateispezifikation mit doppelten Anführungszeichen. Verwenden Sie auf Macintosh-Betriebssystemen normale Schrägstriche anstelle von umgekehrten Schrägstrichen.)

Einschränkungen

- Die Formate von WMF- und EMF-Diagrammen werden nicht unterstützt. Anstelle dieser Formate wird das Format PNG verwendet.
- Die Exportoptionen **Ausgabedokument (ohne Diagramme)**, **Nur Diagramme** und **Nichts** werden nicht unterstützt. Alle Ausgabeobjekte, die vom ausgewählten Format unterstützt werden, werden berücksichtigt.
- Die Einstellungen für den fernen Server werden ignoriert. Um Einstellungen für den fernen Server für die verteilte Analyse anzugeben, müssen Sie den Produktionsjob über eine Befehlszeile ausführen und dabei die Servereinstellungen mithilfe von Befehlszeilenoptionen angeben. Weitere Informationen finden Sie in [„Ausführen von Produktionsjobs aus der Befehlszeile“](#) auf Seite 285.

Kapitel 22. Ausgabeverwaltungssystem (OMS)

Das Ausgabeverwaltungssystem (Output Management System, OMS) bietet die Möglichkeit, ausgewählte Ausgabekategorien automatisch in verschiedene Ausgabedateien in unterschiedlichen Formaten schreiben zu lassen. Zu den Formaten gehören: Word, Excel, PDF, IBM SPSS Statistics-Datendateiformat (.sav), Viewer-Dateiformat (.spv), XML, HTML und Text. Weitere Informationen finden Sie in „OMS-Optionen“ auf Seite 290.

So verwenden Sie das Bedienfeld des Ausgabeverwaltungssystems:

1. Wählen Sie Folgendes aus den Menüs aus:

Extras > OMS-Steuerung...

Mit dem Bedienfeld können Sie die Weiterleitung der Ausgaben an verschiedene Ziele starten und anhalten.

- Alle OMS-Anfragen bleiben aktiv, bis sie ausdrücklich beendet werden oder die Sitzung endet.
- Eine in einer OMS-Anfrage angegebene Zieldatei steht für andere Prozeduren und andere Anwendungen so lange nicht zur Verfügung, bis die OMS-Anfrage beendet ist.
- Wenn eine OMS-Anfrage aktiv ist, werden die angegebenen Zieldateien im Arbeitsspeicher (RAM) abgelegt. Aktive OMS-Anfragen, bei denen große Ausgabemengen in externe Dateien geschrieben werden, können somit große Mengen an Arbeitsspeicher belegen.
- Mehrere gleichzeitig ausgeführte OMS-Anfragen sind unabhängig voneinander. Eine Ausgabe kann in unterschiedlichen Formaten an verschiedene Positionen weitergeleitet werden, je nach den Spezifikationen in den einzelnen OMS-Anfragen.
- Die Ausgabeobjekte werden in der Reihenfolge am jeweiligen Ziel ausgegeben, in der sie erstellt wurden. Diese Reihenfolge bei der Erstellung ergibt sich aus der Reihenfolge und der Nutzung der Prozedur, die die Ausgabe erzeugt.

Einschränkungen

- Beim Format "Ausgabe-XML" hat die Spezifikation für den Ausgabetyt "Überschriften" keine Wirkung. Wenn eine Ausgabe aus einer Prozedur aufgenommen wird, wird auch die Titelausgabe der Prozedur aufgenommen.
- Wenn die OMS-Spezifikation ausschließlich dazu führt, dass ein Überschriftenobjekt oder eine Anmerkungstabelle für eine Prozedur mit aufgenommen wird, werden für die betreffende Prozedur keine Elemente aufgenommen.

Hinzufügen neuer OMS-Anforderungen

1. Wählen Sie die zu berücksichtigenden Ausgabetypen aus (z. B. Tabellen, Diagramme usw.). Weitere Informationen finden Sie in „Ausgabeobjekttypen“ auf Seite 289.
2. Wählen Sie die einzuschließenden Befehle aus. Soll die gesamte Ausgabe berücksichtigt werden, wählen Sie alle Elemente in der Liste aus. Weitere Informationen finden Sie in „Befehls-IDs und Tabellenuntertypen“ auf Seite 289.
3. Bei Befehlen, die eine Pivot-Tabelle als Ausgabe erzeugen, wählen Sie die zugehörigen Tabellentypen aus.

Die Liste enthält nur die Tabellen, die in den ausgewählten Befehlen zur Verfügung stehen. Es werden sämtliche Tabellentypen aufgeführt, die in mindestens einem der ausgewählten Befehle in der Liste verfügbar sind. Wenn Sie keine Befehle ausgewählt haben, werden alle Tabellentypen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in „Befehls-IDs und Tabellenuntertypen“ auf Seite 289.

4. Wenn Sie Tabellen nicht nach den Untertypen, sondern nach dem Beschriftungstext auswählen möchten, klicken Sie auf **Beschriftungen**. Weitere Informationen finden Sie in „Bezeichnungen“ auf Seite 290.

5. Klicken Sie auf **Optionen** und bestimmen Sie das Ausgabeformat (z. B. IBM SPSS Statistics-Datendatei, XML, HTML). Standardmäßig wird das Output XML-Format verwendet. Weitere Informationen finden Sie in „OMS-Optionen“ auf Seite 290.

6. Geben Sie ein Ausgabeziel an:

- **Datei.** Alle ausgewählten Ausgaben werden in eine Datei weitergeleitet.
- **Basierend auf Objektnamen.** Die Ausgabe wird anhand der Objektnamen an mehrere Zieldateien weitergeleitet. Für jedes Ausgabeobjekt wird eine separate Datei erstellt. Die Dateinamen basieren entweder auf den Namen von Tabellenuntertypen oder den Beschriftungen der Tabellen. Geben Sie den Namen des Zielordners ein.
- **Neues Dataset.** Bei Ausgaben im Format von IBM SPSS Statistics-Datendateien können Sie die Ausgabe in ein Dataset weiterleiten. Das Dataset ist für die anschließende Verwendung in derselben Sitzung verfügbar. Es wird jedoch nicht gespeichert, sofern Sie es nicht ausdrücklich vor dem Beenden der Sitzung als Datei speichern. Diese Option ist nur für Ausgaben im Format von IBM SPSS Statistics-Datendateien verfügbar. Die Namen von Datasets müssen den Regeln zum Benennen von Variablen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in „Variablenamen“ auf Seite 55.

7. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Schließen Sie die ausgewählten Ausgaben aus dem Viewer aus. Mit **Aus Viewer ausschließen** werden die Ausgabetyper in der OMS-Anfrage nicht im Viewer-Fenster angezeigt. Enthalten mehrere aktive OMS-Anfragen dieselben Ausgabetyper, wird anhand der jüngsten OMS-Anfrage mit den betreffenden Ausgabetyper entschieden, ob die Ausgabetyper angezeigt werden sollen oder nicht. Weitere Informationen finden Sie in „Ausschließen der Ausgabeanzeige aus dem Viewer“ auf Seite 293.
- Weisen Sie der Anfrage eine ID-Zeichenfolge zu. Alle Anfragen erhalten automatisch einen ID-Wert, und Sie können die Standard-ID-Zeichenfolge durch eine aussagekräftige ID ersetzen. Dies ist insbesondere dann von Nutzen, wenn mehrere aktive Anfragen vorliegen, die Sie einfach unterscheiden möchten. Die zugewiesenen ID-Werte dürfen nicht mit einem Dollarzeichen (\$) beginnen.

Tipps zum Auswählen mehrerer Elemente in einer Liste

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie mehrere Elemente in einer Liste auswählen:

- Drücken Sie Strg + A, um alle Elemente in einer Liste gleichzeitig auszuwählen.
- Wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste klicken, können Sie mehrere aufeinander folgende Elemente auswählen.
- Wenn Sie bei gedrückter Steuertaste klicken, können Sie mehrere nicht aufeinander folgende Elemente auswählen.

So beenden und löschen Sie OMS-Anforderungen:

Aktive und neue OMS-Anfragen werden in der Liste "Anforderungen" aufgeführt. Die neueste Anfrage befindet sich dabei an oberster Stelle. Die Breite der Datenspalten kann geändert werden. Klicken Sie hierzu auf die Spaltenbegrenzungen und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Darüber hinaus können Sie in horizontaler Richtung durch die Liste blättern und so weitere Informationen zu einer bestimmten Anfrage anzeigen lassen.

Ein Asterisk (*) nach dem Wort **Aktiv** in der Spalte *Status* gibt an, dass eine OMS-Anforderung mit der Befehlssyntax erstellt wurde, die Funktionen enthält, welche in der Systemsteuerung nicht verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter

So beenden Sie eine bestimmte aktive OMS-Anfrage:

1. Klicken Sie in der Liste "Anforderungen" auf eine beliebige Zelle in der Zeile dieser Anfrage.
2. Klicken Sie auf **Beenden**.

So beenden Sie alle aktiven OMS-Anfragen:

1. Klicken Sie auf **Alle beenden**.

So löschen Sie eine neue Anfrage (eine hinzugefügte Anfrage, die noch nicht aktiv ist):

1. Klicken Sie in der Liste "Anforderungen" auf eine beliebige Zelle in der Zeile dieser Anfrage.

2. Klicken Sie auf **Löschen**.

Hinweis: Aktive OMS-Anfragen werden erst dann beendet, wenn Sie auf **OK** klicken.

Ausgabeobjekttypen

Es gibt verschiedene Arten von Ausgabeobjekten:

Diagramme. Dazu zählen Diagramme, die mit der Diagrammerstellung, mit Diagrammprozeduren und mit Statistikprozeduren (zum Beispiel ein mit der Häufigkeitsprozedur erstelltes Balkendiagramm) erstellt wurden.

Überschriften. Textobjekte, die im Gliederungsfenster des Viewers mit *Titel* gekennzeichnet sind.

Protokolle. Protokolltextobjekte. Protokollobjekte enthalten bestimmte Arten von Fehler- und Warnnachrichten. Je nach den Einstellungen unter "Optionen" (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Viewer") umfassen die Log-Objekte möglicherweise auch die Befehlssyntax, die während der Sitzung ausgeführt wurde. Protokollobjekte werden im Gliederungsfenster des Viewers mit *Log* beschriftet.

Modelle. Im Ausgabeviewer angezeigte Ausgabeobjekte. Ein einzelnes Objekt kann sich aus mehreren Ansichten einschließlich Tabellen und Diagrammen zusammensetzen.

Tabellen. Ausgabeobjekte, die im Viewer als Pivot-Tabellen dargestellt werden (einschließlich der Anmerkungstabellen). Tabellen sind die einzigen Ausgabeobjekte, die im IBM SPSS Statistics-Datendateiformat (.sav) weitergeleitet werden können.

Texte. Textobjekte, die weder Logs noch Überschriften sind (einschließlich der Objekte, die im Gliederungsfenster des Viewers mit *Textausgabe* beschriftet sind).

Bäume. Baummodell diagramme, die mit der Option "Entscheidungsbaum" erzeugt wurden.

Warnungen. Warnungsobjekte enthalten bestimmte Arten von Fehler- und Warnnachrichten.

Befehls-IDs und Tabellenuntertypen

Befehls-IDs

Befehls-IDs sind für alle Statistik- und Diagrammprozeduren verfügbar, außerdem für alle Befehle, bei denen Ausgabeblöcke mit eigener identifizierbarer Überschrift im Gliederungsfenster des Viewers erzeugt werden. Diese IDs sind in der Regel (jedoch nicht immer) identisch oder nahezu identisch mit den Namen der Prozeduren in den Menüs und den Dialogfeldtiteln, die wiederum in der Regel (jedoch nicht immer) identisch oder nahezu identisch mit den Bezeichnungen der zugrunde liegenden Befehlsnamen sind. Die Befehls-ID für die Prozedur "Häufigkeiten" lautet beispielsweise "Häufigkeiten"; dies ist auch die Bezeichnung des zugrunde liegenden Befehls.

In einigen Fällen weisen der Name der Prozedur und die Befehls-ID und/oder der Befehlsname allerdings beträchtliche Unterschiede auf. Beispielsweise greifen alle Prozeduren im Untermenü "Nicht parametrisch" des Menüs "Analysieren" auf denselben zugrunde liegenden Befehl zurück, und die Befehls-ID ist mit dem Namen des zugrunde liegenden Befehls identisch: Nichtparametrische Tests

Tabellenuntertypen

Tabellenuntertypen sind die verschiedenen Typen von Pivot-Tabellen, die erstellt werden können. Einige Untertypen werden nur von einem einzigen Befehl erzeugt, andere Untertypen dagegen von mehreren Befehlen (die Tabellen zeigen jedoch unter Umständen nicht dasselbe Erscheinungsbild). Die Namen der Tabellenuntertypen sind normalerweise aussagekräftig. Es können allerdings zahlreiche Untertypen zur Auswahl stehen (insbesondere wenn Sie viele Befehle ausgewählt haben). Zwei Untertypen können auch sehr ähnliche Namen besitzen.

So suchen Sie Befehls-IDs und Tabellenuntertypen:

Im Zweifelsfall können Sie die Befehls-IDs und die Namen der Tabellenuntertypen im Viewer-Fenster suchen:

1. Starten Sie die Prozedur, um Ausgaben im Viewer zu erzeugen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element im Gliederungsfenster des Viewers.
3. Wählen Sie die Option **OMS-Befehls-ID kopieren** oder die Option **OMS-Tabellenuntertyp kopieren**.
4. Fügen Sie die kopierte Befehls-ID bzw. den Namen des Untertabellentyps in einen Texteditor ein (z. B. in ein Syntaxeditorfenster).

Bezeichnungen

Als Alternative zu Namen von Tabellenuntertypen .) können Sie Tabellen auf der Grundlage des Texts auswählen, der im Gliederungsfenster des Viewers angezeigt wird. Sie können auch andere Objekttypen anhand der Beschriftung auswählen. Beschriftungen helfen beim Unterscheiden zwischen mehreren Tabellen desselben Typs, bei denen der Gliederungstext ein Attribut des jeweiligen Ausgabeobjekts angibt, beispielsweise die Variablennamen oder -beschriftungen. Es gibt jedoch eine Reihe von Faktoren, die den Beschriftungstext beeinflussen können:

- Wenn die Verarbeitung von aufgeteilten Dateien aktiviert ist, kann die Gruppen-ID für die aufgeteilte Datei an die Beschriftung angehängt werden.
- Beschriftungen mit Informationen zu Variablen oder Werten sind abhängig von den aktuellen Einstellungen für die Beschriftung der Ausgabe (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Beschriftung der Ausgabe").
- Beschriftungen richten sich außerdem nach der aktuellen Einstellung für die Ausgabesprache (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Allgemein").

So legen Sie Beschriftungen zum Identifizieren von Ausgabebibliotheken fest:

1. Wählen Sie im Bedienfeld des Ausgabeverwaltungssystems mindestens einen Ausgabebetyp und anschließend mindestens einen Befehl aus.
2. Klicken Sie auf **Beschriftungen**.
3. Geben Sie die Beschriftung *auf dieselbe Weise* ein, wie sie im Gliederungsfenster des Viewer-Fensters aufgeführt wird. (Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf das Element in der Gliederung klicken, die Option **OMS-Beschriftung kopieren** auswählen und die kopierte Beschriftung dann im Textfeld "Beschriftung" einfügen.)
4. Klicken Sie auf **Add**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Beschriftung, die Sie hinzufügen möchten.
6. Klicken Sie **Weiter** an.

Platzhalterzeichen

Sie können einen Stern (*) als Platzhalterzeichen als letztes Zeichen im Beschriftungszeichenfolge verwenden. Alle Beschriftungen, die mit der angegebenen Zeichenfolge beginnen (alle Zeichen mit Ausnahme des Sterns), werden ausgewählt. Dies ist nur dann möglich, wenn der Stern das letzte Zeichen ist, weil Sterne durchaus als zulässige Zeichen innerhalb einer Beschriftung auftreten können.

OMS-Optionen

Das Dialogfeld "OMS: Optionen" bietet die folgenden Möglichkeiten:

- Legen Sie das Ausgabeformat fest.
- Geben Sie das Bildformat an (bei den Ausgabeformaten "HTML" und "Ausgabe-XML").
- Geben Sie an, welche Tabellendimensionselemente in die Zeilendimension eingehen sollen.
- Schließen Sie eine Variable für die laufende Tabellennummer ein, die als Quelle für die einzelnen Fälle herangezogen werden soll (beim IBM SPSS Statistics-Datendateiformat).

Angeben von OMS-Optionen

1. Klicken Sie auf **Optionen** in der Systemsteuerung für das Ausgabeverwaltungssystem.

Format

Excel

Excel 97-2004, Excel 2007 und höhere Formate. Die Zeilen, Spalten und Zellen der Pivottable werden als Excel-Zeilen, -Spalten und -Zellen exportiert, wobei alle Formatierungsattribute intakt sind, z. B. Zellengrenzen, Schriftartstile und Hintergrundfarben. Textausgaben werden mit allen Schriftattributen exportiert. Jede Zeile in der Textausgabe entspricht einer Zeile in der Excel-Datei, wobei der gesamte Inhalt der Zeile in einer einzelnen Zelle enthalten ist. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im PNG-Format aufgenommen.

HTML

Ausgabeobjekte, die als Pivot-Tabellen im Viewer dargestellt würden, werden in HTML-Tabellen umgewandelt. Textausgabeobjekte werden in der HTML-Datei mit <PRE>gekennzeichnet. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden im ausgewählten Format in das Dokument eingebettet.

Ausgabe-XML

XML, das dem Schema *spss-output* entspricht.

PDF

Ausgaben werden so exportiert, wie sie in der Druckvorschau/Seitenansicht angezeigt werden. Alle Formatierungsattribute bleiben erhalten. Die PDF-Datei enthält Lesezeichen, die den Einträgen im Gliederungsfenster des Viewers entsprechen.

IBM SPSS Statistics-Datendatei

Hierbei handelt es sich um ein binäres Dateiformat. Alle Ausgabeobjekttypen mit Ausnahme der Tabellen sind ausgeschlossen. Jede Spalte einer Tabelle wird zu einer Variablen in der Datendatei. Soll eine mit OMS erstellte Datendatei noch in derselben Sitzung genutzt werden, beenden Sie die aktive OMS-Anfrage, damit Sie die Datendatei öffnen können. Weitere Informationen finden Sie in [„Weiterleiten der Ausgabe an IBM SPSS Statistics-Datendateien“](#) auf Seite 294.

Text

Text, der mit Leerzeichen getrennt ist. Die Ausgabe wird als Text geschrieben. Bei Schriftarten mit fester Breite wird die Tabellenausgabe mithilfe von Leerzeichen ausgerichtet. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten sind ausgeschlossen.

Tabstopppetrennter Text

Text, der mit Tabstopps getrennt ist. Bei Ausgaben, die im Viewer als Pivot-Tabellen angezeigt werden, begrenzen die Tabulatoren die Tabellenspaltenelemente. Textblockzeilen werden unverändert geschrieben; der Text wird nicht mit Tabulatoren an sinnvollen Positionen gegliedert. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten sind ausgeschlossen.

Viewer-Datei

Es handelt sich hierbei um dasselbe Format wie beim Speichern der Inhalte eines Viewer-Fensters.

Wort

Pivot-Tabellen und -Text werden als Word-XML (*.docx) mit intakten Formatierungsattributen (z. B. Zellengrenzen, Schriftartdarstellungen und Hintergrundfarben) exportiert. Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten werden als hochaufgelöste Bilder (*.eps für macOS und *.emf für Windows) aufgenommen.

Grafikbilder

Bei den Formaten "HTML" und "Ausgabe-XML" können Sie Diagramme, Baumdiagramme und Modellansichten als Bilddateien einschließen. Für jedes Diagramm bzw. jeden Baum wird eine eigene Bilddatei erstellt.

- Für das HTML-Dokumentformat werden Standardtags von in das HTML-Dokument für jede Bilddatei aufgenommen.
- Für das Format des XML-Ausgabedokuments enthält die XML-Datei ein Element Diagramm mit einem Attribut ImageFile der allgemeinen Form <chart imageFile="filepath/filename" /> für jede Bilddatei.
- Die Bilddateien werden in einem separaten Unterverzeichnis (Ordner) gespeichert. Der Name des Unterverzeichnisses ist der Name der Zieldatei, ohne Dateinamenerweiterung, dafür mit dem Suffix *_files*.

Wenn die Zieldatei beispielsweise den Namen *julidaten.htm* trägt, erhält das Bildunterverzeichnis den Namen *julidaten_files*.

Format

Als Bildformate sind PNG, JPG und BMP verfügbar.

Größe

Sie können das Bild von 10 % bis 200 % skalieren.

Bildmappen einfügen

Beim Dokumentformat "HTML" erstellt diese Option QuickInfos für Bildmappen (Image Maps), die Informationen für bestimmte Diagrammelemente anzeigen, beispielsweise den Wert des ausgewählten Punkts in einem Liniendiagramm bzw. des ausgewählten Balkens in einem Balkendiagramm.

Tabellen-Pivots

Bei der Ausgabe von Pivot-Tabellen können Sie das oder die Dimensionselemente bestimmen, die in den Spalten auftreten sollen. Alle anderen Dimensionselemente treten in den Zeilen auf. Beim IBM SPSS Statistics-Datendateiformat werden die Tabellenspalten zu Variablen und die Zeilen zu Fällen.

- Wenn Sie mehrere Dimensionselemente für die Spalten angeben, werden diese Elemente in der Reihenfolge in den Spalten verschachtelt, in der sie aufgeführt sind. Beim IBM SPSS Statistics-Datendateiformat werden die Variablennamen aus verschachtelten Spaltenelementen gebildet. Weitere Informationen finden Sie in „[Variablennamen in Datendateien aus dem OMS](#)“ auf Seite 295.
- Wenn eine Tabelle keines der aufgeführten Dimensionselemente enthält, werden alle Dimensionselemente dieser Tabelle in den Zeilen aufgeführt.
- Die hier angegebenen Tabellen-Pivots wirken sich nicht auf die Tabellen aus, die im Viewer dargestellt werden.

Jede Dimension einer Tabelle (Zeile, Spalte, Schicht) kann null oder mehr Elemente enthalten. Eine einfache Kreuztabelle mit zwei Dimensionen enthält beispielsweise ein einziges Zeilendimensionselement und ein einziges Spaltendimensionselement, die jeweils eine der in der Tabelle verwendeten Variablen enthalten. Die Dimensionselemente für die Spaltendimension können wahlweise mithilfe von Positionsargumenten oder mit den Dimensionselement-"Namen" festgelegt werden.

Alle Dimensionen in Zeilen

Hiermit wird eine einzelne Zeile für jede Tabelle erstellt. Bei Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format bedeutet dies, dass jede Tabelle einen einzelnen Fall darstellt und alle Tabellenelemente Variablen sind.

Liste der Positionen

Ein Positionsargument besteht in der Regel aus einem Buchstaben für die Standardposition des Elements (C für Spalte, R für Zeile, L für Schicht), gefolgt von einer positiven Ganzzahl, aus der die Standardposition innerhalb dieser Dimension hervorgeht. R1 bezeichnet beispielsweise das äußerste Zeilendimensionselement.

- Sollen mehrere Elemente aus mehreren Dimensionen angegeben werden, trennen Sie die einzelnen Dimensionen jeweils mit einem Leerzeichen, z. B. R1 C2.
- Steht nach dem Dimensionsbuchstaben die Zeichenfolge "ALL", bedeutet dies, dass alle Elemente in der betreffenden Dimension in ihrer Standardreihenfolge berücksichtigt werden. CALL entspricht beispielsweise dem Standardverhalten; die Spalten werden hierbei auf der Grundlage aller Spaltenelemente in ihrer Standardreihenfolge gebildet.
- Mit CALL RALL LALL (oder RALL CALL LALL usw.) werden alle Dimensionselemente in die Spalten aufgenommen. Beim IBM SPSS Statistics-Datendateiformat entsteht hierbei je eine Zeile/ein Fall pro Tabelle in der Datendatei.

Liste der Dimensionsnamen

Als Alternative zu Positionsargumenten können Sie die "Namen" der Dimensionselemente verwenden, also die Textbeschriftungen, die in der Tabelle aufgeführt werden. Eine einfache zweidimensionale Kreuztabelle enthält beispielsweise ein einziges Zeilendimensionselement und ein einziges Spaltendimensionselement, die jeweils mit einer Beschriftung auf der Grundlage der Variablen in diesen

Dimensionen versehen sind, außerdem ein einziges Schichtdimensionselement mit der Beschriftung *Statistik* (wenn Deutsch die Ausgabesprache ist).

- Die Dimensionselementnamen sind abhängig von der Ausgabesprache und/oder von den Einstellungen, die sich auf die Anzeige von Variablennamen und/oder Beschriftungen in Tabellen auswirken.
- Jeder Dimensionselementname muss in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden. Sollen mehrere Dimensionselementnamen angegeben werden, trennen Sie die einzelnen, in Anführungsstrichen stehenden Namen jeweils mit einem Leerzeichen.

Die Beschriftungen für die Dimensionselemente sind nicht in jedem Fall deutlich.

Anzeigen aller Dimensionselemente und deren Beschriftungen für eine Pivot-Tabelle

1. Aktivieren Sie die Tabelle im Viewer durch Doppelklicken.
2. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Ansicht > Alles einblenden

oder

3. Wenn die Pivot-Leisten nicht angezeigt werden, wählen Sie folgende Befehle aus den Menüs aus:

Pivot > Pivot-Leisten

Die Elementbeschriftungen werden in den Pivot-Leisten angezeigt.

Protokollierung

Sie können die OMS-Aktivitäten in einem Protokoll im XML- oder Textformat protokollieren lassen.

- Im Protokoll werden alle neuen OMS-Anfragen für die aktuelle Sitzung aufgezeichnet, nicht jedoch OMS-Anfragen, die bereits aktiv waren, bevor Sie die Protokollierung aktiviert haben.
- Die aktuelle Protokolldatei wird beendet, sobald Sie eine neue Protokolldatei angeben oder die Option **OMS-Aktivität protokollieren** inaktivieren.

Festlegen der OMS-Protokollierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die OMS-Protokollierung zu aktivieren:

1. Klicken Sie auf **Protokollierung** in der Systemsteuerung für das Ausgabeverwaltungssystem.

Ausschließen der Ausgabeanzeige aus dem Viewer

Das Kontrollkästchen **Aus Viewer ausschließen** unterdrückt die Anzeige aller Ausgaben im Viewer-Fenster, die in der OMS-Anfrage ausgewählt wurden. Dies eignet sich insbesondere für Produktionsjobs, bei denen eine umfangreiche Ausgabe entsteht, ohne dass die Ergebnisse in einem Viewer-Dokument (.spv-Datei) dargestellt werden müssen. Darüber hinaus können Sie mit dieser Funktion die Anzeige bestimmter Ausgabeobjekte unterdrücken, die einfach nicht dargestellt werden sollen, ohne andere Ausgaben an eine externe Datei und in einem anderen Format weiterzuleiten.

So unterdrücken Sie die Anzeige bestimmter Ausgabeobjekte, ohne andere Ausgaben an eine externe Datei weiterzuleiten:

1. Erstellen Sie eine OMS-Anfrage, mit der die unerwünschte Ausgabe ermittelt wird.
2. Wählen Sie **Aus Viewer ausschließen**.
3. Wählen Sie für das Ausgabeziel **Datei** aus, aber geben Sie keine Datei an.
4. Klicken Sie auf **Add**.

Die ausgewählte Ausgabe wird aus dem Viewer ausgeschlossen; die restliche Ausgabe wird wie gewohnt im Viewer dargestellt.

Hinweis: Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die OMS-Ausgaben, die in externen Formaten oder Dateien, einschließlich des Viewer SPV-Formats, gespeichert wurden. Sie hat auch keine Auswirkung auf im SPV-Format gespeicherte Ausgaben in einem Stapeljob, der mit der Batch Facility (mit IBM SPSS Statistics Server erhältlich) ausgeführt wurde.

Weiterleiten der Ausgabe an IBM SPSS Statistics-Datendateien

Eine IBM SPSS Statistics-Datendatei besteht aus Variablen (in den Spalten) und Fällen (in den Zeilen). Im Wesentlichen entspricht dies dem Verfahren, wie Pivot-Tabellen in Datendateien umgewandelt werden:

- Spalten in der Tabelle werden zu Variablen in der Datendatei. Aus den Spaltenbeschriftungen werden gültige Variablennamen gebildet.
- Die Zeilenbeschriftungen in der Spalte werden zu Variablen mit generischen Variablennamen (*Var1*, *Var2*, *Var3*) in der Datendatei. Die Werte dieser Variablen entsprechen den Zeilenbeschriftungen in der Tabelle.
- Drei Tabellen-ID-Variablen werden automatisch in die Datei aufgenommen: *Command_*, *Subtype_* und *Label_*. Alle drei sind Zeichenfolgevariablen. Die ersten beiden Variablen bezeichnen die Befehls- und die Untertyp-ID. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Befehls-IDs und Tabellenuntertypen“ auf [Seite 289](#). *Label_* enthält die Tabellenüberschrift.
- Zeilen in der Tabelle werden zu Fällen in der Datendatei.

Datendateien aus mehreren Tabellen

Werden mehrere Tabellen an dieselbe Datendatei weitergeleitet, wird jede Tabelle jeweils zur Datendatei hinzugefügt. Ähnlich wie beim Zusammenfügen von Datendateien werden hierbei die Fälle aus einer Datendatei in eine andere Datendatei aufgenommen (Menü "Daten", "Dateien zusammenfügen", "Fälle hinzufügen").

- Bei jeder nachfolgenden Tabelle werden weitere Fälle zur Datendatei hinzugefügt.
- Weichen die Spaltenbeschriftungen in den Tabellen voneinander ab, können gegebenenfalls auch Variablen in die Datendatei aufgenommen werden. Bei Fällen aus anderen Tabellen, die keine Spalte mit der entsprechenden Beschriftung aufweisen, entstehen dabei fehlende Werte.
- Wenn eine Tabelle nicht dieselbe Anzahl an Zeilenelementen enthält wie die anderen Tabellen, wird keine Datendatei erstellt. Hierbei muss nicht die Anzahl der Zeilen identisch sein, sondern die Anzahl der *Zeilenelemente*, die zu Variablen in der Datendatei werden. Beispiel: Eine Kreuztabelle mit zwei Variablen und eine Kreuztabelle mit drei Variablen enthalten verschieden viele Zeilenelemente, weil die Variable "layer" bei der Standardkreuztabelleanzeige mit drei Variablen in der Zeilenvariable verschachtelt ist.

Steuern von Spaltenelementen zum Steuern von Variablen in der Datendatei

Im Dialogfeld "Optionen" des Ausgabeverwaltungssystem-Bedienfelds können Sie angeben, welche Dimensionselemente sich in den Spalten befinden und daher zum Erstellen der Variablen in der erzeugten Datendatei verwendet werden sollen. Dies entspricht dem Pivotieren der Tabelle im Viewer.

Beispiel: Bei der Prozedur "Häufigkeiten" wird eine deskriptive Statistiktabelle mit Statistiken in den Zeilen gebildet, bei der Prozedur "Deskriptive Statistiken" dagegen eine deskriptive Statistiktabelle mit Statistiken in den Spalten. Wenn beide Tabellentypen sinnvoll in dieselbe Datendatei aufgenommen werden sollen, muss die Spaltendimension für eine der Tabellentypen geändert werden.

Bei beiden Tabellentypen trägt die Statistikdimension den Elementnamen "Statistik". Um die statistischen Werte aus der Häufigkeitstabelle in die Spalten zu übernehmen, reicht es daher, den Eintrag "Statistik" (in Anführungszeichen) zur Liste der Dimensionsnamen im Dialogfeld "Optionen" hinzuzufügen.

Bei einigen Variablen sind fehlende Werte vorhanden, weil die Tabellenstrukturen immer noch nicht völlig identisch mit den Statistiken in den Spalten sind.

Variablenamen in Datendateien aus dem OMS

Das OMS erzeugt gültige, eindeutige Variablenamen aus den Spaltenbeschriftungen:

- Den Zeilen- und Schichtenelementen werden generische Variablenamen zugewiesen. Diese bestehen aus dem Präfix *Var* und einer fortlaufenden Zahl.
- Zeichen, die in Variablenamen nicht zulässig sind (Leerzeichen, Klammern usw.) werden entfernt. "Diese (Spalten-)Beschriftung" würde beispielsweise zu einer Variablen mit der Bezeichnung *DieseSpaltenBeschriftung*.
- Ist das erste Zeichen der Beschriftung zwar grundsätzlich in Variablenamen zulässig, nicht jedoch als erstes Zeichen (z. B. Ziffern), wird das Symbol "@" als Präfix vorangestellt. "2tes" würde beispielsweise zu einer Variablen mit der Bezeichnung *@2tes*.
- Spaltenbeschriftungen, die zu doppelten Variablenamen führen würden, werden aufgelöst, indem ein Unterstrich oder ein fortlaufender Buchstabe angehängt wird. Das zweite Vorkommen von "Count" würde beispielsweise zu einer Variablen mit der Bezeichnung *Count_A*.
- Unterstriche und Punkte am Ende von Beschriftungen werden aus den resultierenden Variablenamen entfernt. (Die Unterstriche am Ende der automatisch generierten Variablen *Command_*, *Subtype_* und *Label_* bleiben erhalten.)
- Enthält die Spaltendimension mehrere Elemente, werden die Variablenamen aus einer Kombination der Kategoriebeschriftungen gebildet; die Kategoriebeschriftungen werden dabei durch einen Unterstrich getrennt. Gruppenbeschriftungen werden nicht berücksichtigt. Wenn beispielsweise *VarB* in *VarA* in den Spalten verschachtelt ist, erhalten Sie Variablen wie *CatA1_CatB1*, nicht jedoch *VarA_CatA1_VarB_CatB1*.

OXML-Tabellenstruktur

Output XML (OXML) ist XML, das dem Schema *spss-output* entspricht. Eine ausführliche Beschreibung des Schemas finden Sie im Abschnitt "Ausgabeschema" des Hilfesystems.

- Die Befehls- und Untertyp-IDs im OMS dienen als Werte für die Attribute *command* und *subType* in OXML. Ein Beispiel lautet folgendermaßen:

```
<command text="Frequencies" command="Frequencies"...>
  <pivotTable text="Gender" label="Gender" subType="Frequencies"...>
```

- Die Ausgabesprache sowie die Einstellungen für die Anzeige von Variablenamen/Beschriftungen und Werte/Wertbeschriftungen wirken sich nicht auf die Werte der OMS-Attribute *command* und *subType* aus.
- Bei XML wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Der *subType*-Attributwert "häufigkeiten" ist *nicht* identisch mit dem *subType*-Attributwert "Häufigkeiten".
- Alle in einer Tabelle angezeigten Informationen befinden sich in Attributwerten in OXML. Auf der Ebene einzelner Zellen besteht OXML aus "leeren" Elementen, die zwar Attribute enthalten, jedoch keine "Inhalte" (außer den Inhalten in den Attributwerten).
- Die Tabellenstruktur in OXML wird zeilenweise dargestellt. Die Spaltenelemente sind in den Zeilen verschachtelt und einzelne Zellen sind wiederum in den Spaltenelementen verschachtelt.

```
<pivotTable...>
  <dimension axis='row'...>
    <dimension axis='column'...>
      <category...>
        <cell text='...' number='...' decimals='...'/>
      </category>
      <category...>
        <cell text='...' number='...' decimals='...'/>
      </category>
    </dimension>
  </dimension>
  ...
</pivotTable>
```

Das obige Beispiel ist eine vereinfachte Darstellung der Struktur, die die Beziehungen zwischen Nachfolgern und Vorgängern veranschaulicht. Das Beispiel zeigt jedoch nicht notwendigerweise die direkt über- oder untergeordneten Elemente, weil in der Regel verschachtelte Ebenen von Elementen vorliegen.

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Häufigkeitstabelle und die vollständige XML-Ausgabedarstellung dieser Tabelle.

Geschlecht		Frequenz	Prozente	Gültige Prozente	Kumulative Prozente
Gültig	Weiblich	216	45,6	45,6	45,6
	Männlich	258	54,4	54,4	100,0
	Gesamt	474	100,0	100,0	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<outputTreeoutputTree xmlns="http://xml.spss.com/spss/oms"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xml.spss.com/spss/oms
  http://xml.spss.com/spss/oms/spss-output-1.0.xsd">
  <command text="Frequencies" command="Frequencies"
  displayTableValues="label" displayOutlineValues="label"
  displayTableVariables="label" displayOutlineVariables="label">
  <pivotTable text="Gender" label="Gender" subType="Frequencies"
  varName="gender" variable="true">
  <dimension axis="row" text="Gender" label="Gender"
  varName="gender" variable="true">
  <group text="Valid">
  <group hide="true" text="Dummy">
  <category text="Female" label="Female" string="f"
  varName="gender">
  <dimension axis="column" text="Statistics">
  <category text="Frequency">
  <cell text="216" number="216"/>
  </category>
  <category text="Percent">
  <cell text="45.6" number="45.569620253165" decimals="1"/>
  </category>
  <category text="Valid Percent">
  <cell text="45.6" number="45.569620253165" decimals="1"/>
  </category>
  <category text="Cumulative Percent">
  <cell text="45.6" number="45.569620253165" decimals="1"/>
  </category>
  </dimension>
  </category>
  <category text="Male" label="Male" string="m" varName="gender">
  <dimension axis="column" text="Statistics">
  <category text="Frequency">
  <cell text="258" number="258"/>
  </category>
  <category text="Percent">
  <cell text="54.4" number="54.430379746835" decimals="1"/>
  </category>
  <category text="Valid Percent">
  <cell text="54.4" number="54.430379746835" decimals="1"/>
  </category>
  <category text="Cumulative Percent">
  <cell text="100.0" number="100" decimals="1"/>
  </category>
  </dimension>
  </category>
  </group>
  <category text="Total">
  <dimension axis="column" text="Statistics">
  <category text="Frequency">
  <cell text="474" number="474"/>
  </category>
  <category text="Percent">
  <cell text="100.0" number="100" decimals="1"/>
  </category>
  <category text="Valid Percent">
  <cell text="100.0" number="100" decimals="1"/>
  </category>
  </dimension>
  </category>
  </group>
  </dimension>
  </pivotTable>
  </command>
</outputTree>
```

Abbildung 4. XML-Ausgabe für eine einfache Häufigkeitstabelle

Eine einfache, kleine Tabelle kann zu beträchtlichen Mengen an XML führen. Der Grund hierfür liegt teilweise darin, dass die XML einige Informationen enthält, die aus der ursprünglichen Tabelle nicht

ohne weiteres ersichtlich sind, sowie einige Informationen, die in der ursprünglichen Tabelle nicht einmal vorlagen. Auch eine gewisse Redundanz ist vorhanden.

- Der Tabelleninhalt, wie er im Viewer in einer Pivot-Tabelle dargestellt wird (oder würde), ist in Textattributen enthalten. Ein Beispiel lautet folgendermaßen:

```
<command text="Frequencies" command="Frequencies"...>
```

- Die Ausgabesprache sowie die Einstellungen für die Anzeige von Variablenamen/Beschriftungen und Werte/Wertbeschriftungen wirken sich gegebenenfalls auf die Textattribute aus. In diesem Beispiel ist der Wert des Attributs `text` abhängig von der Ausgabesprache, der Wert des Attributs `"command"` bleibt dagegen unabhängig von der Ausgabesprache immer gleich.
- An allen Stellen, an denen Variablen oder Werte für Variablen in Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen auftreten, enthält die XML ein Attribut `text` sowie mindestens einen weiteren Attributwert. Ein Beispiel lautet folgendermaßen:

```
<dimension axis="row" text="Gender" label="Gender" varName="gender">  
...<category text="Female" label="Female" string="f" varName="gender">
```

- Bei einer numerischen Variable würde entsprechend ein Attribut `number` anstelle eines Attributs `string` verwendet. Das Attribut `label` ist nur dann vorhanden, wenn eine Beschriftung für die Variable oder die Werte definiert wurde.
- Die `<cell>`-Elemente, die Zellenwerte für Zahlen enthalten, enthalten das Attribut `Text` und einen oder mehrere zusätzliche Attributwerte. Ein Beispiel lautet folgendermaßen:

```
<cell text="45.6" number="45.569620253165" decimals="1"/>
```

Das Attribut `number` ist der eigentliche, nicht gerundete numerische Wert, und das Attribut `decimals` bezeichnet die Anzahl der Dezimalstellen, die in der Tabelle angezeigt werden.

- Da die Spalten in den Zeilen verschachtelt sind, wird das Kategorieelement für die einzelnen Spalten für jede Zeile wiederholt. Beispiel: Da die Statistikdaten in den Spalten angezeigt werden, erscheint das Element `<category text="Frequency">` dreimal in der XML: einmal für die männliche Zeile, einmal für die weibliche Zeile und einmal für die gesamte Zeile.

OMS-IDs

Das Dialogfeld "OMS-IDs" soll Sie beim Schreiben von OMS-Befehlssyntax unterstützen. Sie können dieses Dialogfenster verwenden, um ausgewählte Befehls- und Untertyp-IDs in ein Befehlssyntaxfenster einzufügen.

So verwenden Sie das Dialogfeld "OMS-IDs":

1. Wählen Sie Folgendes in den Menüs aus:

Dienstprogramme > OMS-IDs...

2. Wählen Sie einen oder mehrere Befehls- oder Untertyp-IDs aus. (Halten Sie beim Klicken mit der Maus gleichzeitig die Steuertaste gedrückt, um mehrere IDs in den einzelnen Listen auszuwählen.)
3. Klicken Sie auf **Befehle einfügen** und/oder **Untertypen einfügen**.

- Die Liste der verfügbaren Untertypen hängt von den zum jeweiligen Zeitpunkt ausgewählten Befehlen ab. Wenn mehrere Befehle ausgewählt wurden, stellt die Liste der verfügbaren Untertypen die Gesamtheit aller Untertypen dar, die für die jeweils ausgewählten Befehle verfügbar sind. Wenn keine Befehle ausgewählt wurden, werden alle Untertypen aufgeführt.
- Die IDs werden in das Hauptfenster für die Befehlssyntax an der jeweiligen Cursorposition eingefügt. Wenn keine Befehlssyntaxfenster geöffnet sind, wird automatisch ein neues Syntaxfenster geöffnet.
- Jede Befehls- und/oder Untertyp-ID wird beim Einfügen in Anführungszeichen eingeschlossen, da diese Anführungszeichen für die Befehlssyntax von OMS erforderlich sind.

- ID-Listen für die Schlüsselwörter COMMANDS und SUBTYPES müssen in Klammern eingeschlossen sein, wie in folgendem Beispiel:

```
/IF COMMANDS=['Crosstabs' 'Descriptives']
SUBTYPES=['Crosstabulation' 'Descriptive Statistics']
```

Kopieren von OMS-IDs aus Viewer-Gliederung

Sie können OMS-Befehls-IDs und OMS-Untertyp-IDs aus dem Viewer-Gliederungsfenster kopieren und einfügen.

1. Klicken Sie im Gliederungsfenster mit der rechten Maustaste auf den Gliederungseintrag für das Element.
2. Wählen Sie die Option **OMS-Befehls-ID kopieren** oder die Option **OMS-Tabellenuntertyp kopieren**.

Diese Methode unterscheidet sich in einem Punkt von der Verwendung des Dialogfelds "OMS-IDs": Die kopierte ID wird nicht automatisch in das Befehlssyntaxfenster eingefügt. Die ID wird einfach in die Zwischenablage kopiert, und Sie können sie anschließend an jeder gewünschten Stelle einfügen. Da die Werte für die Befehls- und die Untertyp-IDs exakt mit den zugehörigen Befehls- und Untertypattributwerten im Format "Ausgabe-XML" (OXML) übereinstimmen, ist diese Methode des Kopierens und Einfügens besonders hilfreich beim Schreiben von XSLT-Transformationen.

Kopieren von OMS-Beschriftungen

Statt der IDs können Sie Beschriftungen für die Verwendung mit dem Schlüsselwort LABELS kopieren. Beschriftungen können verwendet werden, um zwischen mehreren Diagrammen oder mehreren Tabellen desselben Typs zu unterscheiden, bei denen der Gliederungstext ein Attribut des jeweiligen Ausgabeobjekts angibt, beispielsweise die Variablennamen oder -beschriftungen. Es gibt jedoch eine Reihe von Faktoren, die den Beschriftungstext beeinflussen können:

- Wenn die Verarbeitung von aufgeteilten Dateien aktiviert ist, kann die Gruppen-ID für die aufgeteilte Datei an die Beschriftung angehängt werden.
- Beschriftungen, die Informationen zu Variablen oder Werten enthalten, hängen unter anderem von den Einstellungen für die Anzeige von Variablennamen/-werten und den Werten/Wertbeschriftungen im Gliederungsfenster ab (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Beschriftung der Ausgabe").
- Beschriftungen richten sich außerdem nach der aktuellen Einstellung für die Ausgabesprache (Menü "Bearbeiten", "Optionen", Registerkarte "Allgemein").

So kopieren Sie OMS-Beschriftungen:

1. Klicken Sie im Gliederungsfenster mit der rechten Maustaste auf den Gliederungseintrag für das Element.
2. Wählen Sie **OMS-Beschriftung kopieren** aus.

Wie bei den Befehls- und Untertyp-IDs müssen die Beschriftungen in Anführungszeichen und die gesamte Liste in eckige Klammern eingeschlossen sein, wie in folgendem Beispiel:

```
/IF LABELS=['Employment Category' 'Education Level']
```

Kapitel 23. Scriptfunktionen

Über die Scriptfunktionen können Sie u. a. die folgenden Aufgaben automatisieren:

- Öffnen und Speichern von Datendateien.
- Exportieren von Diagrammen als Grafikdateien in verschiedenen Formaten.
- Anpassen der Ausgaben im Viewer.

Welche Scriptsprachen verfügbar sind, hängt von der verwendeten Plattform ab. Unter Windows sind als Scriptsprachen die Sprache "Basic", die zusammen mit dem Core-System installiert wird, und die Programmiersprache "Python" verfügbar. Bei allen anderen Plattformen steht für Scripts die Programmiersprache Python zur Verfügung.

Wenn Sie Scripting mit der Programmiersprache Python verwenden möchten, benötigen Sie die Funktionalität Python, die Teil des Produkts IBM SPSS Statistics ist.

Standardscriptsprache

Die Standardscriptsprache bestimmt den Scripteditor, der gestartet wird, wenn neue Scripts erstellt werden. Sie gibt auch die Standardsprache an, deren ausführbare Datei zum Ausführen von Autoscripts verwendet wird. Unter Windows ist die Standardscriptsprache Basic. Sie können die Standardsprache über die Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen" ändern. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Scriptoptionen“ auf Seite 223.

Beispielscripts

Eine Reihe von Scripts wird mit der Software mitgeliefert; diese Scripts befinden sich im Unterverzeichnis *Samples* des Verzeichnisses, in dem IBM SPSS Statistics installiert ist. Sie können die Scripts unverändert verwenden oder Ihren Wünschen anpassen.

Erstellen eines neuen Scripts

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Neu > Script

Der Editor, der der Standardscriptsprache zugeordnet ist, wird geöffnet.

Ausführen von Scripts

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Extras > Script ausführen...

2. Wählen Sie das gewünschte Script aus.
3. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Python-Scripts können zusätzlich zu "Extras > Script ausführen" auf verschiedene Arten ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Scripting in der Programmiersprache Python“ auf Seite 301.

Bearbeiten eines Scripts

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Datei > Öffnen > Script...

2. Wählen Sie das gewünschte Script aus.
3. Klicken Sie auf **Öffnen**.

Das Script wird in dem Editor geöffnet, der der Sprache zugeordnet ist, in der das Script geschrieben ist.

Autoscripts

Autoscripts sind Scripts, die automatisch ausgeführt werden, wenn sie durch die Erstellung einer bestimmten Ausgabe aus ausgewählten Prozeduren ausgelöst werden. Sie können zum Beispiel ein Autoscript verwenden, das automatisch die obere Diagonale entfernt und in der Tabelle die Korrelationskoeffizienten unterhalb einer bestimmten Signifikanz hervorhebt, sobald eine Korrelationstabelle mit der Prozedur "Bivariate Korrelationen" berechnet wurde.

Autoscripts können für eine bestimmte Prozedur angegeben werden oder für bestimmte Ausgabetypen aus unterschiedlichen Prozeduren gelten. Zum Beispiel könnten Sie ein Autoscript haben, das die ANOVA-Tabellen, die durch One-Way ANOVA erzeugt werden, sowie ANOVA-Tabellen, die durch andere statistische Prozeduren erzeugt werden, formatiert. Andererseits erzeugen "Häufigkeiten" eine Häufigkeitstabelle und eine Statistiktable. Für jeden Tabellentyp können Sie ein separates Autoscript verwenden.

Jeder Ausgabetyper für eine bestimmte Prozedur kann nur einem einzigen Autoscript zugewiesen werden. Sie können jedoch ein Basis-Autoscript erstellen, das vor der Anwendung von Autoscripts für bestimmte Ausgabetyper auf alle neuen Viewer-Elemente angewendet wird.

Die Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen" (im Menü "Bearbeiten") zeigt die Autoscripts an, die auf Ihrem System konfiguriert wurden. Hier können Sie neue Autoscripts einrichten oder die Einstellungen vorhandener Autoscripts ändern. Optional können Sie Autoscripts für Ausgabeelemente direkt vom Viewer erstellen und konfigurieren.

Ereignisse, die Autoscripts auslösen

Folgende Ereignisse können Autoscripts auslösen:

- Erstellung einer Pivot-Tabelle
- Erstellung eines Notes-Objekts
- Erstellung eines Warnungsobjekts

Sie können Scripts auch verwenden, um Autoscripts indirekt auszulösen. Sie können z. B. ein Script schreiben, das die Prozedur "Korrelationen" aufruft, die wiederum das Autoscript auslöst, das mit der resultierenden Korrelationstabelle verknüpft ist.

Erstellen von Autoscripts

Beim Erstellen eines Autoscripts beginnen Sie mit dem Ausgabeobjekt, das als Auslöser dienen soll (z. B. eine Häufigkeitstabelle).

1. Wählen Sie im Viewer das Objekt aus, das das Autoscript auslösen wird.
2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus: **Extras > AutoScript erstellen/bearbeiten...**

Wenn dem ausgewählten Objekt kein Autoscript zugewiesen ist, fragt Sie ein Dialogfeld "Öffnen" nach dem Speicherort und dem Namen eines neuen Scripts.

3. Wählen Sie den Speicherort aus, an dem das neue Script gespeichert werden soll, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf **Öffnen**. Der Editor der Standardscriptsprache wird geöffnet. Sie können die Standardscriptsprache über die Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen" ändern.
4. Schreiben Sie den Code.

Anmerkung: Standardmäßig wird die ausführbare Datei, die der Standardscriptsprache zugeordnet ist, zum Ausführen des Autoscripts verwendet. Sie können die ausführbare Datei über die Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen" ändern.

Wenn das ausgewählte Objekt bereits einem Autoscript zugewiesen ist, wird das Script im Scripteditor für die Sprache, in der das Script geschrieben ist, geöffnet.

Zuweisen vorhandener Scripts zu Viewer-Objekten

Sie können bestehende Scripts als Autoscripts verwenden, indem Sie sie einem ausgewählten Objekt im Viewer, zum Beispiel einer Häufigkeitstabelle, zuweisen.

1. Wählen Sie im Viewer ein Objekt aus, dem ein Autoscript zugeordnet werden soll. (Mehrere Viewer-Objekte können das gleiche Autoscript auslösen, aber jedes Objekt kann nur einem einzigen Autoscript zugewiesen werden.)

2. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Dienstprogramme > AutoScript zuordnen ...

Wenn das ausgewählte Objekt nicht über ein zugeordnetes Autoscript verfügt, wird das Dialogfeld "Autoscript auswählen" geöffnet.

3. Geben Sie das gewünschte Script an.

4. Klicken Sie auf **Zuweisen**.

Wenn das ausgewählte Objekt bereits einem Autoscript zugeordnet ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Zuordnung ändern möchten. Klicken Sie im Dialogfeld "Autoscript auswählen" auf **OK**.

Optional können Sie ein vorhandenes Script als Autoscript auf der Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen" konfigurieren. Das Autoscript kann auf ein ausgewähltes Set von Ausgabetypen angewendet werden oder als Basis-Autoscript für alle neuen Viewer-Elemente angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie in „Scriptoptionen“ auf Seite 223.

Scripting in der Programmiersprache Python

IBM SPSS Statistics stellt zwei separate Schnittstellen für die Programmierung mit der Python-Sprache unter Windows, Linux, macOS und für IBM SPSS Statistics-Server bereit. Für die Verwendung dieser Schnittstellen ist eine IBM SPSS Statistics-Integrations-Plug-in für Python-Instanz erforderlich, die standardmäßig mit Ihrem IBM SPSS Statistics-Produkt installiert wird. Erste Schritte mit der Programmiersprache Python werden im Python-Lernprogramm erläutert, das Sie unter <http://docs.python.org/tut/tut.html> finden.

Python-Scripts

Python-Scripts nutzen die Schnittstelle des Python SpssClient-Moduls. Sie nutzen die Benutzerschnittstelle, geben Objekte aus und können zudem Befehlssyntax ausführen. Zum Beispiel würden Sie ein Python-Script verwenden, um eine Pivot-Tabelle anzupassen.

- Python-Skripte werden über Dienstprogramme > Script ausführen ausgeführt, vom Python-Editor, der von IBM SPSS Statistics aus gestartet wird (Zugriff über Datei > Öffnen > Script), oder von einem externen Python-Prozess, wie z. B. einer Python-IDE oder dem Python-Interpreter.
- Python-Scripts können als Autoscripts ausgeführt werden.
- Python-Scripts laufen auf dem System, auf dem der IBM SPSS Statistics Client läuft.

Die vollständige Dokumentation der IBM SPSS Statistics-Klassen und -Methoden, die für Python-Scripts verfügbar sind, steht im Scripthandbuch für IBM SPSS Statistics zur Verfügung, das unter Integration Plug-in for Python im Hilfesystem abgerufen werden kann.

Python-Programme

Python-Programme nutzen die Schnittstelle des Python spss-Moduls. Sie laufen auf dem IBM SPSS Statistics-Prozessor und werden verwendet, um den Fluss eines Befehlssyntaxauftrags zu steuern, im aktiven Dataset zu lesen und zu schreiben und um neue Datasets und benutzerdefinierte Prozeduren zu erstellen, die ihre eigene Pivot-Tabellenausgabe generieren.

- Python-Programme werden aus der Befehlssyntax innerhalb der Blöcke BEGIN PROGRAM-END PROGRAM oder von einem externen Python-Prozess wie einem Python-IDE oder dem Python-Interpreter ausgeführt.
- Python-Programme können nicht als Autoscripts ausgeführt werden.
- Im Modus für verteilte Analysen (verfügbar bei IBM SPSS Statistics Server) werden Python-Programme auf dem Computer ausgeführt, auf dem IBM SPSS Statistics Server läuft.

Weitere Informationen zu Python-Programmen, einschließlich der vollständigen Dokumentation für die IBM SPSS Statistics-Funktionen und -Klassen, die für diese verfügbar sind, können der Dokumentation für das Python-Integrationspaket für IBM SPSS Statistics entnommen werden, das unter Integration Plug-in for Python im Hilfesystem zur Verfügung steht.

Ausführen von Python-Scripts und Python-Programmen

Sowohl Python-Scripts als auch Python-Programme können innerhalb von IBM SPSS Statistics oder von einem externen Python-Prozess wie z. B. einer Python-IDE oder dem Python-Interpreter ausgeführt werden.

Python-Scripts

Über IBM SPSS Statistics ausgeführtes Python-Script. Sie können ein Python-Skript über Dienstprogramme > Script ausführen oder aus dem Python-Script-Editor ausführen, der beim Öffnen einer Python-Datei (.py) vom Datei> Öffnen > Script gestartet wird. Scripts, die über den Python-Editor ausgeführt werden, der von IBM SPSS Statistics gestartet wurde, laufen auf dem IBM SPSS Statistics Client, der den Editor gestartet hat. So können Sie Ihren Python-Code von einem Python-Editor aus debuggen.

Über einen externen Python-Prozess ausgeführtes Python-Script. Sie können ein Python-Script über einen externen Python-Prozess wie einer Python IDE, die nicht von IBM SPSS Statistics gestartet wurde, oder dem Python-Interpreter ausführen. Das Script wird versuchen, eine Verbindung mit einem bestehenden IBM SPSS Statistics-Client aufzubauen. Wenn mehr als ein Client gefunden wird, wird eine Verbindung mit dem zuletzt gestarteten Client hergestellt. Wenn kein vorhandener Client gefunden wird, startet das Python-Script eine neue Instanz des IBM SPSS Statistics-Clients. Standardmäßig sind Dateneditor und Viewer für den neuen Client unsichtbar. Sie können sie sichtbar machen oder im unsichtbaren Modus mit Datasets und Ausgabedokumenten arbeiten.

Python-Programme

Python-Programm, ausgeführt über die Befehlsyntax. Sie können ein Python-Programm ausführen, indem Sie Python-Code in einen Block BEGIN PROGRAM-END PROGRAM in der Befehlsyntax integrieren. Die Befehlsyntax kann über IBM SPSS Statistics Client oder die IBM SPSS Statistics Batch Facility - eine eigene, ausführbare Datei, die mit IBM SPSS Statistics Server geliefert wird - ausgeführt werden.

Python-Programm, ausgeführt von einem externen Python-Prozess. Sie können ein Python-Programm von einem externen Python-Prozess wie einer Python IDE oder dem Python-Interpreter ausführen. In diesem Modus startet das Python-Programm eine neue Instanz des IBM SPSS Statistics Prozessors ohne eine zugeordnete Instanz des IBM SPSS Statistics Client. Sie können diesen Modus verwenden, um Ihre Python-Programme mit dem Python IDE Ihrer Wahl zu debuggen.

Aufrufen von Python-Scripts von Python-Programmen und umgekehrt

Python-Script, ausgeführt über ein Python-Programm. Sie können ein Python-Script über ein Python-Programm ausführen, indem Sie das Python-Modul mit dem Script importieren und die Funktion in dem Modul aufrufen, das das Script implementiert. Sie können Python-Scriptmethoden auch direkt über ein Python-Programm aufrufen. Diese Funktionen stehen bei der Ausführung eines Python-Programms über einen externen Python-Prozess oder über IBM SPSS Statistics Batch Facility (bei IBM SPSS Statistics Server verfügbar) nicht zur Verfügung.

Python-Autoscript, ausgelöst von einem Python-Programm. Ein als Autoscript angegebenes Python-Script wird ausgelöst, wenn ein Python-Programm die Prozedur ausführt, die das mit dem Autoscript in Verbindung stehende Ausgabeelement ausführt. Sie können zum Beispiel ein Autoscript mit einer Tabelle "Deskriptive Statistiken", die durch die Prozedur "Deskriptive" erzeugt wird, in Verbindung bringen. Sie führen dann ein Python-Programm aus, das die Prozedur "Deskriptive" ausführt. Das Python-Autoscript wird ausgeführt.

Python-Programm, ausgeführt über ein Python-Script. Python-Scripts können Befehlsyntax ausführen, d. h., sie können Befehlsyntax ausführen, die Python-Programme enthält.

Einschränkungen und Warnungen

- Die Ausführung eines Python-Programms über den Python-Editor, der von IBM SPSS Statistics gestartet wurde, startet eine neue Instanz des IBM SPSS Statistics Prozessors und interagiert nicht mit der Instanz von IBM SPSS Statistics, die den Editor gestartet hat.
- Python-Programme sind nicht für die Ausführung in "Dienstprogramme>Script ausführen" gedacht.
- Python-Programme können nicht als Autoscripts ausgeführt werden.
- Die über das Modul `spss` verfügbaren Schnittstellen können nicht in demselben Python-Script verwendet werden.

Scripteditor für die Programmiersprache Python

Für die Programmiersprache Python ist der Standardeditor IDLE, der mit Python ausgeliefert wird. IDLE stellt eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE - Integrated Development Environment) mit einer begrenzten Menge an Funktionen bereit. Viele IDEs stehen für Python zur Verfügung. Zum Beispiel können Sie unter Windows die kostenlos erhältliche PythonWin IDE verwenden.

So ändern Sie den Scripteditor für Python:

1. Öffnen Sie die Datei `clientscriptingcfg.ini`, die sich im Installationsverzeichnis von IBM SPSS Statistics befindet.

Anmerkung: Die Datei `clientscriptingcfg.ini` muss mit einem UTF-16-fähigen Editor wie SciTE unter Windows oder der Anwendung TextEdit unter Mac bearbeitet werden.
2. Ändern Sie im Abschnitt [Python3] den Wert für EDITOR_PATH so, dass er auf die Datei zeigt, die den Editor startet. Die Spezifikationen für Python 3 sind unabhängig voneinander.
3. Ändern Sie im gleichen Abschnitt den Wert für EDITOR_ARGS so, dass Argumente, die an den Editor übergeben werden müssen, bearbeitet werden. Wenn keine Argumente erforderlich sind, entfernen Sie vorhandene Werte.

Scripterstellung in Basic

Scripting in Basic ist nur unter Windows verfügbar und wird mit dem Core-System installiert. Eine umfangreiche Onlinehilfe für das Scripting in Basic steht im IBM SPSS Statistics Basic-Scripteditor zur Verfügung. Auf den Editor kann über Datei> Neu > Script zugegriffen werden, wenn die Standardscriptsprache (auf der Registerkarte "Scripts" im Dialogfeld "Optionen") auf "Basis" gesetzt ist (die Standardeinstellung unter Windows). Sie wird auch über Datei> Öffnen > Script aufgerufen, indem Sie in der Liste "Dateien des Typs" die Option "Basic" (wwd; sbs) auswählen.

Hinweis: Benutzer mit Windows 7 und späteren Versionen benötigen für den Zugriff auf die Onlinehilfe für die Scripterstellung in Basic das Windows-Hilfeprogramm (WinHlp32.exe), das auf Ihrem System möglicherweise nicht vorhanden ist. Wenn die Onlinehilfe nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Microsoft, um Anweisungen zu erhalten, wie Sie sich das Windows-Hilfeprogramm (WinHlp32.exe) besorgen können.

Kompatibilität mit Versionen vor 16.0

Veraltete Methoden und Eigenschaften

Eine Reihe von Automatisierungsmethoden und Eigenschaften steht ab Version 16.0 nicht mehr zur Verfügung. Hinsichtlich allgemeiner Funktionen umfasst dies alle Objekte in Bezug auf interaktive Diagramme, das Objekt "Draft Document" und Methoden und Eigenschaften in Bezug auf Karten. Weitere Informationen finden Sie unter "Versionshinweise für Version 16.0" im Hilfesystem für den IBM SPSS Statistics Basic-Scripteditor. Der Zugriff auf die IBM SPSS Statistics-spezifische Hilfe erfolgt über die Hilfe>IBM SPSS Statistics -Objekte-Hilfe im Scripteditor.

Globale Prozeduren

Vor Version 16.0 haben die Scriptfunktionen eine Datei für globale Prozeduren umfasst. Ab Version 16.0 verwenden die Scriptfunktionen keine Datei für globale Prozeduren, auch wenn die Version von `Global.sbs`

für Versionen vor 16.0 (umbenannt zu *Global.wwd*) aus Gründen der Rückwärtskompatibilität installiert wird.

Wenn Sie eine Version vor Version 16.0 eines Scripts migrieren möchten, die Funktionen in der Datei für globale Prozeduren aufgerufen hat, fügen Sie die Anweisung '#Uses "<install_dir>\Samples\Global.wwd"' zum Deklarationsabschnitt des Scripts hinzu, wobei <install_dir> das Verzeichnis ist, in dem IBM SPSS Statistics installiert ist. '#Uses ist ein spezieller Kommentar, der vom Basic-Script-Prozessor erkannt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Script die Datei für globale Prozeduren verwendet, sollten Sie die Anweisung '#Uses aufnehmen. Sie können auch '\$Include: anstelle von '#Uses verwenden.

Veraltete Autoscripts

Vor Version 16.0 haben die Scriptfunktionen eine einzelne Autoscript-Datei mit allen Autoscripts umfasst. Ab Version 16.0 gibt es keine einzelne Autoscript-Datei mehr. Jedes Autoscript wird jetzt in einer eigenen Datei gespeichert und kann jetzt im Gegensatz zu Versionen vor 16.0, wo jedes Autoscript spezifisch für ein bestimmtes Ausgabeelement war, auf ein oder mehrere Ausgabeelemente angewendet werden.

Einige der mit Versionen vor 16.0 installierten Autoscripts sind als Set separater Scriptdateien verfügbar und befinden sich im Unterverzeichnis *Samples* des Installationsverzeichnisses von IBM SPSS Statistics. Sie sind durch einen Dateinamen mit der Endung *Autoscript* gekennzeichnet, der Dateityp ist *wwd*. Standardmäßig sind Autoscripts keinerlei Ausgabeelemente zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt über die Registerkarte "Scripts" des Dialogfelds "Optionen". Weitere Informationen finden Sie in „[Scriptoptionen](#)“ auf Seite 223.

Benutzerdefinierte Autoscripts, die in Versionen vor 16.0 verwendet wurden, müssen manuell umgewandelt und einem oder mehreren Ausgabeelementen über die Registerkarte "Scripts" des Dialogfelds "Optionen" zugeordnet werden. Der Umwandlungsprozess besteht aus folgenden Schritten:

1. Extrahieren Sie die Unterroutine, die das Autoscript angibt, aus der alten Datei *Autoscript.sbs* und speichern Sie sie als neue Datei mit der Erweiterung *wwd* oder *sbs*. Der Name der Datei ist beliebig.
2. Ändern Sie den Namen der Unterroutine zu *Main* und entfernen Sie die Parameterspezifikation. Vermerken Sie, welche Parameter wie eine Pivot-Tabelle, die das Autoscript auslöst, durch das Script benötigt werden.
3. Verwenden Sie das Objekt *scriptContext* (stets verfügbar), um vom Autoscript benötigte Werte wie das Ausgabeelement, das das Autoscript auslöst, zu erhalten.
4. Ordnen Sie die Scriptdatei dem Ausgabeobjekt über die Registerkarte "Scripts" des Dialogfelds "Optionen" zu.

Um den umgewandelten Code darzustellen, verwenden Sie gegebenenfalls das Autoscript *Descriptives_Table_DescriptiveStatistics_Create* aus der alten Datei *Autoscript.sbs*.

```
Sub Descriptives_Table_DescriptiveStatistics_Create _
(objPivotTable As Object,objOutputDoc As Object,lngIndex As Long)
'Autoscript
'Trigger Event: DescriptiveStatistics Table Creation after running
Descriptives procedure.

'Purpose: Swaps the Rows and Columns in the currently active pivot table.
'Assumptions: Selected Pivot Table is already activated.
'Effects: Swaps the Rows and Columns in the output
'Inputs: Pivot Table, OutputDoc, Item Index

    Dim objPivotManager As ISpssPivotMgr
    Set objPivotManager=objPivotTable.PivotManager
    objPivotManager.TransposeRowsWithColumns

End Sub
```

Nachfolgend finden Sie das umgewandelte Script:

```
Sub Main

'Purpose: Swaps the Rows and Columns in the currently active pivot table.
'Effects: Swaps the Rows and Columns in the output

    Dim objOutputItem As ISpssItem
    Dim objPivotTable as PivotTable
    Set objOutputItem = scriptContext.GetOutputItem()
    Set objPivotTable = objOutputItem.ActivateTable

    Dim objPivotManager As ISpssPivotMgr
    Set objPivotManager = objPivotTable.PivotManager
```

```
objPivotManager.TransposeRowsWithColumns
objOutputItem.Deactivate
End Sub
```

- Beachten Sie, dass nichts im umgewandelten Script darauf hinweist, auf welches Objekt das Script anzuwenden ist. Die Zuordnung zwischen einem Ausgabeelement und einem Autoscript wird über die Registerkarte "Scripts" des Dialogfelds "Optionen" festgelegt und zwischen Sitzungen beibehalten.
- `scriptContext.GetOutputItem` bezieht das Ausgabeelement (ein `ISpssItem`-Objekt), das das Autoscript ausgelöst hat.
- Das durch `scriptContext.GetOutputItem` zurückgegebene Objekt ist nicht aktiviert. Wenn Ihr Script ein aktiviertes Objekt erfordert, müssen Sie es wie in diesem Beispiel mit der Methode `ActivateTable` aktivieren. Wenn Sie mit Tabellenbearbeitungen fertig sind, rufen Sie die Methode `Deactivate` auf.

Für Version 16.0 gibt es keine Unterscheidung zwischen Scripts, die als Autoscripts ausgeführt werden, und Scripts, die nicht als Autoscripts ausgeführt werden. Jedes richtig codierte Script kann in beiden Kontexten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in „Objekt "scriptContext"“ auf Seite 305.

Hinweis: Näheres zum Auslösen eines Scripts von der Anwendungserstellung finden Sie in „Startscripts“ auf Seite 306.

Scripteditor

Ab Version 16.0 unterstützt der Scripteditor für Basic die folgenden Funktionen aus Versionen vor 16.0 nicht mehr:

- Die Menüs "Script", "Analyse", "Diagramm", "Extras" und "Add-ons".
- Die Möglichkeit, Befehlssyntax in ein Scriptfenster einzufügen.

Der IBM SPSS Statistics Basic Script Editor ist eine eigenständige Anwendung, die von IBM SPSS Statistics über Datei > Neu > Script, Datei > Öffnen > Script oder Extras > AutoScript erstellen/bearbeiten (in einem Viewer-Fenster) gestartet wird. So können Sie Scripts mit der Instanz von IBM SPSS Statistics ausführen, mit der sie gestartet wurden. Nach dem ersten Öffnen bleibt der Editor geöffnet, wenn IBM SPSS Statistics beendet wird, aber Scripts, die IBM SPSS Statistics-Objekte verwenden, werden nicht mehr ausgeführt.

Dateitypen

Ab Version 16.0 unterstützen die Scriptfunktionen weiter das Ausführen und Bearbeiten von Scripts mit dem Dateityp `sbs`. Standardmäßig haben die mit dem IBM SPSS Statistics Basic-Scripteditor erstellten Basic-Scripts den Dateityp `wwd`.

Verwenden externer COM-Clients

Ab Version 16.0 ist die Programm-ID für die Instanziierung von IBM SPSS Statistics von einem externen COM-Client `SPSS.Application16`. Anwendungsobjekte sollten als `spsswinLib.Application16` deklariert werden. Beispiel:

```
Dim objSpssApp As spsswinLib.Application16
Set objSpssApp=CreateObject("SPSS.Application16")
```

So bauen Sie von einem externen COM-Client eine Verbindung mit einer laufenden Instanz des IBM SPSS Statistics Clients auf:

```
Dim objSpssApp As spsswinLib.Application16
Set objSpssApp=GetObject("", "SPSS.Application16")
```

Wenn mehr als ein Client ausgeführt wird, wird mit `GetObject` eine Verbindung mit dem zuletzt gestarteten Client hergestellt.

Hinweis: Die ID lautet auch für Versionen nach 16.0 `Application16`.

Objekt "scriptContext"

Erkennen, wann ein Script als Autoscript ausgeführt wird

Mit dem Objekt `scriptContext` können Sie erkennen, wann ein Script als Autoscript ausgeführt wird. So können Sie ein Script erstellen, damit es in beiden Kontexten (Autoscript oder nicht) funktioniert. Dieses triviale Script stellt den Ansatz dar.

```
Sub Main
  If scriptContext Is Nothing Then
    MsgBox "I'm not an autoscript"
  Else
    MsgBox "I'm an autoscript"
  End If
End Sub
```

- Wenn ein Script nicht als Autoscript ausgeführt wird, hat das Objekt `scriptContext` den Wert `Nothing`.
- Aufgrund der `if-Else`-Logik in diesem Beispiel würden Sie Ihren Autoscript-spezifischen Code in die `Else`-Klausel aufnehmen. Jeder Code, der nicht im Kontext eines Autoscripts ausgeführt wird, würde in die `If`-Klausel aufgenommen. Natürlich können Sie auch Code aufnehmen, der in beiden Kontexten ausgeführt wird.

Von Autoscripts erforderliche Werte beziehen

Das Objekt `scriptContext` bietet Zugang zu Werten, die von einem Autoscript benötigt werden, wie das Ausgabeelement, das das aktuelle Autoscript auslöst.

- Die Methode `scriptContext.GetOutputItem` gibt das Ausgabeelement zurück (ein `ISpssItem`-Objekt), das das aktuelle Autoscript ausgelöst hat.
- Die Methode `scriptContext.GetOutputDoc` gibt das Ausgabedokument zurück (ein `ISpssOutputDoc`-Objekt), das dem aktuellen Autoscript zugeordnet ist.
- Die Methode `scriptContext.GetOutputItemIndex` gibt in dem zugehörigen Ausgabedokument den Index des Ausgabeelements zurück, das das aktuelle Autoscript ausgelöst hat.

Hinweis: Das durch `scriptContext.GetOutputItem` zurückgegebene Objekt ist nicht aktiviert. Wenn Ihr Script ein aktiviertes Objekt erfordert, müssen Sie es zum Beispiel mit der Methode `ActivateTable` aktivieren. Wenn Sie mit den Bearbeitungen fertig sind, rufen Sie die Methode `Deactivate` auf.

Startscripts

Sie können ein Script erstellen, das beim Start jeder Sitzung ausgeführt wird, sowie ein separates Script, das bei jedem Serverwechsel ausgeführt wird. Unter Windows können Versionen dieses Scripts sowohl in Python als auch in Basic vorhanden sein. Bei allen anderen Plattformen können die Scripts nur in Python enthalten sein.

- Das Startscript muss für Python `StartClient_.py` und für Basic `StartClient_.wwd` genannt werden.
- Das Script, das beim Serverwechsel ausgeführt wird, muss für Python `StartServer_.py` und für Basic `StartServer_.wwd` genannt werden.
- Die Scripts müssen sich im Verzeichnis 'scripts' des Installationsverzeichnisses befinden-im Stammverzeichnis des Installationsverzeichnisses für Windows und im Verzeichnis '/Applications/IBM SPSS Statistics/Resources' für MacOS. Beachten Sie, dass alle Scripts (einschließlich der "`StartServer_`"-Scripts) auf dem Clientssystem gespeichert sein müssen, unabhängig davon, ob Sie im verteilten Modus arbeiten.
- Wenn unter Windows der Ordner `scripts` sowohl eine Python- als auch eine Basic-Version von `StartClient_` oder `StartServer_` enthält, werden beide Versionen ausgeführt. Dabei wird zuerst die Python-Version und dann die Basic-Version ausgeführt.
- Wenn Ihr System so konfiguriert ist, dass es im verteilten Modus startet, werden beim Start zunächst alle `StartClient_`-Scripts und dann alle `StartServer_`-Scripts ausgeführt. *Hinweis:* Die `StartServer_`-Scripts werden auch bei jedem Serverwechsel ausgeführt, aber die `StartClient_`-Scripts werden nur beim Start einer Sitzung ausgeführt.

Beispiel

Hier finden Sie ein Beispiel für ein `StartServer_`-Script, mit dem ein Laufwerkbuchstabe einer freigegebenen Netzressource zugeordnet wird, die von einer UNC-ID angegeben wird. Dadurch können Benutzer

im verteilten Modus arbeiten, um über das Dialogfeld "Ferne Datei öffnen" auf Datendateien auf der Netzressource zuzugreifen.

```
#StartServer_.py
import SpssClient
SpssClient.StartClient()
SpssClient.RunSyntax(r""" HOST COMMAND=['net use y: \\myserver\data']. """)
SpssClient.StopClient()
```

Die Methode `SpssClient.RunSyntax` wird zum Ausführen eines HOST-Befehls verwendet, der den Windows-Befehl `net use` zum Durchführen der Zuordnung aufruft. Beim Ausführen des Scripts *StartServer_* befindet sich IBM SPSS Statistics im verteilten Modus, sodass der Befehl HOST auf dem IBM SPSS Statistics Server-Computer ausgeführt wird.

Kapitel 24. Umwandlungsprogramm für TABLES- und IGRAPH-Befehlssyntax

Wenn Sie Befehlssyntaxdateien mit TABLES-Syntax in die CTABLES-Syntax und/oder IGRAPH-Syntax in die GGRAPH-Syntax umwandeln möchten, können Sie ein einfaches Dienstprogramm verwenden, das Sie bei der Umwandlung unterstützt. Es gibt jedoch erhebliche Funktionsunterschiede zwischen TABLES und CTABLES und zwischen IGRAPH und GGRAPH. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass das Dienstprogramm einige Ihrer TABLES- und IGRAPH-Syntaxaufträge nicht umwandeln kann oder CTABLES- und GGRAPH-Syntax generiert, die Tabellen und Diagramme erzeugt, die den von den TABLES- und IGRAPH-Befehlen erzeugten Originalen nicht besonders ähneln. Für die meisten Tabellen können Sie die umgewandelte Syntax bearbeiten, um eine der ursprünglichen Tabelle sehr ähnliche Tabelle zu erstellen.

Das Dienstprogramm zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Es wird eine neue Syntaxdatei auf der Grundlage einer vorhandenen Syntaxdatei erstellt. Die ursprüngliche Syntaxdatei wird nicht geändert.
- Es werden nur die TABLES- und IGRAPH-Befehle in der Syntaxdatei umgewandelt. Die anderen Befehle in der Datei werden nicht geändert.
- Die ursprüngliche TABLES- und IGRAPH-Syntax wird als Kommentar beibehalten.
- Anfang und Ende des umgewandelten Blocks werden durch Kommentare gekennzeichnet.
- TABLES- und IGRAPH-Syntaxbefehle, die nicht umgewandelt werden konnten, werden identifiziert.
- Es werden sowohl Befehlssyntaxdateien umgewandelt, die den Syntaxregeln für den interaktiven Modus entsprechen, als auch solche, die den Regeln für den Produktionsmodus entsprechen.

Dieses Programm kann keine Befehle umwandeln, die Fehler enthalten. Es gelten zudem folgende weitere Einschränkungen:

Einschränkungen für TABLES

Das Dienstprogramm wandelt TABLES-Befehle in einigen Situationen möglicherweise falsch um, darunter TABLES-Befehle, die Folgendes enthalten:

- Variablennamen im Unterbefehl TABLES, die mit "sta" oder "lab" beginnen und ohne weitere Zusätze in runden Klammern stehen, wie beispielsweise `var1 by (statvar) by (labvar)`. Diese Angaben werden als die Schlüsselwörter (STATISTICS) und (LABELS) interpretiert.
- SORT-Unterbefehle, in denen die Abkürzungen A oder D verwendet werden, um eine auf- bzw. absteigende Sortierreihenfolge anzugeben. Diese Angaben werden als Variablennamen interpretiert.

Das Dienstprogramm kann keine TABLES-Befehle umwandeln, die Folgendes enthalten:

- Syntaxfehler.
- OBSERVATION-Unterbefehle, die mithilfe des Schlüsselworts T0 auf einen Variablenbereich verweisen (beispielsweise `var01 T0 var05`).
- Segmente von Zeichenfolgeliteralen, die mit Pluszeichen verkettet werden (beispielsweise `TITLE "Mein" + "Titel"`).
- Makroaufrufe, die ohne Makroerweiterung ungültige TABLES-Syntax darstellen. Da das Umwandlungsprogramm Makroaufrufe nicht erweitert, werden diese einfach so behandelt, als ob sie Teil der regulären TABLES-Syntax wären.

Das Dienstprogramm umgewandelt keine TABLES-Befehle, die in Makros enthalten sind. Makros verbleiben bei der Umwandlung unverändert.

Einschränkungen für IGRAPH

IGRAPH wurde in Release 16 sehr verändert. Aufgrund dieser Änderungen werden einige Unterbefehle und Schlüsselwörter in der Syntax von IGRAPH, die vor diesem Release erstellt wurden, möglicherweise

nicht berücksichtigt. Das vollständige Revisionsprotokoll finden Sie im Abschnitt IGRAPH in der *Befehls-syntaxreferenz*.

Das Umwandlungsprogramm generiert gegebenenfalls zusätzliche Syntax, die im Schlüsselwort **INLINE-TEMPLATE** in der Syntax GGRAPH gespeichert wird. Dieses Schlüsselwort wird nur durch das Umwandlungsprogramm erzeugt. Seine Syntax ist nicht zur Bearbeitung durch den Benutzer vorgesehen.

Verwenden des Umwandlungsprogramms

Das Umwandlungsprogramm *SyntaxConverter.exe* befindet sich im Installationsverzeichnis. Es wird an der Befehlszeile aufgerufen. Die allgemeine Form des Befehls lautet:

```
syntaxconverter.exe [path]/inputfilename.sps [path]/outputfilename.sps
```

Sie müssen diesen Befehl aus dem Installationsverzeichnis heraus ausführen.

Wenn der Name eines der Verzeichnisse Leerzeichen enthält, setzen Sie den gesamten Pfad mit dem Dateinamen in Anführungszeichen:

```
syntaxconverter.exe /myfiles/oldfile.sps "/new files/newfile.sps"
```

Syntaxregeln für den interaktiven Modus und den Produktionsmodus

Das Dienstprogramm kann Befehlsdateien umwandeln, die den Syntaxregeln für den interaktiven Modus oder den Produktionsmodus entsprechen.

Interaktiv. Im interaktiven Modus gelten folgende Syntaxregeln:

- Jeder Befehl muss auf einer neuen Zeile beginnen.
- Jeder Befehl muss mit einem Punkt (.) enden.

Produktionsmodus. Im Produktionsmodus und bei Befehlen in Dateien, auf die mithilfe des Befehls **INCLUDE** in einer anderen Datei zugegriffen wird, gelten die Syntaxregeln für den Produktionsmodus:

- Jeder Befehl muss in der ersten Spalte einer neuen Zeile beginnen.
- Fortgesetzte Zeilen müssen um mindestens ein Leerzeichen eingerückt sein.
- Der Punkt am Ende des Befehls ist optional.

Falls Ihre Befehlsdateien Syntaxregeln für den Produktionsmodus verwenden und keine Punkte am Ende jedes Befehls enthalten, müssen Sie die Befehlszeilenoption **-b** (oder **/b**) aufnehmen, wenn Sie *SyntaxConverter.exe* ausführen, wie in:

```
syntaxconverter.exe -b /myfiles/oldfile.sps /myfiles/newfile.sps
```

SyntaxConverter-Script (nur Windows)

Unter Windows können Sie das Umwandlungsprogramm mithilfe des Scripts *SyntaxConverter.wwd* ausführen. Dieses Script befindet sich im Verzeichnis *Samples* des Installationsverzeichnisses.

1. Wählen Sie in den Menüs Folgendes aus:

Extras > Script ausführen...

2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Samples* und wählen Sie *SyntaxConverter.wwd* aus.

Hiermit wird ein einfaches Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Namen und Speicherorte der alten und neuen Befehlssyntaxdatei angeben können.

Kapitel 25. Verschlüsseln von Datendateien, Ausgabedokumenten und Syntaxdateien

Sie können vertrauliche Informationen, die in einer Datendatei, einem Ausgabedokument oder einer Syntaxdatei gespeichert sind, schützen, indem Sie die Datei mit einem Kennwort verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung kann die Datei nur unter Angabe des Kennworts geöffnet werden. Die Option zum Verschlüsseln einer Datei steht im Dialogfeld "Speichern unter" für Datendateien, Ausgabedokumente und Syntaxdateien zur Verfügung. Außerdem können Sie eine Datendatei verschlüsseln, wenn Sie sie sortieren und die sortierte Datei speichern.

- Verloren gegangene Kennwörter können nicht wiederhergestellt werden. Wenn das Kennwort nicht mehr bekannt ist, kann die Datei nicht geöffnet werden.
- Kennwörter dürfen maximal 10 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Erstellen starker Kennwörter

- Verwenden Sie mindestens acht Zeichen.
- Verwenden Sie auch Zahlen, Symbole und Interpunktionszeichen in Ihrem Kennwort.
- Vermeiden Sie Abfolgen von Zahlen und Zeichen, wie beispielsweise "123" und "abc", und vermeiden Sie Wiederholungen, wie "111aaa".
- Erstellen Sie keine Kennwörter mit persönlichen Daten wie Geburtstage oder Spitznamen.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Abständen.

Bearbeiten von verschlüsselten Dateien

- Wenn Sie eine verschlüsselte Datei öffnen, Änderungen daran vornehmen und Datei > Speichern auswählen, wird die geänderte Datei mit dem gleichen Kennwort gespeichert.
- Sie können das Kennwort einer verschlüsselten Datei ändern, indem Sie die Datei öffnen, die Schritte für die Verschlüsselung wiederholen und im Dialogfeld "Datei verschlüsseln" ein anderes Kennwort angeben.
- Sie können eine unverschlüsselte Version einer verschlüsselten Datendatei oder eines verschlüsselten Ausgabedokuments speichern, indem Sie die Datei öffnen, Datei > Speichern unter auswählen und **Datei mit Kennwort verschlüsseln** im zugehörigen Dialogfenster 'Speichern unter' abwählen. Wählen Sie bei einer verschlüsselten Syntaxdatei **Syntax** aus der Dropdown-Liste "Speichern als Typ" aus, um eine nicht verschlüsselte Version der Datei zu speichern.

Hinweis: Verschlüsselte Datendateien und Ausgabedokumente können nicht in früheren IBM SPSS Statistics-Versionen als Version 21 geöffnet werden. Verschlüsselte Syntaxdateien können nicht in Versionen vor Version 22 geöffnet werden.

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache ist eine Kopie des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa

North Castle Drive, MD-NC119

Armonk, NY 10504-1785

France

Bei Lizenzanforderungen zu Double-Byte-Information (DBCS) wenden Sie sich bitte an die IBM Abteilung für geistiges Eigentum in Ihrem Land oder senden Sie Anfragen schriftlich an folgende Adresse:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you. -->

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter als IBM werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen

Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa

North Castle Drive, MD-NC119

Armonk, NY 10504-1785

France

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Die angeführten Leistungsdaten und Kundenbeispiele dienen nur zur Illustration. Die tatsächlichen Ergebnisse beim Leistungsverhalten sind abhängig von der jeweiligen Konfiguration und den Betriebsbedingungen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter als IBM stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussage zu Leistung, Kompatibilität und anderen Merkmalen von Produkten anderer Anbieter als IBM machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter als IBM sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmieretechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme ohne Zahlung an IBM kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© Copyright IBM Corp. 2021. Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM Corp. abgeleitet.

© Copyright IBM Corp. 1989 - 2021. All rights reserved.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corp in den USA und/ oder anderen Ländern. Weitere Produkt- oder Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Her-

stellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Index

Sonderzeichen

- Modelle
 - Drucken [170](#)
 - Zusammenführen von Modell- und Transformationsdateien [205](#)

A

- Abwechselnde Zeilenfarben
 - Pivot-Tabellen [161](#)
- Aggregieren von Daten
 - Aggregationsfunktionen [119](#)
- Aktive Datei
 - Caching [43](#)
 - temporäre aktive Datei erstellen [43](#)
 - virtuelle aktive Datei [42](#)
- aktives Fenster [1](#)
- Algorithmen [5](#)
- Angepasste Attribute [61](#)
- angepasste Währungsformate [56](#), [217](#)
- Anmelden an einem Server [45](#)
- Anteilsschätzungen
 - beim Bilden der Rangfolge [99](#)
- Anwendungsmodus
 - Arbeitsmappe [211](#)
 - klassisch [211](#)
- Anzeigeberechtigter
 - Abstand zwischen Ausgabeelementen [145](#)
 - Ändern der Größe von Gliederungselementen [150](#)
 - Ändern der Schriftart in der Gliederung [150](#)
 - Ändern von Gliederungsebenen [133](#)
 - Anzeigeoptionen [215](#)
 - Ausblenden von Ergebnissen [150](#)
 - Erstellen einer Arbeitsmappe [147](#)
 - Erweitern der Gliederung [149](#)
 - Gliederung [149](#)
 - Öffnen einer Arbeitsmappe [147](#)
 - Reduzieren der Gliederung [149](#)
 - Speichern einer Arbeitsmappe [147](#)
- Anzeigeformate [57](#)
- Anzeigefunktion [133](#)
- anzeigen
 - Ergebnisse [150](#)
 - Symbolleisten [227](#)
 - Untertitel [163](#)
- Anzeigereihenfolge [154](#)
- Arbeitsmappe
 - Anwendungsmodus [211](#)
 - Speichern [147](#)
 - Verschlüsseln [147](#)
- Attribute
 - Benutzerdefinierte Variablenattribute [61](#)
- Aufteilen von Tabellen
 - Festlegen von Tabellenumbrüchen [166](#)
- Aus früheren Versionen übernommene Tabellen [168](#)
- ausblenden
 - ausblenden (*Forts.*)
 - Dimensionsbeschriftungen [158](#)
 - Fußnoten [163](#)
 - Titel [158](#)
 - Ausblenden
 - Symbolleisten [227](#)
 - Untertitel [163](#)
 - Zeilen und Spalten [158](#)
 - Ausblenden von Variablen
 - Dateneditor [208](#)
 - Dialogfeldlisten [208](#)
 - Ausgabe
 - ändern [179](#)
 - Ändern der Ausgabesprache [156](#)
 - anzeigen [150](#)
 - Arbeitsmappe [146](#)
 - Ausblenden [150](#)
 - Ausrichtung [151](#), [215](#)
 - Einfügen in andere Anwendungen [151](#)
 - exportieren [138](#)
 - interaktiv [137](#)
 - Speichern [136](#)
 - Verschlüsseln [136](#)
 - Viewer [133](#)
 - zentrieren [151](#), [215](#)
 - Ausgabeobjekttypen
 - bei OMS [289](#)
 - Ausgabestil [176](#)
 - Ausgabeverwaltungssystem (OMS) [287](#), [297](#)
 - Auslöseereignisse
 - Autoscripts [300](#)
 - Ausrichtung
 - Ausgabe [151](#), [215](#)
 - im Dateneditor [60](#)
 - Ausschließen der Ausgabe aus dem Viewer bei OMS [293](#)
 - Auswählen von Fällen
 - auf der Grundlage von Auswahlkriterien [121](#)
 - Bereich von Fällen [122](#)
 - Datumsbereich [122](#)
 - Zeitbereich [122](#)
 - Auswahlmethoden
 - Auswählen von Zeilen und Spalten in Pivot-Tabellen [165](#)
 - automatische Wiederherstellung [3](#)
 - Automatische Wiederherstellung [3](#), [211](#)
 - Automatisierte Ausgabeänderung [175](#), [176](#), [178–181](#)
 - Automatisierte Produktion [279](#)
 - Autoscripts
 - Auslöseereignisse [300](#)
 - erstellen [300](#)
 - Grundlegend [305](#)
 - Zuweisen zu Viewer-Objekten [300](#)

B

- Bearbeiten von Daten [65](#), [66](#)
- Bedingte Transformationen [92](#)

- Befehls-IDs [289](#)
 - Befehlssprache [183](#)
 - Befehlssyntax
 - aktiv [191](#)
 - Ausführen mit Symbolleistenschaltflächen [229](#)
 - Ausgabeprotokoll [185](#)
 - einfügen [184](#)
 - Hinzufügen zu Menüs [227](#)
 - Journaldatei [193](#), [194](#)
 - Produktionsjobs, Regeln [279](#)
 - Syntaxregeln [183](#)
 - Zugreifen auf Befehlssyntaxreferenz [5](#)
 - Befehlssyntaxdateien [192](#), [194](#)
 - Befehlssyntaxeditor
 - Auskommentieren von Text bzw. Aufheben der Auskommentierung [190](#)
 - automatische Vervollständigung [187](#)
 - Befehlsspannen [186](#)
 - Einrücken von Syntax [191](#)
 - Farbcodierung [188](#)
 - Formatieren von Syntax [191](#)
 - Haltepunkte [186](#), [188](#), [191](#)
 - Lesezeichen [186](#), [189](#)
 - mehrere Ansichten/Fenster [186](#)
 - Optionen [225](#)
 - Zeilennummern [186](#)
 - Befehlszeilenoptionen
 - Produktionsjobs [285](#)
 - Benutzerdefiniert fehlende Werte [59](#)
 - Benutzerdefinierte Dialogfelderstellung
 - benutzerdefinierte Dialogfelder für Erweiterungsbefehle [274](#)
 - Datasetselektor [248](#)
 - Dateitypfilter [265](#)
 - Datenquelle [240](#)
 - Dialogfelder in installierten Erweiterungen ändern [270](#)
 - Dialogfelder und Hilfedateien lokalisieren [275](#)
 - Elementgruppe, Steuerelement [261](#)
 - Erweiterungen mit Dialogfeldern installieren [270](#)
 - Erweiterungen mit Dialogfeldern öffnen [270](#)
 - Erweiterungen mit Dialogfeldern speichern [270](#)
 - Erweiterungsbundledateien [270](#)
 - Farbauswahl [258](#)
 - Feldauswahl [247](#)
 - Feldquelle [248](#)
 - Kombinationsfeld [250](#)
 - Kontrollkästchengruppe [263](#)
 - Layoutregeln [241](#)
 - Listenfeld [252](#)
 - Quellenliste [245](#)
 - Spalten für Tabellensteuerelemente [259](#)
 - Steuerelement für statischen Text [258](#)
 - Steuerelement für Tabelle [259](#)
 - Syntaxvorlage [241](#)
 - Tab [265](#)
 - Unterdialogfeldschaltfläche [265](#)
 - Vorschau [243](#)
 - Zahlen (Steuerelement) [254](#)
 - Zielliste [246](#)
 - benutzerdefinierte Tabellen
 - Umwandeln von TABLES-Befehlssyntax in CTABLES [309](#)
 - Benutzerdefinierte Variablenattribute [61](#)
 - Berechnen von Variablen
 - Berechnen von neuen Zeichenfolgevariablen [92](#)
 - Bereichseinteilung [84](#)
 - Beschriftungen
 - Einfügen von Gruppenbeschriftungen [154](#)
 - Bezeichnungen
 - im Vergleich mit Untertypennamen in OMS [290](#)
 - Löschen [155](#)
 - Bidirektionaler Text [214](#)
 - Bilden der Rangfolge
 - gebundene Werte [100](#)
 - Perzentile [99](#)
 - Relative Rangfolge [99](#)
 - Savage-Scores [99](#)
 - Blom-Schätzungen [99](#)
 - BMP-Dateien
 - Exportieren von Diagrammen [138](#), [143](#)
 - Breakvariablen
 - in "Daten aggregieren" [118](#)
 - breite Tabellen
 - Einfügen in Microsoft Word [151](#)
- ## C
- Caching
 - Aktive Datei [43](#)
 - Cognos
 - Einlesen von Cognos Business Intelligence-Daten [21](#)
 - Einlesen von Cognos TM1-Daten [23](#)
 - Export in Cognos TM1 [38](#)
 - CSV-Format
 - Daten lesen [10](#)
 - Daten speichern [26](#)
 - Einlesen von Daten [11](#)
 - CTABLES
 - Umwandeln von TABLES-Befehlssyntax in CTABLES [309](#)
- ## D
- DATA LIST
 - Vergleich mit GET DATA [42](#)
 - Datasets
 - umbenennen [72](#)
 - Vergleichen [40](#)
 - Dateien
 - Öffnen [7](#)
 - Dateien öffnen
 - Datendateien [7](#), [8](#)
 - dBASE-Dateien [7](#)
 - Excel-Dateien [7](#)
 - Lotus 1-2-3-Dateien [7](#)
 - SYSTAT-Dateien [7](#)
 - Tabellenkalkulationsdateien [7](#)
 - Tabstoppgetrennte Dateien [7](#)
 - Dateien speichern
 - Datenbankdateiabfragen [21](#)
 - Datendateien [25](#), [26](#)
 - IBM SPSS Statistics-Datendateien [25](#)
 - Dateispeicherorte
 - Festlegen der standardmäßigen Dateispeicherorte [222](#)
 - Dateitransformationen
 - Daten zusammenfassen [118](#)
 - Gewichten von Fällen [122](#)
 - Sortieren von Fällen [111](#)
 - Transponieren von Variablen und Fällen [113](#)

- Dateitransformationen (*Forts.*)
 - Umstrukturieren von Daten [123](#)
 - Verarbeitung von aufgeteilten Dateien [120](#)
 - Zusammenführen von Datendateien [113](#), [115](#)
- Daten bearbeiten [66](#)
- Daten umstrukturieren
 - Sortieren von Daten für "Fälle zu Variablen" [131](#)
- Daten zusammenfassen
 - Variablenamen und -beschriftungen [120](#)
- Datenansicht [53](#)
- Datenbanken
 - aktualisieren [32](#)
 - Anhängen von Datensätzen (Fällen) an eine Tabelle [36](#)
 - Auswählen einer Datenquelle [16](#)
 - Auswählen von Datenfeldern [17](#)
 - Bedingungsausdrücke [18](#)
 - Definieren von Variablen [20](#)
 - Ersetzen einer Tabelle [37](#)
 - Ersetzen von Werten in bestehenden Feldern [36](#)
 - Erstellen einer neuen Tabelle [37](#)
 - Erstellen von Beziehungen [17](#)
 - Festlegen von Kriterien [18](#)
 - Hinzufügen neuer Felder zu einer Tabelle [36](#)
 - Joins zwischen Tabellen [17](#)
 - lesen [15–17](#)
 - Microsoft Access [16](#)
 - Parameterabfragen [18](#), [19](#)
 - Speichern [32](#)
 - Speichern von Abfragen [21](#)
 - SQL-Syntax [21](#)
 - Überprüfen von Ergebnissen [21](#)
 - Umwandeln von Zeichenfolgen in numerische Variablen [20](#)
 - Wert abfragen [19](#)
 - Where-Klausel [18](#)
 - Zufallsstichprobe [18](#)
- Datendateien
 - Ferne Server [47](#)
 - Hinzufügen von Kommentaren [207](#)
 - Informationen aus dem Datenwörterbuch [24](#)
 - Informationen zur Datei [24](#)
 - Leistungssteigerung bei umfangreichen Dateien [43](#)
 - mehrere geöffnete Datendateien [71](#), [211](#)
 - Öffnen [7](#), [8](#)
 - schützen [42](#)
 - Speichern [25](#), [26](#)
 - Speichern von Ausgaben als Datendateien im IBM SPSS Statistics-Format [287](#)
 - Speichern von Subsets von Variablen [31](#)
 - text [11](#)
 - transponieren [113](#)
 - umstrukturieren [123](#)
 - verschlüsseln [31](#)
 - vertauschen [113](#)
- Datendateien zusammenführen
 - Informationen aus dem Datenwörterbuch [115](#)
- Dateneditor
 - Ändern des Datentyps [67](#)
 - Anzeigeoptionen [69](#)
 - Ausrichtung [60](#)
 - Bearbeiten von Daten [65](#), [66](#)
 - Daten bearbeiten [66](#)
 - Datenansicht [53](#)
 - Definieren von Variablen [54](#)
- Dateneditor (*Forts.*)
 - deskriptive Statistiken [69](#)
 - deskriptive Statistiken, Ausgaben [218](#)
 - Drucken [70](#)
 - Einfügen von neuen Fällen [66](#)
 - Einfügen von neuen Variablen [67](#)
 - Eingeben von Daten [64](#)
 - Eingeben von nicht numerischen Daten [65](#)
 - Eingeben von numerischen Daten [64](#)
 - Einschränkungen für die Datenwerte [65](#)
 - Gefilterte Fälle [69](#)
 - mehrere Ansichten/Fenster [69](#)
 - mehrere geöffnete Datendateien [71](#), [211](#)
 - Rollen [59](#)
 - Senden von Daten an andere Anwendungen [227](#)
 - Spaltenbreite [59](#)
 - Über Ansicht [51](#), [52](#)
 - Variablenansicht [54](#)
 - Verschieben von Variablen [67](#)
- Dateneingabe [64](#)
- Datentransformationen
 - Bedingte Transformationen [92](#)
 - Berechnen von Variablen [91](#)
 - Bilden der Rangfolge [99](#)
 - Funktionen [92](#)
 - Umcodieren von Werten [97](#)
 - verzögerte Ausführung [215](#)
 - Werte umcodieren [95](#), [96](#)
 - Zeichenfolgevariablen [92](#)
 - Zeitreihe [106](#), [107](#)
- Datentypen
 - ändern [67](#)
 - angepasste Währung [56](#), [217](#)
 - Anzeigeformate [57](#)
 - Definieren [56](#)
 - Eingabeformate [57](#)
- Datenverzeichnis
 - Zuweisen aus einer anderen Datei [79](#)
- Datenwörterbuch [24](#)
- Datumsformate
 - zweistellige Jahresangabe [215](#)
- Datumsformatvariablen
 - Addieren oder Subtrahieren zu bzw. von Datums-/Zeitvariablen [100](#)
 - Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einem Variablenset [100](#)
 - Erstellen einer Datums-/Zeitvariablen aus einer Zeichenfolge [100](#)
 - Extrahieren eines Teils einer Datums-/Zeitvariablen [100](#)
- Datumsvariablen
 - für Zeitreihendaten definieren [106](#)
- dBASE-Dateien
 - einlesen [7](#), [9](#)
 - Speichern [25](#), [26](#)
- Definieren von Variablen
 - Datentypen [56](#)
 - fehlende Werte [59](#)
 - Kopieren und Einfügen von Attributen [60](#)
 - Variablenbeschriftungen [58](#)
 - Vorlagen [60](#)
 - Wertbeschriftungen [58](#), [73](#)
 - Zuweisen eines Datenwörterbuchs [79](#)
- deskriptive Statistiken
 - Dateneditor [69](#)

- Diagramme
 - Erstellen aus Pivot-Tabellen [167](#)
 - exportieren [138](#)
 - fehlende Werte [200](#)
 - Größe [200](#)
 - Seitenverhältnis [218](#)
 - Übersicht [197](#)
 - Umbrechen von Feldern [200](#)
 - Vorlagen [200, 218](#)
- Diagrammeditor
 - Eigenschaften [198](#)
- Diagrammerstellung
 - Galerie [197](#)
- Diagrammoptionen [218](#)
- Dialogfelder
 - Anzeigen von Variablenbeschriftungen [2, 211](#)
 - Anzeigen von Variablennamen [2, 211](#)
 - Anzeigereihenfolge für Variablen [211](#)
 - Definieren von Variablensets [208](#)
 - Umsortieren von Listen der Zielvariablen [209](#)
 - Variablenbeschreibung [2](#)
 - Variablensymbole [2](#)
 - Verwenden von Variablensets [208](#)
- Dialogfeldererstellung
 - Aktivieren von Regeln [266](#)
 - Dateisuche [264](#)
 - Dialogfeldeigenschaften [239](#)
 - Filtern von Variablenlisten [248](#)
 - geschützter Text [256](#)
 - Hilfdatei [239](#)
 - in erweiterte Dialogfelder umwandeln [272](#)
 - kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder ändern [272](#)
 - kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder installieren [272](#)
 - kompatible benutzerdefinierte Dialogfelder speichern [272](#)
 - Kontrollkästchen [249](#)
 - Listenelemente für Kombinationsfeld [251](#)
 - Listenelemente für Listenfeld [251](#)
 - Menüposition [240](#)
 - Optionsgruppe [261](#)
 - Optionsgruppen, Felder [262](#)
 - Paketdateien mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern (spd) [272](#)
 - Paketdateien mit kompatiblen benutzerdefinierten Dialogfeldern öffnen [272](#)
 - Steuerelement für Datum [255](#)
 - Textsteuerelement [253](#)
 - Unterdialogfeldeigenschaften [266](#)
- Dialogfelderstellung für Erweiterungen [237](#)
- Differenzfunktion [107](#)
- Dokumentwiederherstellung [3](#)
- Dollarformat (DOLLAR) [56, 57](#)
- Doppelte Fälle (Datensätze)
 - finden und filtern [82](#)
- drehen
 - mit OMS für exportierte Ausgabe steuern [294](#)
- Drehen von Beschriftungen [155](#)
- Drucken
 - Modelle [170](#)
 - Abstand zwischen Ausgabeelementen [145](#)
 - Daten [70](#)
 - Diagramme [144](#)

- Drucken (*Forts.*)
 - Diagrammgröße [145](#)
 - Festlegen von Tabellenumbrüchen [166](#)
 - Kopfzeilen und Fußzeilen [145](#)
 - Pivot-Tabellen [144](#)
 - Schichten [144, 160, 162](#)
 - Seitenansicht [144](#)
 - Seitennummern [145](#)
 - Skalieren von Tabellen [160, 162](#)
 - Textausgabe [144](#)

E

- Eigenschaften
 - Pivot-Tabellen [159](#)
 - Tabellen [160](#)
- Einblenden
 - Dimensionsbeschriftungen [158](#)
 - Fußnoten [163](#)
 - Titel [158](#)
 - Zeilen oder Spalten [158](#)
- Einfügen von Ausgaben in andere Anwendungen [151](#)
- Einfügen von Gruppenbeschriftungen [154](#)
- Eingabe von Daten
 - numerisch [64](#)
 - Verwenden von Wertbeschriftungen [65](#)
- Eingabeformate [57](#)
- Eingeben von Daten
 - nicht numerisch [65](#)
- Eingeschränktes numerisches Format [56](#)
- Ensemble-Viewer
 - Automatische Datenaufbereitung [173](#)
 - Komponentenmodellldetails [173](#)
 - Komponentenmodellgenauigkeit [173](#)
 - Modellzusammenfassung [172](#)
 - Prädiktoreinfluss [172](#)
 - Prädiktorhäufigkeit [173](#)
- Entfernen von Gruppenbeschriftungen [155](#)
- EPS-Dateien
 - Exportieren von Diagrammen [138, 144](#)
- Ersetzen fehlender Werte
 - lineare Interpolation [109](#)
 - Linearer Trend [109](#)
 - Median der Nachbarpunkte [109](#)
 - Mittelwert der Nachbarpunkte [109](#)
 - Mittelwert der Zeitreihe [109](#)
- Erweitertes benutzerdefiniertes Dialogfeld [237](#)
- Erweiterungen
 - Aktualisierungen für Erweiterungen installieren [232](#)
 - Erweiterungen entfernen [232](#)
 - Erweiterungsdetails [234](#)
 - installierte Erweiterungen anzeigen [232](#)
 - neue Erweiterungen suchen und installieren [232](#)
- Erweiterungsbefehle
 - benutzerdefinierte Dialogfelder [274](#)
- Erweiterungsbundles
 - Erstellen von Erweiterungsbundles [276](#)
 - Installation auf Statistics Server [236](#)
 - Installation von Erweiterungsbundles [234](#)
 - Stapelinstallation [236](#)
- Excel-Dateien
 - Hinzufügen eines Menüeintrags zum Senden von Daten an Excel [227](#)

- Excel-Dateien (*Forts.*)
 - lesen [8](#)
 - Öffnen [7](#)
 - Speichern [25, 26](#)
 - Speichern von Variablenbeschriftungen anstatt von Werten [25](#)
- Excel-Format
 - Exportieren von Ausgaben [138, 140, 290](#)
- EXECUTE (Befehl)
 - Einfügen aus Dialogfeldern [193, 194](#)
- Exportieren
 - Modelle [170](#)
- Exportieren von Ausgaben
 - Excel-Format [138, 140, 290](#)
 - HTML [139](#)
 - HTML-Format [138](#)
 - OMS [287](#)
 - PDF-Format [138, 141, 290](#)
 - PowerPoint-Format [138](#)
 - Textformat [290](#)
 - Word-Format [138, 139, 290](#)
- Exportieren von Daten [25](#)
- Exportieren von Diagrammen
 - Automatisierte Produktion [279](#)
- Exportieren, Daten
 - Hinzufügen eines Menüeintrags zum Exportieren von Daten [227](#)

F

- Fälle
 - Auffinden doppelt vorhandener [82](#)
 - Auswählen von Subsets [120–122](#)
 - Einfügen von neuen Fällen [66](#)
 - Gewichtung [122](#)
 - Sortierung [111](#)
 - Umstrukturieren in Variablen [123](#)
- Fälle auswählen
 - Zufallsstichprobe [121](#)
- Farbcodierung
 - Syntaxeditor [188](#)
- Farben in Pivot-Tabellen
 - Rahmen [161](#)
- Farbskalen [167](#)
- fehlende Werte
 - Definieren [59](#)
 - Diagramme [200](#)
 - in Funktionen [92](#)
 - in Zeitreihendaten ersetzen [108](#)
 - Scoring-Modelle [202](#)
 - Zeichenfolgevariablen [59](#)
- Fensterleiter
 - Dateneditor [69](#)
 - Syntaxeditor [186](#)
- Ferne Server
 - Anmeldung [45](#)
 - bearbeiten [46, 284](#)
 - hinzufügen [46, 284](#)
 - relative Pfade [48](#)
 - verfügbare Prozeduren [48](#)
 - Zugriff auf Datendateien [47](#)
- Festes Format [11](#)
- Festlegen der anzuzeigenden Zeilenanzahl [160](#)
- Fortsetzungstext

- Fortsetzungstext (*Forts.*)
 - für Pivot-Tabellen [162](#)
- Freies Format [11](#)
- Funktion für gleitenden Median [107](#)
- Funktion für kumulative Summe [107](#)
- Funktion für saisonale Differenz [107](#)
- Funktion für zentrierten gleitenden Durchschnitt [107](#)
- Funktion für zurückgreifenden gleitenden Durchschnitt [107](#)
- Funktionen
 - Behandlung fehlender Werte [92](#)
- Fußnoten
 - Diagramme [199](#)
 - Markierungen [160](#)
 - neu nummerieren [164](#)
- Fußzeilen [145](#)

G

- Gefilterte Fälle
 - im Dateneditor [69](#)
- Geschwindigkeit
 - Zwischenspeichern von Daten [43](#)
- GET DATA
 - Vergleich mit DATA LIST [42](#)
 - Vergleich mit GET CAPTURE [42](#)
- Gewichten von Fällen
 - nicht ganzzahlige Gewichtungen in Kreuztabellen [122](#)
- Gewichtete Daten
 - und umstrukturierte Datendateien [132](#)
- GGRAPH
 - Umwandeln von IGRAPH in GGRAPH [309](#)
- Glättungsfunktion [107](#)
- Gliederung
 - Ändern von Ebenen [133](#)
 - erweitern [149](#)
 - im Viewer [149](#)
 - reduzieren [149](#)
- Gruppenbeschriftungen [154](#)
- Gruppieren von Zeilen oder Spalten [154](#)
- Gruppierungsvariablen
 - erstellen [123](#)

H

- Haltepunkte
 - Syntaxeditor [188](#)
- Hauptfenster [1](#)
- Hilfenfenster [5](#)
- Hintergrundfarbe [162](#)
- Hinzufügen von Gruppenbeschriftungen [154](#)
- HTML
 - Exportieren von Ausgaben [138, 139](#)

I

- IBM SPSS Statistics-Datendateiformat
 - Ausgabe an eine Datendatei weiterleiten [290, 294](#)
- IGRAPH
 - Umwandeln von IGRAPH in GGRAPH [309](#)
- Import von Daten [7, 15](#)
- Imputationen
 - Suchen im Dateneditor [67](#)

Informationen zur Datei [24](#)
Inner Join [17](#)
Interaktive Ausgabe [137](#)

J

Jahre
zweistellige Werte [215](#)
Journaldatei [222](#)
JPEG-Dateien
Exportieren von Diagrammen [138](#), [143](#)

K

kategoriale Daten [76](#)
Kategoriale Daten
Umwandeln von Intervalldaten in diskrete Kategorien [84](#)
Kisten
Suchen im Dateneditor [67](#)
Klassierung [84](#)
klassisch
Anwendungsmodus [211](#)
Kommaformat (COMMA) [56](#), [57](#)
Kommagetrennte Dateien [11](#)
Kompatibles benutzerdefiniertes Dialogfeld [237](#)
Kopfzeilen [145](#)
Kopieren und Einfügen von Ausgaben in andere Anwendungen [151](#)
Kreuztabellen
nicht ganzzahlige Gewichtungen [122](#)

L

LAG (Funktion) [107](#)
Lagfunktion [94](#)
Leadfunktion [94](#), [107](#)
Leerzeichengetrennte Daten [11](#)
Leistung
Zwischenspeichern von Daten [43](#)
Lesezeichen
Syntaxeditor [189](#)
Liste der Zielvariablen [209](#)
Lokale Codierung [192](#), [194](#)
Löschen mehrerer EXECUTE-Befehle in Syntaxdateien [193](#), [194](#)
Lotus 1-2-3-Dateien
Hinzufügen eines Menüeintrags zum Senden von Daten an Lotus [227](#)
Öffnen [7](#)
Speichern [25](#), [26](#)

M

Maßeinheit [211](#)
mehrere Ansichten/Fenster
Dateneditor [69](#)
Syntaxeditor [186](#)
mehrere geöffnete Datenbestände
unterdrücken [72](#)
mehrere geöffnete Datendateien [71](#), [211](#)
Mehrfachantwortsets
definieren [78](#)
mehrere Kategorien [78](#)

Mehrfachantwortsets (*Forts.*)
Set von dichotomen Variablen [78](#)
Menüs
anpassen [227](#)
Messniveau
Definieren [55](#)
Standardmessniveau [215](#)
Symbole in Dialogfeldern [2](#)
Unbekanntes Messniveau [77](#)
Metadateien
Exportieren von Diagrammen [138](#)
Metrische Variablen
Klassieren zum Erstellen kategorialer Variablen [84](#)
Microsoft Access [16](#)
Modelle
aktivieren [169](#)
Eigenschaften [170](#)
Exportieren [170](#)
für Export und Scoring unterstützte Modelle [201](#)
Interaktion [169](#)
kopieren [170](#)
Modellviewer [169](#)
Scoring [201](#)
Modellviewer
Aufteilungsmodelle [174](#)
Modellviewer aufteilen [174](#)

N

Nachbearbeitungsausgabe [175](#), [176](#), [178–181](#)
Nominal
Messniveau [55](#), [76](#)
Normalscores
beim Bilden der Rangfolge [99](#)
Numerisches Format [56](#), [57](#)

O

Öffnen
Restorepunkte [3](#)
Öffnen von Dateien
dBASE-Dateien [9](#)
Festlegen der standardmäßigen Dateispeicherorte [222](#)
Stata-Dateien [10](#)
Textdatendateien [11](#)
OMS
Ausgabe aus dem Viewer ausschließen [293](#)
Ausgabeobjekttypen [289](#)
Befehls-IDs [289](#)
Excel-Format [290](#)
IBM SPSS Statistics-Datendateiformat [290](#), [294](#)
PDF-Format [290](#)
SAV-Dateiformat [290](#), [294](#)
Steuern von Pivots in Tabellen [290](#), [294](#)
Tabellenuntertypen [289](#)
Textformat [290](#)
Variablenamen in SAV-Dateien [295](#)
Verwenden von XSLT mit OXML [298](#)
Word-Format [290](#)
XML [290](#), [295](#)
Onlinehilfe [5](#)
Optionen
allgemein [211](#)

Optionen (Forts.)

- Anzeigeberechtigter [215](#)
- Beschriftung der Ausgabe [218](#)
- Daten [215](#)
- deskriptive Statistiken im Dateneditor [218](#)
- Diagramme [218](#)
- Scripts [223](#)
- Sprache [214](#)
- Syntaxeditor [225](#)
- Variablenansicht [217](#)
- Verzeichnis für temporäre Dateien [222](#)
- Vorlage für Pivot-Tabellen [221](#)
- Währung [217](#)
- zweistellige Jahresangabe [215](#)

Ordinal

- Messniveau [55, 76](#)

Outer Join [17](#)

output

- ändern [175, 176, 178–181](#)
- kopieren [150](#)
- Löschen [150](#)
- verschieben [150](#)

OXML [298](#)

P

PDF

- Exportieren von Ausgaben [138, 141](#)

PDF-Format

- Exportieren von Ausgaben [290](#)

Pivot-Tabellen

- Abwechselnde Zeilenfarben [161](#)
- allgemeine Eigenschaften [160](#)
- Ändern der Anzeigereihenfolge [154](#)
- Ändern der Vorlage [158](#)
- Anpassen an die Seitengröße [160, 162](#)
- Anpassen der Standardspaltenbreite [221](#)
- Anzeigen ausgeblendeter Rahmen [165](#)
- Aufheben der Gruppierung von Zeilen oder Spalten [155](#)
- Aus früheren Versionen übernommene Tabellen [168](#)
- Ausrichtung [163](#)
- Auswählen von Zeilen und Spalten [165](#)
- bearbeiten [153](#)
- Bearbeitung [153](#)
- drehen [153, 154](#)
- Drehen von Beschriftungen [155](#)
- Drucken umfangreicher Tabellen [166](#)
- Drucken von Schichten [144](#)
- Eigenschaften [159](#)
- Ein- und Ausblenden von Zellen [158](#)
- Einfügen als Tabellen [151](#)
- Einfügen in andere Anwendungen [151](#)
- Einfügen von Gruppenbeschriftungen [154](#)
- Erstellen aus Pivot-Tabellen [167](#)
- Exportieren als HTML [138](#)
- Farbskalen [167](#)
- Festlegen der anzuzeigenden Zeilenanzahl [160](#)
- Festlegen von Tabellenumbrüchen [166](#)
- Fortsetzungstext [162](#)
- Fußnoten [163–165](#)
- Fußnoteneigenschaften [160](#)
- Gruppieren von Zeilen oder Spalten [154](#)
- Hintergrundfarbe [162](#)
- Löschen von Gruppenbeschriftungen [155](#)

Pivot-Tabellen (Forts.)

- Rahmen [161](#)
- Ränder [163](#)
- Rasterlinien [165](#)
- Rendern von Tabellen mit höherer Geschwindigkeit [221](#)
- Rückgängigmachen von Änderungen [157](#)
- Schichten [157](#)
- schnelle Pivot-Tabellen [221](#)
- Schriftarten [162](#)
- Sortieren von Zeilen [155](#)
- Sprache [156](#)
- Standardvorlage für neue Tabellen [221](#)
- Transponieren von Zeilen und Spalten [154](#)
- Untertitel [163](#)
- Variablenbeschriftungen [156](#)
- Verschieben von Zeilen und Spalten [154](#)
- Verwenden von Symbolen [154](#)
- Wertbeschriftungen [156](#)
- Zeilen und Spalten einfügen [155](#)
- Zellenbreiten [165](#)
- Zelleneigenschaften [162, 163](#)
- Zellenformate [161](#)

PNG-Dateien

- Exportieren von Diagrammen [138, 143](#)

Portable Dateien

- Variablenamen [26](#)

Portnummern [46, 284](#)

PostScript-Dateien (gekapselt)

- Exportieren von Diagrammen [138, 144](#)

PowerPoint

- Exportieren von Ausgaben als PowerPoint [141](#)

PowerPoint-Format

- Exportieren von Ausgaben [138](#)

Produktionseinrichtung

- Umwandeln von Dateien in Produktionsjobs [286](#)

Produktionsjobs

- Ausführen mehrerer Produktionsjobs [285](#)
- Ausgabedateien [279](#)
- Befehlszeilenoptionen [285](#)
- Exportieren von Diagrammen [279](#)
- Planen von Produktionsjobs [285](#)
- Syntaxregeln [279](#)
- Umwandeln von Produktionsmodusdateien [286](#)

Produktionsmodus

- Verwenden von Befehlssyntax aus der Journaldatei [211](#)

Programmieren mit Befehlssprache [183](#)

Punktformat (DOT) [56, 57](#)

Python

- Scripts [301](#)

R

Rahmen

- Anzeigen ausgeblendeter Rahmen [165](#)

Rankit-Schätzungen [99](#)

Rasterlinien

- Pivot-Tabellen [165](#)

Rechtschreibung

- Wörterbuch [215](#)

Reduzieren von Kategorien [84](#)

Restorepunkte

- Öffnen [3](#)
- Speichern [3](#)

Rollen
Dateneditor [59](#)

S

SAS-Dateien

lesen [7](#)
Öffnen [7](#)
Speichern [25](#)

SAV-Dateiformat

Ausgabe an IBM SPSS Statistics-Datendatei weiterleiten [290](#)
Ausgabe an IBM SPSS Statistics-Datendateien weiterleiten [294](#)

Savage-Scores [99](#)

Schichten

anzeigen [158](#)
Anzeigen [157](#)
Drucken [144](#), [160](#), [162](#)
erstellen [157](#)
in Pivot-Tabellen [157](#)

Schlüsseltabelle [115](#)

schnelle Pivot-Tabellen [221](#)

Schriftarten

im Dateneditor [69](#)
im Gliederungsfenster [150](#)

Scoring

Abgleich zwischen Modellfeldern und Datasetfeldern [202](#)
fehlende Werte [202](#)
für Export und Scoring unterstützte Modelle [201](#)
Scoring-Funktionen [204](#)
Zusammenführen von Modelldateien und Transformations-XML-Dateien [205](#)

Scripte

Ausführen mit Symbolleistenschaltflächen [229](#)

Scripts

aktiv [299](#)
Autoscripts [300](#)
Basis [303](#)
bearbeiten [299](#)
erstellen [299](#)
Hinzufügen zu Menüs [227](#)
Python [301](#)
Sprachen [299](#)
Standardsprache [223](#), [299](#)
Startscripts [306](#)

Seiteneinrichtung

Diagrammgröße [145](#)
Kopfzeilen und Fußzeilen [145](#)

Seitennummerierung [145](#)

Seitenverhältnis [218](#)

Server

Anmeldung [45](#)
bearbeiten [46](#), [284](#)
hinzufügen [46](#), [284](#)
Namen [46](#), [284](#)
Portnummern [46](#), [284](#)

Sitzungsjournal [222](#)

sizes

in der Gliederung [150](#)

skalieren

Messniveau [55](#), [76](#)

Skalierung

Skalierung (*Forts.*)

Pivot-Tabellen [160](#),
[162](#)

sortieren

Variablen [112](#)

Sortieren von Fällen [111](#)

Sortieren von Variablen [112](#)

Sortierung

Pivot-Tabellenzeilen
[155](#)

Spalten

Ändern der Breite in Pivot-Tabellen
[165](#)
Auswählen in Pivot-Tabellen [165](#)

Spaltenbreite

Beeinflussen der Breite bei Texten mit Zeilenumbrüchen
[160](#)
Einstellen der Standardbreite [221](#)
Festlegen der maximalen Breite [160](#)
im Dateneditor [59](#)
Pivot-Tabellen [165](#)

Speicher [211](#)

Speichern

Restorepunkte [3](#)
Speichern der Ausgabe
Excel-Format [138](#), [140](#)
HTML [138](#), [139](#)
HTML-Format [138](#)
PDF-Format [138](#), [141](#)
PowerPoint-Format [138](#), [141](#)
Textformat [138](#), [142](#)
Word-Format [138](#), [139](#)

Speichern von Dateien

Festlegen der standardmäßigen Dateispeicherorte [222](#)
IBM SPSS Statistics-Datendateien [25](#)

Speichern von Diagrammen

BMP-Dateien [138](#), [143](#)
EMF-Dateien [138](#)
EPS-Dateien [138](#), [144](#)
JPEG-Dateien [138](#), [143](#)
Metadateien [138](#)
PICT-Dateien [138](#)
PNG-Dateien [143](#)
PostScript-Dateien [144](#)
TIFF-Dateien [144](#)

Speicherplatz

vorübergehend [42](#), [43](#)

SPP-Dateien

Umwandeln in SPJ-Dateien [286](#)

Sprache

Ändern der Ausgabesprache [156](#)

Spracheinstellungen [214](#)

SPSSTMPDIR, Umgebungsvariable [222](#)

Standardmäßige Dateispeicherorte [222](#)

Startwert für Zufallszahlen [93](#)

Stata-Dateien

lesen [7](#)
öffnen [10](#)
Öffnen [7](#)
Speichern [25](#)

Stichprobenziehung

Zufallsstichprobe [121](#)

Subsets von Fällen

Auswahl [121](#)

Subsets von Fällen (*Forts.*)
 auswählen [120](#)
 Auswählen [122](#)
Suchen und Ersetzen
 Viewer-Dokumente [134](#)
Symbole
 in Dialogfeldern [2](#)
Symbolleisten
 anpassen [227](#), [228](#)
 Anzeigen in verschiedenen Fenstern [228](#)
 anzeigen und ausblenden [227](#)
 erstellen [227](#), [228](#)
 Erstellen von neuen Symbolen [229](#)
Syntax
 aktiv [191](#)
 Ausführen von Befehlssyntax mit Symbolleistenschaltflächen [228](#)
 Ausgabeprotokoll [185](#)
 einfügen [184](#)
 Journaldatei [193](#), [194](#)
 Produktionsjobs, Regeln [279](#)
 Syntaxregeln [183](#)
 Unicode-Befehlssyntaxdateien [192](#), [194](#)
 Zugreifen auf Befehlssyntaxreferenz [5](#)
Syntaxdateien
 Verschlüsseln [195](#)
Syntaxeditor
 Auskommentieren von Text bzw. Aufheben der Auskommentierung [190](#)
 automatische Vervollständigung [187](#)
 Befehlsspannen [186](#)
 Einrücken von Syntax [191](#)
 Farbcodierung [188](#)
 Formatieren von Syntax [191](#)
 Haltepunkte [186](#), [188](#), [191](#)
 Lesezeichen [186](#), [189](#)
 mehrere Ansichten/Fenster [186](#)
 Optionen [225](#)
 Zeilennummern [186](#)
Syntaxumwandlung [309](#)
SYSTAT-Dateien
 Öffnen [7](#)

T

T4253H-Glättung [107](#)
Tabellen
 Ausrichtung [163](#)
 Festlegen von Tabellenumbrüchen [166](#)
 Hintergrundfarbe [162](#)
 Ränder [163](#)
 Schriftarten [162](#)
 Umwandeln von TABLES-Befehlssyntax in CTABLES [309](#)
 Zelleneigenschaften [162](#), [163](#)
TABELLEN
 Umwandeln von TABLES-Befehlssyntax in CTABLES [309](#)
Tabellendiagramm [167](#)
Tabellenkalkulationsdateien
 lesen [9](#)
Tabellenumbrüche [166](#)
Tabellenuntertypen
 im Vergleich mit Beschriftungen [290](#)
Tabellenvorlagen
 Anwendung [159](#)

TableLooks
 Erstellen [159](#)
Tabstoppgetrennte Dateien
 Öffnen [7](#)
 Speichern [25](#), [26](#)
Temporäre aktive Datei [43](#)
Temporärer Speicherplatz [42](#), [43](#)
text
 Datendateien [11](#)
 Exportieren von Ausgaben als Text [138](#), [142](#), [290](#)
Textausrichtung
 Ausgabe [151](#), [215](#)
TIFF-Dateien
 Exportieren von Diagrammen [138](#), [144](#)
Titel
 Diagramme [199](#)
TM1
 Einlesen von Cognos TM1-Daten [23](#)
 Export in Cognos TM1 [38](#)
Transponieren von Variablen und Fällen [113](#)
Transponieren von Zeilen und Spalten [154](#)
Tukey-Schätzungen [99](#)

U
Über Ansicht [51](#), [52](#)
Umbenennen von Datasets [72](#)
Umbrüche
 Variablen- und Wertbeschriftungen [58](#)
Umcodieren von Werten [84](#), [97](#)
Umgebungsvariablen
 SPSSTMPDIR [222](#)
Umordnen von Zeilen und Spalten [154](#)
Umstrukturieren von Daten
 Auswählen von Daten für "Fälle zu Variablen" [130](#)
 Auswählen von Daten für "Variablen zu Fälle" [126](#)
 Beispiel für "Fälle zu Variablen" [125](#)
 Beispiel für zwei Indizes bei "Variablen zu Fälle" [128](#)
 Erstellen einer einzelnen Indexvariablen für "Variablen zu Fälle" [129](#)
 Erstellen von Indexvariablen für "Variablen zu Fälle" [127](#)
 Optionen für "Variablen zu Fälle" [130](#), [131](#)
 Umstrukturierungstypen [123](#)
 Variablengruppen für "Variablen zu Fälle" [126](#)
Umstrukturierung von Daten
 Beispiel für "Variablen zu Fälle" [124](#)
 Beispiel für einen Index bei "Variablen zu Fälle" [128](#)
 Erstellen mehrerer Indexvariablen für "Variablen zu Fälle" [129](#)
 Übersicht [123](#)
 und gewichtete Daten [132](#)
Unbekanntes Messniveau [77](#)
Unicode [7](#), [25](#), [214](#)
Unicode-Befehlssyntaxdateien [192](#), [194](#)
Untergruppen von Fällen
 Zufallsstichprobe [121](#)
Untertitel
 Diagramme [199](#)
Untertypen
 im Vergleich mit Beschriftungen [290](#)

V

- Van der Waerden-Schätzungen [99](#)
- Variablen
 - Anzeigereihenfolge in Dialogfeldern [211](#)
 - Definieren [54](#)
 - Definieren von Variablensets [208](#)
 - Einfügen von neuen Variablen [67](#)
 - Informationen zu Variablen in Dialogfeldern [2](#)
 - Informationen zur Definition [207](#)
 - sortieren [112](#)
 - Suchen im Dateneditor [67](#)
 - Umbenennen für zusammengeführte Datendateien [114](#)
 - umcodieren [95–97](#)
 - Umstrukturieren in Fälle [123](#)
 - versetzen [67](#)
- Variablenansicht
 - anpassen [62, 63, 217](#)
- Variablenattribute
 - Benutzerdefiniert [61](#)
 - kopieren und einfügen [60](#)
- Variablenbeschreibung [207](#)
- Variablenbeschriftungen
 - Einfügen von Zeilenumbrüchen [58](#)
 - im Gliederungsfenster [218](#)
 - in Dialogfeldern [2, 211](#)
 - in Pivot-Tabellen [218](#)
 - in zusammengeführten Datendateien [115](#)
- Variablenlisten
 - Umsortieren von Listen der Zielvariablen [209](#)
- Variablennamen
 - durch das OMS erzeugt [295](#)
 - in Dialogfeldern [2, 211](#)
 - lange Variablenamen in früheren Versionen kürzen [26](#)
 - Portable Dateien [26](#)
 - Regeln [55](#)
 - Variablenamen für gemischte Fälle [55](#)
 - Zeilenumbruch bei langen Variablenamen in der Ausgabe [55](#)
- Variablenpaare
 - erstellen [123](#)
- Variablensets
 - Definieren [208](#)
 - verwenden [208](#)
- Verarbeitung von aufgeteilten Dateien [120](#)
- Verbergen (Ausschließen) der Ausgabe aus dem Viewer bei OMS [293](#)
- Vergleichen von Datasets [40](#)
- Verschieben von Zeilen und Spalten [154](#)
- Verteilter Modus
 - relative Pfade [48](#)
 - verfügbare Prozeduren [48](#)
 - Zugriff auf Datendateien [47](#)
- Vertikaler Beschriftungstext [155](#)
- Verzeichnis für temporäre Dateien
 - Festlegen des Speicherorts bei lokalen Analysen [222](#)
 - SPSSTMPDIR, Umgebungsvariable [222](#)
- Viewer
 - Anzeigen von Datenwerten [218](#)
 - Anzeigen von Variablenbeschriftungen [218](#)
 - Anzeigen von Variablenamen [218](#)
 - Anzeigen von Wertbeschriftungen [218](#)
 - Arbeitsmappe [146](#)
 - Ausgabetypen bei OMS ausschließen [293](#)

- Viewer (Forts.)
 - Ergebnisfenster [133](#)
 - Gliederungsfenster [133](#)
 - Speichern von Dokumenten [136](#)
 - Suchen und Ersetzen von Informationen [134](#)
- virtuelle aktive Datei [42](#)
- Visual Bänder [84](#)
- Vorlagen
 - Diagramme [200](#)
 - in Diagrammen [218](#)
 - Variablendefinition [60](#)
 - Verwenden einer externen Datendatei als Vorlage [79](#)

W

- Währungsformate [217](#)
- Wertbeschriftungen
 - Einfügen von Zeilenumbrüchen [58](#)
 - im Dateneditor [69](#)
 - im Gliederungsfenster [218](#)
 - in Pivot-Tabellen [218](#)
 - in zusammengeführten Datendateien [115](#)
 - kopieren [76](#)
 - mehreren Variablen zuweisen [76](#)
 - Speichern in Excel-Dateien [25](#)
 - Verwenden bei der Dateneingabe [65](#)
- Werte umcodieren [95, 96](#)
- Werte verschieben [94](#)
- windows
 - aktives Fenster [1](#)
 - Hauptfenster [1](#)
- Wissenschaftliche Notation
 - Unterdrücken in der Ausgabe [211](#)
- Word-Format
 - breite Tabellen [138](#)
 - Exportieren von Ausgaben [138, 139, 290](#)

X

- XML
 - Ausgabe an XML weiterleiten [290](#)
 - OXML-Ausgabe aus OMS [298](#)
 - Speichern von Ausgaben als XML [287](#)
 - Tabellenstruktur in OXML [295](#)
- XSLT
 - Verwenden mit OXML [298](#)

Z

- Z-Scores
 - beim Bilden der Rangfolge [99](#)
- Zählen von Werten [93](#)
- Zeichencodierung [214](#)
- Zeichenfolgeformat [56](#)
- Zeichenfolgevariablen
 - Berechnen von neuen Zeichenfolgevariablen [92](#)
 - Eingeben von Daten [65](#)
 - fehlende Werte [59](#)
 - lange Zeichenfolgevariablen in früheren Versionen aufteilen [26](#)
 - Umcodieren in fortlaufende Ganzzahlen [97](#)
- Zeilen

Zeilen (*Forts.*)
Auswählen in Pivot-Tabellen [165](#)

Zeilenumbrüche
Beeinflussen der Spaltenbreite bei Texten mit Zeilenumbrüchen [160](#)
Variablen- und Wertbeschriftungen [58](#)

Zeitreihendaten
Datentransformationen [106](#)
Definieren von Datumsvariablen [106](#)
Ersetzen fehlender Werte [108](#)
Erstellen neuer Zeitreihenvariablen [107](#)
Transformationsfunktionen [107](#)

Zellen in Pivot-Tabellen
anzeigen [158](#)
Ausblenden [158](#)
Auswahl [165](#)
Breiten [165](#)
Formate [161](#)

Zelleneigenschaften [162](#), [163](#)

Zentrieren der Ausgabe [151](#), [215](#)

Zufallsstichprobe
auswählen [121](#)
Datenbanken [18](#)
Startwert für Zufallszahlen [93](#)

Zusammenführen von Datendateien
Dateien mit unterschiedlichen Fällen [113](#)
Dateien mit unterschiedlichen Variablen [115](#)
Umbenennen von Variablen [114](#)

