

IBM SPSS Forecasting 29



附註

使用此資訊和支援的產品之前，請先閱讀第 39 頁的『注意事項』中的資訊。

產品資訊

除非新版中另有指示，否則此版本適用於 IBM® SPSS Statistics 29 版次 0，修訂 1 版及所有後續版次與修訂。

© Copyright International Business Machines Corporation .

目錄

第 1 章 預測	1
時間序列簡介.....	1
時間序列資料.....	1
資料轉換.....	2
估計週期和有效期限.....	2
建置模型和產生預測.....	2
時間序列模型器.....	3
指定 Expert Modeler 的選項.....	4
自訂指數平滑化模型.....	5
自訂 ARIMA 模型.....	6
輸出.....	8
儲存模型預測與模式規格.....	9
選項.....	10
TSMODEL 指令的其他功能.....	10
套用時間序列模型.....	11
輸出.....	12
儲存模型預測與模式規格.....	14
選項.....	14
TSAPPLY 指令的其他功能.....	15
週期性分解.....	15
週期性分解儲存.....	15
SEASON 指令的其他功能.....	16
光譜圖.....	16
SPECTRA 指令的其他功能.....	17
時間原因模型.....	17
取得時間原因模型.....	18
要建模的時間序列.....	19
觀察.....	19
分析的時間間隔.....	20
總計和分佈.....	20
遺漏值.....	21
一般資料選項.....	21
一般建置選項.....	21
要顯示的數列.....	22
輸出選項.....	22
估計期間.....	24
預測.....	24
儲存.....	24
互動式輸出.....	25
套用時間原因模型.....	26
套用時間原因模型.....	26
時間原因模型預測.....	26
時間推移模型實務範例.....	30
適合度量數.....	34
偏離值類型.....	35
ACF/PACF 圖形指引.....	35
注意事項	39
商標.....	40

索引.....41

第 1 章 預測

SPSS Statistics Professional Edition 或預測選項中包含下列預測功能。

時間序列簡介

時間序列是藉由在一段時間內，規律地測量某個變數而取得的一組觀察值。例如，在庫存資料的數列中，觀察值可能是代表幾個月來每天的庫存量。顯示產品市場佔有率的數列可能是以幾年來每週的市場佔有率組成。總銷售數字的數列可能是由多年來每月一個觀察值所組成。這些範例中共通的因素就是：在一段時間中，每隔已知的間隔，規律地觀察某個變數。因此，典型時間序列的資料形式是單一個序列，或是代表定期測量結果的觀察值清單。

表 1: 每日庫存時間序列

時間	週	天	庫存量
t ₁	1	週一	160
t ₂	1	週二	135
t ₃	1	週三	129
t ₄	1	週四	122
t ₅	1	週五	108
t ₆	2	週一	150
...		...	
t ₆₀	12	週五	120

進行時間序列分析的最重要理由之一就是要嘗試預測數列的未來數值。能夠解釋過去值的數列模式也可能預測未來幾個值會增加或減少及其增減的幅度。順利作出預測的能力顯然對任何企業或科學領域都很重要。

時間序列資料

直欄型資料

每個時間序列欄位都包含單一時間序列的資料。此結構是時間序列資料的傳統結果，由「時間序列模型器」程序、「週期性分解」程序以及「光譜圖」程序使用。例如，若要在「資料編輯器」中定義時間序列，按一下「變數視圖」標籤，然後在任何空白列中輸入變數名稱。在時間序列中的每一個觀察值會對應至觀察值（「資料編輯器」中的列）。

如果您開啟的試算表中含有時間序列資料，每一個序列必須排列在試算表的行之中。如果您的試算表已有時間序列排列在列中，您可以直接開啟，然後使用「資料」功能表的「轉置」，將橫列的資料翻轉成直欄。

多維度資料

對於多維度資料，每一個時間數列欄位都包含多個時間數列的資料。特定欄位中個別的時間序列隨後會被稱為維度欄位的類別欄位的一組值進行識別。

例如，不同區域與品牌的銷售資料必須儲存在單一 *sales* 欄位中，因此，在此案例中的維度為 *region* 和 *brand*。每一個 *region* 及 *brand* 的組合都會識別 *sales* 的特定時間數列。例如，在下表中，*region* 為 'north' 且 *brand* 為 'brandX' 的記錄定義單一時間數列。

日期	region	brand	sales
01/01/2014	north	brandX	82350

表 2: 多維度資料 (繼續)			
日期	region	brand	sales
01/01/2014	north	brandY	86380
01/01/2014	south	brandX	91375
01/01/2014	south	brandY	70320
01/02/2014	north	brandX	83275
01/02/2014	north	brandY	85260
01/02/2014	south	brandX	94760
01/02/2014	south	brandY	69870

註: 從 OLAP 資料方塊 (例如, 從 IBM Cognos TM1) 匯入的資料表示為多維度資料。

資料轉換

在「核心」系統提供許多資料轉換程序, 對於時間序列分析十分有用。這些轉換僅適用於直欄型資料, 其中每個時間序列欄位都包含單一時間序列的資料。

- 定義日期產生日期變數 (在「資料」功能表上) 來建立週期性並識別歷程週期、驗證週期和預測週期。「預測」的設計是為處理「定義日期」程序建立的變數。
- 建立時間系列程序 (在「轉換」功能表上) 建立新的時間系列變數作為現有時間系列變數的函數。其中包含使用相鄰觀察值以供平滑化、平均化及差異化的函數。
- 替換遺漏值程序 (在「轉換」功能表上) 使用基於一個方法的估計值替換系統遺漏值和使用遺漏值。序列開頭或結尾的遺漏資料不會造成特定的問題; 它們只會縮短序列的有用長度。數列中間的資料間隙 (內嵌的遺漏資料) 會是更嚴重的問題。

如需有關時間序列資料轉換的詳細資訊, 請參閱《核心系統使用手冊》。

估計週期和有效期限

將時間序列分成估計週期或過去期間, 以及有效期限經常是很有用的作法。您可以依據過去期間的觀察值發展出模式, 然後測試模式在有效期限內是否仍然運作正常。強制讓模式對您已知的時間點 (有效期限的時間點) 進行預測, 能夠了解模式進行預測時的運作狀況。

有效期限中的觀察值一般都稱為保留觀察值, 因為是從模式建立過程中保留下來的觀察值。一旦您對模式覺得滿意, 認為能夠適當執行預測工作, 就可以重新定義估計週期, 將保留觀察值包含在內, 然後建立最終模型。

建置模型和產生預測

「預測附加模組」提供下列程序, 以完成建立模型與產生預測的工作:

- 第 3 頁的『時間序列模型器』程序會建立時間序列的模式, 然後產生預測。它包含 Expert Modeler, 可自動決定每個時間序列最適合的模式。對想要提高控制程度的資深分析者來說, 也提供自訂模型建置的工具。
- 第 11 頁的『套用時間序列模型』程序會將現有時間序列模式 (由時間序列模型器建立) 套用至作用中資料集。這項作業可以在新的或修正過的資料可用時, 讓您取得數列預測, 而不需再重新建置模式。如果有理由相信模式已經改變, 則可使用時間序列模型器重新建置。
- 第 17 頁的『時間原因模型』程序會為每一個目標建置自動迴歸時間序列模型, 並且自動判斷與目標之間具有原因關係的最佳輸入。該程序會產生互動式輸出, 您可以用來探索原因關係。該程序還可以產生預測、偵測偏離值, 以及判斷最可能造成偏離值的序列。
- 第 26 頁的『時間原因模型預測』程序將時間原因模型套用至作用中資料集。您可以使用此程序, 取得提供了更新資料之序列的預測, 而不需要重建模型。您也可以使用它來判斷最可能造成由「時間原因模型」程序偵測到之偏離值的序列。

時間序列模型器

時間序列模型器程序會為時間序列評估指數平滑化、單變數自動迴歸整合移動平均 (ARIMA)，以及多變量 ARIMA (或稱轉換函數模式) 模式，然後產生預測。該程序包括的 Expert Modeler 會嘗試自動為一個或多個應變數序列識別與估計最適合的 ARIMA 或指數平滑模型，如此一來，就不需要透過試用與錯誤來識別適當的模型。此外，您也可以指定自訂 ARIMA 或指數的平滑模型。

範例。 您是產品經理，負責就 100 種不同產品中的每一種產品，預測下個月的單位銷售量和收益，但是您對建立時間序列模式幾乎可說沒有經驗。過去所有 100 種產品的單位銷售資料儲存在一份 Excel 試算表中。以 IBM SPSS Statistics 開啟試算表之後，您使用「Expert Modeler」，並要求進行未來一個月的預測。

「Expert Modeler」為您所負責每一項產品的單位銷售量找出最適合的模型，然後使用這些模型來產生預測。由於「Expert Modeler」能夠處理多重輸入數列，您只需執行程序一次，就能取得所有產品的預測。如果選擇將預測儲存至作用中資料集，您就能輕易地匯出結果存回 Excel 之中。

統計量。 適配測量：平穩 R 平方、 R 平方 (R^2)、均方根誤差 (RMSE)、平均絕對誤差 (MAE)、平均絕對百分比誤差 (MAPE)、最大絕對誤差 (MaxAE)、最大絕對百分比誤差 (MaxAPE)，以及正規化 Bayesian 訊息準則 (BIC)。殘差：自我相關函數、偏自我相關函數、Ljung-Box Q 。對於 ARIMA 模型：應變數的 ARIMA 順序、自變數的傳輸函數和異常值估計。還有指數平滑化模型的平滑化參數估計。

圖形。 跨所有模型的摘要圖：平穩 R 平方、 R 平方 (R^2)、均方根誤差 (RMSE)、平均絕對誤差 (MAE)、平均絕對百分比誤差 (MAPE)、最大絕對誤差 (MaxAE)、最大絕對百分比誤差 (MaxAPE)、正規化貝氏資訊準則 (BIC) 的直方圖；殘差自我相關和偏自動相關性的箱形圖。個別模型的結果：預測值、適合度值、觀察值、信賴區間上限和下限、殘差自我相關和偏自動相關性。

時間數列模型器資料考量

資料。 應變數和任何自變數應該都是數值。

假設。 因變數和任何自變數全部都視為時間數列，也就是每個個案都代表一個時間點，而接連相續的個案都以常數時間區間分開。

- **穩定性。** 對於自訂 ARIMA 模式，要作為模型的時間序列必須為平穩型的。轉換非平穩型數列為平穩型的最有效方法是透過差分轉換，在「建立時間數列」對話框中提供。
- **預測。** 若要利用包含自變數（預測值）的模式來產生預測，作用中資料集必須包含預測期間內所有觀察值的變數值。此外，自變數也不應該在估計期間中包含任何遺漏值。

定義日期

雖然並非必要，但是建議您使用「定義日期」對話框，指定與第一個觀察值相關聯之資料以及連續觀察值間的時間區間。這是在使用「時間數列模型器」之前完成的作業，結果會得到一組標示與各觀察值相關日期的變數。同時也設定資料的假設週期 -- 例如，如果連續觀察值之間的時間區間是一個月，則週期為 12。如果您想要建立週期性模型，就必須有這個週期。如果並不想要週期性模型，輸出上也不需要日期標記，就可以略過「定義日期」對話框。此時，與各個個案相關聯的標記就是個案編號。

若要使用時間數列模型器

1. 從功能表中選擇：

分析 > 預測 > 建立傳統模型...

2. 在「變數」標籤上，選擇一個或多個要建模變數。
3. 從「方法」下拉清單方框中選擇建模方法。在自動化建模下，保留 **Expert Modeler** 的預設方法。這樣會呼叫「Expert Modeler」，判斷各個因變數的最適合模式。

若要產生預測：

4. 請按一下**選項**標籤。
5. 指定預測期間。這樣會產生圖表，其中包含預測和觀察值。

視需要而定，您可以：

- 選取一個或多個自變數。自變數在迴歸分析中幾乎被視為預測變數處理，但為選用的。可以包含在 ARIMA 模型中，但不能包含在指數平滑化模型中。如果指定 **Expert Modeler** 作為建模方法，並包含自變數，則只會考慮使用 ARIMA 模型。
- 按一下**條件**，指定模型詳細資料。

- 儲存預測、信賴區間和噪音殘差。
- 將估計模型存成 XML 格式。 儲存的模式可以套用至新的或修正過的資料，以取得更新的預測而毋需重新建置模式。程序加以完成。
- 取得所有估計模型的彙總統計量。
- 指定自訂 ARIMA 模型中自變數的轉換函數。
- 啟用自動偵測偏離值。
- 以模式特定時間點作為自訂 ARIMA 模型的偏離值。

建模方法

可用的建模方法包括：

「**專家建模器**」。「Expert Modeler」會自動為各個因變數列找尋最適合的模式。如果指定了自（預測）變數，「Expert Modeler」會選擇與因變數列有統計顯著關係的自變數，納入 ARIMA 模式中。若適當，可利用差分及/或平方根或自然對數進行模型變數轉換。依預設，「Expert Modeler」會同時考量指數平滑化和 ARIMA 模式。但是您可以將「Expert Modeler」限制為只搜尋 ARIMA 模式，或是只搜尋指數平滑化模式。您也可以指定自動偵測偏離值。

指數平滑化。 使用此選項，可指定自訂指數平滑化模式。您可以從數種指數平滑化模式中加以選擇，模型的差異在於對趨勢與週期性的處理方法。

ARIMA 程序 使用此選項，可指定自訂 ARIMA 模式。這項作業涉及指定自動迴歸和移動平均階數，以及差分次數。您可以納入自（預測）變數，並定義任何或全部變數的轉換函數。您也可以指定自動偵測偏離值，或是明確指定一組偏離值。

估計和預測期間

估計期間。 估計期間定義用來決定模型的觀察值集。依預設，估計期間包括作用中資料集內所有觀察值。若要設定估計期間，請在 選取觀察值對話框中選取**根據時間或觀察值範圍**。依可用的資料而定，程序所使用的估計期間可能會視因變數而異，因此與所顯示的值不同。對一個特定的因變數來說，真正的估計期間是除去任何發生於指定估計期間的開始或結束時的連續變數遺漏值之後所餘下的期間。

預測期間。 預測期間是從估計期間之後的第一個觀察值開始，依預設會一直到作用中資料集的最後一個觀察值才結束。您可以從「**選項**」標籤，設定預測期間的結束時間。

指定 Expert Modeler 的選項

「Expert Modeler」提供選項，可限制候選模式集、指定如何處理偏離值、並包含事件變數。

模式選擇和事件規格

「模型」標籤可以讓您指定由「Expert Modeler」考量的模式類型，並指定事件變數。

模式類型。 可用選項如下：

- **所有模式。** Expert Modeler 會同時考量 ARIMA 和指數平滑化模式。
- **僅指數平滑化模式。** 「專家建模器」只會考量指數平滑化模式。
- **僅 ARIMA 模式。** 「Expert Modeler」只會考量 ARIMA 模式。

「**專家建模器**」會考量**週期性模型**。此選項只有在已為作用中資料集定義週期後才能啟用。選擇（勾選）此選項時，Expert Modeler 會同時考量週期性和非週期性模型。如果未選取此選項，則「專家建模器」只考量非週期性模型。

現行週期性。 表示定義作用中資料集目前的週期性（若有的話）。目前的週期性是以整數表示 -- 例如，12 表示年週期性，而各觀察值代表一個月。如果尚未設定週期性，則值顯示為無。週期性模型一定要有週期性。您可以從「**定義日期**」對話框設定週期性。

事件。 選擇任何視為事件變數處理的自變數。若是事件變數，值為 1 的觀察值表示應變數列預期受事件影響的次數。1 以外的值表示沒有影響。

以 Expert Modeler 處理偏離值

「偏離值」標籤可以讓您選擇自動偵測偏離值以及要偵測的偏離類型。

自動偵測偏離值。 依預設，不會執行自動偵測偏離值。選擇（核取）此選項以執行自動偵測偏離值，然後從下面所列選擇一個或多個偏離值類型：

- 可加性
- 水平偏移(L)
- 創新
- 短暫
- 週期性相加(S)
- 局部趨勢
- 可加性補充(V)

自訂指數平滑化模型

模式類型。 指數平滑化模型¹ 會分類為季節性或非季節性。週期性模型只有在已定義作用中資料集的週期後才可使用（請參閱下文中「目前的週期」一節）。

- **簡單。** 此模型適用於沒有趨勢或週期性的數列。層級是它唯一的平滑化參數。簡式指數平滑化與 ARIMA 模型最為類似之處在於：具有自動迴歸階數 0、差分階數 1、移動平均數階數 1，以及無常數。
- **Holt 線性趨勢(H).** 此模型適用於具有線性趨勢且沒有週期性的數列。其平滑化參數為層級與趨勢，且不受彼此的數值所限制。Holt's 模式較 Brown's 模式更為普遍，但對於大型數列的計算時間會較長。Holt 指數平滑化與 ARIMA 模型最為類似之處在於：具有零個自動迴歸階數、兩個差分階數，以及兩個移動平均階數。
- **Brown 線性趨勢(B).** 此模型適用於具有線性趨勢且沒有週期性的數列。其平滑化參數為層級與趨勢，且皆已假定為相等。因此，Brown's 模式為 Holt's 模式的特殊觀察值。Brown 指數平滑化與 ARIMA 模型最為類似之處在於：具有自動迴歸階數 0、差分階數 2，以及移動平均數階數 2，且移動平均數的第二階係數與第一階的二分之一係數平方相等。
- **阻尼趨勢(D).** 此模型適用於具有逐漸消失且沒有週期性的線性趨勢的數列。其平滑化參數為層級、趨勢和減幅趨勢。減幅指數平滑化與 ARIMA 模型最為類似之處在於：具有自動迴歸階數 1、差分階數 1，以及移動平均數階數 2。
- **簡單週期性(M).** 此模型適用於沒有趨勢的數列，以及隨時間變化固定的週期性效果。其平滑化參數為層級和週期。簡式週期性指數平滑化與 ARIMA 模型最為類似之處在於：具有自動迴歸階數 0、差分階數 1、週期差分階數 1，以及移動平均階數 1、 p 、和 $p + 1$ ，其中 p 為週期區間內的期間個數（以每月資料來說， $p=12$ ）。
- **Winters 可加性(A).** 此模型適用於具有線性趨勢且週期效果不依賴於數列層次的數列。其平滑化參數可為層級、趨勢和週期。Winters 可加性指數平滑化與 ARIMA 模型最為相似，都具有自動迴歸階數 0、差分階數 1、週期差分階數 1 及移動平均數階數 $p + 1$ ，其中 p 為週期區間內的期間個數（以每月資料來說， $p = 12$ ）。
- **Winters 相乘性(W).** 此模型適用於具有線性趨勢且其週期效果取決於數列層次的數列。其平滑化參數可為層級、趨勢和週期。Winters 相乘性指數平滑化與任何 ARIMA 模型不相似。

現行週期性。 表示定義作用中資料集目前的週期性（若有的話）。目前的週期性是以整數表示 -- 例如，12 表示年週期性，而各觀察值代表一個月。如果尚未設定週期性，則值顯示為無。週期性模型一定要有週期性。您可以從「定義日期」對話框設定週期性。

應變數轉換。 您可以指定先在各個因變數上執行轉換，然後再進行模式化作業。

- **無。** 沒有執行任何轉換。
- **平方根。** 平方根轉換。
- **自然對數。** 自然對數轉換。

¹ Gardner, E. S. 1985. Exponential smoothing: The state of the art. *Journal of Forecasting*, 4, 1-28.

自訂 ARIMA 模型

「時間序列模型器」可讓您建置自訂非周期性或周期性 ARIMA（自動迴歸整合移動平均值）模型——也稱為 Box-Jenkins² 模型——含有或不含一組固定的預測值變數。您可以為任何或全部預測變數定義轉換函數，並指定自動偵測偏離值，或是明確指定一組偏離值。

- 在「變數」標籤上指定的所有自（預測）變數都會明確地包含在模式中。這種作法與使用「Expert Modeler」時相反，後者只在自變數與應變數有統計上顯著關係時才包含自變數。

自訂 ARIMA 模型的模式規格

「模型」標籤可以讓您指定自訂 ARIMA 模型的結構。

ARIMA 階數。 將模式中各種不同 ARIMA 成份的數值輸入「結構」網格中的相對應資料格。所有數值都必須為非負的整數。對自動迴歸和移動平均成份來說，該值表示最大階數。所有正較低階數都會包含在模式中。比方說，如果您指定 2，則模型包括訂單 2 和 1。只有在已為作用中的資料集定義周期性（請參閱下面的「現行周期」）時，「季節性」直欄中的資料格才會啟用。

- **自我迴歸 (p)。** 模式中自動迴歸階數的個數。自動迴歸階數指定要從數列中取用哪個先前值來預測目前值。例如，自動迴歸階數 2 指定要使用過去兩段時間的序列值來預測目前值。
- **差分 (d)。** 指定在估計模式之前套用至數列的差分階數。當趨勢存在時（包含趨勢的數列一般都是非平穩性數列，但 ARIMA 模式中假定數列為穩定性），就必須對數列進行差分，以移除趨勢的影響。差分的階數對應於數列趨勢的程度，第一階差分代表線性趨勢，第二階差分代表二次趨勢，依此類推。
- **移動平均數 (q)。** 模式中移動平均階數的個數。移動平均階數指定如何使用先前數值的數列平均數離差來預測目前值。例如，移動平均階數 1 和 2 指定在預測數列的目前值時，要考慮最後兩段時間中各個數列平均值的離差。

週期性階數。 週期性自動迴歸、移動平均數，和差分成份所扮演角色與其非週期性對等項目相同。但對週期性階數來說，目前序列值是受由一個或多個週期性期間分隔的先前序列值影響。例如，以每月資料（週期性期間為 12）來說，週期性階數 1 代表目前序列值受 12 個週期之前的序列值影響。如此對每月資料來說，週期性階數 1 就與指定非週期性階數 12 相同。

現行週期性。 表示定義作用中資料集目前的週期性（若有的話）。目前的週期性是以整數表示 -- 例如，12 表示年週期性，而各觀察值代表一個月。如果尚未設定週期性，則值顯示為無。週期性模型一定要有週期性。您可以從「定義日期」對話框設定週期性。

因變數轉換。 您可以指定先在各個因變數上執行轉換，然後再進行模式化作業。

- **無。** 沒有執行任何轉換。
- **平方根。** 平方根轉換。
- **自然對數。** 自然對數轉換。

常數項納入模式中。 除非您確定整體平均數系列值為 0，否則併入常數是標準。如果套用差異，則建議排除常數。

自訂 ARIMA 模式中的轉換函數

「轉換函數」標籤（只有在指定自變數時才可以會出現）可以讓您定義在「變數」標籤上指定的任何或全部自變數之轉換函數。轉換函數可以讓您指定自（預測）變數過去值的使用方式，以預測應變數數列的未來值。

轉換函數階數。 將轉換函數中各種不同成分的數值輸入「結構」網格中的相對應儲存格。所有數值都必須為非負的整數。對分子和分母成分來說，該值表示最大階數。所有正較低階數都會包含在模式中。此外，一定會包含階數 0 供分子成分使用。例如，如果您為分子指定 2，則模型包括訂單 2、1 及 0。如果您為分母指定 3，則模型包括訂單 3、2 及 1。只有在已為作用中的資料集定義周期性（請參閱下面的「現行周期」）時，「季節性」直欄中的資料格才會啟用。

² Box, G. E. P., G. M. Jenkins, and G. C. Reinsel. 1994. *Time series analysis: Forecasting and control*, 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

- **分子**。轉換函數的分子階數。指定所選取自（預測）變數列中，哪些先前值用來預測因變數列的目前值。例如，分子階數 1 指定過去一段時間的自變序列值 -- 以及自變數列的目前值 -- 會用來預測各應變數列的目前值。
- **分母**。轉換函數的分母階數。指定要如何使用所選取自（預測）變數列先前值的數列平均數離差來預測因變數列的目前值。例如，分母階數 1 指定預測各應變數列的目前值時，必須考慮過去一段時間自變數數平均值的離差。
- **差異**。指定在估計模型之前套用至所選擇自（預測）變數列的差分階數。當趨勢存在時，就必須對數列進行差分，以移除趨勢的影響。

週期性階數。週期性分子、分母，和差分成份所扮演角色與其非週期性對等項目相同。但對週期性階數來說，目前序列值是由一個或多個週期性期間分隔的先前序列值影響。例如，以每月資料（週期性期間為 12）來說，週期性階數 1 代表目前數列值受 12 個週期之前的數列值影響。如此對每月資料來說，週期性階數 1 就與指定非週期性階數 12 相同。

現行週期性。表示定義作用中資料集目前的週期性（若有的話）。目前的週期性是以整數表示 -- 例如，12 表示年週期性，而各觀察值代表一個月。如果尚未設定週期性，則值顯示為無。週期性模型一定要有週期性。您可以從「定義日期」對話框設定週期性。

延遲。設定延遲會造成自變數的影響依指定區間數延遲。例如，如果延遲設定為 5，在時間 t 的自變數值不會影響預測，要一直到經過五個週期 ($t + 5$) 之後才会有影響。

轉換。一個自變數集合的轉換函數規格，同時也包括要在這些變數上執行的選擇性轉換。

- **無**。沒有執行任何轉換。
- **平方根**。平方根轉換。
- **自然對數**。自然對數轉換。

自訂 ARIMA 模式中的偏離值

「離群值」標籤提供下列處理離群值的選項³：自動偵測離群值、將特定点指定為離群值，或不偵測或建模離群值。

不偵測或模式化偏離值。依預設，偏離值既不加以偵測，也不進行模式化。選擇此選項，可停用任何偏離值偵測或模式化。

自動偵測偏離值。選擇此選項以執行自動偵測偏離值，然後從下面所列選取一個或多個偏離值類型：

- 可加性
- 層級偏移
- 創新性
- 暫時性
- 季節可加性
- 局部趨勢
- 可加性補充

模式特定時間點作為偏離值。選擇此選項，可指定特定時間點作為偏離值。每個偏離值在「偏離值定義」網格中分別使用一列。在一列的所有資料格中輸入數值。

- **類型**。偏離值類型。支援的類型：可加性（預設值）、層級變遷、創新性、瞬變、週期可加性，以及局部趨勢。

附註 1：如果沒有為作用中資料集定義日期規格，「偏離值定義」網格只顯示一欄「觀察」。若要指定偏離值，請輸入相關觀察值的列編號（顯示於「資料編輯器」中）。

附註 2：「偏離值定義」網格中的「循環」欄（若有）是指向作用中資料集內 `CYCLE_` 變數的值。

³ Pena, D., G. C. Tiao, and R. S. Tsay, eds. 2001. *A course in time series analysis*. New York: John Wiley and Sons.

輸出

可用的輸出包括各個模型的結果以及計算所有模型的結果。各個模型的結果可以根據使用者指定的條件，限制為最適或最不適模型集。

統計量和預測表

「統計量」標籤提供顯示模式化結果的表格之選項。

顯示適合度量數、Ljung-Box 統計量，以及各模型的偏離值數目。選擇（核取）此選項，可顯示包含所選擇適合度量數、Ljung-Box 值，以及各個估計模式偏離值數目的表格。

適合量數。 您可以選擇下列一個或多個以納入含有各估計模式適合度的表格中：

- 平穩 R 平方
- R 平方
- 均方根誤差
- 平均絕對百分比誤差
- 平均絕對誤差
- 最大絕對百分比誤差
- 最大絕對誤差
- 標準化 BIC

比較模型的統計量。 這組選項控制包含計算所有估計模型統計量表格的顯示。各選項會分別產生一個表格。您可以選取下列一個或多個選項：

- **適合度。** 固定 R -平方、 R -平方、根平均數平方誤差、平均絕對百分比錯誤、平均絕對誤差、最大絕對百分比誤差、最大絕對誤差及正規化貝葉斯資訊準則的摘要統計量與百分位數表。
- **殘差自我相關函數 (ACF)。** 摘要統計量和所有已估計模型殘差的自動相關性百分位數表。
- **殘差偏自我相關函數 (PACF)。** 摘要統計量和所有已估計模型殘差的偏自動相關性百分位數表。

各個模型的統計量。 這組選項控制包含各估計模式詳細資料表格的顯示。各選項會分別產生一個表格。您可以選取下列一個或多個選項：

- **參數估計值。** 顯示各估計模型的參數估計表。指數平滑化和 ARIMA 模式會分別顯示不同的表格。如果偏離值存在，其參數估計也會另外顯示於一個表格中。
- **殘差自我相關函數 (ACF)。** 依落差顯示各個已估計模型的殘差自我相關表格。該表中包含自動相關性的信賴區間。
- **殘差偏自我相關函數 (PACF)。** 依落差顯示各個已估計模型的部分殘差自我相關表格。該表中包含偏自動相關性的信賴區間。

顯示預測。 顯示各估計模型的模型預測和信賴區間表。預測期間是在「選項」標籤中設定。

圖形

「圖形」標籤提供顯示模式化結果的圖形之選項。

比較模型的圖形

這組選項控制包含計算所有估計模式統計量圖形的顯示。各選項會分別產生一個圖形。您可以選取下列一個或多個選項：

- 平穩 R 平方
- R 平方
- 均方根誤差
- 平均絕對百分比誤差
- 平均絕對誤差
- 最大絕對百分比誤差

- 最大絕對誤差
- 標準化 BIC
- 殘差自我相關性函數 (ACF)
- 殘差偏自我相關性函數 (PACF)

個別模型的圖形

數列。 選擇（核取）此選項，可取得各估計模型預測值的圖形。您可以選擇下列一個或多個選項，以包含在圖形之中：

- **觀察值。** 因變數列的觀察值。
- **預測。** 預測期間的模型預測值。
- **適合度值。** 估計期間的模型預測值。
- **預測的信賴區間。** 預測期間的信賴區間。
- **適合度值的信賴區間。** 估計期間的信賴區間。

殘差自我相關函數 (ACF)。 顯示各個已估計模型的殘差自我相關圖形。

殘差偏自我相關函數 (PACF)。 顯示各個已估計模型的部分殘差自我相關圖形。

將輸出限制於最適或最不適模型

「輸出過濾器」標籤提供選項，可將表格和圖表輸出限制於估計模式子集。您可以選擇根據您所提供的適合度條件，將輸出限制於最適及/或最不適模型。依預設，所有估計模式都會包含在輸出之中。

最適模型。 選擇（勾選）此選項，可將最適模型包含在輸出中。選擇適合度量數，並指定要包含的模式數目。選擇此選項並不會阻止同時選取最不適模型。在此情況下，輸出將包含最適模型及最不適模型。

- **固定的模型數目。** 指定結果顯示 n 個最適模型。如果數目超過估計模型的總數，則顯示所有模式。
- **模式總數的百分比。** 指定結果顯示所有估計模式中最高 n 百分比之適合度值的模式。

最不適模型。 選擇（勾選）此選項，可將最不適模型包含在輸出中。選擇適合度量數，並指定要包含的模式數目。選擇此選項並不會阻止同時選取最適模型。在此情況下，輸出將包含最適模型及最不適模型。

- **固定的模型數目。** 指定結果顯示 n 個最不適模型。如果數目超過估計模型的總數，則顯示所有模式。
- **模式總數的百分比。** 指定結果顯示所有估計模式中最低 n 百分比之適合度值的模式。

適合度量數。 選擇要用來篩選模型的適合度量數。預設值是平穩 R 平方。

儲存模型預測與模式規格

「儲存」標籤可以讓您將模型預測儲存為作用中資料集內的新變數，並將模式規格儲存為 XML 格式的外部檔案。

儲存變數。 您可以將模型預測、信賴區間及殘差儲存為作用中資料集的新變數。各因變數列會產生其自身的新變數集，而各個新變數都會包含估計和預測期間的數值。如果預測期間延伸至因變數列長度之外，則加入新的個案。為每一個新變數選擇相關聯的「儲存」勾選框，以選擇儲存新變數。依預設，不會儲存任何新變數。

- **預測值。** 模型預測值。
- **信賴區間下限。** 預測值的信賴區間下限。
- **信賴區間上限。** 預測值的信賴區間上限。
- **噪音殘差。** 模型殘差。執行應變數轉換時（例如，自然對數轉換），這些都是轉換數列的殘差。
- **變數名稱字首。** 指定要用來為新變數命名時的字首，或者保留預設字首。變數名稱是由字首、關聯因變數的名稱，以及模型 ID 組成。必要時變數名稱會延伸，以避免與變數命名規則相衝突。字首必須與有效的變數名稱規則相符。

匯出模型檔案。 所有估計模型的模式規格都匯出至指定的 XML 格式檔案。已儲存的模式可根據更新的資料程序，以取得更新的預測。

- **XML 檔案。** 模式規格儲存於可搭配 IBM SPSS 應用程式使用的 XML 檔案中。
- **PMML 檔案。** 模式規格儲存於可搭配 PMML 相容應用程式（包括 IBM SPSS 應用程式）使用的 PMML 相容 XML 檔案中。

選項

「選項」標籤可以讓您設定預測期間、指定如何處理遺漏值、設定信賴區間寬度，自訂模型 ID 字首，以及設定自動相關性顯示的落差數目。

預測期間。 預測期間一定都是從估計期間結束後的第一個觀察值開始（用來決定模型的觀察值集），然後一直執行到作用中資料集的最後一個觀察值，或是使用者指定的日期為止。依預設，估計期間的結尾是作用中資料集的最後一個觀察值，但可以透過選取 **根據時間或觀察值範圍** 從選取觀察值對話框變更。

- **估計期間結束後的第一個觀察值一直到作用中資料集的最後一個觀察值。** 若估計期間結束早於作用中資料集的最後一個觀察值，而您要一直預測到最後一個觀察值，請選擇此選項。這個選項一般都是用來為保留週期產生預測，讓模型預測能夠與實際數值子集進行比較。
- **估計期間結束之後第一個觀察值一直到指定日期。** 選擇此選項，明確指定預測期間結束時間。這個選項一般是用來產生實際數列結束之外的預測。輸入「日期」網格中所有儲存格的數值。

如果沒有為作用中資料集定義日期規格，「日期」網格只顯示一欄「觀察」。若要指定預測期間的結束時間，請輸入相關觀察值的列編號（顯示於「資料編輯器」中）。

「資料」網格中的「循環」欄（若有）是指向作用中資料集內 *CYCLE_* 變數的值。

使用者遺漏值。 這些選項可控制使用者遺漏值之處理。

- **視為無效。** 使用者遺漏值會被視為系統遺漏值來處理。
- **視為有效。** 使用者遺漏值被視為有效資料。

遺漏值原則。 下列規則在模式化程序中應用於遺漏值之處理（包括系統遺漏值與視為無效的使用者遺漏值）：

- 模型中包含具有發生於估計期間內之因變數遺漏值的個案。遺漏值的處理方式依估計方法而定。
- 如果自變數在估計期間內有遺漏值，則發出警告。對於「Expert Modeler」來說，含有自變數的模式是在無變數的情況下進行估計。對於自訂 ARIMA 來說，含有自變數的模式不進行估計。
- 如果任何自變數在預測期間內有遺漏值，則程序發出警告，並盡可能預測到最遠的範圍。

信賴區間寬度 (%)。 信賴區間是針對模型預測和殘差自動相關性計算出來的。您可以指定小於 100 的任何正數值。預設情況下，將使用 95% 信賴區間。

輸出中模型 ID 的字首。 在「變數」標籤上指定的每個應變數都會分別產生估計模式。模型以獨特的名稱加以區別，名稱由可自訂字首與整數字尾組成。您可以輸入字首，或保留「模型」的預設值。

顯示於 ACF 與 PACF 輸出中的最大落差數目。 您可以設定顯示於自動相關性與偏自動相關性表格和圖形中的最大落差數目。

TSMODEL 指令的其他功能

如果您將選取部分貼入語法視窗，並且編輯所產生的 TSMODEL 指令語法，就可以自訂時間數列模式化。指令語法語言讓您可以：

- 指定資料的週期性期間（利用 AUXILIARY 次指令上的 SEASONLENGTH 關鍵字）。這樣會覆寫作用中資料集的目前週期性（若有的話）。
- 指定自訂 ARIMA 和轉換函數成分的不連續落差（利用 ARIMA 和 TRANSFERFUNCTION 次指令）。例如，您可以指定自訂 ARIMA 模式，具有自動迴歸落差 1、3 和 6；或是指定轉換函數，含有分子落差 2、5 和 8。
- 提供多組模型化規格（例如，建模方法、ARIMA 階數、自變數等等），以供單次執行「時間序列模型器」程序（利用 MODEL 次指令）。

如需完整的語法資訊，請參閱《指令語法參考手冊》。

套用時間序列模型

「套用時間數列模型」程序會從外部檔案載入現有時間數列模式，並將其套用至作用中資料集。您可以使用此程序，取得新的或修正過資料的數列預測，而不需再重新建置模式。Models are generated using the Time Series Modeler procedure.

範例。 您是一家大零售商店掌管庫存的經理，負責的產品達 5000 種。您使用了 Expert Modeler 建立模型，以預測未來三個月各種產品的銷售量。您的資料倉庫每個月都會以實際銷售資料更新，您要利用資料倉庫來製作每個月的更新預測。「套用時間序列模型」程序可以讓您利用原有的模式完成這項作業，只要重新估計模型參數以涵蓋新資料即可。

統計量。 適配測量：平穩 R 平方、 R 平方 (R^2)、均方根誤差 (RMSE)、平均絕對誤差 (MAE)、平均絕對百分比誤差 (MAPE)、最大絕對誤差 (MaxAE)、最大絕對百分比誤差 (MaxAPE)，以及正規化 Bayesian 訊息準則 (BIC)。殘差：自我相關函數、偏自我相關函數、Ljung-Box Q 。

圖形。 跨所有模型的摘要圖：平穩 R 平方、 R 平方 (R^2)、均方根誤差 (RMSE)、平均絕對誤差 (MAE)、平均絕對百分比誤差 (MAPE)、最大絕對誤差 (MaxAE)、最大絕對百分比誤差 (MaxAPE)、正規化貝氏資訊準則 (BIC) 的直方圖；殘差自我相關和偏自動相關性的箱形圖。個別模型的結果：預測值、適合度值、觀察值、信賴區間上限和下限、殘差自我相關和偏自動相關性。

套用時間數列模式資料考量

資料。 要套用模型的變數（因變數和自變數）必須為數值。

假設。 模式套用至作用中資料集內（名稱與模式中所指定變數相同）的變數。這些變數全部都視為時間數列，也就是每一個觀察值都代表一個時間點，而接連相續的觀察值都以常數時間間隔分開。

- **預測。** 若要利用包含自變數（預測值）的模式來產生預測，作用中資料集必須包含預測期間內所有觀察值的變數值。如果模型參數已重新估計，則自變數不可在估計週期包含任何遺漏值。

定義日期

「套用時間數列模型」程序要求作用中資料集的週期性（若有的話）與所要套用模型的週期性相符。如果就利用與建置模型所用的資料集進行預測（也許用新的或修正過的資料），則已滿足此條件。如果作用中資料集並沒有週期性，您將有機會巡覽至「定義日期」對話框，建立一個週期性。但是如果模型是在未指定週期性下建立，則作用中資料集也不可以有週期性。

若要套用模型

1. 在功能表上，選擇：

分析 > 預測 > 套用傳統模型...

2. Enter the file specification for a model file or click **Browse** and select a model file (model files are created with the Time Series Modeler procedure).

視需要而定，您可以：

- 使用作用中資料集的資料，重新估計模型參數。預測是使用重新估計過的參數建立的。
- 儲存預測、信賴區間和噪音殘差。
- 將重新估計過的模式存成 XML 格式。

模型參數與適合度量數

從模型檔案載入。 預測是使用模型參數從未重新估計參數之模型檔案產生的。顯示於輸出中並用來篩選模型（最適或最不適）的適合度測量是取自模型檔案，並反映開發（或最後更新）各模型時所使用的資料。在此選項下，預測不會涵蓋作用中資料集中（不管是因變數或自變數）的過去資料。如果要讓過去的資料影響預測，就必須選擇「從資料重新估計」。此外，預測也不會估計到預測期間的應變數序列值，但是會將預測期間的自變數值估計在內。如果有更多目前因變數數列的值，而且要將這些值納入預測中，就必須重新估計、調整估計週期，以便將這些值包含在內。

從資料中重新估計。 模型參數是使用作用中資料集的資料重新估計。模型參數重新估計並不影響模式結構。舉例來說，ARIMA(1,0,1) 模式會維持原結構，但自動迴歸和移動平均參數會進行重新估計。重新估計不會造成偵測新偏離值。如果有任何偏離值，一定都是取自模型檔案。

- **估計期間。** 估計週期定義用來重新估計模型參數的觀察值集。依預設，估計期間包括作用中資料集內所有觀察值。若要設定估計期間，請在 選取觀察值對話框中選取**根據時間或觀察值範圍**。依可用的資料而定，程序所使用的估計週期可能會因模式而異，因此與所顯示的值不同。在一個模式中，真正的估計週期是從模型的應變數除去任何發生於指定估計週期，其開始或結束時的連續遺漏值之後所餘下的期間。

預測期間

各模型的預測期間一定都是從估計週期結束後第一個觀察值開始，然後一直執行到作用中資料集的最後一個觀察值或是使用者指定的日期為止。如果參數未經過重新估計（這是預設值），則各模型的估計週期就是開發 (或最後更新) 模式時所用的觀察值集。

- **估計期間結束後的第一個觀察值一直到作用中資料集的最後一個觀察值。** 若估計期間結束早於作用中資料集的最後一個觀察值，而您要一直預測到最後一個觀察值，請選擇此選項。
- **估計期間結束之後第一個觀察值一直到指定日期。** 選擇此選項，明確指定預測期間結束時間。輸入「日期」網格中所有儲存格的數值。

如果沒有為作用中資料集定義日期規格，「日期」網格只顯示一欄「觀察」。若要指定預測期間的結束時間，請輸入相關觀察值的列編號（顯示於「資料編輯器」中）。

「資料」網格中的「循環」欄（若有）是指向作用中資料集內 *CYCLE_* 變數的值。

輸出

可用的輸出包括各個模型的結果以及所有模型的結果。各個模型的結果可以根據使用者指定的條件，限制為最適或最不適模型集。

統計量和預測表

「統計量」標籤提供選項可顯示模式適合度統計量表、模型參數、自動相關性函數和預測。除非模型參數經過重新估計（「模型」標籤上的「從資料重新估計」），所顯示的適合度量數值、Ljung-Box 值，以及模型參數都是取自模型檔，並反映各模式在開發（或最後更新）時所用的資料。偏離值資訊一定都是取自模型檔案。

顯示適合度量數、Ljung-Box 統計量，以及各模型的偏離值數目。 選擇（核取）此選項，以顯示包含所選定適合度量數、Ljung-Box 值和各模式偏離值數的表格。

適合量數。 您可以選擇下列一個或多個納入包含各模式適合度的表格中：

- 平穩 *R* 平方
- *R* 平方
- 均方根誤差
- 平均絕對百分比誤差
- 平均絕對誤差
- 最大絕對百分比誤差
- 最大絕對誤差
- 標準化 BIC

比較模型的統計量。 這組選項控制包含所有模型統計量表格的顯示。各選項會分別產生一個表格。您可以選取下列一個或多個選項：

- **適合度。** 固定 *R*-平方、*R*-平方、根平均數平方誤差、平均絕對百分比錯誤、平均絕對誤差、最大絕對百分比誤差、最大絕對誤差及正規化貝葉斯資訊準則的摘要統計量與百分位數表。
- **殘差自我相關函數 (ACF)。** 摘要統計量和所有已估計模型殘差的自動相關性百分位數表。此表只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。
- **殘差偏自我相關函數 (PACF)。** 摘要統計量和所有已估計模型殘差的偏自動相關性百分位數表。此表只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。

各個模型的統計量。 這組選項控制包含各模式詳細資料表格的顯示。各選項會分別產生一個表格。您可以選取下列一個或多個選項：

- **參數估計值。** 顯示各模型的參數估計表。指數平滑化和 ARIMA 模式會分別顯示不同的表格。如果偏離值存在，其參數估計也會另外顯示於一個表格中。
- **殘差自我相關函數 (ACF)。** 依落差顯示各個已估計模型的殘差自我相關表格。該表中包含自動相關性的信賴區間。此表只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。
- **殘差偏自我相關函數 (PACF)。** 依落差顯示各個已估計模型的部分殘差自我相關表格。該表中包含偏自動相關性的信賴區間。此表只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。

顯示預測。 顯示各模型的模型預測和信賴區間表。

圖形(L)

「圖形」標籤提供選項，可顯示模式適合度統計量的圖形、自動相關性函數，以及序列值（包括預測）。

比較模型的繪圖

這組選項控制包含所有模式統計量圖形的顯示。除非模型參數經過重新估計（「模型」標籤上的「從資料重新估計」），所顯示的值都是取自模型檔案，並反映各模式在開發（或最後更新）時所用的資料。此外，自動相關性圖形只能用於模型參數已重新估計時。各選項會分別產生一個圖形。您可以選取下列一個或多個選項：

- 平穩 R 平方
- R 平方
- 均方根誤差
- 平均絕對百分誤差
- 平均絕對誤差(E)
- 最大絕對百分誤差(B)
- 最大絕對誤差(X)
- 標準化 BIC(L)
- 殘差項自動相關性函數 (ACF)
- 殘差項部分自動相關性函數 (PACF)

個別模型的繪圖

數列。 選取擇（核取）此選項，可取得各模型預測值的圖形。觀察值、適合度值、適合度值的信賴區間，以及自動相關性只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。您可以選擇下列一個或多個選項，以包含在圖形之中：

- **觀察值。** 應變數列的觀察值。
- **預測。** 預測期間的模型預測值。
- **適合度值。** 估計期間的模型預測值。
- **預測的信賴區間。** 預測期間的信賴區間。
- **適合度值的信賴區間。** 估計期間的信賴區間。

殘差自我相關函數 (ACF)。 顯示各個已估計模型的殘差自我相關圖形。

殘差偏自我相關函數 (PACF)。 顯示各個已估計模型的部分殘差自我相關圖形。

將輸出限制於最適或最不適模型

「輸出過濾器」標籤提供選項，可將表格和圖表輸出限制於模式子集。您可以選擇根據您所提供的適合度條件，將輸出限制於最適及/或最不適模型。按照預設，所有模式都會包含在輸出之中。除非模型參數經過重新估計（「模型」標籤上的「從資料重新估計」），用來篩選模型的適合度量數值都是取自模型檔案，並反映各模式在開發（或最後更新）時所用的資料。

最適模型。 選擇（勾選）此選項，可將最適模型包含在輸出中。選擇適合度量數，並指定要包含的模式數目。選擇此選項並不會阻止同時選取最不適模型。在此情況下，輸出將包含最不適模型及最適模型。

- **固定的模型數目。** 指定結果顯示 n 個最適模型。如果數目超過模型的總數，則顯示所有模型。

- **模式總數的百分比。** 指定結果顯示所有模型中最高 n 百分比之適合度值的模式。

最不適模型。 選擇（勾選）此選項，可將最不適模型包含在輸出中。選擇適合度量數，並指定要包含的模式數目。選擇此選項並不會阻止同時選取最適模型。在此情況下，輸出將包含最適模型及最不適模型。

- **固定的模型數目。** 指定結果顯示 n 個最不適模型。如果數目超過模型的總數，則顯示所有模型。
- **模式總數的百分比。** 指定結果顯示所有模式中最低 n 百分比之適合度值的模式。

適合度量數。 選擇要用來篩選模型的適合度量數。預設值是平穩 R 平方。

儲存模型預測與模式規格

「儲存」標籤可以讓您將模型預測儲存為作用中資料集內的新變數，並將模式規格儲存為 XML 格式的外部檔案。

儲存變數。 您可以將模型預測、信賴區間及殘差儲存為作用中資料集的新變數。各模式會產生其自身的新變數集。如果預測期間延伸至與模式相關聯的應變數之數列長度之外，則加入新的觀察值。除非模型參數經過重新估計（「模型」標籤上的「從資料重新估計」），否則預測值和信賴限制只為預測期間特別建立。為每一個新變數選擇相關聯的「儲存」勾選框，以選擇儲存新變數。依預設，不會儲存任何新變數。

- **預測值。** 模型預測值。
- **信賴區間下限。** 預測值的信賴區間下限。
- **信賴區間上限。** 預測值的信賴區間上限。
- **噪音殘差。** 模型殘差。執行應變數轉換時（例如，自然對數轉換），這些都是轉換數列的殘差。此選擇只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。
- **變數名稱字首。** 指定要用來為新變數命名時的字首，或者保留預設字首。變數名稱是由字首、關聯因變數的名稱，以及模型 ID 組成。必要時變數名稱會延伸，以避免與變數命名規則相衝突。字首必須與有效的變數名稱規則相符。

匯出模型檔案 模式規格（其中包含重新估計的參數和適合度統計量）是匯出至指定的 XML 格式檔案。此選項只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。

- **XML 檔案。** 模式規格儲存於可搭配 IBM SPSS 應用程式使用的 XML 檔案中。
- **PMML 檔案。** 模式規格儲存於可搭配 PMML 相容應用程式（包括 IBM SPSS 應用程式）使用的 PMML 相容 XML 檔案中。

選項

「選項」標籤可以讓您指定遺漏值的處理、設定信賴區間寬度，並設定供自動相關性顯示之落差數目。

使用者遺漏值。 這些選項可控制使用者遺漏值之處理。

- **視為無效。** 使用者遺漏值會被視為系統遺漏值來處理。
- **視為有效。** 使用者遺漏值被視為有效資料。

遺漏值原則。 下列規則適用於遺漏值之處理（包括系統遺漏值與視為無效的使用者遺漏值）：

- 模型中包含具有發生於估計期間內之因變數遺漏值的個案。遺漏值的處理方式依估計方法而定。
- 對於 ARIMA 模式，如果預測值在估計週期內有任何遺漏值，就發出警告。任何涉及預測值的模式都不重新估計。
- 如果任何自變數在預測期間內有遺漏值，則程序發出警告，並盡可能預測到最遠的範圍。

信賴區間寬度 (%)。 信賴區間是針對模型預測和殘差自動相關性計算出來的。您可以指定小於 100 的任何正數值。預設情況下，將使用 95% 信賴區間。

顯示於 ACF 與 PACF 輸出中的最大落差數目。 您可以設定顯示於自動相關性與偏自動相關性表格和圖形中的最大落差數目。此選項只能用於模型參數已重新估計時（「模型」標籤上的「從資料重新估計」）。

TSAPPLY 指令的其他功能

如果將選取範圍貼入語法視窗，並編輯所得到的 TSAPPLY 指令語法，則可使用其他功能。指令語法語言讓您可以：

- 指定模型檔中唯一的模式子集要套用於作用中資料集（利用 MODEL 次指令上的 DROP 和 KEEP 關鍵字）。
- 從兩個或以上的模型檔套用模式至資料（利用 MODEL 次指令）。例如，一個模型檔可能包含了代表單位銷售量數列的模式，而另一個可能包含代表收益數列的模式。

如需完整的語法資訊，請參閱《指令語法參考手冊》。

週期性分解

「週期性分解」程序會將序列分解為週期性成份，結合趨勢與循環的成份，和「誤差」成份。該程序是實作統計調查方法 I（或稱為移動平均比方法）。

範例。 某科學家希望分析特定氣象台的每月臭氧量。目的是要判斷資料中是否有趨勢。為了瞭解實際趨勢，科學家首先必須根據週期性效應計算讀數變異。「週期性分解」程序可用來移除任何系統化的週期變異性。接著會在依週期性調整的數列上進行趨勢分析。

統計量。 週期性因素集合。

週期性分解資料考量

資料。 必須為數值變數。

假設。 變數不應包含有內嵌遺漏資料。必須至少定義一個週期性日期成份。

估計週期性因素

1. 從功能表中選擇：

分析 > 預測 > 週期性分解...

2. 在可用的清單中，選擇一個或多個變數，然後將它們移到「變數」清單中。注意，清單只包含數值變數。

模式類型。 「週期性分解」程序提供兩種不同方法模型化週期性因素：乘法或加法。

- 乘法。週期性成份是一個因素，週期性調整數列乘以此因素便可以得到原始數列。就效果而言，週期性成份對評估和數列整體等級成等比例。無週期變異的觀察值，其週期性成分為 1。
- 加法。週期性調整會新增至週期性調整的數列中，以取得觀察值。此項調整會試圖從數列中移除週期效應，以便觀察其他週期性成份「遮蔽」的相關特性。就效果而言，週期性成份不以數列整體等級為依據。無週期變異的觀察值，其週期性成分為 0。

移動平均加權。 「移動平均加權」選項允許您指定在計算移動平均時要如何處理數列。這些選項只有在數列週期是均等時才提供使用。如果週期是不固定的，則所有點都有相同的加權。

- 所有點相等 (*All points equal*)。移動平均數計算時，其跨距等於週期，且所有點的加權均相等。如果週期不固定，則會一律採用此方法。
- 使用 0.5 加權後的端點 (*Endpoints weighted by .5*)。使用指距（等於週期加上 1）和以 0.5 加權後的指距端點，來計算週期均等數列的移動平均數。

視需要而定，您可以：

- 按一下「儲存」指定如何儲存新變數。

週期性分解儲存

建立變數。 可讓您選擇處理新變數的方式。

- 新增至檔案。「週期性分解」所建立的新數列會儲存為作用中資料集的一般變數。變數名稱由三個字母的字首、底線及數字組成。
- 置換現值(R)。「週期性分解」所建立的新數列會儲存為作用中資料集的臨時變數。並同時剔除由「預測」程序建立的任何現有暫存變數。變數名稱由三個字母的字首、井號 (#) 及數字組成。

- 不建立(N). 不會將新數列新增至作用中資料集。

新變數名稱

「週期性分解」程序會為每個指定數列建立四個新變數（數列），名稱分別以下列三個字母為字首：

SAF. 週期性調整因素。這些變數會在數列層級上指定各期間的效果。

SAS. 週期性調整數列。這些是移除數列的週期變異後獲得的數值。

STC. 平滑趨勢週期成分。這些數值顯示數列中所表現的趨勢與循環行為。

ERR. 殘差或「誤差」值。週期性、趨勢與循環成份所遺留的數值已自數列中移除。

SEASON 指令的其他功能

指令語法語言也可以讓您：

- 以 SEASON 指令指定任何週期性，而不從「定義日期」程序提供的替代方案中選擇。

如需完整的語法資訊，請參閱《指令語法參考手冊》。

光譜圖

「光譜圖」程序用於辨識時間序列中的週期性行為。它不會分析從一個時間點到另一個時間點的變異，而是分析系列整體到不同頻次的定期成份的變異。平滑數列在低頻次有較強的週期性元件；隨機變異（「白噪音」）將成份強度擴展到所有頻次。

含有遺漏資料的數列不能以這個程序分析。

範例。 新房屋建造速率是經濟狀態的重要指標。開始建造日期通常為有力的週期性成分。但資料中是否存在較長循環，分析師在評估目前圖表時需要注意？

統計量。 各頻率或週期成份的正弦與餘弦轉換、週期值以及光譜密度估計值。選取雙變數分析時：各頻率或週期成份的交叉週期圖中實數與虛數部分、共同光譜密度、弦光譜、增益、平方一致性與相光譜。

圖形。 對於單變數和雙變數分析：週期圖和光譜密度。對於雙變數分析：平方一致性、弦光譜、交叉共變數、共同光譜密度、相光譜與增益。

光譜圖資料考量

資料。 必須為數值變數。

假設。 變數不應包含有內嵌遺漏資料。要分析的時間序列應為平穩型，且應從數列中減去所有非零平均數。

- 靜態。時間序列必須符合您配適 ARIMA 模型的條件。純 MA 序列會是恆定的，但是 AR 及 ARMA 序列則不一定。經過一段時間，恆定數列的平均數及變異數都會是常數。

取得光譜分析

1. 在功能表上，選擇：

分析 > 時間序列 > 光譜分析...

2. 在可用的清單中，選擇一個或多個變數，然後將它們移到「變數」清單中。注意，清單只包含數值變數。
3. 選擇「光譜視窗」選項之一以選擇如何將週期值平滑化，以得到光譜密度估計值。可用的平滑化選項有 Tukey-Hamming、Tukey、Parzen、Bartlett、Daniell (Unit) 和無。
 - *Tukey-Hamming*。加權為 $W_k = .54D_p(2 \pi f_k) + .23D_p(2 \pi f_k + \pi/p) + .23D_p(2 \pi f_k - \pi/p)$, for $k = 0, \dots, p$, 其中 p 是跨距一半的整數部分，而 D_p 是順序 p 的 Dirichlet 核心。
 - *Tukey*。加權為 $W_k = 0.5D_p(2 \pi f_k) + 0.25D_p(2 \pi f_k + \pi/p) + 0.25D_p(2 \pi f_k - \pi/p)$, for $k = 0, \dots, p$, 其中 p 是跨距一半的整數部分，而 D_p 是順序 p 的 Dirichlet 核心。
 - *Parzen*。加權為 $W_k = 1/p(2 + \cos(2 \pi f_k)) (F[p/2] (2 \pi f_k))^{**2}$, for $k = 0, \dots, p$, 其中 p 是跨距一半的整數部分，而 $F[p/2]$ 是順序 $p/2$ 的 Fejer 核心。

- *Bartlett*. 光譜視窗的形狀，其視窗上半部的加權計算為 $W_k = F_p (2 \cdot \pi \cdot f \cdot k)$ ，適用於 $k = 0, \dots, p$ ，其中 p 是跨距一半的整數部分，而 F_p 是順序 p 的 Fejer 核心。下半部分與上半部分對稱。
- *Daniell (Unit)*. 加權皆等於 1 的光譜視窗類型。
- 無。不平滑化。如果您選擇了此選項，您得到的光譜密度估計值會與週期值一樣。

Span. 執行平滑化的連續值範圍。指距一般使用奇數整數。較大的指距對光譜密度圖的平滑程度比較小的指距來得大。

中央變數(*C*). 在計算光譜之前調整數列以使其平均數為 0，並移除可能與數列平均數相關聯的大項目。

雙變數分析 – 第一個變數與其他每個變數比較。 若您選擇了二個以上的變數，您可選擇此選項來要求雙變數光譜分析。

- 在「變數」清單中的第一個變數會以自變數來處理，而其他的變數則以因變數來處理。
- 在第一個數列之後的每個數列都會與其他已命名數列無關的以第一個數列做分析。每個數列的單變數分析亦會執行。

圖形。 單變數與雙變數分析都可使用週期值與光譜密度。只有雙變數分析可使用其他所有選項。

- 週期值. 針對次數或週期的頻譜振幅未平滑化圖 (以對數尺度繪製)。低頻率變異描述平滑數列的特徵。平均擴散在所有頻次的變異表示「白色雜訊」。
- 一致性平方(*Q*). 兩個數列增加的結果。
- 弦光譜(*M*). 交叉週期圖的虛數部分，它是兩個時間數列的異相頻率成分相關性量數。該成分超出階段外 $\pi/2$ 的弧度。
- 交叉共變數(*A*). 共同光譜密度與弦光譜平方和的平方根。
- 光譜密度。經過平滑化，以移除不規則變化的週期值。
- 共同光譜密度(*L*). 交叉週期圖的實數部分，它是兩個時間序列的同相頻率成分相關性量數。
- 相光譜(*H*). 一系列各頻率成分領先或落後另一成分的程度量數。
- 獲利值(*G*). 將其中一個數列的交叉振幅除以光譜密度的商數。兩個數列皆擁有各自的增益值。

依據次數(*F*). 依據次數來製作所有圖表，範圍從次數 0 (常數或平均數項目) 到次數 0.5 (兩個觀察值週期項目)。

依據週期(*T*). 依期間產生所有圖形，範圍從 2 (兩個觀察值週期的項目) 到等於觀察值數目 (常數或平均數項目) 的期間。在對數尺度中會顯示週期。

SPECTRA 指令的其他功能

指令語法語言也可以讓您：

- 儲存計算好的光譜分析變數到現用資料集中，提供日後使用。
- 為光譜視窗指定自訂的加權。
- 以頻率和週期來產生圖。
- 列印圖中每一個顯示值的完整清單。

如需完整的語法資訊，請參閱《指令語法參考手冊》。

時間原因模型

時間因果建模試會嘗試在時間序列資料中探索主要因果關係。在時間原因建模中，您可以指定一組目標序列以及這些目標的一組候選輸入。然後，該程序會為每個目標建置一個自動迴歸時間序列模型，並僅包含與目標有因果關係的那些輸入資料。此方法與傳統的時間序列建模不同，在傳統的時間序列建模中，您必須明確指定目標序列的預測值。由於時間原因建模通常涉及為多個相關的時間數列建置模型，因此，結果稱為模型系統。

在時間原因建模的環境定義中，原因一詞是指「葛蘭哲因果」。如果根據 X 及 Y 的過去值對 Y 迴歸會導致比僅對 Y 的過去值迴歸最佳的 Y 模型，則時間數列 X 稱為另一個時間數列 Y 的「Granger 原因」。

範例

業務決策者可以使用時間原因建模，來揭示說明業務的大量時間型度量值集內的原因關係。該分析可能會顯示一些可控制的輸入，這對關鍵績效指標 (KPI) 有最大的影響。

大型 IT 系統的管理者可以使用時間原因建模，來偵測大量相互關聯作業度量值集中的異常。然後，原因模型容許超越異常狀況偵測並探索造成異常狀況最可能的主要原因。

欄位需求

必須具有至少一個目標。依預設，不使用具有預先定義角色「無」的欄位。

資料結構

時間原因建模支援兩種類型的資料結構。

直欄型資料

若為直欄型資料，每個時間序列欄位都包含單一時間序列的資料。此結構是時間數列資料的傳統結構，由時間數列模型器使用。

多維度資料

對於多維度資料，每一個時間數列欄位都包含多個時間數列的資料。特定欄位中個別的時間序列隨後會被稱為維度欄位的類別欄位的一組值進行識別。例如，兩個不同銷售通道（零售和網路）的銷售資料可能會儲存在單一 *sales* 欄位中。名為 *channel* 且值為「零售」和「網路」的維度欄位可識別與兩個銷售通道之一相關聯的記錄。

取得時間原因模型

此功能需要「統計資料預測」選項。

在功能表上，選擇：

分析 > 預測 > 建立時間原因模型...

1. 如果依日期/時間欄位定義觀察，則指定此欄位。
2. 如果資料為多維度資料，則指定用於識別時間數列的維度欄位。
 - 指定的維度欄位順序可定義維度欄位在所有後續對話框及輸出中的出現順序。使用向上箭頭及向下箭頭按鈕來對維度欄位重新排序。
 - 您可以指定維度值子集來限制僅分析維度欄位的特定值。例如，如果您具有區域及品牌的維度，可以將分析限制為特定的區域。維度子集會套用至分析中使用的所有度量值欄位。
 - 您也可以度量值欄位水準上依角色指定維度值，來自訂分析。例如，如果您具有銷售通道的維度（值為「零售」與「網路」）及這些通道中銷售和廣告的度量值，則您可以將網路廣告指定為零售與網路銷售的輸入。依預設，會啟用此類型的自訂，並將其限制為最多只能從每個維度欄位指定數目（依預設為 250 個）的相異值進行選取。
3. 請按一下繼續。

註: 如果作用中的資料集具有日期規格，則步驟 1、2 與 3 不適用。從「定義日期」對話框或使用 DATE 指令建立日期規格。
4. 按一下欄位以指定要併入模型中的時間數列，以及指定如何定義觀察。必須至少指定一個欄位作為目標或同時作為輸入和目標。
5. 按一下資料規格以指定選用設定，其中包括分析的時間間隔、總計與分配設定，以及遺漏值的處理。
6. 按一下建置選項，以定義估計期間，指定輸出的內容，以及指定建置設定，如每個目標的輸入數目上限。
7. 按一下模型選項以要求預測、儲存預測，以及將模型系統匯出至外部檔案。
8. 按一下執行以執执行程序。

要建模的時間序列

在「欄位」標籤上，使用**時間序列**設定來指定要併入模型系統中的數列。

若為直欄型資料，術語數列與術語欄位的意義相同。若為多維度資料，包含時間序列的欄位是指度量值欄位。多維度資料的時間序列由度量值欄位和每個維度欄位的值來定義。下列考量同時適用於直欄型資料和多維度資料。

- 系統會考量將被指定為候選輸入或同時被指定為目標及輸入的數列併入每個目標的模型中。每個目標的模型一律包括目標本身的階階值。
- 系統一律會將被指定為強制輸入的數列併入每個目標的模型中。
- 必須將至少一個數列指定為目標或同時指定為目標和輸入。
- 選取**使用預先定義的角色**時，具有「輸入」角色的欄位會設定為候選輸入。預先定義的角色未對映至強制輸入。

多維度資料

針對多維度資料，請在網格中指定度量值欄位及相關聯角色，其中網格內的每一列都指定單一度量值和角色。依預設，模型系統包括網格中每一列之所有維度欄位組合的數列。例如，如果存在 *region* 和 *brand* 的維度，則依預設，將度量值 *sales* 指定為目標表示每個 *region* 和 *brand* 的組合都有個別的銷售目標數列。

針對網格中的每一列，您可以按一下維度的省略符號按鈕，來自訂任何維度欄位的值集。此動作會開啟「選取維度值」子對話框。您還可以新增、刪除或複製網格列。

數列計數直欄顯示目前為相關聯度量值指定的維度值集數目。顯示的值可以大於數列的實際數目（每個集一個數列）。當部分指定的維度值組合未對應於相關聯度量值所包含的數列時，會發生此狀況。

選取維度值

若為多維度資料，您可以指定將套用至具有特定角色的特定度量值欄位的維度值，以自訂分析。例如，如果 *sales* 為度量值欄位，而 *channel* 是值為「零售」和「網路」的維度，則您可以指定「網路」銷售是輸入，而「零售」銷售是目標。您也可以指定套用至分析中所使用之所有度量值欄位的維度子集。例如，如果 *region* 是指示地理空間區域的維度欄位，則您可以將分析限制為特定區域。

所有值

指定包含現行維度欄位的所有值。此選項是預設值。

選取要併入或排除的值

使用此選項來指定現行維度欄位的值集。如果針對**眾數**選取了**包括**，則只會包括**選取的值**清單中指定的值。如果針對**眾數**選取了**排除**，則會包括除**選取的值**清單中指定的值以外的所有值。

您可以過濾可從中選擇的值集。符合過濾條件的值會出現在**未選取的值**清單的**相符**標籤中，而不符合過濾條件的值則會出現在**不符合**標籤中。無論任何過濾條件，**全部**標籤都會列出所有未選取的值。

- 指定過濾器時，您可以使用星號 (*) 來表示萬用字元。
- 若要清除現行過濾器，請在「過濾顯示的值」對話框上為搜尋詞彙指定空值。

觀察

在「欄位」標籤上，使用**觀察**設定來指定用於定義觀察的欄位。

註: 如果作用中資料集具有日期指定，則觀察值會依日期指定定義，且無法在時間推移建模程序中修改。從「定義日期」對話框或使用 DATE 指令建立日期規格。

由日期/時間定義的觀察

您可以指定觀察由日期、時間或日期時間格式的欄位定義，或由代表日期/時間的字串欄位定義。字串欄位可以代表 YYYY-MM-DD 格式的日期、HH:MM:SS 格式的時間或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式的日期時間。在字串表示法中，可以省略前導零。例如，字串 2014-9-01 相當於 2014-09-01。

除了定義觀察的欄位以外，還可以選取說明觀察的適當時間間隔。根據指定的時間間隔，您還可以指定其他設定，例如觀察間隔（增量）或每週的天數。下列考量適用於時間間隔：

- 如果觀察的時間（例如處理銷售單的時間）間隔無規律，請使用值**無規律**。選取**無規律**時，您必須從「資料規格」標籤上的**時間間隔**設定中指定用於分析的時間間隔。
- 如果觀察代表日期和時間，而時間間隔是小時數、分鐘數或秒數，則使用**每天小時數**、**每天分鐘數**或**每天秒數**。如果觀察代表無日期參照的時間（期間），且時間間隔為小時數、分鐘數或秒數，則使用**小時數（非週期）**、**分鐘數（非週期）**或**秒數（非週期）**。
- 根據選取的時間間隔，程序可以偵測遺漏觀察。必須偵測遺漏觀察，因為該程序假設所有觀察的時間間隔相等，且沒有任何遺漏觀察。例如，如果時間間隔為天且日期 2014-10-27 後面是 2014-10-29，則存在 2014-10-28 的遺漏觀察。會針對任何遺漏觀察插補值。您可以從「資料規格」標籤中指定用於處理遺漏值的設定。
- 指定的時間間隔可讓程序偵測相同時間間隔中需要聚集在一起的多個觀察，並依據間隔界限（例如月份的第一天）排列觀察，以確保觀察間隔相等。例如，如果時間間隔為「月」，則會將相同月份內的多個日期聚集在一起。此類型的總計稱為分組。依預設，在分組觀察時會加總觀察。您可以從「資料規格」標籤上的**總計及分佈**設定中指定不同的分組方法，如觀察平均數。
- 對於部分時間間隔，其他設定可定義一般相等時間間隔中的例外。例如，如果時間間隔為「日」，但只有工作日有效，則您可以指定一週內有五天，一週從星期一開始。

由期間或循環期間定義的觀察

觀察可由一或多個代表期間或重複循環期間（多達任意數目的循環水準）的整數欄位定義。您可以使用此結構來說明不適合其中一個標準時間間隔的觀察數列。例如，可使用代表年份的循環欄位以及代表月份的期間欄位來說明只有 10 個月的財政年度，其中一個循環的長度為 10。

指定循環期間的欄位可定義週期性水準的階層，其中最低水準由**期間**欄位定義。下一個最高水準由水準為 1 的週期欄位指定，接著由水準為 2 的週期欄位指定，依此類推。每一個水準（最高水準除外）的欄位值相對於下一個最高水準必須是定期的。最高水準的值不能為週期性值。例如，對於 10 個月的會計年度，月份在年份內是定期的，但年份不是定期的。

- 特定層次的週期長度是下一個最低層次的周期。以財政年度為例，只有一個循環水準且循環長度為 10，因為下一個最低水準代表月，而指定的財政年度有 10 個月。
- 請指定任何不從 1 開始的定期欄位的起始值。此設定對於偵測遺漏值是必要的。例如，如果定期欄位從 2 開始，但開始值指定為 1，則此程序會假設該欄位的每一個週期中的第一個期間存在遺漏值。

由記錄順序定義的觀察

若為直欄型資料，您可以指定觀察由記錄順序來定義，以便第一個記錄代表第一個觀察，第二個記錄代表第二個觀察，依此類推。然後假設記錄代表時間間隔相等的觀察。

分析的時間間隔

用於分析的時間間隔可能與觀察的時間間隔不同。例如，如果觀察的時間間隔為「日」，您可以為分析的時間間隔選擇「月」。然後，在模型建置之前，將資料總計從每日改為每月。您也可以選擇將資料分佈從較長時間間隔改成較短時間間隔。例如，如果觀察是按季度發生的，則您可以將資料從按季度分佈改成按月分佈。

執行分析的時間間隔的可用選項，視觀察的定義方式以及這些觀察的時間間隔而定。特別地，如果觀察是由循環期間定義，或為作用中資料集定義了日期規格，則只支援總計。在此情況下，分析的時間間隔必須大於或等於觀察的時間間隔。

分析的時間間隔是從「資料規格」標籤上的**時間間隔**設定中指定。您可以從「資料規格」標籤上的**總計及分佈**設定指定總計或分佈資料所採用的方式。

總計和分佈

總計函數

當用於分析的時間間隔長於觀察的時間間隔時，會總計輸入資料。例如，如果觀察時間間隔是「日」，而分析的時間間隔是「月」，則會執行總計。提供了下列聚集函數：平均數、加總、眾數、最小值或最大值。

分佈函數

當用於分析的時間間隔短於觀察的時間間隔時，會分佈輸入資料。例如，如果觀察時間間隔是「季度」，而分析的時間間隔是「月」，則會執行分佈。提供了下列分佈函數：平均數或加總。

分組函數

如果觀察由日期/時間定義且在相同的時間間隔發生多個觀察，則可套用分組。例如，如果觀察的時間間隔是「月」，則相同月份中的多個日期會分組在一起，並與其發生所在的月份相關聯。下列分組函數可用：mean、sum、mode、min 或 max。如果觀察由日期/時間定義，且觀察的時間間隔指定為「無規律」，則一律會執行分組。

註：雖然分組是一種總計形式，但它是在處理所有遺漏值之前執行，而正式的總計是在處理完所有遺漏值之後執行。當觀察的時間間隔指定為「無規律」時，只能使用分組函數來執行總計。

總計跨日期觀察與前一天的值

指定是否將在跨日期界限的時間內的觀察與前一天的值總計在一起。例如，對於一天 8 小時制（在 20:00 開始）的每小時觀察，此設定會指定在 00:00 至 04:00 之間的觀察是否併入前一天的總計結果中。只有在觀察時間間隔是「每天小時數」、「每天分鐘數」或「每天秒數」，且分析的時間間隔為「日」時，此設定才適用。

指定欄位的自訂設定

您可以逐個欄位指定聚集函數、分佈函數及分組函數。這些設定會置換總計函數、分佈函數及分組函數的預設值。

遺漏值

輸入資料中的遺漏值會取代為插補值。提供了下列取代方法：

線性插補

使用線性插補來取代遺漏值。將遺漏值之前的最後一個有效值及遺漏值之後的第一個有效值用於插補。如果數列中的第一個或最後一個觀察具有遺漏值，則會使用數列開頭或結尾的兩個最近非遺漏值。

系列平均值

將遺漏值取代為整個數列的平均數。

鄰近點平均值

以有效周圍值的平均數置換遺漏值。附近點的指距是指用來計算平均數的遺漏值，其之前及之後的有效值個數。

鄰近點中位數

以有效周圍值的中位數置換遺漏值。附近點的指距是指用來計算中位數的遺漏值，其之前及之後的有效值個數。

線性趨勢

此選項會使用數列中的所有非遺漏觀察來擬合簡式線性迴歸模型，然後使用該模型來插補遺漏值。

其他設定：

遺漏值的百分比上限 (%)

指定任何數列可接受的遺漏值百分比上限。從分析中排除含有比所指定上限更多遺漏值的數列。

使用者遺漏值

此選項指定是否將使用者遺漏值視為有效資料，並因此併入數列中。依預設，會排除使用者遺漏值並將其視為系統遺漏值，然後再進行插補。

一般資料選項

每個維度欄位的最大相異值數目

此設定會套用至多維度資料，並指定任何一個維度欄位所容許的相異值數上限。依預設，此限制設為 10000 但它可以增加至任意大的數字。

一般建置選項

信賴區間寬度 (%)

此設定控制預測及模型參數的信賴區間。您可以指定小於 100 的任何正數值。依預設，使用 95% 信賴區間。

每個目標的最大輸入數

此設定會指定每一個目標的模型中所容許的輸入數上限。您可以指定 1 - 20 範圍內的整數。每個目標的模型一律包括本身的落階值，因此，將此值設為 1 表示唯一的輸入是目標本身。

模型容錯

此設定可控制用來判定每個目標最佳輸入集的反覆運算處理程序。您可以指定大於零的任何值。預設值為 0.001。

離群值臨界值 (%)

如果觀察為離群值的機率（從模型計算得出）超出此臨界值，則會將觀察標示為離群值。您可以指定 50 - 100 範圍內的值。

每個輸入的落階數

此設定針對每一個目標的模型中的每一個輸入指定落階項目數。依預設，會自動從用於分析的時間間隔決定落階項目數。例如，如果時間間隔為月（以一個月為增量），則落階數為 12。您可以選擇性地明確指定落階數。指定的值必須是 1 - 20 範圍內的整數。

要顯示的數列

這些選項指定要顯示其輸出的數列（目標或輸入）。所指定數列的輸出內容由**輸出選項**設定判定。

顯示與最適合模型相關聯的目標

依預設，會顯示與 10 個最適合模型（由 R 平方值判定）相關聯之目標的輸出。您可以指定不同的固定數目的最適合模型，也可以指定最適合模型的百分比。您也可以從下列適合度量數中選擇：

R 平方

線性模型的適合度測量，有時也稱為判斷係數。由模型所解釋的目標變數中變異的比例。它的範圍值介於 0 到 1 之間。小值表示模型不完全適合資料。

均方根百分比誤差

用於測量模型預測值與數列觀察值差異的程度。它與使用的單位無關，因此可用於比較具有不同單位的序列。

均方根誤差

均方根誤差。相依數列與其模型預測層級差異程度的量數，用與相依數列相同的單位來表示。

BIC

貝氏資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。BIC 也會「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型），但比 AIC 更嚴格。

AIC

Akaike 資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。AIC 「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型）。

指定個別數列。

您可以指定要對其進行輸出的個別數列。

- 針對直欄型資料，請指定包含您所要數列的欄位。所指定欄位的順序可定義欄位在輸出中的出現順序。
- 針對多維度資料，您可透過新增項目至包含數列之度量值欄位的網格，來指定特殊數列。然後，您可指定用來定義數列的維度欄位值。
 - 您可以將每個維度欄位的值直接輸入到網格中，也可以從可用維度值清單中選取。若要從可用維度值清單中選取，請按一下您所要維度的資料格中的省略號按鈕。此動作會開啟「選取維度值」子對話框。
 - 您可以在「選取維度值」子對話框中，按一下雙筒望遠鏡圖示並指定搜尋詞彙，來搜尋維度值清單。空格會被視為搜尋詞彙的一部分。搜尋詞彙中的星號 (*) 不指示萬用字元。
 - 網格中數列的順序可定義數列在輸出中的出現順序。

若同時為直欄型資料與多維度資料，則輸出限制為 30 個數列。此限制包含您指定的個別數列（輸入或目標）及與最適合模型相關聯的目標。個別指定的數列優先於與最適合模型相關聯的目標。

輸出選項

這些選項會指定輸出內容。**目標的輸出**群組中的選項會針對與**要顯示的數列**設定上的最適模型相關聯的目標，產生輸出。**數列的輸出**群組中的選項會產生**要顯示的數列**設定上指定的個別數列的輸出。

整體模型系統

顯示模型系統中系列之間原因關係的圖形表示法。所顯示目標之模型適合度統計值及離群值的表格會併入為輸出項目的一部分。在**數列的輸出**群組中選取此選項時，會針對在**要顯示的數列**設定上指定的每一個個別數列建立個別輸出項目。

系列之間的原因關係具有相關聯的顯著性層次，其中較小的顯著性層次表示較顯著的連線。您可以選擇隱藏重要性層次大於指定值的關係。

模型適合度統計值和離群值

選取以供顯示之目標數列的模型適合度統計值和離群值表格。這些表格包含的資訊與「整體模型系統」視覺化中表格包含的資訊相同。這些表格支援用於旋轉及編輯表格的所有標準功能。

模型效應和模型參數

選取以供顯示之目標數列的模型效應檢定及模型參數表格。模型效應檢定包括模型中併入之每一個輸入的 F 統計值及相關聯的重要性值。

影響圖

顯示相關數列與它影響或影響它的其他數列之間原因關係的圖形表示法。影響相關數列的數列稱為原因。選取**效應**會產生起始設定為顯示效應的影響圖。選取**原因**會產生起始設定為顯示原因的影響圖。選取**原因及效應**會產生兩個個別影響圖：一個已起始設定為原因，另一個已起始設定為效應。您可以採用互動方式在顯示影響圖的輸出項目中的原因與效應之間切換。

您可以指定要顯示的原因或效應層次數目，其中第一層就是有興趣的數列。每一個其他層次都會顯示有興趣數列更間接的原因或效應。例如，效應顯示中的第三個層次由數列組成，其中包含第二個層次中的數列作為直接輸入。然後，第三個層次中的數列會間接受到有興趣數列的影響，因為有興趣數列是第二個層次中數列的直接輸入。

數列圖

選取進行顯示的目標數列的觀察值及預測值之圖形。如果要求預測，則該圖也會顯示預測的預測值與信賴區間。

殘差圖

選取進行顯示的目標數列的模型殘差圖。

最大輸入

在一段時間內所顯示的每個目標以及目標前 3 個輸入的圖形。最上層輸入是重要性值最低的輸入。為容納輸入及目標的不同尺度，y 軸代表每一個數列的 z 評分。

預測表

選取以供顯示之目標數列的預測值和那些預測的信賴區間的表格。

離群值主要原因分析

判定哪些數列最可能是相關數列中每一個離群值的原因。對**要顯示的數列**設定上的個別數列清單中包含的每一個目標數列，執行離群值主要原因分析。

輸出

互動式離群值表格和圖表

每一個有興趣數列的離群值及那些離群值之主要原因的表格及圖表。表格包含每一個離群值的單一系列。圖表是影響圖。選取表格中的列會強調顯示影響圖中從有興趣數列至最可能導致相關聯離群值之數列的路徑。

離群值的樞紐表

每個有興趣數列的離群值及那些離群值主要原因的表格。此表格包含的資訊與互動式顯示畫面中表格包含的資訊相同。這個表格支援所有用來將表格置於樞軸上並進行編輯的標準功能。

原因水準

您可以指定要併入主要原因搜尋的層次數目。這裡使用的層次概念與影響圖所述相同。

跨所有模型的模型適合度

所有模型的模型適合度及所選取適合度統計量直方圖。下列適合度統計值可用：

R 平方

線性模型的適合度測量，有時也稱為判斷係數。由模型所解釋的目標變數中變異的比例。它的範圍值介於 0 到 1 之間。小值表示模型不完全適合資料。

均方根百分比誤差

用於測量模型預測值與數列觀察值差異的程度。它與使用的單位無關，因此可用於比較具有不同單位的序列。

均方根誤差

均方根誤差。相依數列與其模型預測層級差異程度的量數，用與相依數列相同的單位來表示。

BIC

貝氏資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。BIC 也會「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型），但比 AIC 更嚴格。

AIC

Akaike 資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。AIC 「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型）。

一段時間的離群值

在估計期間的每一個時間間隔，所有目標中的離群值數目的長條圖。

數列轉換

已套用至模型系統中數列的任何轉換的表格。可能的轉換是遺漏值插補、總計與分佈。

估計期間

依預設，估計期間啟動於所有數列中最早觀察的時間，在所有數列中最晚觀察的時間結束。

依開始及結束時間

您可以指定估計期間的開始及結束時間，也可以僅指定開始時間或結束時間。如果您省略估計期間的開始或結束時間，則會使用預設值。

- 如果觀察是由日期/時間欄位來定義，請以日期/時間欄位使用的相同格式輸入啟動時間與結束時間的值。
- 如果觀察是由循環期間定義，請為每個循環期間欄位指定一個值。每個欄位都會顯示在個別的直欄中。
- 如果作用中的資料集存在有效的日期規格，您必須為日期規格的每一個元件（如「月份」）指定值。每個元件都顯示在個別直欄中。
- 如果觀察值是由記錄順序定義，則估計期間的開始與結束時間是由相關觀察值的列號（如「資料編輯器」中所示）來定義。

依最晚或最早的時間間隔

將估計期間定義為資料中開始於最早時間間隔或結束於最晚時間間隔的指定時間間隔數（可包含選用偏移）。在此環境定義中，時間間隔是指分析的時間間隔。例如，假設觀察值是按月份，而分析的時間間隔是按季度。指定**最晚**且對**時間間隔數**指定值 24，意味著最晚的 24 個季度。

您可以選擇性地排除指定的時間間隔數。例如，指定最近 24 個時間間隔，並且對要排除的數目指定 1，表示估計期間由最後一個間隔之前的 24 個間隔組成。

預測

將記錄延伸至未來選項會設定要在估計期間結束以外預測的時間間隔數目。在此情況下的時間間隔是分析的時間間隔，它在「資料規格」標籤上指定。要求預測時，會針對任何不是目標的輸入序列自動建置自動迴歸模型。然後，在預測期間使用這些模型產生那些輸入數列的值。

儲存

目的地選項

您可以同時將資料轉換（例如遺漏值的總計或插補）與新變數（在**儲存目標**設定上指定）儲存至 IBM SPSS Statistics 資料檔或現行階段作業中的新資料集。所儲存資料中的日期/時間值會與每個時間間隔的開始時間（例如每個月的第一天）對齊，並代表模型系統的分析時間間隔。僅在觀察由日期規格或記錄順序定義，且未總計資料時，您才能將任何新變數儲存至作用中的資料集。

儲存目標

您可以將模型預測、信賴區間及殘差儲存為新變數。每一個要儲存的指定目標都會產生其專有的新變數集，且每個新變數都同時包含估計與預測期間的值。對於預測值、信賴區間及雜訊殘差，您可以指定要用作新變數字首的根名稱。完整變數名稱是根名稱與包含目標數列之欄位名稱的連結。根名稱必須符合有效變數名稱的規則。必要時變數名稱會延伸，以避免與變數命名規則相衝突。

指示包含預測的觀察值

建立指出記錄是否包含預測資料的變數。您可以指定變數名稱。預設值為 *ForecastIndicator*。

要儲存的目標

指定是針對模型系統中的所有目標數列，還是只針對**要顯示的數列**設定上指定的目標數列，建立新變數。

匯出模型系統

將模型系統儲存至壓縮保存檔 (.zip 檔)。「時間推移模型預測」程序可使用模型系統檔案來取得更新的預測或產生任何可用輸出。「時間原因模型實務」程序也可使用該檔案來執行實務分析。

互動式輸出

時間原因建模的輸出包括大量互動式輸出物件。透過啟動（按兩下）「輸出檢視器」中的物件，可提供互動式特性。

整體模型系統

顯示模型系統中數列之間的原因關係。將特定目標連接至輸入的所有線條都具有相同的顏色。線條的粗度指出原因連線的重要性，其中線條越粗表示連線越重要。未同時作為目標的輸入以方括弧指出。

- 您可以顯示最上層模型、指定數列、所有數列或沒有輸入之模型的關係。最上層模型符合針對**要顯示的數列**設定上最配適模型指定的準則。
- 可透過選取圖表中的數列名稱，按一下滑鼠右鍵，然後從快速功能表中選擇**建立影響圖**，來產生一個以上數列的影響圖。
- 您可以選擇隱藏其重要性層次大於指定值的原因關係。重要性層次越小，表示原因關係越重要。
- 您可以顯示特定數列的關係，方法是選取圖表中的數列名稱，按一下滑鼠右鍵，然後從快速功能表中選擇**強調顯示數列的關係**。

影響圖

顯示相關數列與它影響或影響它的其他數列之間原因關係的圖形表示法。影響相關數列的數列稱為原因。

- 您可以指定想要的數列名稱來變更有興趣的數列。按兩下影響圖中的任何節點，可將有興趣的數列變更為與該節點相關聯的數列。
- 您可以在原因與效應之間切換顯示，並且可以變更要顯示的原因或效應的層次數目。
- 按一下任何節點會開啟與該節點相關聯的數列的詳細序列圖。

離群值主要原因分析

判定哪些數列最可能是相關數列中每一個離群值的原因。

- 您可以透過選取「離群值」表格中離群值的列，來顯示任何離群值的主要原因。您還可以透過在序列圖中按一下離群值的圖示來顯示主要原因。
- 按一下任何節點會開啟與該節點相關聯的數列的詳細序列圖。

整體模型品質

所有模型及特定適合度統計值的模型適合度直方圖。按一下長條圖中的條欄，以過濾點圖，使其僅顯示與所選條欄相關聯的模型。您可以透過指定數列名稱，在點圖中找到特定目標數列的模型。

離群值分佈

在估計期間的每一個時間間隔，所有目標中的離群值數目的長條圖。按一下長條圖中的長條可過濾點狀圖，以便它僅顯示與所選長條相關聯的離群值。

註：

- 如果您儲存的輸出文件包含時間原因建模中的互動式輸出，且要保留互動式特性，則請確保在「另存輸出」對話框上選取將**所需模型資訊與輸出文件儲存在一起**。

- 部分互動式特性需要作用中資料集是用於建置時間原因模型系統的資料。

套用時間原因模型

套用時間原因模型

提供了兩個程序來套用使用「時間原因建模」程序建立的模型。兩個程序都需要模型系統檔案，該檔案可在「時間原因建模」程序中儲存。

時間原因模型預測

您可以使用此程序，取得提供了更新資料之序列的預測，而不需再重新建置模型。您也可以產生使用「時間原因建模」程序提供的任何輸出。

時間推移模型實務範例

使用此程序來調查在模型系統中，特定時間數列的特定值如何影響與之有因果關係的時間數列的預測值。

時間原因模型預測

「時間原因模型預測」程序會載入「時間原因建模」程序建立的模型系統檔案，並將模型套用至作用中的資料集。您可以使用此程序，取得提供了更新資料之序列的預測，而不需再重新建置模型。您也可以產生使用「時間原因建模」程序提供的任何輸出。

假設情況

- 作用中資料集中的資料結構（直欄型或多維度）必須是建置模型系統時使用的相同結構。對於多維度資料，維度欄位必須與用於建置模型系統的欄位相同。此外，用於建置模型系統的維度值必須存在於作用中的資料集中。
- 作用中資料集中的欄位所套用的模型名稱與模型系統中指定的欄位名稱相同。
- 用於在建置模型系統時定義觀察的欄位必須存在於作用中的資料集內。觀察的時間間隔視為與建置模型時的時間相同。如果觀察是由日期規格所定義，則相同的日期規格必須存在於作用中資料集內。從「定義日期」對話框或使用 DATE 指令建立日期規格。
- 分析的時間間隔及用於總計、分佈和遺漏值的任何設定都與建置模型時使用的相應項目相同。

使用時間原因模型預測

此功能需要「統計資料預測」選項。

從功能表中選擇：

分析 > 預測 > 套用時間原因模型...

1. 輸入模型系統檔案的檔案規格，或按一下**瀏覽**並選取模型系統檔案。模型系統檔案是利用「時間原因建模」程序建立的。
2. 按一下該選項以重新估計模型、建立預測並產生輸出。
3. 請按一下**繼續**。
4. 指定是想要使用現有模型參數還是想要重新估計來自作用中資料集中資料的模型參數。
5. 指定可以預測未來多長時間，或指定不進行預測。
6. 按一下**選項**以指定輸出內容。
7. 按一下**儲存**以儲存預測，並在重新估計模型參數時將更新過的模型系統匯出至外部檔案。
8. 按一下**執行**以執行程序。

模型參數及預測

從模型檔中載入

透過使用模型系統檔案中的模型參數以及作用中資料集中的資料來產生預測，而不需要重新估計模型參數。會從模型系統檔案取得顯示於輸出中並用於選取最適模型的適合度量數。然後，適合度量數會反映在開發（或前次更新）每一個模型時使用的資料。此選項適合根據用來建置模型系統的資料來產生預測與輸出。

從資料重新估計

可透過使用作用中資料集中的資料來重新估計模型參數。重新估計模型參數不會影響哪些輸入會併入每一個目標的模型中。如果您在原始估計期間以外具有新資料，且您想要使用已更新的資料來產生預測或其他輸出，則適合使用此選項。

所有觀察

指定在所有序列中，估計期間於最早觀察時間開始，於最晚觀察時間結束。

依開始及結束時間

您可以指定估計期間的開始及結束時間，也可以僅指定開始時間或結束時間。如果您省略估計期間的開始或結束時間，則會使用預設值。

- 如果觀察是由日期/時間欄位來定義，請以日期/時間欄位使用的相同格式輸入啟動時間與結束時間的值。
- 如果觀察是由循環期間定義，請為每個循環期間欄位指定一個值。每個欄位都會顯示在個別的直欄中。
- 如果作用中的資料集存在有效的日期規格，您必須為日期規格的每一個元件（如「月份」）指定值。每個元件都顯示在個別直欄中。
- 如果觀察值是由記錄順序定義，則估計期間的開始與結束時間是由相關觀察值的列號（如「資料編輯器」中所示）來定義。

依最晚或最早的時間間隔

將估計期間定義為資料中開始於最早時間間隔或結束於最晚時間間隔的指定時間間隔數（可包含選用偏移）。在此環境定義中，時間間隔是指分析的時間間隔。例如，假設觀察值是按月份，而分析的時間間隔是按季度。指定**最晚且對時間間隔數**指定值 24，意味著最晚的 24 個季度。

您可以選擇性地排除指定的時間間隔數。例如，指定最近 24 個時間間隔，並且對要排除的數目指定 1，表示估計期間由最後一個間隔之前的 24 個間隔組成。

將記錄延伸至未來

在估計期間結束以外設定要預測的時間間隔數目。在此情況下的時間間隔是分析的時間間隔。要求預測時，會針對任何不是目標的輸入序列自動建置自動迴歸模型。然後，使用這些模型針對預測期間中的那些輸入數列產生值，以取得那些輸入的目標預測。

一般選項

信賴區間寬度 (%)

此設定控制預測及模型參數的信賴區間。您可以指定小於 100 的任何正數值。依預設，使用 95% 信賴區間。

離群值臨界值 (%)

如果觀察為離群值的機率（從模型計算得出）超出此臨界值，則會將觀察標示為離群值。您可以指定 50 - 100 範圍內的值。

要顯示的數列

這些選項指定要顯示其輸出的數列（目標或輸入）。所指定數列的輸出內容由**輸出選項**設定判定。

顯示與最適合模型相關聯的目標

依預設，會顯示與 10 個最適合模型（由 R 平方值判定）相關聯之目標的輸出。您可以指定不同的固定數目的最適合模型，也可以指定最適合模型的百分比。您也可以從下列適合度量數中選擇：

R 平方

線性模型的適合度測量，有時也稱為判斷係數。由模型所解釋的目標變數中變異的比例。它的範圍值介於 0 到 1 之間。小值表示模型不完全適合資料。

均方根百分比誤差

用於測量模型預測值與數列觀察值差異的程度。它與使用的單位無關，因此可用於比較具有不同單位的序列。

均方根誤差

均方根誤差。相依數列與其模型預測層級差異程度的量數，用與相依數列相同的單位來表示。

BIC

貝氏資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。BIC 也會「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型），但比 AIC 更嚴格。

AIC

Akaike 資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。AIC「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型）。

指定個別數列。

您可以指定要對其進行輸出的個別數列。

- 針對直欄型資料，請指定包含您所要數列的欄位。所指定欄位的順序可定義欄位在輸出中的出現順序。
- 針對多維度資料，您可透過新增項目至包含數列之度量值欄位的網格，來指定特殊數列。然後，您可指定用來定義數列的維度欄位值。
 - 您可以將每個維度欄位的值直接輸入到網格中，也可以從可用維度值清單中選取。若要從可用維度值清單中選取，請按一下您所要維度的資料格中的省略號按鈕。此動作會開啟「選取維度值」子對話框。
 - 您可以在「選取維度值」子對話框中，按一下雙筒望遠鏡圖示並指定搜尋詞彙，來搜尋維度值清單。空格會被視為搜尋詞彙的一部分。搜尋詞彙中的星號 (*) 不指示萬用字元。
 - 網格中數列的順序可定義數列在輸出中的出現順序。

若同時為直欄型資料與多維度資料，則輸出限制為 30 個數列。此限制包含您指定的個別數列（輸入或目標）及與最適合模型相關聯的目標。個別指定的數列優先於與最適合模型相關聯的目標。

輸出選項

這些選項會指定輸出內容。目標的輸出群組中的選項會針對與要顯示的數列設定上的最適模型相關聯的目標，產生輸出。數列的輸出群組中的選項會產生要顯示的數列設定上指定的個別數列的輸出。

整體模型系統

顯示模型系統中系列之間原因關係的圖形表示法。所顯示目標之模型適合度統計值及離群值的表格會併入為輸出項目的一部分。在數列的輸出群組中選取此選項時，會針對在要顯示的數列設定上指定的每一個個別數列建立個別輸出項目。

系列之間的原因關係具有相關聯的顯著性層次，其中較小的顯著性層次表示較顯著的連線。您可以選擇隱藏重要性層次大於指定值的關係。

模型適合度統計值和離群值

選取以供顯示之目標數列的模型適合度統計值和離群值表格。這些表格包含的資訊與「整體模型系統」視覺化中表格包含的資訊相同。這些表格支援用於旋轉及編輯表格的所有標準功能。

模型效應和模型參數

選取以供顯示之目標數列的模型效應檢定及模型參數表格。模型效應檢定包括模型中併入之每一個輸入的 F 統計值及相關聯的重要性值。

影響圖

顯示相關數列與它影響或影響它的其他數列之間原因關係的圖形表示法。影響相關數列的數列稱為原因。選取效應會產生起始設定為顯示效應的影響圖。選取原因會產生起始設定為顯示原因的影響圖。選取原因及效應會產生兩個個別影響圖：一個已起始設定為原因，另一個已起始設定為效應。您可以採用互動方式在顯示影響圖的輸出項目中的原因與效應之間切換。

您可以指定要顯示的原因或效應層次數目，其中第一層就是有興趣的數列。每一個其他層次都會顯示有興趣數列更間接的原因或效應。例如，效應顯示中的第三個層次由數列組成，其中包含第二個層次中的數列作為直接輸入。然後，第三個層次中的數列會間接受到有興趣數列的影響，因為有興趣數列是第二個層次中數列的直接輸入。

數列圖

選取進行顯示的目標數列的觀察值及預測值之圖形。如果要求預測，則該圖也會顯示預測的預測值與信賴區間。

殘差圖

選取進行顯示的目標數列的模型殘差圖。

最大輸入

在一段時間內所顯示的每個目標以及目標前 3 個輸入的圖形。最上層輸入是重要性值最低的輸入。為容納輸入及目標的不同尺度，y 軸代表每一個數列的 z 評分。

預測表

選取以供顯示之目標數列的預測值和那些預測的信賴區間的表格。

離群值主要原因分析

判定哪些數列最可能是相關數列中每一個離群值的原因。對要顯示的數列設定上的個別數列清單中包含的每一個目標數列，執行離群值主要原因分析。

輸出

互動式離群值表格和圖表

每一個有興趣數列的離群值及那些離群值之主要原因的表格及圖表。表格包含每一個離群值的單一列。圖表是影響圖。選取表格中的列會強調顯示影響圖中從有興趣數列至最可能導致相關聯離群值之數列的路徑。

離群值的樞紐表

每個有興趣數列的離群值及那些離群值主要原因的表格。此表格包含的資訊與互動式顯示畫面中表格包含的資訊相同。這個表格支援所有用來將表格置於樞軸上並進行編輯的標準功能。

原因水準

您可以指定要併入主要原因搜尋的層次數目。這裡使用的層次概念與影響圖所述相同。

跨所有模型的模型適合度

所有模型的模型適合度及所選取適合度統計量直方圖。下列適合度統計值可用：

R 平方

線性模型的適合度測量，有時也稱為判斷係數。由模型所解釋的目標變數中變異的比例。它的範圍值介於 0 到 1 之間。小值表示模型不完全適合資料。

均方根百分比誤差

用於測量模型預測值與數列觀察值差異的程度。它與使用的單位無關，因此可用於比較具有不同單位的序列。

均方根誤差

均方根誤差。相依數列與其模型預測層級差異程度的量數，用與相依數列相同的單位來表示。

BIC

貝氏資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。BIC 也會「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型），但比 AIC 更嚴格。

AIC

Akaike 資訊準則。一種根據 -2 減少對數概似值來選取及比較模型的測量。數值越小代表模式越佳。AIC 「懲罰」過參數化模型（例如，具有大量輸入的複雜模型）。

一段時間的離群值

在估計期間的每一個時間間隔，所有目標中的離群值數目的長條圖。

數列轉換

已套用至模型系統中數列的任何轉換的表格。可能的轉換是遺漏值插補、總計與分佈。

儲存

儲存目標

您可以將模型預測、信賴區間及殘差儲存為新變數。每一個要儲存的指定目標都會產生其專有的新變數集，且每個新變數都同時包含估計與預測期間的值。對於預測值、信賴區間及雜訊殘差，您可以指定要用作新變數字首的根名稱。完整變數名稱是根名稱與包含目標數列之欄位名稱的連結。根名稱必須符合有效變數名稱的規則。必要時變數名稱會延伸，以避免與變數命名規則相衝突。

指示包含預測的觀察值

建立指出記錄是否包含預測資料的變數。您可以指定變數名稱。預設值為 *ForecastIndicator*。

要儲存的目標

指定是針對模型系統中的所有目標數列，還是只針對要顯示的數列設定上指定的目標數列，建立新變數。

目的地選項

您可以同時將資料轉換（例如遺漏值的總計或插補）與新變數（在儲存目標設定上指定）儲存至 IBM SPSS Statistics 資料檔或現行階段作業中的新資料集。所儲存資料中的日期/時間值會與每個時間間隔的開始時間（例如每個月的第一天）對齊，並代表模型系統的分析時間間隔。僅在觀察由日期規格或記錄順序定義，且未總計資料時，您才能將任何新變數儲存至作用中的資料集。

匯出模型系統

將模型系統儲存至壓縮保存檔（.zip 檔）。此程序可以重複使用模型系統檔案。時間原因模型實務練習程序也可以使用該檔案來執行實務練習分析。此選項僅可用於重新估計模型參數。

時間推移模型實務範例

「時間推移模型實務範例」程序使用作用中資料集中的資料，來執行時間推移模型系統的使用者定義實務範例。實務由稱為根序列的時間序列以及該序列在指定時間範圍內的一組使用者定義值來定義。隨後，指定的值用來為受根序列影響的時間序列產生預測。該程序需要由「時間推移建模」程序建立的模型系統檔案。假設作用中資料集與用於建立模型系統檔案的資料相同。

範例

商業決策制訂者使用「時間推移模型」程序探索到的關鍵度量值，會影響數個重要的效能指標。度量值是可控的，因此決策制訂者想要調查度量值在下個季度中各種值集的效果。可輕鬆地執行調查，方法是將模型系統檔案載入「時間推移模型實務範例」程序中，並指定關鍵度量值的值集。

執行時間原因模型實務

此功能需要「統計資料預測」選項。

從功能表中選擇：

分析 > 預測 > 套用時間原因模型...

1. 輸入模型系統檔案的檔案規格，或按一下**瀏覽**並選取模型系統檔案。模型系統檔案是利用「時間原因建模」程序建立的。
2. 按一下此選項以執行實務範例。
3. 請按一下**繼續**。
4. 在「時間原因模型實務」對話框中的「實務」標籤上，按一下**定義實務期間**並指定實務期間。
5. 若為直欄型資料，請按一下**新增實務**來定義每個實務。若為多維度資料，請按一下**新增實務**來定義每個個別實務，並按一下**新增實務群組**來定義每個實務群組。
6. 按一下**選項**以指定輸出的內容，以及指定將受實務範例影響的數列幅度。
7. 按一下**執行**以執执行程序。

定義實務期間

實務期間是您指定用來執行實務的值所在的期間。它可以在估計期間結束之前或之後開始。您可以選擇性地指定在實務期間結束範圍之外進行預測。依預設，會在實務範例期間結束時產生預測。所有實務都是使用相同的實務期間和規格來瞭解預測範圍。

註：預測開始於實務期間開始之後的第一個時段。例如，如果實務期間開始於 2014-11-01，且時間間隔是月份，則第一個預測是 2014-12-01。

依開始、結束及預測時間指定(C)

- 如果觀察是由日期/時間欄位來定義，請以日期/時間欄位使用的相同格式輸入開始時間、結束時間以及預測經歷時間值。日期/時間欄位的值與相關聯時間間隔的開頭對齊。例如，如果分析的時間間隔是月份，則值 10/10/2014 與月份開頭 10/01/2014 對齊。
- 對於依循環期間定義的觀察，請為每一個循環期間欄位指定值。每一個欄位都會顯示在個別直欄中。
- 如果作用中的資料集存在有效的日期規格，您必須為日期規格的每個成分（例如月份）指定一個值。每個元件都會顯示在個別的直欄中。
- 如果觀察是由記錄順序定義，則開始時間、結束時間和預測經歷時間是由相關觀察值的列號來定義（如「資料編輯器」中所示）。

依相對於估計期間結束的時間間隔指定

根據相對於估計期間結束的時間間隔來定義開始與結束時間，其中時間間隔是分析時間間隔。估計期間的結束定義為時間間隔 0。估計期間結束之前的時間間隔具有負數值，且估計期間結束後的間隔具有正數值。您也可以指定要在實務期間結束範圍之外進行預測的間隔數。預設值為 0。

例如，假設分析時間間隔是月份，而您指定 1 表示開始間隔，3 表示結束間隔，以及 1 表示在該範圍之外要預測的範圍。然後，實務期間為估計期間結束之後的 3 個月。會針對實務期間的第二個與第三個月，以及在實務期間結束之後的 1 個月產生預測。

新增實務及實務群組

「實務範例」標籤指定要執行的實務範例。若要定義實務，您必須先按一下**定義實務期間**來定義實務期間。按一下相關聯的**新增實務範例**或**新增實務範例群組**按鈕，以建立實務範例及實務範例群組（僅適用於多維度資料）。透過在相關聯網絡中選取特定實務範例或實務範例群組，您可以編輯、複製或刪除它。

直欄型資料

網絡中的**根欄位**直欄可指定時間序列欄位，其值會取代為實務值。**實務範例值**直欄依最早至最晚的順序顯示指定的實務範例值。如果實務範例值由表示式來定義，則該直欄會顯示表示式。

多維度資料

個別實務範例

「個別實務範例」網絡中的每一列都指定時間序列，其值會取代為指定的實務範例值。此數列由在**根度量值**直欄中指定的欄位與每一個維度欄位的指定值這兩者的組合來定義。**實務範例值**直欄的內容與直欄型資料的內容相同。

實務範例群組

實務範例群組定義一組基於單一**根度量值**欄位及多個維度值集的實務範例。指定的度量值欄位的每組維度值（每個維度欄位一個值）定義一個時間數列。然後為每一個此類時間數列產生個別實務範例，然後其值會取代為實務範例值。實務範例群組的實務範例值由表示式指定，然後會套用於群組中的每個時間數列。

數列計數直欄會顯示與實務群組相關聯的維度值集數。顯示的值可以大於與實務範例群組相關聯的時間數列的實際數目（每集一個數列）。當部分指定的維度值組合未對應於群組**根度量值**所包含的數列時，會發生此情況。

作為實務群組範例，請考量度量值欄位 *advertising* 和兩個維度欄位 *region* 和 *brand*。您可以定義基於 *advertising* 作為**根度量值**且包括 *region* 及 *brand* 的所有組合的實務範例群組。然後，您可以將 *advertising**1.2 指定為表示式，以調查對與 *advertising* 欄位相關聯的每個時間序列增加 20%

advertising 造成的影響。如果 *region* 有 4 個值，而 *brand* 有 2 個值，則有 8 個此類時間序列，因此群組會定義 8 個實務。

實務定義

用於定義實務範例的設定視您的資料是直欄型資料還是多維度資料而定。

根系列

指定實務的根數列。每一個實務範例都基於單一根數列。若為直欄型資料，請選取定義根數列的欄位。若為多維度資料，請將項目新增至包含數列之度量值欄位的格線中，來指定根數列。然後，您可以指定用於定義根數列的維度欄位值。下列內容適用於指定維度值：

- 您可以將每個維度欄位的值直接輸入到網格中，也可以從可用維度值清單中選取。若要從可用維度值清單中選取，請按一下您所要維度的資料格中的省略號按鈕。此動作會開啟「選取維度值」子對話框。
- 您可以在「選取維度值」子對話框中，按一下雙筒望遠鏡圖示並指定搜尋詞彙，來搜尋維度值清單。空格會被視為搜尋詞彙的一部分。搜尋詞彙中的星號 (*) 不指示萬用字元。

指定受影響的目標

當您知道受根數列影響的特定目標，且要僅調查對這些目標的影響時，使用此選項。依預設，會自動判定受根數列影響的目標。您可以使用「選項」標籤上的設定，來指定受實務影響的數列幅度。

對於直欄型資料，請選取所要的目標。對於多維度資料，您可以指定目標數列，方法是將項目新增至包含數列的目標度量值欄位的網格。依預設，會包括指定度量值欄位中包含的所有數列。您可以自訂一或多個維度欄位所包括的值，來自訂併入的數列集。若要自訂包括的維度值，請按一下您所要維度的省略號按鈕。執行此動作會開啟「選取維度值」對話框。

數列計數直欄（針對多維度資料）會顯示目前為相關聯目標度量值指定的維度值集數。顯示的值可能大於受影響目標數列的實際數目（每集一個數列）。部分指定的維度值組合未對應於相關聯目標度量值包含的數列時，會發生此狀況。

實務範例 ID

每一個實務範例都必須具有一個唯一的 ID。該 ID 顯示在與實務相關聯的輸出中。ID 值除了唯一性以外，沒有任何其他限制。

指定根數列的實務範例值

使用此選項來指定實務範例期間根數列的明確值。您必須為格線中所列的每個時間間隔指定一個數值。您可以按一下**讀取**、**預測**或**讀取\預測**，在實務期間取得每個間隔的根數列值（實際值或預測值）。

指定根數列的實務範例值表示式

您可以定義用於計算實務範例期間根數列值的表示式。您可以直接輸入表示式，或按一下計算機按鈕，從「實務值表示式建置器」建立表示式。

- 表示式可以包含模型系統中的任何目標或輸入。
- 實務範例期間超出現有的資料時，表示式會套用至表示式中欄位的預測值。
- 對於多維度資料，表示式中的每一個欄位都指定由此欄位及為根度量值指定的維度值定義的時間序列。時間數列是用來對表示式求值的那些時間數列。

例如，假設根欄位為 *advertising* 而表示式為 $advertising \times 1.2$ 。則實務中所使用 *advertising* 的值代表對現有值增加 20%。

註：可透過按一下「實務」標籤上的**新增實務**來建立實務。

實務範例值表示式建置器

使用「實務範例值表示式建置器」來建立表示式，以用來計算單一實務範例或實務範例群組的實務範例值。若要建置表示式，請將成分貼至**表示式**欄位，或直接在**表示式**欄位中輸入成分。

- 表示式可以包含模型系統中的任何目標或輸入。
- 您可以從「函數」群組清單中選取群組並按兩下「函數」清單中的函數來貼上函數（或選取函數，並按一下「函數」群組清單鄰近的箭頭）。輸入所有顯示為問號的參數。標記為**全部**的函數群組提供了所有可用函數的清單。對話框的保留區域會顯示簡短的說明，說明目前選取的函數。
- 字串常數必須含括在引號中。

- 如果值包含小數，必須使用句點 (.) 作為小數指示符。

若要存取「實務範例值表示式建置器」，請按一下「實務範例定義」或「實務範例群組定義」對話框上的計算機按鈕。

選取維度值

若為多維度資料，您可以自訂維度值來定義受實務或實務群組影響的目標。您也可以自訂維度值來為實務群組定義根數列集。

所有值

指定包含現行維度欄位的所有值。此選項是預設值。

選取值

使用此選項來指定現行維度欄位的值集。您可以過濾可從中選擇的值集。符合過濾條件的值會出現在**未選取的值**清單的**相符**標籤中，而不符合過濾條件的值則會出現在**不符合**標籤中。無論任何過濾條件，**所有**標籤都會列出所有未選取的值。

- 指定過濾器時，您可以使用星號 (*) 來表示萬用字元。
- 若要清除現行過濾器，請在「過濾顯示的值」對話框上為搜尋詞彙指定空值。

若要自訂受影響目標的維度值，請執行下列動作：

1. 從「實務定義」或「實務群組定義」對話框中，選取您要為其自訂維度值的目標度量值。
2. 在您要自訂之維度的直欄中，按一下省略符號按鈕。

若要為實務群組的根數列自訂維度值，請執行下列動作：

1. 從「實務群組定義」對話框中，按一下您要自訂之維度的省略符號按鈕（位於根數列網格中）。

實務群組定義

根數列

指定實務群組的根數列集。會針對集中的每個時間數列產生個別實務。將項目新增至包含所要數列之度量值欄位的網格中，來指定根數列。然後，可指定用來定義該集的維度欄位值。依預設，包括所指定根度量值欄位中包含的所有數列。您可以自訂一或多個維度欄位所包括的值，來自訂併入的數列集。若要自訂包括的維度值，請按一下維度的省略符號按鈕。執行此動作會開啟「選取維度值」對話框。

數列計數直欄會顯示相關聯根度量值目前包括的維度值集數。顯示的值可以大於實務群組的根數列的實際數目（每集一個數列）。如果指定的部分維度值組合未對應於根度量值包含的數列，則會發生這種情況。

指定受影響目標數列

當您知道根數列集影響的特定目標，且僅想要調查對這些目標產生的影響時，使用這個選項。依預設，會自動判定受每個根數列影響的目標。您可以使用「選項」標籤上的設定，來指定受每個個別實務影響的數列幅度。

您可以將項目新增至包含數列之度量欄位的網格，來指定目標數列。依預設，會包括指定度量值欄位中包含的所有數列。您可以自訂一或多個維度欄位所包括的值，來自訂併入的數列集。若要自訂包括的維度值，請按一下您所要維度的省略號按鈕。執行此動作會開啟「選取維度值」對話框。

數列計數直欄會顯示目前為相關聯目標度量值指定的維度值集數。顯示的值可以大於受影響目標數列的實際數目（每集一個數列）。如果指定的部分維度值組合未對應於相關聯目標度量值包含的數列，則會發生這種情況。

實務 ID 字首

每個實務群組都必須具有唯一字首。該字首用來建構顯示在與實務群組中每個個別實務相關聯之輸出中的 ID。個別實務的 ID 為字首後接底線，再接用來識別根數列的每個維度欄位值。維度值以底線分隔。字首值除了唯一性以外，沒有任何其他限制。

根數列的實務值表示式

用於實務範例群組的實務範例值由表示式指定，該表示式然後用於計算群組中每一個根數列的值。您可以直接輸入表示式，或按一下計算機按鈕，從「實務值表示式建置器」建立表示式。

- 表示式可以包含模型系統中的任何目標或輸入。
- 實務範例期間超出現有的資料時，表示式會套用至表示式中欄位的預測值。

- 針對群組中的每個根數列，表示式中的欄位指定這些欄位所定義的時間數列，以及定義根數列的維度值。時間數列是用來對表示式求值的那些時間數列。例如，如果根數列由 `region='north'` 和 `brand='X'` 定義，則表示式中所用的時間數列是由這些相同的維度值所定義。

例如，假設根度量值欄位是 `advertising` 且存在兩個維度欄位 `region` 和 `brand`。還假設實務群組包括維度欄位值的所有組合。然後，您可以將 `advertising*1.2` 指定為表示式，以調查對與 `advertising` 欄位相關聯的每個時間數列增加 20% `advertising` 造成的影響。

註：實務群組僅適用於多維度資料，且可透過按一下「實務」標籤上的**新增實務群組**來建立。

選項

受影響目標的水準上限

指定受影響目標的水準數目上限。每一個連續水準（最多 5 個）包括更受根數列間接影響的目標。具體而言，第一個水準包括根數列作為直接輸入的目標。第二個水準中的目標將第一個水準中的目標作為直接輸入，依此類推。增加此設定的值會增加計算的複雜性，且可能影響效能。

自動偵測的目標數上限

指定針對每一個根系列自動偵測到的受影響目標數目上限。增加此設定的值會增加計算的複雜性，且可能影響效能。

影響圖

顯示每個實務的根數列與它影響的目標數列之間原因關係的圖形表示法。受影響目標的實務值與預測值兩者的表格都會併入作為輸出項目的一部分。此圖形包含受影響目標的預測值圖。按一下影響圖中的任何節點會開啟與該節點相關聯的數列的詳細序列圖。會為每一個實務範例產生個別影響圖。

數列圖

為每個實務中的每個受影響目標，產生預測值的數列圖。

預測及實務範例表格

每個實務的預測值與實務值的表格。這些表格包含的資訊與影響圖中表格包含的資訊相同。這些表格支援用於旋轉及編輯表格的所有標準功能。

在圖形和表格中包括信賴區間

指定是否同時在圖表和表格輸出中併入實務預測的信賴區間。

信賴區間寬度 (%)

此設定控制實務範例預測的信賴區間。您可以指定小於 100 的任何正數值。預設情況下，將使用 95% 信賴區間。

適合度量數

本節將提供用於時間數列模式化中的適合度量數定義。

- **恆定 R 平方 (Stationary R-squared)**. 將模型的恆定部分與簡式平均數模型相比較的量數。有趨勢或週期性樣式時，此測量法比普通 R 平方更好。恆定 R 平方可以是從負無限大到 1 範圍內的負數。負值表示考量的模型比基準線模型更差。正值表示考量的模型比基準線模型更佳。
- **R 平方**. 由模型說明的數列中總變異比例估計值。在平穩數列的情況下，此測量最有用。R 平方可以為負值，範圍為負無限至 1。負值表示考量的模型比基準線模型更差。正值表示考量的模型比基準線模型更佳。
- **RMSE**. 均方根誤差。平均均方根誤差。是應變數列與其模型預測層次差異程度的量數，用與應變數列相同的單位來表示。
- **MAPE**. 平均絕對百分比誤差。測量相依數列與其模型預測層級之間的變異程度。其與使用的單元無關，因此可用來比較具有不同單元的數列。
- **MAE**. 平均絕對誤差。測量數列與模型預測層級之間的變異程度。在原始數列單元中會報告 MAE。
- **MaxAPE**. 最大絕對百分比錯誤。其為以百分比表示的最大預測誤差。此量數對於想像您預測值的最糟情境非常有用。
- **MaxAE**. 最大絕對錯誤。最大預測誤差，其會以作為應變數列的相同單元來表示。其與 MaxAPE 類似，對於想像您預測值的最糟情況非常有用。最大絕對誤差與最大絕對百分比誤差可能發生於不同的數列點--例如當大型序列值之絕對誤差僅略大於小型序列值之絕對誤差時。在此情況下，最大絕對誤差會發生於較大的數列值，而最大絕對百分比誤差則會發生於較小的數列值。

- 正規化 *BIC* (*Normalized BIC*). 正規化 Bayesian 資訊準則。它是一種模式整體適合度的一般測量，嘗試說明模型的複雜性。它是依據平均平方誤得到的分數，且包含對模型參數個數與數列長度設下的懲罰。該懲罰會移除參數過多的模型優點，讓統計量較能輕易地比較同一數列的不同模型。

偏離值類型

本節將提供用於時間數列模式化中的偏離值類型定義。

- 可加性. 影響單一觀察值的偏離值。例如，可能會將資料編碼錯誤識別為可加性偏離值。
- 層級變遷. 依常數移位所有觀察值的偏離值，從特定數列點開始。當變更原則時會導致發生層次移位。
- 創新性. 在特定數列點充當雜訊項相加的偏離值。對恆定數列而言，創新性偏離值會影響數個觀察值。對非恆定數列而言，它會影響所有起始於特定數列點的觀察值。
- 瞬變. 其影響會以指數方式減少至 0 的偏離值。
- 週期可加性. 影響特定觀察值及所有後續觀察值的偏離值，以一個以上週期性期間區隔。它對所有這樣的觀察值影響都相同。如果在某年年初，每個一月的銷售量都比較高，就可能產生週期可加性偏離值。
- 局部趨勢. 在特定數列點起始局部趨勢的偏離值。
- 可加性補充. 由兩個以上連續可加性離群值組成的群組。選取此偏離值類型會導致除了偵測各組可加性偏離值以外，還會偵測個別可加性偏離值。

ACF/PACF 圖形指引

此處顯示的圖形是純或理論 ARIMA 處理的圖形。下面是一些識別此處理程序的一般準則：

- 非恆定數列的 ACF 在半打或以上的落差仍然顯著，而不是快速下降至 0。您必須先差異這類數列，直到它靜止為止，然後才能識別處理程序。
- 自迴歸處理有指數型衰退 ACF，而在 PACF 的最初一個或多個落差中達到波峰。波峰數表示自迴歸的次序。
- 移動平均數處理在 ACF 的最初一個或多個落差中有波峰，並有指數型衰退的 PACF。波峰數表示移動平均數的次序。
- 混合 (ARMA) 處理一般在 ACF 和 PACF 中都會顯示指數型衰退。

在識別階段，您不需要擔心 ACF 或 PACF 的符號，也不需要擔心指數下降的 ACF 或 PACF 接近 0 的速度。這些取決於 AR 和 MA 係數的符號和實際值。在某些情況下，指數型衰退 ACF 會在正負值之間交替互換。

擷取自實際資料的 ACF 和 PACF 圖形絕不會像此處所顯示一般整齊清楚。您必須學習如何在所取得的任何圖形中找出重要資訊。一定要檢查殘差的 ACF 和 PACF，以免識別有誤。請將下列情形謹記在心：

- 週期性處理會在週期性落差（多個週期性期間）顯示這些模式。
- 您有權將非顯著值視為 0。也就是說，您可以忽略圖形上信賴區間內的值。但特別是在持續統計上顯著值模式時，則不必予以忽略。
- 偶發性自動相關性將會僅因機率而成為統計上顯著值。如果是單獨出現，您可以忽略統計上顯著自動相關性，尤其是高落差，且不是在週期性落差上發生。

參考 ARIMA 分析上的任何文字，取得 ACF 和 PACF 圖形更完整的討論。

表 3: ARIMA (0,0, 1), $q>0$





表 4: ARIMA(0,0,1), $q<0$



ARIMA (0,0, 2), $\alpha_1 \alpha_2 > 0$




表 5: ARIMA (1,0, 0) , $f > 0$





表 6: ARIMA(1,0,0), $f < 0$



ARIMA(1,0,1), $< 0, > 0$



ARIMA (2,0, 0) , $1_2 > 0$






表 7: ARIMA(0,1,0) (整合的數列)



注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。IBM 可能會提供此資料的其他語言版本。然而，貴客戶可能需要擁有該語言的產品或產品版本副本，才能進行存取。

IBM 可能不會在其他國家或地區提供本文件所討論的產品、服務或特性。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表授與這些專利的授權。您可以用書面方式來查詢授權，來函請寄到：

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

*North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

若要查詢有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權事宜，請洽詢所在國家或地區的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

International Business Machines Corporation 只依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不侵權、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些地區不允許特定交易中明示或默示的保固聲明，因此，此聲明或許對您不適用。

本參考資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供任何保證。該「網站」的內容並非此 IBM 產品的部分內容，使用該「網站」需自行承擔風險。

IBM 可能會以任何其認為適當的方式使用或散佈您提供的任何資訊，無需對您負責。

如果本程式之獲授權人為了 (i) 在個別建立的程式和其他程式（包括本程式）之間交換資訊，以及 (ii) 相互使用所交換的資訊，因而需要相關的資訊，請洽詢：

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

*North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

這些資訊可能可以使用，但必須遵循適當的條款，在某些情況中需要付費。

IBM 基於雙方之「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約（或任何同等合約）條款，提供本文件所提及的授權程式與其所有適用的授權資料。

本文件中引用的效能資料及用戶範例僅供敘述之目的。實際效能結果可能會依據特定配置和作業條件而有所不同。

本文件所提及之非 IBM 產品資訊，係取自產品供應商，或其發佈的聲明或其他公開管道。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性或任何對產品的其他主張是否完全無誤。有關非 IBM 產品功能之問題，應直接洽詢產品供應商。

所有關於 IBM 未來方針或目的之聲明，隨時可能更改或撤銷，不必另行通知，且僅代表目標與主旨。

本資訊含有日常企業運作所用之資料和報告範例。為了盡可能詳盡說明，這些範例都包括個人、公司、品牌及產品的名稱。所有這些名稱全為虛構，任何與實際人員或商業企業類似之處，純屬巧合。

著作權授權：

本資訊含有原始語言之範例應用程式，用以說明各作業平台中的程式設計技術。貴客戶可以為了研發、使用、銷售或散布符合範例應用程式所適用的作業平台之應用程式介面的應用程式，以任何形式複製、修改及散布這些範例程式，不必向 IBM 付費。這些範例並未在所有情況下完整測試。因此，IBM 不保證或暗示這些程式的可靠性、服務性或功能。這些程式範例以「現狀」提供，且無任何保證。IBM 對因使用這些程式範例而產生的任何損害概不負責。

這些範例程式或任何衍產生果的每份複本或任何部分，都必須依照下列方式併入著作權聲明：

© Copyright IBM Corp. 2021. 此程式碼部分衍生自 IBM 公司 程式範例。

© Copyright IBM Corp. 1989 - 2021. All rights reserved.

商標

IBM、IBM 標誌及 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界許多管轄區註冊的商標或註冊商標。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。IBM 商標的最新清單可在 Web 的 "Copyright and trademark information" 中找到，網址為 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml。

Adobe、Adobe 標誌、PostScript 以及 PostScript 標誌為 Adobe Systems Incorporated 於美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Intel、Intel 標誌、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Intel Centrino、Intel Centrino 標誌、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 在美國及（或）其他國家或地區商標或註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及/或其他國家的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國和 / 或其他國家的商標。

UNIX 為 The Open Group 於美國和其他國家的註冊商標。

Java 及所有 Java 型商標及標誌是 Oracle 及/或附屬公司的商標或註冊商標。

索引

Special Characters

- 可加性偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5](#)
- 可加性補充偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 可加性離群值
 - 在「時間序列模型器」中 [7](#)
- 平方根轉換
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 6](#)
- 平均絕對百分比誤差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 平均絕對誤差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 正規化 BIC (貝氏資訊準則)
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
- 正規化 BIC (Bayesian 資訊準則)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 光譜圖
 - 光譜視窗 [16](#)
 - 假設 [16](#)
 - 置中轉換 [16](#)
 - 雙變數光譜分析 [16](#)
- 有效期限 [2](#)
- 自我相關函數
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
 - 純 ARIMA 處理的圖形 [35](#)
- 自然對數轉換
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 6](#)
- 估計期間
 - 在「套用時間數列模型」中 [11](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [3](#)
- 均方根誤差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 局部趨勢偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 事件
 - 在「時間序列模型器」中 [4](#)
- 季節可加性偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 保留觀察值 [2](#)
- 信賴區間
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
- 信賴區間 (繼續)
 - 在「套用時間數列模型」中 [14](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [10](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 指數平滑化模型 [3, 5](#)
- 重新估計模型參數
 - 在「套用時間數列模型」中 [11](#)
- 套用時間序列模型
 - 估計期間 [11](#)
 - 所有模式內的統計量 [12, 13](#)
 - 信賴區間 [13, 14](#)
 - 重新估計模型參數 [11](#)
 - 最適及最適模型 [13](#)
 - 博克斯-龍格 (Box-Ljung) 統計 [12](#)
 - 殘差自我相關函數 [12, 13](#)
 - 殘差偏自我相關函數 [12, 13](#)
 - 新變數名稱 [14](#)
 - 預測 [12, 13](#)
 - 預測期間 [11](#)
 - 模型參數 [12](#)
 - 適合度值 [13](#)
 - 適合度統計量 [12, 13](#)
 - 遺漏值 [14](#)
 - 儲存重新估計模式為 XML [14](#)
 - 儲存預測值 [14](#)
- 時間序列模型器
 - 以 XML 儲存模式規格 [9](#)
 - 估計期間 [3](#)
 - 事件 [4](#)
 - 所有模式內的統計量 [8](#)
 - 信賴區間 [8, 10](#)
 - 指數平滑化 [3, 5](#)
 - 偏離值 [5, 7](#)
 - 博克斯-龍格 (Box-Ljung) 統計 [8](#)
 - 殘差自我相關函數 [8](#)
 - 殘差偏自我相關函數 [8](#)
 - 週期 [4-6](#)
 - 新變數名稱 [9](#)
 - 預測 [8](#)
 - 預測期間 [3, 10](#)
 - 數列轉換 [5, 6](#)
 - 模型名稱 [10](#)
 - 模型參數 [8](#)
 - 適合度值 [8](#)
 - 適合度統計量 [8](#)
 - 遺漏值 [10](#)
 - 儲存預測值 [9](#)
 - 轉換函數 [6](#)
 - ARIMA [3, 6](#)
 - Expert Modeler [3](#)
- 時間原因模型 [17, 19-22, 24, 25](#)
- 時間原因模型預測 [26-28, 30](#)
- 時間原因模型實務 [31-34](#)
- 時間推移模型實務範例 [30](#)
- 時間數列分析
 - 時間原因模型 [17](#)
- 時間數列模型器

- 時間數列模型器 (繼續)
 - 最適及最不適模型 [9](#)
- 偏自我相關函數
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
 - 純 ARIMA 處理的圖形 [35](#)
- 偏離值
 - 定義 [35](#)
 - ARIMA 模型 [7](#)
 - Expert Modeler [5](#)
- 最大絕對百分比誤差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 最大絕對誤差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 創新性偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 博克斯-龍格 (Box-Ljung) 統計
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
- 殘差
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 減幅指數平滑化模型 [5](#)
- 週期
 - 在「時間序列模型器」中 [4-6](#)
- 週期性分解
 - 建立變數 [15](#)
 - 計算移動平均 [15](#)
 - 假設 [15](#)
 - 模型 [15](#)
 - 儲存新變數 [15](#)
- 過去期間 [2](#)
- 預測
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 預測期間
 - 在「套用時間數列模型」中 [11](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [3, 10](#)
- 對數轉換
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 6](#)
- 層級變遷偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 模型
 - 指數平滑化 [3, 5](#)
 - ARIMA [3](#)
 - Expert Modeler [3](#)
- 模型名稱
 - 在「時間序列模型器」中 [10](#)
- 模型參數
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
- 調和分析 [16](#)

- 適合度
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
 - 定義 [34](#)
- 適合度值
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 歷史資料
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
- 歷程資料
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 遺漏值
 - 在「套用時間數列模型」中 [14](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [10](#)
- 靜態 R2
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
- 頻譜圖 [17](#)
- 儲存
 - 重新估計模式為 XML [14](#)
 - 新變數名稱 [9, 14](#)
 - 模型預測 [9, 14](#)
 - XML 格式的模式規格 [9](#)
- 瞬變偏離值
 - 在「時間序列模型器」中 [5, 7](#)
- 簡單指數平滑化模型 [5](#)
- 簡單週期性指數平滑化模型 [5](#)
- 轉換函數
 - 分子階數 [6](#)
 - 分母階數 [6](#)
 - 延遲 [6](#)
 - 差分階數 [6](#)
 - 週期性階數 [6](#)
- 變數名稱
 - 在「套用時間數列模型」中 [14](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [9](#)

A

- ACF
 - 在「套用時間序列模型」中 [13](#)
 - 在「套用時間數列模型」中 [12](#)
 - 在「時間序列模型器」中 [8](#)
 - 在「時間數列模型器」中 [8](#)
 - 純 ARIMA 處理的圖形 [35](#)
- ARIMA 模型
 - 偏離值 [7](#)
 - 轉換函數 [6](#)

B

- Brown's 指數平滑化模型 [5](#)

E

- Expert Modeler
 - 限制模式空間 [4](#)
 - 偏離值 [5](#)

H

Holt's 指數平滑化模型 [5](#)

M

MAE

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

MAPE

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

MaxAE

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

MaxAPE

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

P

PACF

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

純 ARIMA 處理的圖形 [35](#)

R

R2

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

RMSE

在「套用時間序列模型」中 [13](#)

在「套用時間數列模型」中 [12](#)

在「時間序列模型器」中 [8](#)

在「時間數列模型器」中 [8](#)

W

Winters' 指數平滑化模型

可加性 [5](#)

相乘性 [5](#)

X

XML

以 XML 儲存時間序列模型 [9](#)

儲存重新估計模式為 XML [14](#)

